HRM4Baltics

Microsoft Dynamics Business Central
platvormil

Palgaarvestuse ja personalijuhtimise lahenduse seadistamise juhend

Digmatix Estonia

DIGMATIX

10-2026

Küsimuste puhul pöörduge julgelt meie poole:
Digmatix Estonia AS
Mäealuse 2/4, B-korpus
12618 Tallinn
Tehnopol I ärihoone
Tel: +372 650 3380
E-post: estonia@digmatix.com

© Digmatix Estonia AS
Kõik õigused kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle materjali osa paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega muul viisil.

Digmatix Estonia

Sisukord

SISUKORD **3**

1. HALDUS **7**

1.1. SEADISTUS 7

1.1.1. Palgaarvestuse seadistus *7*

1.1.1.1. Nupud palgaarvestuse seadistuse lintmenüül 24

1.1.1.2. Ühe tulbaga palgateatise seadistus 25

1.1.2. Rakenduse ala seadistus *28*

1.1.3. Struktuuri seadistamine *30*

1.1.3.1. Lihtsa struktuuri tasemete kirjeldamine 33

1.1.3.2. Kuupäeva põhise struktuuri kirjeldamine 34

1.1.3.3. Struktuuri plaan 37

1.1.3.4. Vakantside aruanne 38

1.1.3.5. Ametikohtade plaan 38

1.1.3.6. Graafiline struktuur 40

1.1.3.7. Välised kasutajad 44

1.1.4. Arvestusperioodid *45*

1.1.4.1. Arvestusperioodide loomine 46

1.1.4.2. Riiklikud pühad 46

1.1.4.3. Erinevate riikide pühad 46

1.1.5. Töötaja üldinfo *48*

1.1.5.1. Maakonnad 48

1.1.5.2. Statistikarühmad 48

1.1.5.3. Töökohtade aadressid 48

1.1.5.4. Palga lisaväljade seadistus 48

1.1.5.5. Töötaja loendi õigused 49

1.1.6. Töötaja erandid *51*

1.1.7. Staaži liigid *52*

1.1.8. Palgaandmed *52*

1.1.8.1. Töötasu liigid 52

1.1.8.2. Parameetrid 55

1.1.8.3. Pangad 56

1.1.8.4. Võlanõude liigid ja võlanõudjad 57

1.1.9. Lepingud *58*

1.1.9.1. Töölepingu liigid 58

1.1.9.2. Lepingute aluspõhjad 60

1.1.10. Ametikohad *63*

1.1.10.1. Ametikohtade planeerimine 68

1.1.10.2. Ametite kategooriad 69

1.1.10.3. Ameti nõuded 69

1.1.10.4. Juhendamise liigid, tähised ja mallid 72

1.1.10.5. Palgagrupid 74

1.1.10.6. Ametikohtade grupid 75

1.1.10.7. Figure tööpere 75

1.1.10.8. Ameti struktuuri tähised 80

1.1.11. ISCO kood *81*

1.1.12. Lahkumise alused *81*

1.1.13. Töötõendid *82*

1.1.13.1. Töötõendite liigid 82

1.1.13.2. Töötõendite lõpetamise põhjused 83

1.1.13.3. Töötõendi tasutapilt 83

1.1.14. Väravad *83*

Digmatix Estonia

1.1.15. Info seaded 84
1.1.15.1. Info liigid 84
1.1.15.2. Nimepäevad 85
1.1.15.3. Teavituste seadistus 85
1.1.15.4. Avalehe töötajate grupid 93
1.1.16. Puudumised 94
1.1.16.1. Puudumise põhjus 94
1.1.16.2. Puudumiste žurnaali töölehed 105
1.1.16.3. Puhkusegraafiku töölehed 105
1.1.16.4. Passiivsuse põhjused 106
1.1.17. Kontod 106
1.1.17.1. Palgakontod 106
1.1.17.2. Väljad palgakontode loendis 107
1.1.17.3. Väljad palgakonto kaardil 107
1.1.17.4. Kiirkaart: Üldine 108
1.1.17.5. Kiirkaart: Palgagrupi valimine 110
1.1.17.6. Kiirkaart: Palgateatis 111
1.1.17.7. Palgakonto grupid 112
1.1.17.8. Konteeringurühmad 113
1.1.17.9. Töötaja konteeringurühmad 117
1.1.17.10. Palga PR žurnaali töölehed 117
1.1.17.11. Palgažurnaali töölehed 119
1.1.17.12. Arvutustööde grupid 122
1.1.17.13. Üldvalemite muutujad 128
1.1.18. Aruanded 129
1.1.18.1. Statistika aruannete seaded 129
1.1.18.2. Palga aruannete seaded 130
1.1.18.3. Uus aruannete seadistus 131
1.1.18.4. Andmepõhise aruandluse seadistus 132
1.1.18.5. Palgaanalüüsid 133
1.1.18.6. TSD ehk maksudeklaratsioonide seadistus 143
1.1.18.7. Väljamakse liigid 146
1.1.19. FTE aruande seaded 150
1.1.20. Tööajatabel 151
1.1.20.1. Tööajatabeli seadistus 151
1.1.20.2. Tööajatabeli konteeringurühmad 157
1.1.20.3. Tööajatabeli vahetused 159
1.1.20.4. Vahetuse boonused 160
1.1.20.5. Tööajamallid 160
1.1.20.6. Tööajatabeli grupid 162
1.1.20.7. Tööajatabeli kujundus 173
1.1.20.8. Tööajatabeli kokku read 178
1.1.20.9. Avamise ajad 178
1.1.20.10. Nupurea seadistamine 179
1.1.20.11. Tööajatabeli projektid 180
1.1.20.12. Tööajatabeli ülesande mallid 183
1.1.20.13. Töötaja projektid 184
1.1.20.14. Tööajatabeli reeglid 185
1.1.20.15. Kinnitusringide seadistus 187
1.1.20.16. Brigaadid 194
1.1.21. Tööregister 195
1.1.21.1. TÖR töötamise liikide klassifikaator 196
1.1.21.2. TÖR peatamise liikide klassifikaator 196
1.1.21.3. TÖR lõpetamise aluste klassifikaator 196
1.1.21.4. TÖR muud vajalikud seadistused 196
1.1.22. Koolitus 196

Digmatix Estonia

1.1.22.1. Koolituse liigid 196
1.1.22.2. Koolituse valdkonnad 197
1.1.22.3. Koolitusfirmad 197
1.1.22.4. Koolituse kululiigid 198
1.1.22.5. Koolituse küsimustiku seadistus 199
1.1.23. Varad 201
1.1.23.1. Töötaja vara kategooriad 201
1.1.23.2. Ringkäigulehe mallid 202
1.1.23.3. Varade loend 203
1.1.24. Tööohutus ja töötervishoid 204
1.1.24.1. Ohutegurite liigid 204
1.1.24.2. Töökeskkonna esindajate liigid 205
1.1.24.3. Tervisekontrolli paketid 205
1.1.25. Haridus 206
1.1.25.1. Haridusastmed 206
1.1.25.2. Haridusasutused 206
1.1.25.3. Hariduse erialad 207
1.1.26. Oskused ja kogemused 207
1.1.26.1. Endiste tööandjate seadistamine 207
1.1.26.2. Endised ametite seadistamine 207
1.1.26.3. Töötaja oskuste liigid 208
1.1.27. Failid 210
1.1.27.1. Faili liigid 210
1.1.27.2. Nõutud failide mallid 211
1.2. X-TEE 212
1.2.1. X-tee seaded 212
1.2.1.1. Nupud X-tee seaded lintmenüül ja X-tee ajalugu 215
1.2.2. X-tee töövõimetuslehe liigid 215
1.2.3. Direco liides 216
1.2.4. Veebiteenuste loend 217
1.2.5. E-maili mallid 218
1.3. MEILIKONTODE SEADISTAMINE 221
1.4. OUTLOOKI KALENDRI SEADISTAMINE 225
1.5. TÖÖJÄRJEKORRA KANNETE SEADISTAMINE (TABEL 472) 228
1.5.1. Töötaja andmeid eri tabelite vahel sünkroniseeriv automaattöö 228
1.5.2. Teavituste loomise automaattöö 229
1.5.3. Teavituste e-mailile saatmise automaattöö 230
1.5.4. Töötajate pensionikindlustuse parameetrite automaatne lisamine ja uuendamine 231
1.5.5. TÖR kannete automaatne saatmine ja vastuvõtmine 232
1.5.6. Tervisekassast andmete automaatne päring 232
1.5.7. Järgmise aasta puhkuse saldo päring 233
1.5.8. Puhkuse saldo päringud – day, month, year 234
1.5.9. Outlooki kalendrisse andmete saatmine 235
1.5.10. Puhkuseavalduse vormistamise vajadusest teavitamine ja taotluse vormistamine 236
1.5.11. Kinnitusringi kinnitajate uuendamine 236
1.5.12. Töötaja kaardil juhi uuendamine vastavalt struktuuri seadistusele 237
1.5.13. Andmevahetus Directoga 238
1.5.14. Töötaja andmete saatmine VITS-a 238
1.5.15. Automaatne tööajatabeli plaani arvutamine 239
1.5.16. Automaattöö lihtsustatud loendi värskendamiseks ja loomiseks 240
2. KOKKUVÕTTEKS 240

Digmatix Estonia

Versioonihaldus

Versioon	Muudatus	Muutja ja aeg
1.20	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.07.2025
1.21	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 14.08.2025
1.22	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 10.10.2025
1,23	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 20.11.2025
1.24	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 08.01.2026
1.25	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 24.01.2026
1.26	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 07.04.2026
1.27	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.04.2026
1.28	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 03.07.2026
1.29	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 09.09.2026
1.30	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 23.10.2026

Digmatix Estonia

1. Haldus

Menüüpunkti *HALDUS* alampunktide kaudu tehakse kõik HRM4Baltics programmi kasutamiseks vajalikud seadistused.


1.1. SEADISTUS

Asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HALDUS*
saab teha enamus töötajate info sisestamiseks, haldamiseks ning tasude arvutuseks vajalikud üldised seadistused.

1.1.1. PALGAARVESTUSE SEADISTUS

Lahenduse kasutamiseks vajalikud seadistused tehakse asukohas:

AVALEHT/TOIMINGUD/SEADISTUS/PALGA SEADISTUS



Kiirkaart Töötaja seaded

Väli	Selgitus
Kasuta põhilepinguid	Põhilepingu lahendus võimaldab töötajaid ja nendega seonduvaid andmeid hallata lepingute põhiselt, mitte töösuhte põhiselt. Markeri sisse lülitamisel tekib *TÖÖAJA KAARDI* alamkaartide loenditesse *LEPING, PASSIIVSUS, PARAMEETRID, TÖÖTASUD* nähtavale veerg *PÕHILEPINGU NR*. Lisaks tekib veerg veel ka *PALGAŽURNAALI JA PUUDUMISTE ŽURNAALI*. Põhilepingu lahenduse kasutamiseks tuleb teha seadistused veel ka asukohtades: • *PUUDUMISE PÕHJUS* veerg *NÕUA PÕHILEPINGU NR* • *ARVUTUSTÖÖDE GRUPID/GRUPI ARVUTUSED* veerg *LEPINGU ARVUTUSE LIIK*
Koormuse kasutamise liik:	Määrab mille alusel arvutatakse töötaja koormust. Valikud: • *SUURIM* –töötaja koormust arvutatakse aktiivsetest lepingu ridadest suurima koormusega rea alusel.

	• *LIIDETUD* – töötamisel ühe lepingu raames erinevatel ametikohtadel arvutatakse erinevate töökohtade koormus kokku. • *VIIMANE* – koormus arvutatakse viimase kehtiva lepingurea alusel.
Vaikimisi palgapäev	Võimalik on sisestada vaikimisi palgapäeva kuupäev, mis lisatakse automaatselt kõikidele töötaja kaartidele nende loomisel. Töötaja põhiselt on võimalik palgapäeva kuupäev muuta. Palgapäeva funktsionaalsus on vajalik nt puhkusetasude arvutamisel selleks, et programm oskaks leida puhkusetasu aluseks olevad õige perioodid.
Vaikimisi töökoht	Ettevõttele on võimalik seadistada vaikimisi *TÖÖKOHA AADRESS*, mis lisatakse automaatselt kõikidele töötajate kaartidele, kui uus töötaja kaart luuakse.
Kontrolli lepingu tähise täitmist:	Reeglina märgitud väli määrab kas *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPINGUD* lepingurea lisamisel kontrollitakse kas real on täidetud väli *LEPINGU TÄHIS* või mitte. Kui lepingu tähist ei ole lepingu reale lisatud, annab programm lepingute loendi sulgemisel hoiatuse.
Luba ainult üks aktiivne töösuhe:	Reeglina märgitud väli määrab kas töötajale on lubatud samaaegselt kehtivana sisestada üks või mitu töösuhet.
Kontrolli passiivsuse kuupäevasid:	Reeglina märgitud väli määrab kas tasude arvutamisel kontrollitakse töötaja passiivsuse kehtivust.
Lahkumise alus nõutud	Markeriga saab määrata kas lahkumise aluse valimine töösuhte loendisse töösuhte lõpu kuupäeva sisestamisel on kohustuslik või mitte.
Isikukoodi õigsuse kontroll:	Isikukoodi sisestamisel kontrollitakse, kas see vastab Eesti standardile. Valikud: • *PUUDUB* – programm ei kontrolli isikukoodi vastavust standardile. • *HOIATUS* – programm annab hoiatuse, kui see ei vasta standardile. • *VEATEADE* – programm ei luba sisestada standardile mittevastavat isikukoodi ja annab veateate.
Isikukoodi korduvuse kontroll:	Isikukoodina lubatakse sisestada ainult sellist isikukoodi, mida varasemalt süsteemi pole sisestatud. Valikud: • *PUUDUB* – programm ei kontrolli kas sama isikukood on sisestatud ka mõnele teisele töötaja kaardile. • *HOIATUS* – kuvatakse hoiatus selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama isikukood juba sisestatud, kuid tegevusega saab jätakata. • *VEATEADE* – kuvatakse teade selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama isikukood juba sisestatud ning topelt sisestatud isikukood tuleb kustutada.
IBAN õiguse kontroll	• *PUUDUB* – programm ei kontrolli IBANi sisestamisel selle õigsust. • *HOIATUS* – IBANi sisestamisel annab programm hoiatuse, kui IBAN on vigane, kuid laseb andmed siiski sisestada. • *VEATEADE* – IBANi sisestamisel annab programm veateate ning ei luba vigast IBANit sisestada.
Kontrolli töötajate topelt e-maili	Võimaldab seadistada *TÖÖTAJA KAARDILE* e-maili sisestamisel rakenduva kontrolli taseme: Valikud: • *PUUDUB* – programm ei kontrolli kas sama e-mail on sisestatud ka mõnele teisele töötaja kaardile. • *HOIATUS* – kuvatakse hoiatus selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama e-mail juba sisestatud, kuid tegevusega saab jätakata. • *VEATEADE* – kuvatakse teade selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama e-mail juba sisestatud ning tegevusega jätkata ei lubata enne kui sisestatud e-mail kustutatakse.
Kontrolli korduvat e-maili	Võimaldab seadistada, kas sama e-maili aadress on lubatud sisestada töötaja kaardil nii *ETTEVÕTTE E-MAIL* kui ka *ISIKLIK E-MAILI* väljadele. Valikud • *PUUDUB* – programm ei kontrolli kas sama e-mail on sisestatud mõlemale väljale.


Digmatix Estonia

	• *HOIATUS* – kuvatakse hoiatus selle kohta, et mõlemal väljal on sama e-mail sisestatud. • *VEATEADE* – kuvatakse teade selle kohta, et sama e-maili ei ole lubatud sisestada mõlemale väljale.
Ettevõtte e-maili domeen	Määrata saab ettevõtte emaili domeeni. Kui töötajale sisestatakse isiklik e-posti aadress, kontrollitakse, et see ei ühtiks ettevõtte emaili domeeniga.
Mobiiltelefoni nr korduvuse kontroll	Rakendub kontroll, et töötaja isiklik ja ettevõtte mobiiltelefoni number ei kattuks. Valikud : • *PUUDUB* – kontrolli ei rakendata. • *HOIATUS* – kasutaja saab hoiatuse, kui numbrid kattuvad. • *VEATEADE*- kasutaja saab veateate ning kattuvaid numbreid ei ole lubatud sisestada.
Keela ID valideerimine	Markeri sisse lülitamisel ei valideerita töötaja kaardil isikukoodi ning selle alusel ei teki töötajale sünnikuupäeva, vanust ega sugu.
Töötasu korduvuse kontroll	Valikud • *PUUDUB* – programm ei kontrolli kas töötajale on juba sama töötasu liik samasse perioodi samade dimensioonidega sisestatud või mitte. • *HOIATUS* – kuvatakse hoiatus kui töötajal on juba samas perioodis sama töötasu liik samade dimensioonidega. • *VEATEADE* – kuvatakse veateade kui töötajal on juba samas perioodis sama töötasu liik samade dimensioonidega.
Staaži alguskuupäeva kasutamine	Vaikimisi arvutatakse töötaja tööstaaži *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE* sisestatud töösuhte alguse kuupäevast. Juhul kui töötaja tööstaaži on vaja arvestada varasemast perioodist kui hakkab kehtima töötaja töösuhe nt ettevõtete ühinemise korral, on võimalik vastavat kuupäev sisestada nii töötaja kaardile kui ka töösuhte loendisse. Valikud • *TÖÖSUHE* - töötaja staaži alguse kuupäev sisestatakse töötaja kaardi alamkaardile *TÖÖSUHE* veergu *STAAŽI ALGUSKUUPÄEV*. Töötaja kaardil olev samanimeline väli ei ole aktiivne ja sinna ei ole võimalik kuupäeva käsitsi sisestada, kuupäev kuvatakse sinna automaatselt pärast töösuhte loendis oleva välja täitmist. Kuupäeva kuvatakse ka *TÖÖTAJATE LOENDIS.* Lisafunktsionaalsusena on võimalik kasutada välja *STAAŽI JÄTKUMISE KÜSIMINE (PÄEVADES)* funktsionaalsust. • *TÖÖTAJA* – töötaja staaži alguse kuupäev sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *SEOSED JA SEADED* väljale *STAAŽI ALGUSKUUPÄEV*. Kuupäeva kuvatakse ka *TÖÖTAJATE LOENDIS. TÖÖTAJA KAARDI* alamkaaridle *TÖÖSUHE* staaži alguse kuupäeva ei sisestata. Aruannetes, kus kuvatakse töötaja tööstaaži või staaži alguse kuupäev kuvatakse staaži veerus ülaltoodud valikute kasutamisel tärni *. Finantsosakond / Raamatupidamine — 5 töötaja(t) T003 | Marek Hanson | Vanemraamatupidaja | 09.10.2014 | | 5 aastat 10 kuud | Määramata ajaks, osalise tööajaga T012 | Mari Murakas | Raamatupidaja | 22.11.1999 | | 20 aastat 9 kuud * | Määramata ajaks T016 | Ira Margas | Raamatupidaja | 01.01.2019 | 06.04.2020 | 1 aasta 3 kuud | Määramata ajaks
Staaži jätkumise küsimine (päevades)	Kui eelneval väljal on valitud seadistus *TÖÖSUHE*, on võimalik määrata päevade arv, mis jääb kahe töösuhte vahele ning mille korral programm arvestab töötajale jätkuvat staaži alates eelneva töösuhte algusest. Näiteks on väljale sisestatud 8. Töötaja üks töösuhe lõppeb 10.07.2020 ning uus töösuhe algab 15.07.2020. Kahe töösuhte vahe on sellisel juhul vähem kui 8 kalendripäeva ning programm arvestab töötaja staaži alates eelneva töösuhte alguse kuupäevast. Käsitsi saab kasutaja staaži alguse kuupäev muuta, kui ei soovita töötaja tööstaaži jätkumist.

Digmatix Estonia

Alaealine kuni:	Võimaldab määrata vanuse, milleni HRM4Baltics automaatselt arvestab, et antud töötaja on alaealine.
Alaealise tähis:	Võimaldab määrata tähise, millega HRM4Baltics tähistab alaealist. *PENSIONIKESKUSE KONTROLLI* funktsionaalsuse käivitamisel lisab süsteem automaatselt antud tähise koos kehtivuse lõpu ajaga *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID*.
Alaealise reservi tähis	Selleks, et alaealisele töötajale tekkiks automaatselt parameeter RESERV7A ehk täiendavad 7 päeva puhkust, tuleb väljale lisada tähis RESERV7A.
Alaealise reservi lepingu filter	Võimalik on automaatne alaealise reservi lisamine siduda konkreetse lepingu liigiga. Kui väljale on lisatud lepingu liigi tähis/tähised, siis lisatakse parameeter RESERV7A alaealisele töötajale automaatselt. Kui tähist lisatud ei ole lisatakse parameeter kõikide lepingu liikide korral, kui töötaja on alaealine.
Pensionär alates:	Võimaldab määrata vanuse, millest alates HRM4Baltics moodul automaatselt arvestab, et antud töötaja on vanaduspensionär.
Pensionär tähis:	Võimaldab määrata tähise millega HRM4Baltics tähistab vanaduspensionärist töötajat.
Laps alla 3. aasta tähis	Kui töötaja laps on alla kolme aasta vanune, siis ei pea ettevõtte tema eest sotsiaalmaksu maksma kuumääralt, vaid tegelikult töötasult. Selleks, et vastav parameeter koos alates ja kuni kuupäevaga tuleks töötaja parameetrite loendisse, tuleb väljale lisada parameetri tähis *SMKUUEI*. Parameeter lisatakse töötajale automaatselt lapse andmete sisestamisel. Alates kuupäev lisatakse töötaja töösuhte alguse kuupäevast lähtuvalt ning kuni kuupäev lapse kolme aastaseks saamise alusel.

Kiirkaart Puudumiste ja tööaja seaded



Väli	Selgitus
Puhkuse tähise filter:	Võimaldab määrata puudumise liigid, mida kasutatakse puhkusegraafiku koostamisel ja teavituste *PUHKUSE ALGUS*, *PUUDUMINE* koostamisel. Näiteks *P_PUHKUS|P_TAIENDAV*. Samad puudumise liigid lisatakse ka aruande *PUHKUSTE ÜLEVAADE* filtrite aknas väljale *SALDO PUUDUMISTE FILTER*.
Puudumise sisestamise kontroll:	Võimaldab määrata, kuidas Business Central käitub *PUUDUMISTE ŽURNAALI* töölehe kaudu puudumise sisestamisel. Valikud: • *PUUDUB* – töötajale uue puudumise sisestamisel juba olemasolevate puudumiste kuupäevi ei kontrollita. • *HOIATA* – sisestades töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest, kuid lubatakse siiski puudumist sisestada. Kontrollitakse ka Puudumiste žurnaali töölehtedele juba sisestatud infot.

	• *KEELA* – sisestades töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest kasutajat ning töötajale ei lubata uut puudumist sisestada. Rakendub programmiüleselt, kuid puudumise põhjuse peal on võimalik teha veel ka liigipõhine seadistus.
Puudumise reg kontroll:	Võimaldab määrata, kuidas Business Central käitub *PUUDUMISTE ŽURNAALI* töölehe kaudu puudumise registreerimisel. Valikud: • *PUUDUB* – töötajale uue puudumise registreerimisel tema juba olemasolevate puudumiste kuupäevi ei kontrollita. • *HOIATA* – registreerides töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest, kuid lubatakse siiski puudumist registreerida. • *KEELA* – registreerides töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest kasutajat ning töötajale ei lubata uut puudumist registreerida. Rakendub programmiüleselt, kuid puudumise põhjuse peal on võimalik teha veel ka liigipõhine seadistus.
Puhkuse aegumine lubatud alates:	Võimaldab määrata kuupäeva, millest alates hakatakse ettevõttes arvestama puhkuste aegumisi.
Puhkuse saldo lehe kuupäeva valem	Avades töötaja kaardilt või iseteeninduspordaalist puhkuste saldode kuupäeva põhise vaate, avaneb see alati jooksva kuupäeva seisuga. Kui on soov seda muuta, saab siia väljale sisestada ajavalemi nt aasta viimase kuupäeva või jooksva kuu viimase päeva, mis seisuga puhkuste saldo vaade alati vaikimisi avaneb. Nt: • *JA* – jooksva aasta viimane kuupäev. • *JK* – jooksva kuu viimane kuupäev.
Kinnituse asendaja liik	Seadistust kasutatakse kinnitusringides, olukorras, kus kinnitaja puhkab ning kinnitamise ülesanne suunatakse automaatselt edasi töötaja asendajale. Valikud • *TÖÖTAJA KAART* – kinnitusring suundub automaatselt edasi töötaja kaardi väljal *ASENDAJA NR* määratud töötajale. • *ASENDAJATA ANDMIK* – kinnitusring suundub automaatselt edasi töötajale, kes tegelikku kinnitajat on määratud asendama. Asendaja leitakse puudumise kande pealt.
Normtunnid: Esmaspäeva/teisipäeva/ kolmapäev...	Võimalik on seadistada iga kalendripäeva pikkus, kui see ei ole riiklik norm ehk 8 tundi päevas. **Normtunnid** Esmapäeva normtunnid 8,2 Teisipäeva normtunnid 8,2 Kolmapäeva normtun... 8,2 Neljapäeva normtunnid 8,2 Reede normtunnid 7,2 Laupäeva normtunnid 8 Pühapäeva normtunnid 8 Väljadele sisestatud päevade pikkusi kasutab *AEG* palgaarvutuse valem ning selle alusel leitakse näiteks töötaja normtunnid. Kui kasutatakse valemit *AEG*8*

Digmatix Estonia

	korrutatakse iga päev 8 tunniga, kui *AEG*0*, siis leitakse vastava päeav tundide arv nende väljade pealt. Juhul kui kasutusel on valem *AEG*0* aga nendel väljadel seadistus puudub, siis korrutatakse päev siiski 8 tunniga.


Kiirkaart Üldised seaded

Väli	Kirjeldus
Pensionikeskuse liides:	Väljadele *PENSIONIFOND 1%, PENSIONIFOND 2%, PENSIONIFOND 3%, PENSIONIFOND 4% , PENSIONIFOND 6%* määratakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* sisestatavad pensionikindlustuse *PARAMEETRITE* tähised. Vastavaid *PARAMEETREID* saab sisestada automaatselt *PENSIONIKESKUSE KONTROLLI* päringuga.
Panga makse liik	Olenevalt sellest, kas ettevõttes tehakse töötasu väljamakseid ühest pangast või mitmest pangast, saab teha alloleva valiku. Valikud: • *ÜHEST PANGAST* • *MITMEST PANGAST*
Kasuta SEPA maksel palga formaati:	Juhul kui väljal on märge, lisatakse loodavasse xml fail vastavale väljale pankadevaheliselt kokku lepitud märge *SALA*. Märge võimaldab pangal tuvastada, et antud juhul on tegemist palgamakse failiga.
Koolituse numbrid:	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse *KOOLITUSKAARTIDEL*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS -> NUMBRISEERIA*
Koolitus üle firmade number	Kui soovitakse kasutada üle mitme ettevõtte koolituste lahendust, tuleb siin teha numbri seadistus, mida kasutatakse koolituse kaardi automaatsel loomisel teistesse ettevõtetesse. Numbri seadistamisel on võimalik kasutada %-muutujaid, mis asendatakse numbri tekitamisel väärtustega: • *%1* – asendatakse koolitust korraldava ettevõtte koolituse kaardi numbriga • *%2* – asendatakse koolitust korraldava ettevõtte nimega Näiteks: Ettevõttes *Kodus AS* on tehtud seadistus *GRUPP_ %1*. Koolitust korraldab ja kaart nr KL0003 luuakse ettevõttes *Tööjuures AS* ja sinna valitakse osalejaid ka ettevõttest *Kodus AS*. Automaatselt luuakse ettevõttesse *Kodus AS* koolituse kaart, mis saab numbriks *GRUPP_KL0003*.
Koolituskulu dokumendi number	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil *KOOLITUSE KULUDOKUMENT*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/ NUMBRISEERIA*
Koolituse plangi nr	Vaba teksti väli, kuhu sa kirjutada väärtuse, mis lisatakse koolituse tagasiside väljatrüki jalusesse. Näiteks võib see olla aastaarv ja igal aastal saab väljale sisestada uue numbri.
Vaikimisi koolituse tagasiside küsimustik	Võimalik on seadistada vaikimisi koolituse tagasiside küsimustik, mis lisatakse automaatselt koolituse kaardile.
Koolituse tagasiside küsimustik ilma vaheaknata	Võimaldab seadistada, kas koolituse tagasiside küsimustik avaneb täitmiseks kohe redigeeritavas vaates või avaneb esmalt vaheaken, kust saab edasi liikud küsimustikku täitma.



Digmatix Estonia

Tervisekontrolli numbrid:	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse *TERVISEKONTROLLI*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS -> NUMBRISEERIA*
Ohutegurid ametikoha põhised:	Juhul kui antud väli on märgitud siis konktreetse *AMETIKOHAGA* (mitte isikuga) saab seostada *OHUTEGURID*. Antud seadistuse puhul lisatakse selleks *AMETIKOHA KAARDILE* kiirkaart *OHUTEGURID*. Juhul kui töötaja kaardi alamkaardi Lepingud real on selline *AMETIKOHT*, siis juhul kui sellisele töötajale luuakse *TERVISEKONTROLLIKAART*, lisatakse sinna automaatselt ka tema *AMETIKOHAGA* seotud *OHUTEGURID*.
Tervisekontrolli dokumendi liik:	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse *TERVISEKONTROLLIGA* seotud dokumentide.
PV kasutab palga töötajaid	Võimaldab seadistada Business Central *PÕHIVARADE* ja HRM4Baltics mooduli *TÖÖTAJA VARAD* osade vahelise automaatse funktsionaalsuse. Markeri lisamisel avaneb põhivara kaardil väljalt *VASTUTAV TÖÖTA (PALK)* HRM4Baltics töötajate loend.
Põhivara lisab töötajale vara	Kui antud väli on märgitud, siis *PÕHIVARA* kaardi väljale *VASTUTAV TÖÖTAJA* valimisel või muutmisel küsitakse kasutajalt: „Kas soovite uuendadatöötajavarasid?“ Vastates *JAH*, lisatakse vajadusel antud *PÕHIVARA* ka *TÖÖTAJATE VARADE LOENDISSE* ning samuti ka konkreetse *TÖÖTAJA VARADESSE*. Töötajale vara määramise kuupäevaks märgitakse seejuures vaikimisi *PÕHIVARA KAARDIL VASTUTAVA TÖÖTAJA* valimise /muutmise kuupäev. Juhul kui töötajale määratakse põhivara või muudetakse põhivaraga seotud töötajat HRM4Baltics moodulis, siis see ei muuda automaatselt *PÕHIVARA KAARDIL* välja *VASTUTAV TÖÖTAJA* sisu.
PV lisamine varades keelatud	Kui väli on märgitud, siis HRM4Baltics varade lahenduses ei ole õigust põhivaradega toiminguid teha. Kõik põhivara väljastamised ja tagastamised tuleb algatada põhivara kaardi pealt.
Peida töötaja kaardil ressursi nupud:	Väli märgitakse juhul, kui ei soovita kasutada võimalust siduda *TÖÖTAJA KAARDIGA* Business Central'i *RESSURSSI* ja/või *MÜÜGISIKUT* või kui ei soovita lubada kasutajal luua *TÖÖTAJA KAARDILT* töötaja andmetega Business Central'i *RESSURSSI KAARTI* ja/või *MÜÜGIISIKU KAARTI*. *MÜÜGIISIKUT* saab siduda kliendiga ja kliendile loodud arvetega. Teha näiteks *MÜÜGIISIKUTE* kaupa müügistatistikat. *RESSURSSI* kasutatakse reeglina juhul kui töötaja tööaega müüakse kliendile ressursina. *RESSURSSI* saab valida *MÜÜGIARVE* reale. Juhul kui antud väli on märkimata ja luuakse *RESSURSI, MÜÜGIISIKU* või *HANKIJA KAART TÖÖTAJA KAARDILT*, siis töötaja andmete muutumisel muudetakse neid automaatselt ka *MÜÜGIISIKU, RESSURSI* ja *HANKIJA KAARDIL*. Vastupidine andmete sünkroniseerimine ei toimi, st juhul kui muudetakse *MÜÜGIISIKU* ja/või *RESSURSI* andmeid, ei muuda Business Central automaatselt vastavaid andmeid seotud *TÖÖTAJA KAARDIL*. *RESSURSI* ja *MÜÜGIISIKU KAARDILE* saab lisada *TÖÖTAJA KAARDILT* ka dimensioonide tähised. Missugused dimensioonid lisatakse ja *TÖÖTAJA KAARDIGA* sünkroonis hoitakse, saab määrata seadistusega, mis avaneb asukohast *PALGAARVESTUSE SEADISTUS/SEOTUD/SEOTUD DIMENSIOONID*.


Digitaalversioon

	 Kui töötaja kaardilt on juba ressursi ja müügiisiku kaart loodud ning seotud dimensioonid seadistatakse hiljem, tuleb käivitada töötaja kaardi dimensioonide uuendus asukohast *PALGAARVESTUSE SEADISTUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/UUENDA TÖÖTAJA KAARDI DIMENSIOONID*.
Projektide sünkroniseerimine	Projektide loomisel projektimoodulisse sünkroniseeritakse projektid koos ülesannetega automaatselt *HRM4BALTICS* lahenduse *TÖÖAJATABELI PROJEKTIDE* loendisse. Projektide muutmisel muudetakse andmeid ka tööajatabeli projektide loendis. Markeri esmakordsel sisse lülitamisel küsitakse, kas on vaja sünkroniseerida juba ka olemasolevad projektid või mitte. Projektide ja ülesannetega seotud dimensioonid, mis on vaja sünkroniseerimisel tööajatabeli projektidele lisada, saab seadistada palgaarvestuse akna lintmenüüst avaneva nupu alt *SEOTUD DIMENSIOONID* liigiga *PROJEKT* ja *ÜLESANNE*.
Näita vähenenud töövõimega isiku välju töötaja kaardil	Töötaja kaardile saab nähtavale tuua väljad vähenenud töövõimega töötajale korrektsete andmete sisestamiseks. See funktsionaalsus võimaldab andmeid automaatselt sisestada töötaja töötasude ja parameetrite loendisse. Missugused andmed automaatselt tekivad seadistatakse väljadel *VÄHENENUD TÖÖVÕIME TÖÖTASU NR, TÖÖTAJA SOTSIAALMAKSU SOODUSTUSE VÄLI, VÄHENENUD TÖÖVÕIME PARAMEETRI NR.* Kui väljad nähtavad ei ole, saab andmed töötasude loendisse sisestada käsitsi.
Vähenenud töövõime tasu nr	Väljale sisestatakse *TÖÖTASU LIIK*, mis on seotud vähenenud töövõimet tõendava dokumendiga ja lisatakse automaatselt töötaja töötasude loendisse. Standardlahenduses on töötasu liigiks *TVP_TÕEND*.
Töötaja sotsiaalmaksu soodustuse väli	Väljale sisestatakse *TÖÖTASU LIIK*, mis on seotud vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustusega ja lisatakse automaatselt töötaja töötasude loendisse. Standardlahenduses on töötasu liigiks *SOOD_SMKUU*.
Vähenenud töövõime parameetri nr	Väljale sisestatakse *PARAMEETRI LIIK*, mis on seotud vähenenud töövõimega töötaja lisapuhkuse päevadega ja lisatakse automaatselt töötaja parameetrite loendisse. Standardlahenduses on parameetri liigiks *RESERV7* ehk lisa 7 päeva põhipuhkust, mille arvestus käib eraldi ülejäänud põhipuhkuse päevadest.
Automaatne QR kood	Töötaja kaardile on võimalik luua automaatselt *TÖÖTAJA QR KOODI*.
QR koodi pikkus	Võimalik on sisestada kui mitmest tähemärgist koosneb QR kood.
Lepingu väljatrüki kuupäeva formaat	Võimalik on seadistada lepingute väljatrükil kasutatavat kuupäeva formaati. Vajutades väljal kolmel täpil avaneb juhend erinevatest tähistest, mille abil saab väljale seadistada kuupäeva formaadi. Kui soovitud formaat on väljale lisatud, on juhendaknas näha ka tulemuse.

Digmatix Eesti

	Lubatud väärtused kuupäeva formaadis Day, Month, Month Text, Quarter, Year, Year4, Week, Week Year, Week Year4, Weekday, Weekday Text <Day,2>.<Month,2>.<Year> = 05.04.21 <Day,2>.<Month,2>.<Year4> = 05.04.2021 <Day>. <Month Text> <Year4> = 5. Aprill 2021 Vaikeformaat on <Day,2>.<Month,2>.<Year> Lisatud formaadi tulemus: 5.detsember 2024 4
Kaasa vaikimisi kõik kehtivad tasud	Marker on seotud lepingute trükkimisega ning mõeldud selleks, et lepingu põhjale oleks võimalik trükkida koos lepingu andmetega ka kõikide kehtivate tasude andmed, mitte ainult lepinguga seotud tasud. Lepingu trükkimisel avaneb filtriaken, kus on samuti olemas samasugune marker, mida on võimalik käsitsi sisse või välja lülitada. Kui üldises seadistuses on marker juba sisse lülitatud, ei ole lepingu trükkimisel seda enam vaja teha. 
Telefoni nr tükeldamine	Võimaldab seadistada kuidas grupeeritakse telefoninumbrid väljadel *MOBIILTELEFON* ja *ETTEVÕTTE MOBIILTELEFON*. Rakendub töötaja kaardi ja töötaja ankeedi väljadele. Valikud: • *PUUDUB* – väljadele sisestatud numbreid ei grupeerita. • *3 KAUPA* – väljadele sisestatud numbrid grupeeritakse 3 kaupa tagant poolt ette poole. • *4 KAUPA* - väljadele sisestatud numbrid grupeeritakse 4 kaupa tagant poolt ette poole.
Vaikimisi suunakood	Väljalt avanevast rippmenüüst saab ettevõttele valida vaikimisi suunakoodi, mis lisatakse väljadele *MOBIILTELEFON* ja *ETTEVÕTTE MOBIILTELEFON* automaatselt kui töötajale sisestatakse telefoni number. Automaatselt sisestatud suunakoodi saab üle kirjutad, kui töötaja telefoni numbri suunakood ei ühti vaikimisi koodiga. Koodid on seadistatud asukohas *SUUNAKOODID*, kus lintmenüü nupuga *TÄIDA TABEL*, saab seadistuse automaatselt lisada. 

Digmatix

Peida töötaja kaardil hankija nupud:	Väli märgitakse juhul, kui ei soovita kasutada võimalust seostada *TÖÖTAJA KAARDIGA* Business Central'i *HANKIJA KAARTI* või kui ei soovita lubada kasutajal luua *TÖÖTAJA KAARDILT* töötaja andmetega Business Central ostumooduli *HANKIJA KAARTI*. Töötajaga seostatavat *HANKIJAT* kasutatakse reeglina juhul, kui töötajale, kui aruandvale isikule makstakse kuluaruande summasid Business Central finantsmoodulist. Kui marker on aktiivne ning töötaja kaardilt luuakse automaatselt hankija kaart, siis *TÖÖTAJA KAARDIL* töötaja andmete muutmisel (pangakonto, aadress) muudetakse automaatselt ka *HANKIJA KAARDIL* olevaid andmeid. Töötaja kaardil dimensioonide muutmise, *HANKIJA KAARDIL* dimensioonid ei muutu. Vastupidine andmete sünkroniseerimine ei toimi ehk juhul kui muudetakse andmeid *HANKIJA KAARDIL*, ei muuda Business Central automaatselt vastavaid andmeid seotud *TÖÖTAJA KAARDIL*. Kui on soov, et dimensioonide muutmisel töötaja kaardil muutuksid dimensioonid ka *HANKIJA KAARDIL*, on vaja teha seadistused asukohas *SEOTUD DIMENSIOONID*. *SEOTUD DIMENSIOONIDE* loendisse tuleb lisada need dimensioonid, mida soovitakse lisada *HANKIJA KAARDILE* ja hoida sünkroonis töötaja kaardi dimensioonidega. Kui on mõni dimensioon, mis tuleb hankija kaardile esialgu lisada, aga mis ei tohi muutuda kui seda muudetakse töötaja kaardil, siis sellele dimensioonile tuleb lisada marker *ÄRA UUENDA*. 
Hankija vaikeseaded	Võimaldab seadistada *TÖÖTAJA KAARDILT HANKIJA KAARDI* loomisel h*ANKIJA KAARDILE* vaikimisi lisatava finantsmoodulis seadistatud: • *HANKIJA KONTEERINGURÜHMA* • *HANKIJA ÜLDISE ÄRI KONTEERINGURÜHMA* • *HANKIJA KM ÄRI KONTEERINGURÜHMA.*
Hankija viitenumbri välja nr	Sisestatakse *HANKIJA KAARDI* välja number *24007770*, millele töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel lisatakse automaatselt töötaja isikukood.
Hankija registreerimis-numbri välja nr	Sisestatakse *HANKIJA KAARDI* välja number *24007770*, millele töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel lisatakse automaatselt töötaja isikukood.
Hankija malli kood	Väljale saab lisada eelnevalt finantslahendsuses seadistatud *HANKIJA MALLI*. Hankija mallil saab määrata hankija kaardi vaikeseadistused – kontakti liik, numbriseeria, aadress, konteeringurühmad. Malli seadistust kasutatakse töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel.

Digmatix Testing

Ära lisa töötaja dimensioone hankijale	Markeri aktiveerimisel ei kaasata töötaja dimensioone töötaja kaardiga seotud hankija kaardile.
Ettevõtte rühm	Rakendub loendi *TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE* loomisel. Kui tegemist on kontserni või grupi ettevõttega ja ühes serveris on mitu ettevõtet, siis kaasatakse üle ettevõtete töötajate loendisse vaid nende ettevõtete töötajad, kellele on lisatud vastavale väljale sama rühma tähis. Kui väli on täitmata, siis kaasatakse kõikide ettevõtete töötajad.
Sünkr. töötajate filter	Filtri lisamisega määratakse missuguste töötajate andmeid sünkroniseeritakse lihtsasse töötajate loendisse ja BC töötajate leondisse. Filtri lisamiseks tuleb vajutada väljal oleval kolmel täpil, misjärel avaneb *TÖÖTAJATE LOEND*. Loendis saab lisada vajalikud filtrid ning vajutada seejärel *OK*. Loendi filtrite muutmisel tuleb loendeid käsitsi uuendada. Uuendamiseks on lintmenüül nupp *TOIMINGUD/ SEADISTUS/UUENDA LIHTNE TÖÖTAJATE LOEND*.
Sünkroniseeri lihtsustatud töötajad	Lihtsat töötajate loendit kasutavad iseteeninduse funktsionaalsused nt puhkuseavaldused, volitused, kuluaruanded. Loendisse ei kuvata töötaja isiklikke andmeid ning loendist ei ole võimalik avada töötaja kaarti. Markeri sisse lülitamisel küsib programm *KAS SOOVITE UUENDA KOGU LIHTSUSTATUD LOENDIT?* ning vastates *JAH* lisatakse loendisse töötajad, kes vastavad väljale *SÜNKR. TÖÖTAJATE FILTER* lisatud filtritele. Kui töötajad on BC töötajate loendisse sünkroniseeritud ning marker lülitatakse välja on võimalik kogu loend tühjendada. Markeri välja lülitamisel küsib programm *KAS SOOVITE KUSTUTADA KOGU TÖÖTAJATE LOENDI?* ning vastates *JAH* tühjendatakse loend.
Sünkroniseeri BC töötajad	Marker võimaldab HRM4Baltics töötajate andmed lisada ka BC töötajate loendisse (*tabel Employee 5200*). Sünkroniseeritakse järgmised andmed: töötaja nr, eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, ametinimetus, sugu, ettevõtte telefon, ettevõtte e-post, isiklik mobiil, töölevõtu kuupäev, ressursi ja sissostja/müügiisiku kaardi number, dimensiooni d. Sünkroniseerimisel võetakse aluseks väljale *SÜNKR. TÖÖTAJATE FILTER* lisatud filtrit ning loendisse saadetakse vaid nendele kriteeriumitele vastavad töötajad. Töötajate sünkroniseerimisel saab BC töötaja kaardile kaasa anda ka dimensioonide väärtused. Millise dimensioonid kaasa antakse ja sünkroonis hoitakse, saab seadistada asukohas *SEOTUD DIMENSIOONID* liigiga *TÖÖTAJA*.
RKA lubatud	Kui on tegemist asutusega, kus on määratud riigikaitselised ametikohad, tuleb marker aktiveerida. Markeri aktiveerimisel on võimalik määrata, missugused ametikohad on riigikaitselised ning samuti muutub sellega seoses TÖR-i saadetav fail, kuhu tekib täiendav RKA märke rida.
Kesksed töötajad	Kasutades funktsionaalsust *KESKSED TÖÖTAJAD*, määratakse antud väljaga missuguste ettevõtete töötajad keksesse loendisse sünkroniseeritakse. Sünkroonitakse vaid nende ettevõtete töötajad, kus on marker on sisse lülitatud. Markeri väli on nähtav vaid juhul, kui asukohas *RAKENDUSE ALA SEADISTUS* on sisse lülitatud marker *KESKSED TÖÖTAJAD*.
Töötajate numbrite valikud	Kui kasutusel on kesksete töötajate loendi lahendus, määratakse markeri väljaga missugusest numbriseeriast töötaja kaardi numbrid antakse, kas antud ettevõtte töötajate numbriseeriast või globaalsest numbriseeriast, mis on seadistatud kesksete töötajate seadete all.

Digmatix Estonia

	Markeri väli on nähtav vaid juhul, kui asukohas *RAKENDUSE ALA SEADISTUS* on sisse lülitatud marker *KESKSED TÖÖTAJAD*.
Ettevõtte põhiline EHAK kood	Sisestatakse ettevõtte põhiline Eesti haldu- ja asustusjaotuse klassifikaator, mida kasutatakse näiteks Statistikaaruande *TÖÖTASU STRUKTUUR* loomisel. Kui ettevõte tegutseb erinevatel aadressidel, saab EHAK koodi sisestada *TÖÖKOHTADE AADRESSIDE* seadistusse.
Lepingu ja tasu seose liik	Lahenduses on võimalik siduda omavahel lepingu rida ja töötasu rida. Väljal on võimalik seadistada kuidas ja kus luuakse lepingu ja töötasu vaheline seos. Valikud: • *ALATI LOO JA KOPEERI* - seos lepingu ja töötasu rea vahel luuakse alati nii lepingu real, kui ka töötasude massmuutmise žurnaalist lepinguridade loomisel ning struktuuripõhise töötasu rea lisamisel. Lepingute loendis uue rea loomisel esitatakse ka küsimus, kas kasutaja soovib eelmisele lepingu reale loodud seost kopeerida ka uuele reale. Vastates *JAH*, luuakse seos. • *KOPEERI EELNEVALT REALT* - automaatset seost ei looda töötasude massmuutmise žurnaalist ja struktuuripõhise töötasu rea lisamisel, vaid ainult käsitsi uue lepingu rea lisamisel. Kasutajale esitatakse ka küsimus, kas kasutaja soovib eelmisele reale loodud seost kopeerida uuele reale ning vastates *JAH*, luuakse seos. • *LOO UUED SEOSED* - uued seosed luuakse töötasude massmuutmise žurnaalist, kui koos töötasu muudatusega luuakse ka uued lepingu read, uue töötaja taotluselt ja struktuuripõhise töötasu lisamisel lepigu reale. Lepingute loendis lepingu rida käsitsi lisades, seost ei looda.
Keela töötaja protsendi sisestamine ilma taotlusega	Marker rakendub töötaja protsentide loendile. Määrab selle, kas töötaja protsentide sisestamine ja kustutamine otse loendist on keelatud või mitte. Kui marker on aktiivne, siis saab töötajale protsente lisada ja eemaldada ainult iseteenindusportaali taotluste kaudu.
Uue töötaja ankeedi teavituse kuupäeva valem	Määrata saab kuupäeva valemi, mille alusel töötaja ankeedi täitmise vajalikkuse kohta saadetakse uuele töötaja automaatselt teavitus. Näiteks, kui väljale on sisestatud ajavalem -5P, saadetakse teavitus kõikidele uutele töötajatele, kes on tööle tulnud viimase 5 päeva jooksul ja kes juba ei ole saanud teavitust. Tööjärjekord automaatseks saatmiseks on koodiüksus 24002002, parameeter string "*EMPLOYEEFORMNOTIFICATION_NEW*".
Tööaja ankeedi teavituse meili mall	Määrab meili malli, mida kasutatakse töötaja ankeedi uuendamise teavituste saatmisel.

Kiirkaart Dimensioonid

Kiirkaart võimaldab määrata HRM4Baltics kasutatavad dimensioonid. Siin saab kasutada ainult neid dimensioone, mis on eelnevalt defineeritud Business Central finantsmoodulis.

Väli	Selgitus
Palga dimensioon 1 (2,3,4,5,6,7,8) tähis	Võimaldab seadistada HRM4Baltics moodulis kasutatavad vaikedimensioonid. Võimalik on rakendada lisaks töötaja dimensioonile veel 8 dimensiooni.
Dimensiooni liik	Valikutega määratakse kas dimensiooni väärtus on palgakannete konteerimisel kohustuslik või mitte. Valikud: • *TÜHI* – dimensiooni kohustuslikkust ei ole

	• *TÄHIS KOHUSTUSLIK* - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis, mis on töötajale määratud • *SAMA TÄHIS* – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud
Töötaja dimensioon:	Siin määratud dimensioonile luuakse uue töötaja kaardi loomisel *TÖÖTAJA KAARDI* tähise ja nimetusega dimensiooni väärtus. Väärtused lisatakse nii BC finantsmooduli vastava dimensiooni väärtuste tabelisse, kui ka seotakse HRM4Balticsis *TÖÖTAJA KAARDIGA.* Dimensiooni loomine sõltub seadistusest väljal *TÖÖTAJA DIMENSIOONI LOOMISE LIIK*. Töötaja kaardi kustutamisel, juhul kui töötaja antud dimensiooni väärtusega ei ole seotud tehinguid, kustutatakse väärtus ka Business Central finantsmooduli dimensioonivääртuste tabelist. Töötaja dimensioon on nö salajane dimensioon, mida töötaja palgakannetel, palgažurnaali veergudes näha ei ole. Dimensiooni saab aga konteerimisel kaasa anda pearaamatusse. Kui on soov, et töötaja dimensioon tekiks automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* loomisel, aga oleks nähtav ka palgakannetel ja palgažurnaali veeruna, peab dimensioon olema seadistatud nii väljale *PALGA DIMENSIOON 1, 2* jne kui ka väljale *TÖÖTAJA DIMENSIOON*. Oluline on seadistust tehes jälgida, et esimesena tuleb dimensioon lisada väljale *PALGA DIMENSIOON 1, 2* jne ja alles siis väljale *TÖÖTAJA DIMENSIOON*.
Töötaja dimensiooni loomise liik	Valikud: • *VÄLJAGA MÄÄRATUD* – töötaja kaardi kiirkaardile *DIMENSIOONID JA ANALÜÜTIKA* tekib markeriväli *LOO DIMENSIOON*. Kui marker sisse lülitatakse, luuakse automaatselt töötaja dimensiooni väärtus. Dimensiooni väärtuse loomisel arvestatakse asukohas *TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD* tehtud *LIHTSUSTATUD LOENDI* nime formaadiga. • *AUTOMAATNE* – töötaja dimensiooni väärtus luuakse automaatselt iga uue töötaja kaardi loomisel. Dimensiooni väärtuseks on töötaja kaardi number ja kirjelduseks töötaja nimi. Dimensiooni väärtuse loomisel arvestatakse asukohas *TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD* tehtud *LIHTSUSTATUD LOENDI* nime formaadiga. • *KÄSITSI* – dimensiooni väärtus tuleb luua käsitsi ja siduda vajadusel töötaja kaardiga.
Töötaja lisadimensioon	Võimalik on määrata lisaks töötaja dimensioonile veel üks dimensioon, kuhu luuakse automaatselt töötaja numbri ja nimega dimensiooni väärtus.
Töötaja lisa dimensiooni liik	Valikud: • *TÜHI* – dimensiooni kohustuslikkust ei ole • *TÄHIS KOHUSTUSLIK* - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis mis on töötajale määratud • *SAMA TÄHIS* – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud.
Töötaja lisadimensiooni filter	Saab seadistada filtri, mille alusel leitakse töötajad, kellele luuakse töötaja lisadimensiooni väärtus.
Projekti dimensioon:	Määratakse millist dimensiooni rakendatakse projekti dimensioonina. Uue projekti loomisel loendisse *TÖÖTAJATABELI PROJEKTID* luuakse automaatselt Business Central finantsmoodulisse projekti tähise ja nimega dimensiooni väärtus.
Ametikoha dimensioon 1/ ametikoha dimensioon 2	Võimaldab seadistada millist dimensiooni rakendatakse ametikoha dimensioonina. Siin seadistatud dimensioon kuvatakse ka ametikoha seadistuse tabelis. Ametikohaga on võimalik siduda samaaegselt 2 erinevat dimensiooni.


Digmatix Estonia

Ametikoha dimensiooni 1 uuendamine/ Ametikoha dimensiooni 2uuendamine	Välja märkimisel uuendatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardi *DIMENSIOONID JA SEOSED AMETIKOHA* dimensioonivääretust automaatselt kui *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPINGUD* kehtival lepingu real *AMETIKOHA* dimensiooni väärtus muutub.
Automaatne sõiduki dimensioon	Valida saab dimensiooni, mis on seotud töötajate sõidukitega. Töötajale uue sõiduki lisamisel tekitatakse automaatselt auto numbrile vastav dimensiooni väärtus ja kirjeldus. Automaatne dimensioon tekib ka juhul, kui töötaja sisestab kuluaruandele auto numbri, mis ei ole tema töötaja kaardil kirjeldatud.
Autom. sündmuse dimensioon	Valida saab dimensiooni, mis luuakse automaatselt sündmuse kaardi loomisel. Sündmuse dimensioon lisatakse kõikidele kannetele, mis on sündmusega seotud nt ettemaks, kuluaruande kanded.
Sündmuse dimensiooni liik	Valikute määratakse kas dimensiooni väärtus on palga kannete konteerimisel kohustuslik või mitte. Valikud: • *TÜHI* – dimensiooni kohustuslikkust ei ole • *TÄHIS KOHUSTUSLIK* - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis mis on töötajale määratud • *SAMA TÄHIS* – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud
Jaotuse dimensioonid: Jaotuse aluse dimensioon	Võimaldab valida dimensiooni väärtuse, millelt töötaja kulud kas *PR ŽURNAALIS* või *PALGAARVUTUSE* järgselt jagatakse teistele dimensioonidele vastavalt seadistatud osakaaludele. Siin tehtud seadistus on aluseks järgmistele seadistustele, mis tehakse asukohas *KONTEERINGURÜHMAD* lintmenüü nupp *ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS*, *KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS* või *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüü vahelehel *NAVIGEERI* nupp *DIM.JAOTUS*.
1.Jaotuse dimensioon/ 2. Jaotuse dimensioon …	Valitakse dimensioon, millele eelnevalt määratud alusdimensioonilt kulud jaotatakse. Juhul kui ei soovita jaotada ühelt dimensioonilt teisele, siis võib seadistada ka ainult jaotuse dimensioonid. Sellisel juhul jaotatakse töötaja kanded ainult jaotuse dimensioonidele osakaalude alusel ning ka teised kandel olevad dimensioonid jäävad alles. Siin tehtud seadistus on aluseks järgmistele seadistustele, mis tehakse asukohas *KONTEERINGURÜHMAD* lintmenüü nupp *ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS*, *KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS* või *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüü vahelehel *NAVIGEERI* nupp *DIM.JAOTUS*.

Kiirkaart Palgateatise seaded


Võimaldab kirjeldada *PALGATEATISTE* saatmise vaikeseaded. Teatiste saatmiseks peab BC-s olema tehtud e-posti seadistused ehk seadistatud *MEILIKONTOD* ja *STSENAARIUMID*.

Digmatix Estonia



Väli	Selgitus
Vaikimisi e-maili liik	Võimalik määrata millisele *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil määratud e-maili aadressile palgateatis vaikimisi saadetakse. Valikud: • *ETTEVÕTE* - kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDILT* välja *ETTEVÕTTE E-POST*. • *ISIKLIK* - kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDILT* välja *E-POST*.
Maili formaat:	Võimaldab määrata saadetava palgateatise formaadi. Valikud: • *PDF* • *WORD*
Kustuta palgateatise e-maili logi	Võimaldab määrata kas palgateatise saatmisel salvestatakse logi BC-s asukohta *SAADETUD MEILISÕNUMID* või mitte. Palgaarvestuse registris salvestatavat logi see ei juhi. Valikud: • *ÄRA KUSTUTA* -logid säilitatakse ning on nähtavad teistele kasutajatele. • *KUSTUTA* – logi kustutatakse ja ei ole nähtav teistele BC kasutajatele.
Vaikimisi palgateatise saatmise tüüp	Palgateatist on võimalik saata nii emailiga kui ka iseteenindusportaali. Iseteenindusportaalis teatise nägemiseks peab töötaja olema BC kasutaja ning seadistatud peab olema taotluse liik *PALGATEATISED PORTAALIS*. Lisaks siin olevale vaikeseadistusele, mis lisatakse automaatselt igale uuele töötaja kaardile, saab määrangu teha ka töötaja põhiselt *TÖÖTAJA KAARDIL*. Töötaja kaardil tehtud seadistust ei kirjutata hiljem üle vaikeseadistusega. Palgateatise saatmisel saab vajadusel ühekordselt palgateatise saatmise valikut ka muuta. Saatmise valikud on järgmised: • *EMAIL* – teatis saadetakse töötajale ainult emailiga. • *PORTAAL* – teatis saadetakse töötajale ainult iseteenindusportaali. • *PORTAAL+EMAIL* – teatis saadetakse nii portaali kui ka emaili peale. • *PORTAAL+EMAIL TEAVITUS* - palgateatis saadetakse töötajale portaali ning selle kohta teavitus ka emailiga. Seadistatud peab olema väli *PORTAALI PALGATEATISE TEAVITUSE MALL*.
Palgateatise portaali salvestamise meetod	Valikud: • *LOO ALATI UUS* – iga saatmise kohta tekib portaali uus palgateatis. • *ASENDA PERIOODI PÕHISELT* – iga perioodi kohta on vaid üks palgateatis. Iga uus sama perioodi teatis kirjutab eelmise teatise üle. • *ASENDA KUUPÄEVA PÕHISELT* – kuupäeva põhiselt saab olla vaid üks palgateatis. Kui samal kuupäev saadetakse palgateatist mitu korda, siis iga kuus kirjutab eelmise üle.
Portaali palgateatise	Juhul kui soovitakse palgateatised saata iseteenindusportaali ning teavitada sellest töötajaid emailiga, tuleb väljale valida eelnevalt seadistatud emaili mall.

Digmatix Estonia

teavituse mall	Emaili mall seadistatakse sarnaselt puhkuseavalduste/tööajatabelite jm kinnitusringides kasutatavate mallidega. Malli liik peab portaali teavitusel olema *TÖÖTAJA*.
Palgateatise vabatekst	Palgateatisele on võimalik töötajatele kuvada vabateksti. Kuvatava teksti saab sisestada siia väljale.
Palgateatise hüperlingi tekst	Palgateatisele saab lisada hüperlingi ja hüperlingile seadistada kuvatavat teksti. Tekst sisestatakse siia väljale.  Normtööpäevi kuus 23,00 Kasut TMVABA väljamakse kuus 100,00 Normtunde kuus 184,00 Ettevõtte töötuskindlustus 4,31 Normtunnid arvestades puudumisi 64,00 Sotsiaalmaks 177,91 KOKKU töötatud tunde kuus: 64,00 Puhkuse jääk 3,07 Brutotasu (TM alus) väljamaksekuuni 539,13 Kasut TMVABA aastas väljamaksekuuni 100,00 08.10.19 - 20.10.19 Haigusleht, tööönnetus (13 päeva) **Lepingulised tasud** Põhipalk (alates 25.10.19) 2 916,67 Põhipalk (kuni 24.10.19) 3 405,73 Lisatasu 51,00 Tükitasu 3,00 Valveajatasu 2,00 Maksuvaba tulu summa 100,00 Ole kursis ettevõtte uudistega! Kui sul on raamatupidajale küsimusi, siis kirjuta meilile.
Palgateatise hüperlingi URL	Palgateatisele saab lisada hüperlingi, millel klõpsates saab töötaja lingi ka avada.
Maili teema	Palgateatise saatmisel e-maili aadressile saab maili teemaks kaasa anda töötaja nime ja palgateatise perioodi. • *%1* on töötaja nimi • *%2* palgateatise periood. Juhul, kui %-muutujaid ei kasutata, siis on meili teemaks ainult palgateatise periood.
Palgateatise liik	Valikud: • *KAHE TULEBAGA* – vaikimisi seadistus. Palgateatisel kuvatakse andmeid kahes tulbas (arvestatud/kinnipeetud) ning korrektsel palgateatisel on pooled tasakaalus. Seadistus tehakse/muudetakse palgakontode peal. • *ÜHE TULBAGA* – palgateatisel kuvatakse andmeid ühes tulbas. Vajab eraldi seadisust asukohas *PALGATEATISE SEADISTUS (HRM4BALTICS)*.
Maili teate sisu	Sisestatakse palgateatise saatmise vaikeseadetena pakutav e-kirja sisu. Kui tekst ei mahu ühele reale, siis saab jätkata järgneval real.

Kiirkaart Numbriseeriad

Väli	Selgitus
Töötajate numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse *TÖÖTAJA KAARTIDEL*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Insaiderite numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil *INSAIDERID*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Seotud isikute numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse loendis *SEOTUD ISIKUD*.

Digmatix Estonia

	Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Võlanõuete numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil *VÕLANÕUE*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Töötajate hoiatuste numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil *TÖÖTAJA HOIATUSED*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Töötaja tunnustuse numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse loendis *TUNNUSTUSED*. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Varade numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud *NUMBRISEERIATE* loendist numbriseeria, mida kasutatakse *TÖÖTAJA VARADE* loendis. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA*
Arvutuse dok nr	Võimalik on seadistada dokumendi number, mis lisatakse palgaarvutusel tekkivatele kannetele. Vaikimisi lisatakse igale kandele dokumendi number, mis koosneb sõnast *PALK* ja arvutuse kuupäevast nt *PALK 28.02.2018*. Dokumendi numbri seadistamisel on võimalik kasutada nii teksti kui ka lisada kuupäeva, kuud või aastat. Näiteks: • *%1* on 30.06.2025 • *%2* on 05.2025 • *%3* on 2025 Näiteks: Lisades väljale seadistuse *%3 ARVUTUS*, lisatakse kannetele alati number *2025 ARVUTUS*.
Konteerimise eesliide	Palga kannete pearaamatusse konteerimisel lisatakse dokumentidele automaatselt number, mis koosneb sõnast *PALK* ja konteerimise kuupäevast nt *PALK 28.02.2018.* Vajadusel saab dokumendi numbrile seadistada eesliite, mis lisatakse alati enne sõna *PALK* nt *BCSITERAPALK 28.02.2018.*
Palgamakse allika tähis ekspordil	*PALGAARVESTUSE REGISTRIS* palgakannete eksportfaili loomisel kasutades nuppu *PR EKSPORT (KORR.KANNETETA)* lisatakse kannetele sellele väljale sisestatud tähis nt *PALGAKANNE*. Eksportfaili importimisel välisesse pearaamatusse saab selle alusel eristada palgaga seotud kandeid.
Töötaja failide kataloog	Väljale sisestatakse arvutis või võrgukettal oleva kataloogi aadress, kuhu on loodud *TÖÖTAJA KAARDI* numbri ja/või töötaja ees-ja perekonnanimega kataloog. Sisestatud aadressis saab kasutada kahte % muutujat: • *%1* - töötaja nr • *%2* – töötaja nimi Näiteks: *https://bcsitera.sharepoint.com/tooted/Palk/Digmatix Estonia Palk dokumendid/Arhiiv/%1 %2* ja kataloogi nimi on seljuhul *T0001 Mari Murakas*

Digmatix Estonia

	Kausta avamiseks tuleb vajutada *TÖÖTAJA KAARDIL* nuppu *SEOTUD ANDMED /ÜLDINE/KAUST.*
Viimane eksporditud PR dokumendi nr	Kasutatakse Standardbooksi PR kannete ekspordifaili funktsionaalsusega. Sisestatakse viimase pearaamatus kasutatud dokumendi number, millest edasi hakatakse ekspordifailis numbreid andma.
Maksimaalselt dokumendi ridu PR ekspordil	Kasutatakse Standardbooksi PR kannete ekspordifaili funktsionaalsusega. Sisestakse kui mitu rida saab ühes PR kannete ekspordifailis olla.

Kiirkaart *AVALEHT*

Seadistusega määratakse andmed, mille põhjalt luuakse avalehele *ROLLIKESKUSESSE* kuvatav graafik.

Väli	Selgitus
Graafiku väli	Avaneb rippmenüü väljade loendiga, mille andmeid on võimalik graafikusse kuvada. Välja valimiseks märgitakse väli ja valitakse loendi alt paremast nurgast nupp *OK*.
Graafiku väli, peida 0	Välja märkimisel ei kuvata graafikusse 0 väärtusega andmeid/tulpasid.
Graafiku filtrid	Võimalik on lisada *TÖÖTAJATE LOENDILE* filtrija määrata missuguste töötajate andmeid graafikusse kaasatakse.
Avalehe vahetuse aeg (sek)	Saab seadistada avalehel kuvatavate teadete vahetuse kiiruse sekundites.

1.1.1.1. Nupud palgaarvestuse seadistuse lintmenüül

Palgaarvestuse seadistuse akna lintmeüül on mõned olulised seadistusega seotud nupud, mille funktsionaalsuseks on erinevate loendite uuendamine. Avades lintmenüül nupu *TOIMINGUD* avaneb allolev loend:

Väli	Selgitus
Uuenda töötaja kaardi dimensioonid	Dimensioonide seadistuse muutmisel saab korraga uuendada ka töötajate kaartidele lisatud dimensioonide väärtusi.
Uuenda töötaja kaardi andmed	Kasutatakse töötaja kaardil olevate andmete sh seisundi uuendamiseks. Tavaolukorras uuendab töötajate kaarte automaattöörjärjekord või töötaja kaardi avamine, aga kui uuendamist on vaja teha tööjärjekorra väliselt, saab kasutada siin olevat nuppu.
Uuenda lihtsustatud töötajate loend	Iseteeninduspportaali jaoks luuakse lisaks personalimoodulis olevale töötajate loendile nö lihtsustatud loend, milles kuvatavad veerud ja töötajad on seadistatavad ning mille kaudu ei pääse tavatöötajad ligi teiste töötajate andmetele. Selleks, et pärast esmakordset lihtsustatud loendi filtrite seadistamist täita kohe ka lihtsustatud loend, töötajate andmetega saab vajutada vastavat nuppu. Vastasel korral uuendab lihtsustatud loendit automaatne tööjärjekorra kanne (vt seadistamise juhend, tööjärjerkorra kanded).
Uuenda dimensiooni seaded	Dimensioone on vaja uuenda siis, kui: • finantslahenduses on dimensioone või dimensioonide väärtusi muudetud • *HRM4BALTICS* lahenduses on tehtud dimensioonide seadistus või muudetud olemasolevat.
Uuenda töötajate pensioni parameetrid	Isikukoodi sisestamisel luuakse töötajale pensionäri parameeter. Juhul, kui pensionäri parameeter on kas ära kustutatud või ei ole mingil põhjusel tekkinud, saab parameetrite loomiseks kasutada antud nuppu.
Uuenda Super (palgata) õigused	Kasutatakse BC-i õiguste komplektide loendisse ilma *HRM4BALTICS* andmete õigusteta uue kompletki loomiseks. Kui BC standardis on olemas õiguste komplekt *SUPER*, mis tähendab et kasutaja saab lahenduses kõike teha ja näeb kõiki andmeid, aga palga ja personalilahenduse andmetele ligi ei tohiks pääseda, tuleb luua õigustekomplekt, mis keelab *HRM4BALTICS* lahenduse andmetele ligipääsu.

Digmatix Estonia

1.1.1.2. Ühe tulbaga palgateatise seadistus

HRM4Baltics lahenduses on võimalik valida kahe erineva palgateatise seadistuse vahel, millest üks on kahe tulbaga ja teine ühe tulbaga. Kahe tulbaga palgateatise seadistused tehakse palgakontode kaartidel. Ühe tulbaga seadistuse lisamiseks tuleb avada *PALGATEATISE SEADISTUS (HRM4BALTICS)* loend. Samuti on vaja *PALGAARVESUSE SEADISTUSE* kiirkaardil *PALGATEATISE SEADED* teha väljal *PALGATEATISE LIIK* valik *ÜHE TULBAGA*.

Rea nr.	Korda kuu...	Korda peri...	Näita alati	Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik	Rida bol...	Rea taustavär
100	☐	☐	☑	Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €		☑	#dcfaa7
200	☐	☐	☐	Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa	☐	
300	☐	☑	☐	Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa	☐	
301	☐	☐	☐	Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa	☐	
302	☐	☐	☑	Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa	☐	
400	☐	☐	☐	Tekst	Kuupalk		Palgaandm...	4020	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1110|1111	Summa	☐	
401	☐	☐	☐	Tekst	Lisatasu, preemia		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1220..1235	Summa	☐	
500	☐	☐	☐	Tekst	Kokku arvestatud tasud		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1761|1420...	Summa	☑	
600	☐	☐	☑	Tekst			Tekst			Tekst			☑	
700	☐	☐	☑	Tekst	Maksud ja kinnipidami...		Tekst			Tekst			☑	#dcfaa7
800	☐	☐	☐	Tekst	Töötuskindlustus		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3020		☐	
801	☐	☐	☐	Tekst	Kogumispension		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3010		☐	
900	☐	☐	☐	Tekst	Tulumaks		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3030		☐	
1000	☐	☐	☑	Tekst	Kokku maksud ja kinni...		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3020..3030		☑	
1100	☐	☐	☐	Tekst			Tekst			Tekst			☑	

Veerg	Selgitus
Rea nr	Sisestatakse number, mis järjekorras soovitakse ridasid palgateatisel kuvada.
Korda kuupäevaliselt	Palgateatisel kuvatakse rida kuupäeva põhiselt, mitte summeeritult. Näiteks kui töötajale on tehtud väljamakseid erinevatel kuupäevadel, tekivad palgateatisele kuupäevapõhised read. **Kokku maksud ja kinnipidamised** **-601,04** **Väljamaksed** Väljamaks 06.09.2024 1201,34 Väljamaks 30.08.2024 192,54 Arvestud sotsiaalmaks: 918,83 Arvestud ettevõtte töötuskindlustus: 22,27 **Puudumised**
Korda perioodiliselt	Palgateatisele kuvatakse kanded perioodi põhiselt. Näiteks kui puhkus kandub ühest kuust teise, kuvatakse puudumise andmeid mõlema perioodi palgateatisel.
Näita alati	Marker sisestatakse nendele ridadele, mida soovitakse alati palgateatisel kuvada vaatamata sellele, kas antud reaga on seotud tasusid/puudumisi/muid väärtusi või mitte. Näiteks lisatakse marker vaheteksti ridadele (väljamaks, maksud ja kinnipidamised kokku jne).
Veerg 1/2/3 tüüp	Palgateatis on jagatud justkui 3 veergu ning igas veerus on samad seadistamise valikud. Valikud: • *TEKST* – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse sisestada vabateksti. Näiteks puhkusetasu, lisatasud ja preemiad, kokku arvestatud tasud jne. Selle valiku korral sisestatakse veergu *VEERG 1/2/3* vabatekst. • *PALGAANDMIKU KANNE DEEBET* – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse kuvatada palgaandmikusse (palgakontodele) registreeritud väärtusi. Näiteks tasu summa, puudutud

Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik
Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €	
Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa
Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa
Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa
Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa

päevade arv, maksude summa, väljamakse summa. Valides deebet kande kuvatakse summat palgateatisel positiivsena ja valides kreedit kande, kuvatakse väärtust negatiivsena. Selle valiku korral avaneb veerust *VEERG 1/2/3* palgakontode loend.

Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik	Rida boldis
Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €		☑
Tekst	Haigushüvitis		Palgaandmik...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa	☐
Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa	☐
Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN..P...	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa	☐
Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa	☐

- *PALGAANDMIKU KANNE KREEDIT* – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse kuvatada palgaandmikusse (palgakontodele) registreeritud väärtusi. Näiteks tasude summa, puudutud päevade arv, maksude summa, väljamakse summa. Valides kreedit kande, kuvatakse väärtust negatiivsena.

Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik	Rida boldis
Tekst			Tekst			Tekst			☑
Tekst	Maksud ja kinnipidamised		Tekst			Tekst			☑
Tekst	Töötuskindlustus		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3020		☐
Tekst	Kogumispension		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3010		☐
Tekst	Tulumaks		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3030		☐
Tekst	Kokku maksud ja kinnipid...		Tekst			Palgaandmiku kanne kreedit	3020..3030		☑

- *PUUDUMINE* – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse kuvada puudumisega seotud andmeid nt puudumise päevade arvu. Selle valiku korral avaneb järgmisest veerust *PUUDUMISE PÕHJUSTE* loend, kust saab valida missuguse puudumisega seotud päevi on soov palgateatisel näha.

Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik
Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €	
Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa
Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa
Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa
Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa

Veerg 1/2/3

Reale sisestatakse väärtus vastavalt eelnevas veertus tehtud valikule. Kui valik on *TEKST*, saab veergu kirjutada vabateksti, kui valik on *PUUDUMINE* avaneb väljalt *PUUDUMISE PÕHJUSTE LOEND*, kust saab valida sobiva puudumise põhjuse(d). *PALGAANDMIKU KANDE* valiku korral avaneb veerust *PALGAKONTODE LOEND* sobiva palgakonto(de) valimiseks.

Veerg 1/2/3 ühik

Valikud


- *PÄEVAD* – palgateatisele kuvatakse teksti *PÄEVA*. Kasutatakse näiteks koos puudumise päevadega.


Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik
Tekst	Arvestatud tasud		Tekst		
Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad
Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad
Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad
Tekst	Avanss		Tekst		

Haigushüvitis	2 päeva	136,89
Puhkusetasu	3 päeva	430,00
Avanss		
Kuupalk	13 päeva	1863,33
Lisatasu, preemia		351,00

<table>
<tr><td></td><td>

KUUPÄEVAD – kasutatakse puudumise perioodi ja väljamakse kuupäeva kuvamiseks palgateatisele.





SUMMAD - kasutatakse palgaandmiku kandega seotud summade kuvamiseks palgateatisel.

</td></tr>
<tr><td>Rida boldis</td><td>Marker lisatakse reale, mida soovitakse palgateatisel kuvada boldis.</td></tr>
<tr><td>Rea tasutavärv</td><td>Väljale saab sisestada rea taustavärvi koodi. Koodi valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb GOOGLE leht HEX COLORI valimiseks.</td></tr>
</table>

Mari Murakas


PALGATEATIS
august 2024
Töö Juures AS

Arvestatud tasud		**Summa €**
Haigushüvitis	2 päeva	136,89
Puhkusetasu	3 päeva	430,00
Avanss		
Kuupalk	13 päeva	1863,33
Lisatasu, preemia		351,00
Kokku arvestatud tasud		**2781,22**
Maksud ja kinnipidamised		
Töötuskindlustus		-41,99
Kogumispension		-52,49
Tulumaks		-533,35
Kokku maksud ja kinnipidamised		**-575,98**
Väljamaksed		
Väljamaks	06.09.2024	1201,34
Arvestud sotsiaalmaks:		879,23
Arvestud ettevõtte töötuskindlustus:		21,31
Puudumised		
Puhkus	13.08.2024 - 15.08.2024	3 päeva
Haigus	26.08.2024 - 30.08.2024	5 päeva


1.1.2. RAKENDUSE ALA SEADISTUS

RAKENDUSE ALA SEADISTUS võimaldab määrata missuguseid funktsionaalsusi ja nuppusid HRM4Baltics lahenduses kasutajale kuvatakse. Näiteks kui ettevõttes ei ole kasutusel tööajatabelite lahendus, on see võimalik rakendusalas ära peita. Kusjuures peitu lähevad siis ka kõik tööajatabelitega seotud nupud, väljad, loendid, kaardid. Samas kui töötajatabelid on kasutusel, kuid mõni tööajatabeli funktsionaalsustest (nt tööajatabeli projektid) ei ole ettevõttes vajalik, saab ära peita ka ainult selle mittevajaliku osa.


Selleks, et *RAKENDUSE ALA SEADISTUS* töötaks, on vaja *ETTEVÕTTE ANDMETE KAARDI* kiirkaardil *KASUTAJA KASUTUSKOGEMUS* teha valik *ESSENTIAL* või *PREMIUM*. Juhul, kui väli on täitmata, on kõik rakendusalad nähtavad ja markerite sisse ja välja lülitamisega rakenduste juhtimine ei ole võimalik.




Rakenduse ala seadistus avaneb asukohast *ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/RAKENDUSE ALA SEADISTUS.*



Avanev kaart koosneb erinevatest kiirkaartidest, millest igal ühel on toodud funktsionaalsused, mida on võimalik HRM4Baltics lahenduses nähtavale tuua või ära peita.



Rakendusala seadistusi saab teha ettevõtete põhiselt, mis tähendab et kui ühes andmebaasis on mitu ettevõtet, siis on võimalik igas ettevõttes teha erinev seadistus. Teise ettevõtte seadistamiseks, ei ole vaja ettevõtet avada, vaid piisab kui teha lahti rakendusala loendi vaade nupu alt *LOEND*.




1.1.3. STRUKTUURI SEADISTAMINE

Seadistusega kirjeldatakse ettevõtte erinevad juhtimistasandid ehk ettevõtte struktuur. Struktuuri on võimalik kirjeldada kahte erinevat moodi:

1. Kuupäevapõhine struktuur, kus nii üksustele kui ka ametikohtadele saab määrata kehtivuse ajad, planeeritud arvu ja koormuse. Saab vaadata kuupäevapõhist vaadet nii struktuuriüksuste kui ka ametikohtade lõikes, kui palju oli planeeritud ametikohti ja kui palju oli vakantse
2. Struktuur ilma kehtivuse kuupäevadeta. Sellisel juhul ei ole võmalik vaadata missugused üksused ja ametikohad missugusel ajahetkel eksisteerisid, kui palju oli vakantseid ametikohti ning kui palju täidetud ametikohti.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS, SEADISTUS/STRUKTUURI SEADISTUS

Kiirkaart *Üldine*



Väli	Selgitus
Tasemeid kasutuses	Rippmenüüst saab valida mitu juhtimistasandit soovib ettevõte kasutama hakata. Valida saab kuni kuus tasandit. Kui tasemete arv on valitud ja struktuuriüksused on tasemete kaupa kirjeldatud, siis tasemete arvu enam väiksemaks muuta ei saa, kuna tasemed on juba kasutusele võetud. Kui soovitakse tasemete arvu siiski vähendada, tuleb juba kirjeldatud struktuuriüksused märkida *LUKUS* olevateks või kustutada. Lukustada saab vaid neid struktuuriükuseid, millega ei ole seotud ühtegi aktiivset lepingut.
Ametikoht struktuuri kohane	Väli märgitakse juhul, kui struktuuriüksuste tasemete kirjeldamisel soovitakse määrata igasse struktuuriüksusesse ametikohad. Töötaja lepingu reale ametikoha valimisel kuvatakse sellisel juhul valikus vaid neid ametikohti, mis on struktuuri seadistamisel töötajale märgitud struktuuriüksusesse lisatud. Välja märkimata jätmisel lisatakse ametikohad struktuuriüksustesse ametikohtade arvu ja koormuse planeerimise raames. Ametikoha rea lisamiseks struktuuriüksusesse on lintmenüül nupp *LISA*, mis kuvatakse vaid juhul, kui ametikoht ei ole struktuuri kohane. Uue ametikoha rea lisamiseks valitakse struktuuriüksus kuhu ametikohta planeeritakse, vajutades ikooni *UUS* lisatakse ametikohtade loendist valitud ametikoht aktiivseks märgitud reast üles poole. Vaikimisi on lisatud ametikohal planeeritud töötajate arv 1. Kuna ametikoht ei ole struktuuriga seotud kuvatakse töötaja lepingu reale ametikoha valimisel sellisel juhul valikus tervet ametikohtade loendit. Kui struktuur on esialgu seadistatud selliselt, et ametikoht on struktuuri kohane ning seda soovitakse hiljem muuta, eemaldatakse väljalt *AMETIKOHT STRUKTUURI KOHANE* märge, misjärel esitab programm küsimuse: *KÕIK AMETIKOHTADE SEOSED STRUKTUURIGA KUSTUTATAKSE? KAS JÄTKATA?* valikud *JAH/EI*. Valik *JAH* kustutab ametikohtade seosed struktuuriüksustega ning ametikohtade planeerimiskannete alt need ametikohtade read, kuhu töötajaid planeeritud ei ole ja mis ei ole seotud ühegi aktiivse lepinguga. Väli peab olema märgitud, kui soovitakse kirjeldada kuupäevapõhist struktuuri.
Planeeri ametikohad struktuuris kuupäeva põhiselt	Markeri aktiveerimisel saab kasutada kuupäevapõhist struktuuri planeerimist ning lintmenüüle tekivad nähtavale tavastruktuurist erinevad planeerimise nupud. Juhul, kui algselt oli kirjeldatud tavaline struktuur ning soovitakse minna üle kuupäeva põhisele, siis markeri aktiveerimisel pakub programm võimalust tõsta olemasolev struktuur uuele lahendusele ümber.
Näita kuupäeva põhises struktuuris tasemeid	Markeri aktiveerimisega kuvatakse kuupäeva põhises struktuuri loendis madalama taseme loendil olles ka kõrgema taseme struktuuriüksuse veergu, et oleks lihtsam aru saada, missuguse struktuuriüksuse allüksuse loendi vaates ollakse.
Automaatne juhi uuendamine	Igale struktuuriüksusele saab seadistusega määrata juhi veergu *JUHI NR.* Kui väli *AUTOMAATNE JUHI* uuendamine ei ole sisse lülitatud, siis saab *TÖÖTAJA KAARDI* väljale *JUHI NR* valida juhi *TÖÖTAJATE LOENDIST* käsitsi ning struktuuriüksuse seadistusse lisatud juhi andmed on ainult informatiivsed. Kui väli on sisse lülitatud lisatakse töötajale juhiks automaatselt isik, kes on märgitud selle struktuuriüksuse juhiks, mis on valitud töötaja lepingu reale. Vaatamata automaatsele juhi uuendamisele saab töötajale *TÖÖTAJA KAARDILE* juhi valida siiski ka käsitsi kui aktiveerida marker *MÄÄRA KÄSITSI JUHT*.

Digmatix Estonia

	Struktuuriüksuse juhiks märgitud töötajale iseennast juhiks ei määrata, sellisel juhul jääb talle juht kas määramata või lisatakse talle juhiks kõrgema taseme struktuuriüksuse juht. Kui struktuuriüksusele määratakse uus juhti tuleviku kuupäevaga, siis selleks, et töötaja kaardil juht automaatselt muutuks, tuleb seadistada tööjärjekord *CODEUNIT 24002002*, *PARAMEETRIJADA STRUCTURE_MANAGER.*
Näita 1. tase palgateatisel jne	Väljade märkmisel saab määrata struktuuritasemete detailsuse, mida kuvatakse palgateatisel. Nt kui ettevõttes on kirjeldatud 2 taset ja kõikide tasemete struktuuriüksuste nimetusi soovitakse ka palgateatisel töötajatele kuvada, tuleb märkida väli *NÄITA 2. TASE PALGATEATISEL*. Sellisel juhul kui töötaja töötab 2. taseme struktuuriüksuses, kuvatakse teatisel talle mõlema kahe taseme struktuuriüksues nimetust *FINANTSOSAKOND/RAAMATUPIDAMINE.* 8.07.2020 12:20 **Mari Murakas (T012)** **oktoober 2019** Finantsosakond Raamatupidamine Raamatupidaja **Arvestus** Kogus / Summa oktoober 2019 Põhipalk 521,74 Lisatasu 17,39 KOKKU: 539,13 **Väljamaks** Summa Kogumispensioni II sammas 10,78 Töötaja töötuskindlustus 8,63 Tulumaks 83,94 03.11.19 Väljamaks - 63,71 04.11.19 Väljamaks 499,49 KOKKU: 539,13 Normtööpäevi kuus 23,00 Normtunde kuus 184,00 Normtunnid arvestades puudumisi 64,00 KOKKU töötatud tunde kuus: 64,00 Kasut TMVABA kuus 100,00 Ettevõtte töötuskindlustus 4,31 Sotsiaalmaks 177,91 Puhkuse jääk 3,07 Brutotasu (TM alus) maksekuuni 539,13 Kasut TMVABA aastas maksekuuni 100,00

Kiirkaart *Tase 1, Tase 2, Tase 3, Tase 4, Tase 5, Tase 6*

Väli	Selgitus
Nimetus	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus. Tasemele määratud nimetust kuvatakse HRM4Baltics loendite ja aruannete veergude pealkirjadena.
Dimensioon	Võimaldab seadistada milliseid dimensioone rakendatakse struktuuriüksuse dimensioonina. Dimensioonid ja dimensioonide väärtused peavad olema eelnevalt seadistatud Business Central finantsmoodulis.
Dimensiooni liik	Võimalikud valikud: • *TÄHIS KOHUSTUSLIK* – dimensiooni väärtus peab olema määratud, aga sobib ükskõik milline dimensiooniväärtus. • *SAMA TÄHIS* – dimensiooni väärtus peab alati olema sama, mis on määratud dimensiooni väärtuste väljal. • *VÄLI ON TÜHI* – piirangud puuduvad.
Uuenda dimensiooni	Välja märkimisel uuendatakse *TÖÖTAJA KAARDIL* kuvatav *STRUKTUURIÜKSUSE* dimensiooniväärtus automaatselt vastavalt *TÖÖTAJA KAARDI* kaardiosas *Lepingud* hetkel kehtiva töölepingu real määratud dimensiooniväärtustele.

Ikoonid lintmenüül

TASE 1, TASE 2, TASE 3, TASE 4, TASE 5, TASE 6 – struktuuri kirjeldamist alustatakse ikooni *TASE 1* kaudu.

Veel kirjeldamata struktuuri korral avaneb ikoonidele vajutades vastava taseme tühi loend. Kirjeldatud struktuuri korral avaneb vastava taseme struktuuriüksuste kirjeldatud loend koos kõrgema taseme struktuuriüksustega.

Avatud taseme struktuuriüksuste loendis kuvatakse lisaks struktuuriüksuse nimele ja dimensiooni väärtusele ka töötajate arvu vastavas üksuses *[TÖÖTAJAID]* ning töötajate arvu koos alluvate struktuuriüksustega *[TÖÖTAJAID KOKKU]*. Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse sellel tasemel vastavas struktuuriüksuses töötavad töötajad.


1.1.3.1. Lihtsa struktuuri tasemete kirjeldamine

Tasemete arvu ja tasemete nimetuste seadistamise järgselt kirjeldatakse struktuuriüksuste nimetused. Struktuuriüksused kirjeldatakse tasemete kaupa alustades kõrgeimast ja liikudes edasi madalama suunas. Kõrgeima taseme avamiseks vajutatakse lintmenüül ikooni *Tase 1* ja täidetakse avaneva tabeli read.

Veerg	Selgitus
Tase nr	Sisestatakse struktuuriüksuse number/tähis.
Tase nimetus	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus.
Töötajaid	Kuvatakse vastava struktuuriüksuse töötajate arv. Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse vaid sellel tasemel vastavas struktuuriüksuses töötavad töötajad.
Töötajaid kokku	Kuvatakse struktuuriüksuse töötajate arv koos madalama taseme struktuuriüksuse töötajatega ehk nö koos vastavale struktuuriüksusele alluvate töötajate arvuga. Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse kõik selle struktuuriüksuse ahela töötajad.
Dimensiooni väärtus	Sisestatakse dimensiooni väärtus. Dimensiooni väärtused peavad eelnevalt olema kirjeldatud Business Central finantsmoodulis.
Nimetus (inglise keeles)	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus inglise keeles.
Vaikimisi tööajatabeli grupp	Struktuuriüksuste kõik tasemed on võimalik siduda eelnevalt seadistatud tööajatabeli gruppidega. Kui struktuuriüksusele on tööajatabeli grupp seadistatud, siis täidetakse töötaja lepingu real automaatselt veerg *VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPP* vastavalt lepingu reale lisatud struktuuriüksusele ning töötaja lisatakse samuti automaatselt vastavasse tööajatabeli gruppi. Töötajate automaatseks lisamiseks peab olema tehtud vastav seadistus ka tööajatabeli grupi peal. Lepingu reale automaatselt lisatav tööajatabeli grupp leitakse kas struktuuriüksuse pealt või kõrgema taseme üksuse pealt.
Vaikimis töökoht	Struktuuriüksusele saab määrata vaikimisi töökoha aadressi, mis lisatakse automaatselt kõikidele selle üksuse töötajatele.
Struktuurigraafiku värv	Struktuuriüksusele saab lisada graafilise vaate jaoks tunnusvärvi. Värvi valimiseks tuleb vajutada veeru väljal ning valida seejärel avanevas aknas sobiv värv.
Lukus	Väli märgitakse kui struktuuriüksus lõpetab ettevõttes tegevuse. Juhul kui lukustatavas struktuuriüksuses on töötajaid, kuvab süsteem veeru lukustamisel teate: *TASEMEGA ON SEOTUD TÖÖTAJAD. KAS SOOVID TASEME LUKUSTADA* valikud *JAH/EI*. Valides *JAH*, tase lukustatakse ja edaspidi loendi vaates seda struktuuriüksust enam ei kuvata. Valides *EI* toiming tühistatakse.

Struktuuriüksuse rea täitmise järgselt saab lisada struktuuriüksusesse ametikohad eeldusel, et on märgitud väli *AMETIKOHT STRUKTUURI KOHANE*. Ametikohtade lisamiseks onlintmenüül ikooni *AMETIKOHAD*, kust avaneb ametikohtade loend, millest saab valida sobiva ametikoha.

Juhul kui ametikohad ei ole süsteemis eelnevalt kirjeldatud, saab veerus *AMETIKOHA NR* avaneva rippmenüü alumises vasakus servas vajutada ikooni *UUS*, misjärel avaneb täitmiseks *AMETIKOHA KAART*. Rippmenüüst valitud ametikoha lisamiseks struktuuriüksusesse vajutatakse paremas alumises servas asuvat ikooni *OK*.



Lisatud ametikohti on võimalik struktuuritaseme seadistuses ka lukku panna, kui need enam selles üksuses ei eksisteeri. See tähendab, et selle struktuuriüksuse valimisel lepingu reale, seda ametikohta vaikimisi valikus ei ole.


Kirjeldatud struktuuriüksusele alamtaseme kirjeldamiseks on lintmenüül ikoon *TASE 2* ning korratakse *TASE 1* juures kirjeldatud tegevusi – täidetakse avaneva loendi read, lisatakse ametikohad. Vaikimisi avatakse iga järgnev tase filtreeritud vaates, vajadusel saab filtrid tühistada, misjärel kuvatakse loendis kõik vastava taseme struktuuriüksused.

Struktuuriüksuste tasemete kirjeldamise tegevust korratakse ka *TASE 3*, *TASE 4*, *TASE 5* , *TASE 6* juures.

1.1.3.2. Kuupäeva põhise struktuuri kirjeldamine

Struktuuri kirjeldamiseks tuleb esmalt avada lintmenüült nupp *TASE 1*. Avanevas loendis saab kirjeldada 1. taseme struktuuriüksused, nende kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad. Vaikimisi avaneb loend alati jooksva kuupäevaga ning loendis kuvatakse vaid neid üksusi, mis vastaval kuupäeval on kehtivad. Kuupäeva filtrit on võimalik veergude pealt ka käsitsi eemaldada. Muutes loendites planeerimise kuupäeva, kuvatakse struktuuri planeerigut selle kuupäeva seisuga.

Struktuuriüksuste, aga ka ametikohtade planeeringu kehtivuste sisestamisel on mõistlik väljale *PLANEERIMISE KUUPÄEV* sisestada see kuupäev, kuhu planeerigut tehakse. Vastasel juhul võib planeeringut tehes kuupäev filtrist väljas olla ning kirjeldatav rida läheb peitu.




Väli	Selgitus
Osakonna nr	Sisestatakse struktuuriüksuse tähis/nr.
Nimetus	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus.
Kehtiv nimetus	Veerus kuvatakse strukuutriüksuse hetkel kehtivat nimetust. Kui struktuuriüksus nimes on toimunud muudatus, siis selles veerus on alati nähtav töökuupäeval kehtiv nimetus.
Kehtiv nimetus (inglise)	Veerus kuvatakse strukuutriüksuse hetkel kehtivat inglise keelset nimetust. Kui struktuuriüksus nimes on toimunud muudatus, siis selles veerus on alati nähtav töökuupäeval kehtiv nimetus inglise keeles.
Juhi liik	Valikud: *TÖÖTAJA* – juhi saab valida töötajate loendist.

	VÄLINE - juhi saab valida loendist *VÄLISED KASUTAJAD*, mille seadistus tuleb nähtavale siis, kui rakendusalas on sisse lülitatud marker *VÄLISED TÖÖTAJAD*. Väliste kasutajate funktsionaalsus võimaldab samas baasis olevast teisest ettevõttes valida struktuuriüksuse juhti nii struktuuriseadistuses kui ka töötaja kaardile.
Juhi nr	Sisestatakse kirjeldatud struktuuriüksuse juhi number. Numbri lisamiseks avaneb väljalt töötajate loend, kust saab valida õige töötaja. Juhti on võimalik sisestada kuupäeva põhiselt. Kui juht muutub, siis kirjeldatakse uus struktuuriüksuse rida, lisatakse uue juhi number ja mis kuupäevast alates temast üksuse juht saab. Eelmisele struktuuriüksuse reale lisatakse kuni kuupäev.
Kehtiv juhi nr	Selleks, et oleks võimalik jälgida struktuuriüksuse juhi muudatuste ajalugu, kuvatakse veerus loendi avamise kuupäeval kehtivat juhti.
Dimensiooni väärtus	Struktuuriüksusele saab lisada vaikimisi dimensiooni väärtuse.
Alates kuupäevast/ Kuni kuupäevani	Sisestatakse üksuse kehtivuse kuupäevad. Kehtivuse kuupäevad annavad võimaluse vaadata struktuuri ja ametikohade planeeringut hiljem kuupäeva põhiselt.
Töötajaid	Kuvatakse struktuuriüksusega seotud aktiivsete töötajate arvu kuupäeval, mis on sisestud väljale *PLANEERIMISE KUUPÄEV*. Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Passiivseid töötajaid	Kuvatakse passiivsete töötajate arvu *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*. Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Passiivsete koormus	Kuvatakse passiivsete töötajate koormust nende lepingu ridadelt *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*.
Töötajate vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade arvu *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*. Ametikohad ja nende koormused planeeritakse lintmenüü nupu alt *AMETIKOHAD* avanevas loendis.
Koormus	Kuvatakse aktiivsete töötajate koormust kokku. Koormus leitakse töötajate lepingu ridadelt. Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Koormuse vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade koormust kokku.
Märkused	Võimalik on sisestada struktuuriüksusega seotud märkusi. Märkusi kuvatakse ka loendis *STRUKTUURIPLAANI ÜLEVAADE*.
Vaikimisi tööajatabeli grupp	Struktuuriüksuste kõik tasemed on võimalik siduda eelnevalt seadistatud tööajatabeli gruppidega. Kui struktuuriüksusele on seadistatud tööajatabeli grupp, siis täidetakse töötaja lepingu real automaatselt veerg *VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPP* vastavalt lepingu reale lisatud struktuuriüksusele. Samuti lisatakse töötaja automaatselt vastavasse tööajatabeli gruppi. Töötajate automaatseks lisamiseks peab olema tehtud vastav seadistus ka tööajatabeli grupi peal. Lepingu reale automaatselt lisatav tööajatabeli grupp leitakse kas struktuuriüksuse pealt või kõrgema taseme üksuse pealt.

Kirjeldatud struktuuriüksustesse ametikohtade lisamiseks on lintmenüül nupp *AMETIKOHAD*. Loend avaneb vaikimisi sama *PLANEERIMISE KUUPÄEVAGA*, mis on sisestatud struktuuritasemete kirjeldamise loendisse. Loendile on seadistatud vaikefiltrid veergudele *ALATES KUUPÄEVAST/KUNI KUUPÄEVANI*, seega kuvatakse loendis vaid neid ametikohti, mis on *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL* kehtivad. Kuupäeva muutmisel muutuvad ka kuvatavad andmed.


Digmatix Estonia



Väli	Selgitus
Ametikoha nr	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevalt seadistatud ametikoht.
Ametinimetus	Kuvatakse ametikoha nimetust ametikoha kaardilt.
Alates kuupäevast	Sisestatakse ametikoha planeeringu kehtivusaja alguse kuupäev. Juhul, kui ametikoha planeeringus muutub kas töötajate arv või koormuse planeering, siis kirjeldatakse sama ametikoha jaoks uus rida, märkides eelmisele reale *KUNI KUUPÄEVA* ning lisades uuele reale uue *ALATES KUUPÄEVA*.
Kuni kuupäevani	Sisestatakse ametikoha planeeringu kehtivusaja lõpu kuupäev. Juhul, kui ametikoha planeeringus muutub kas töötajate arv või koormuse planeering, siis kirjeldatakse sama ametikoha jaoks uus rida, märkides eelmisele reale *KUNI KUUPÄEVA* ning lisades uuele reale uue *ALATES KUUPÄEVA*.
Planeeritud töötajaid	Sisestatakse planeeritud töötajate arv *ALATES* ja *KUNI KUUPÄEVADEL*. Kui planeeritud tööajate arv muutub, siis ei parandata olemasolevat rida, vaid kirjeldatakse ametikohale uus rida uute *ALATES/KUNI KUUPÄEVADEGA*.
Töötajaid	Kuvatakse aktiivsete töötajate arvu *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*.
Passiivseid töötajaid	Kuvatakse passiivsete töötajate arvu *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*.
Töötajate vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade arvu *PLANEERIMISE KUUPÄEVAL*.
Planeeritud koormus	Sisestatakse planeeritud töötajate arvule vastav planeeritud koormu *ALATES* ja *KUNI KUUPÄEVADEL*.
Koormus	Kuvatakse hetkel aktiivsete töötajate koormust kokku. Koormus leitakse töötajate lepingu ridadelt.
Koormuse vakants	Kuvatakse vakantsetele ametikohtadele vastavat koormuse vakantsi.
Märkus	Vaba teksti väli märkuste sisestamiseks. Sisestatud märkust kuvatakse ka *STRUKTUURI PLAANI ÜLEVAATES*.


1-taseme struktuuriüksusele alamtaseme kirjeldamiseks tuleb olla 1-taseme loendis vastava üksuse peal ning valida lintmenüüst nupp *TASE 2*. Avanevas loendis tuleb korrata sama tegevusi, mis ka 1-taseme kirjeldamisel ehk lisada kuupäevad, dimensioonid, juhi andmed, ametikohad ning ametikohtade planeering.

Digmatix Estonia




1.1.3.3. Struktuuri plaan

Seadistatud struktuurist ja ametikohtade planeeringust annab hea ülevaate *STRUKTUURI PLAAN*, mis avaneb asukohast *PALGA STRUKTUURI SEADISTUS/LINTMENÜÜ NUPP STRUKTUURI PLAAN*.




Loendit kuvatakse vaikimisi jooksva töökuupäevaga, mida on võimalik käsitsi muuta ja struktuuripõhise vaatena. Võimalik on vaadata plaani ka ametikohtade lõikes, selleks tuleb väljale *PLANEERINGU TÜÜP* valida *AMETIKOHT*.



Struktuur / Ametikoht	Märkus	Plaane... töötaj...	Töötajaid	Passiivseid töötajaid	Töötaj... vakants	Planeerit... koormus	Koormus	Koorm... vakants
Finants konsultant (100-100)		**1**	**0**	0	**1**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Eelarvestamine (1030)		*1*	*0*	0	*1*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
Finantsosakond (10)		0	1	0	-1	0,00	1,00	-1,00
Raamatupidamine (1020-00)		**1**	**5**	0	**-4**	**1,00**	**4,20**	**-3,20**
Eelarvestamine (1030)		*1*	*1*	0	*0*	*1,00*	*0,20*	*0,80*
Pearaamatupidaja (1020-01)		**1**	**3**	0	**-2**	**1,00**	**2,50**	**-1,50**
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Vanemraamatupidaja (1020-02)		**1**	**6**	1	**-5**	**1,00**	**5,10**	**-4,10**
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidaja (1020-03)		**8**	**10**	0	**-2**	**8,00**	**10,00**	**-2,00**
Finantsosakond (10)		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00
Raamatupidamine (1020)		*5*	*2*	0	*3*	*5,00*	*2,00*	*3,00*

1.1.3.4. Vakantside aruanne

Struktuuriplaani vaatest saab avada vakantside aruande, kuhu kuvatakse samuti kuupäeva põhiselt vakantsete ametikohtade planeeritud koormused ja vakantsid. Lisaks on võimalik aruandes eraldi veergudesse kuvada vanemapuhkusel viibivad töötajad ning muul põhjusel passiivsed töötajad. Passiivsuse põhjuste seadistus tuleb eelnevalt teha asukohas *PALGA ARUANNETE SEADISTUS/KIIRKAART TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES/VÄLJAD VANEMAPUHKUSE TÄHIS JA PASSIIVSUSE FILTER*.



Osako... Nr.	Osakond Nimetus	Allüksus Nr.	Allüksus Nimetus	Ametikoha nr.	Ametinimetus	Palgagrupi nr.	Palgagrupi kirjeldus	Planeeritud koormus	Koormus	Töötajate arv lapsehoolduspuh...	Passiivsete töötajate arv	Koorm... vakants
10	Finantsosakond		_	1020-02	Vanemraamatupidaja	3	spetsialist	1,00	0,00			1,00
10	Finantsosakond		_	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	3,00	1,00			2,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	5,00	1,00			4,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	8000-02	Sekretär		_	1,00	0,00			1,00
10	Finantsosakond	1030	Eelarvesta...	100-100	Finants konsultant		_	1,00	0,00			1,00
11	Juhatus		_	0200-01	Juhatuse esimees		_	1,00	0,00			1,00
12	Turundusosakond		_	6000-01	Turundusjuht	4	juht	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5000-01	Müügidirektor		_	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5020-01	Müügijuht	4	juht	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5020-03	Müügiesindaja		_	4,00	0,00			4,00
13	Müügiosakond		_	5030-01	Müügiassistent		_	1,50	0,00			1,50
14	Teenindus		_	3000-02	Vastuvõtu juht		_	1,00	0,00			1,00
14	Teenindus		_	3000-05	Vastuvõtja	1	teenindaja	3,00	0,00			3,00

1.1.3.5. Ametikohtade plaan

Struktuuriplaani vaatest avaneb loend, kus on võimalik luua ja kinnitada ametikohtade plaane ehk teisisõnu koosseisunimekirjasid. Koosseisunimekirjas kuvatakse struktuuris kirjeldatud struktuuriüksusi ja planeeritud ametikohtade koormusi, lisaks on kuupäeva põhiselt näha ametikoha täitja, tema töötasu ja palgagrupp.


Iga uue koosseisunimekirja kohta luuakse loendisse uus rida.



Väli	Selgitus
Kande nr	Sisestatakse koosseisunimekirja tähis.
Seisu kuupäev	Sisestatakse kuupäev, mis seisuga koosseisunimekirja soovitakse koostada ja mis kuupäeva seisuga struktuuri ja ametikohtade planeeringud koosseisunimekirja võetakse. Sisestades väljale kuupäeva 01.01.2023, kuvatakse koosseisunimekirjas struktuuriüksusi ja ametikohti koos koormustega, mis olid vastaval kuupäeval kehtivad.
Kirjeldus	Sisestatakse koosseisunimekirja kirjeldus.
Aastate arv	Väljale saab sisestada aastate arvu, mitme aasta andmeid soovitakse koosseisunimekirjas kuvada. Võimalik on ühte vaatesse kaasata kuni 4 aasta andmed. Kõikide aastate andmeid kuvatakse koosseisunimekirjas kuupäeva ja kuu seisuga, mis on sisestatud väljale *SEISUGA KUUPÄEV*. Näiteks kui koosseisunimekiri on kuupäevaga 01.01.2023 ning see koostatakse 3 aasta kohta kaasates ka eelmise aasta andmed, siis kõikide struktuuriüksuste ja ametikohtade andmeid kuvatakse nimekirjas vastava aasta 01.01 kuupäeva (01.01.22, 01.01.23, 01.01.24).
Kaasa eelnev aasta	Sisestades markeri kuvatakse koosseisunimekirjas ka eelmise aasta planeeringuid. Markeri saab sisestada vaid juhul, kui koosseisunimekiri luua rohkem kui ühe aasta kohta.
Näita palga summasid	Koosseisunimekirjas on võimalik kuvada ametikoha täitja lepingulist töötasu. Töötasude liigid, mida soovitakse nimekirjas kuvada tuleb eelnevalt seadistada asukohas *PALGA ARUANNETE SEADISTUS/AMETIKOHTADE PLAAN*.
Kinnitatud	Kui koosseisunimekiri on kinnitatud, kuvatakse väljal markerit. Koosseisu nimekirja kinnitamise järgselt ei muudeta nimekirjas enam planeeritud ametikohti ning nende koormust, kui struktuuris tehakse vastavas perioodis muudatusi. Plaani uuendamiseks tuleb kinnitused eemaldada või luua uus koosseisunimekiri uue kuupäeva seisuga.
Kinnitamise kuupäev	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitamise kuupäeva.
Kinnitaja	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitanud BC kasutaja tähist.

Selleks, et luua ja kinnitada uus koosseisunimekiri, tuleb eelnevalt kirjeldada koosseisunimekirja rida ning vajutada lintmenüült nuppu *KOOSSEISUNIMEKIRI*.

Digiriik Estonia



Osako... Nr.	Allüksus Nimetus	Ametinimetus	Ametikoha täitja	Palgagrupp	Palk	Plaan 2022	Täidetud 22.02.23	Plaan 2023	Plaan 2024	Märkus
Ylle Demo AS Kokku		**Töötajate arv-->**	**24**	_		**43**	**22,9**	**43**	**40**	
10	Finantsosakond Kokku	Töötajate arv-->	6	_		8	6	8	8	
10		pearaamatupidaja	_	_		1	0	0	0	
10		pearaamatupidaja	Marek Hanson	Keskastmespetsial...	1 450	0	1	1	1	
10		vanemraamatupidaja	Mati Maasikas	Teenindajad		1	1	1	1	
10		raamatupidaja	_	_		3	0	3	3	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	_	_		1	0	0	0	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Katrin Karumari	Spetsialist	1 000	0	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Paul Pasun	Spetsialist		1	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Peeter Paan	Spetsialist	1 380	0	1	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	_	Keskastmespetsial...		1	0	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	Mari Murakas	Juhtivspetsialist	1 800	0	1	1	1	
11	Juhatus Kokku	Töötajate arv-->	1	_		1	1	1	1	
11		juhatuse esimees	Taisi Sooväli	Keskastmespetsial...	1 200	1	1	1	1	


Avanevasse vaatesse kuvatakse *PLAANI SEISU KUUPÄEVAGA* struktuuriüksusi, ametikohti koormuste alusel.

Ametikoha täitjaid, töötasu ja palgagruppi, Figure tööpere tähiseid, ametigrupp ja asendatava numbrit ja nime kuvatakse väljale *TÄIDETUD SEISUGA* kuupäeva aluse. Kuupäeva on võimalik muuta ning vastavalt sellele muudetakse koosseisunimekirjas ka andmeid.


Koosseisunimekirja kinnitamiseks on lintmenüül nupp *KINNITA KOOSSEIS*. Seejärel ei muutu koosseisunimekirjas enam struktuuris planeeritud struktuuriüksused ja ametikohtade koormused, kui keegi peaks neid seadistuses muutma. Küll aga muutuvad ametikoha täitjate andmed vastavalt väljale *TÄIDETUD SEISUGA* väljale sisestatud kuupäevale.

1.1.3.6. Graafiline struktuur


Ettevõtte struktuuri on võimalik kuvada värvilise graafilise vaatena ja selle jaoks on vajalikud eelnevad seadistused asukohas *STRUKTUURI GRAAFILISE VAATE SEADISTUS*. Graafilise vaate saab avada *STRUKTUURI SEADISTUSE* akna lintmenüü nupust *STRUKTUURI GRAAFIK*.




Avaneval kaardil saab teha ettevõttepõhised seadistused, määrates struktuuri vaates kuvatavad erinevad värvid, teksti suurused jms. Tootes on olemas ka standardseadistus, mille saab lisada lintmenüü nupuga *RAKENDA VAIKESEADED* ja seda saab muuta ja kasutada näiteks hoopis ettevõtte tunnusvärve.



Kui tegemist on grupiettevõttega, siis ühte graafilisse vaatesse on võimalik kuvada kõikide ettevõtete andmed. Hea võimalus on kasutada igal ettevõttel ka oma värve. Selleks saab kaardi lintmenüül avada nupu *ETTEVÕTTE VÄRVID* ning valida sobivad värvid.




Värvide valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil ning avanevas värviaknas valida värv.



Struktuuri lihtsamaks seadistamiseks on loodud ka võimalus kopeerida samas baasis teises ettevõttes tehtud seadistused järgmisse ettevõttes. Vajutades lintmenüü nuppu *KOPEERI SEADED TEISEST ETTEVÕTTEST* avaneb baasis olevate ettevõtete loend, kust saab valida millise ettevõtte seadistust on soov kopeerida.

Kiirkaart *ÜLDISED SEADED*




Väli	Selgitus
Töötajate filter	Väljalt avanevas filtri aknas saab määrata missugused töötajad graafilisse vaatesse kaasatakse. Näiteks saab filtrisse panna aktiivsed töötajad ja ainult töölepinguga töötajad.
Ettevõtte filter	Määratakse missuguse ettevõtte graafilise vaatega on tegemist.
Näita ettevõtte legendi	Graafilise vaate alla paremasse nurka saab lisada ettevõte legendi. Kui vaatesse kuvatakse kokku mitme ettevõtte andmed, saab legendi alusel ettevõtte tuvastada.
Kuva struktuuritasemete nimetused	Aktiveerides markeri kuvatakse graafilises vaates ka struktuuritasemete nimetused ning nähtavale tuleb seadistamise kiirkaart *STRUKTUURISILDID*, kus saab seadistada struktuurisiltide väärtused.

Kiirkaart *STRUKTUURISILDID*


Kiirkaart tuleb nähtavale kui aktiveeritakse päises marker *KUVA STRUKTUURITASEMETE NIMETUSED*. Kiirkaardil saab seadistada strukuuriüksuste kõrguse, fondi ja tekstiväri.






Kiirkaart *KAARDI SEADED*

Kiirkaardil määratakse missuguseid andmeid graafilise struktuuri vaates töötaja kohta kuvatakse, missuguseid värve kasutatakse ja kui suur on töötaja kaart.






Väli	Selgitus
Näita pilti	Valida saab kas graafilises vaates on näha ka töötaja foto või mitte.
Kaardi esimene väärtus/ Teine väärtus jne	Seadistatakse struktuuris kuvatavate kuubikute andmed ridade kaupa. Klõpsates väljal oleval kolmel täpil, avaneb väljade loend, kust saab valida, mis andmeid on soov kuubikus näha. Näiteks on väljale *ESIMENE VÄÄRTUS* valitud väljade loendist väli *NR 5*, mis võrdub *TÖÖTAJA NIMEGA*. Palga väljad Nr. ↑ / Välja nimi 1 Nr. 2 Riiklik isikukood 3 Eesnimi 4 Perekonnanimi 5 Nimi 6 Otsingu nimi 7 Sünnikuupäev 8 Sugu 9 Ametinimetus
Kaardi esimese väärtuse fondi suurus	Sisestada saab kui suurelt kuvatakse struktuurikaardil nt töötaja nime.
Kaardi esimese väärtuse fondi paksus	Sisestada saab kui paksus kirjas kuvatakse struktuurikaardil nt töötaja nime.
Kaardi esimese väärtuse värv	Sisestada saab mis värviga kuvatakse struktuurikaardil nt töötaja nime.
Kaardi laius	Saab määrata kaardi laiuse.
Kaardi kõrgus	Saab määrata kaardi kõrguse.
Kaardi taustavärv	Saab määrata kaardi taustavärvi.

Kaardi ääre värv	Saab määrata kaardile ääre värvi.
Kaardi ääre värv hiirege üle minnes	Valida saab värvi, mida kuvatakse kui liikuda hiirega üle kaardi.
Kaardi nurga raadius	Määrata saab kaardi nurga raadiuse, ehk kui kandiline või ümar on kaart struktuuris.

Kiirkaart *STRUKTUURI VÄRVID*

Kiirkaardil seadistatakse igale struktuuritasemele unikaalne värv. Värvi valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil ning valida avanevas vaates sobiv värv.




1.1.3.7. Välised kasutajad

Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb see esmalt aktiveerida rakendusala seadistuses.

Väliste kasutajate lahendus annab võimaluse luua loendi isikutest, kes ei ole ettevõtte töötajad, aga nad on ettevõtte töötajate juhtideks ning tuleb lisada struktuuriüksuse juhiks struktuuri seadistuses või töötaja kaardi.


Kui ühes baasis on mitu ettevõtet, saab välise kasutaja mugavalt valida ka teise ettevõtte töötajate loendist. Loendi lintmenüül on selleks nupp *VALI TEISEST ETTEVÕTTEST*. Avanevas ettevõtete loendis tuleb esmalt valida ettevõte, kust on soov töötaja väliste kasutajate loendisse lisada ning seejärel saab selle ettevõtte töötajate loendist valida töötaja.



Väli	Selgitus
Nr	Sisestada tuleb välisele töötajale vabalt valitud number.
Eesnimi/ Perekonnanimi	Sisestatakse töötaja ees-ja perekonnanimi. Kui töötaja valitakse andmebaasist mõnest teisest ettevõttest, tekib nimi automaatselt teise ettevõtte töötaja kaardilt.
Lukus	Võimaldab kasutajal märkida välise kasutaja rea suletuks. Sulgemist saab märkida ja eemaldada. Suletud välist töötajat, ei saa valida struktuuri seadistusse, ega ka töötaja kaardile.
Seisund	Kuvatakse töötaja seisundit selle ettevõtte töötaja kaardilt, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud, kuid seisundit saab valida või muuta ka käsitsi.
Ametinimetus	Kuvatakse töötaja ametinimetust selle ettevõtte töötaja kaardilt, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud, kuid ametinimetuse saab sisestada ka käsitsi.
Ettevõtte e-post	Sisestada saab välisele kasutajale ettevõtte e-posti aadressi. Sisestatud aadressi saab kasutada välisele kasutajale teavituste saatmiseks nt sünnipäeva teavitus, katseaja lõppemise teavitus jne.
Isiklik e-post	Sisestada saab välisele kasutajale isikliku e-posti aadressi. Sisestatud aadressi saab kasutada välisele kasutajale teavituste saatmiseks nt sünnipäeva teavitus, katseaja lõppemise teavitus jne.
Kasutaja ID	Välise kasutaja saab siduda BC kasutaja kontoga.
Ettevõtte nimi	Kuvatakse ettevõtte tähist, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud.

1.1.4. ARVESTUSPERIOODID

Seadistus kirjeldab palgaarvestuse kasutatavad arvestusperioodid. Seadistus avaneb asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS, SEADISTUS/ARVESTUSPERIOODID



Väli	Selgitus

Nr	Arvestusperioodi tähis.
Kirjeldus	Arvetusperioodi kirjeldus.
Suletud	Võimaldab kasutajal märkida vastava perioodi suletuks.. Sulgemist saab märkida ja eemaldada. Suletud perioodidele ei saa palgakandeid registreerida.
Alguskuupäev /Lõppemise kuupäev	Kuvatakse vastava arvestuperioodi esimest ja viimast kalendripäeva.
Päevad/Tööpäevad	Kuvatakse vastava arvestusperioodi kalendripäevade ja tööpäevade arvu.
Riiklikud pühad	Kuvatakse vastavas arvestusperioodis olevate riiklike pühade arvu. Arvu vajutades kuvatakse riigipüha nimetust ja kuupäeva.
TSD esitatud	Väli sisaldab valikut *JAH*, kui vastava perioodi TSD on salvestatud faili (loodud vastav palgaregister), esitamiseks maksuametile.

1.1.4.1. Arvestusperioodide loomine

Palga arvestusperioodid programmis luuakse tegevuse *LOO UUS AASTA* käivitamisega, valides lintmenüül *LOO UUS AASTA*.

Perioodid luuakse kalendriaastate ja kuude kaupa. Vaikimisi on iganädalane puhkeaeg automaatselt laupäeval ja pühapäeval ning tööajaarvestuses on riigi poolt 3 h võrra lühendatud tööajad (Uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja jõululaupäev eel) arvesse võetud. Vajadusel saab kasutaja seadistusi muuta ja lisada, kuid seadistusse ei tohiks lisada nö ettevõttepõhiseid töötajatele vabaks antud päevi ja lühendatud tööpäevi, sest see muudab automaatselt töötajate normtundide arvestust.

1.1.4.2. Riiklikud pühad

Pühade ja pühade-eelsete lühendatud tööpäevade vaatamiseks/redigeerimiseks on lehekülje *ARVESTUSPERIOODID* lintmenüül nupp *AASTA PÜHAD*.


Väljas *EELNEV TÖÖPÄEV LÜHENDATUD* – sisestatakse, kui mitu tundi pühale eelnev tööpäev on lühendatud. Seadistust tohib muuta vaid juhul, kui muudetakse riigi poolt seadust. Kui ettevõttes on igale riigipühale eelnev tööpäev 3 tunni võrra lühem ning muudetakse siin olevat standardseadistust, siis tuleb arvestada et sellega seoses muutub ka töötajate normtundide arvestus HRM4Baltics lahenduses.

Lisaks Eesti pühadele on võimalik HRM4Baltics arvestusperioodidele lisada ka Leedu, Läti ja Soome pühasid. Selleks on lintmenüül nupp *LISA LEEDU PÜHAD, LISA LÄTI PÜHAD, LISA SOOME PÜHAD*. Seda võimalust ei tohiks kasutada üheaegselt Eesti pühadega, vaid ainult siis kui kogu seadistatav ettevõte töötab nt Soome seaduste alusel. Vastasel juhul on ühes arvestusperioodis nii Eesti kui ka Soome pühad ning selle järgi arvutatakse töötajale ka normtunnid.


1.1.4.3. Erinevate riikide pühad

Programmis on võimalik seadistada erinevate riikide pühasid, mida kasutatakse teavituste saatmisel. Seadistamise akna avamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *ERINEVATE RIIKIDE RIIKLIKUD PÜHAD*. Avanevas vaates saab esitada veebipäringu, valides riigi ja aasta, mille pühasid soovitakse programmis kasutada.

Digmatix Estonia



Loendisse lisatud riigipühade kirjeldusi on võimalik vajadusel käsitsi muuta.



Kuupäev	Riigi tähis	Riigi nimetus	Kirjeldus	Kirjeldus inglise keeles
01.01.2022	FI	Soome	Uudenvuodenpäivä	New Year's Day
06.01.2022	FI	Soome	Loppiainen	Epiphany
15.04.2022	FI	Soome	Pitkäperjantai	Good Friday
17.04.2022	FI	Soome	Pääsiäispäivä	Easter Sunday
18.04.2022	FI	Soome	Toinen pääsiäispäivä	Easter Monday
01.05.2022	FI	Soome	Vappu	May Day
26.05.2022	FI	Soome	Helatorstai	Ascension Day
05.06.2022	FI	Soome	Helluntaipäivä	Pentecost
24.06.2022	FI	Soome	Juhannusaatto	Midsummer Eve
25.06.2022	FI	Soome	Juhannuspäivä	Midsummer Day
05.11.2022	FI	Soome	Pyhäinpäivä	All Saints' Day
06.12.2022	FI	Soome	Itsenäisyyspäivä	Independence Day
24.12.2022	FI	Soome	Jouluaatto	Christmas Eve
25.12.2022	FI	Soome	Joulupäivä	Christmas Day
26.12.2022	FI	Soome	Tapaninpäivä	St. Stephen's Day

1.1.5. TÖÖTAJA ÜLDINFO

HRM4Baltics osas *TÖÖTAJA ÜLDINFO* saab teha töötajate sisestamiseks ja haldamiseks vajalikud seadistused.

1.1.5.1. Maakonnad

Võimaldab kirjeldada programmis kasutatavad maakonnad. Seadistus lihtsustab töötajaga seotud aadresside sisestamist ning tagab, et sisestatud maakondade info oleks ühtse kirjapildiga. See omakorda lihtsustab vastavate aruannete loomist ja statistika koostamist
Maakondade seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/MAAKONNAD

1.1.5.2. Statistikarühmad

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/1. STATISTIKARÜHM VÕI 2. STATISTIKARÜHM
Statistikarühmad võimaldavad seostada töötajatega täiendavaid tunnuseid, mida saab seejärel töötajate loendi filtreerimisel kasutada. Näiteks, määrates üheks statistikarühmaks töötajate rahvuse, so seadistades statistikarühma väärtusteks eri rahvused (eestlane, venelane, inglane, ...) saab kasutaja töötajate loendit filtreerida soovi korral ka rahvuse alusel jne. Statistikarühmas defineeritud filtreid saab kasutada ka palgaarvutuste käivitamisel filtritena. Näiteks, tasud arvutatakse eri palgalehe gruppidesse jaotatud töötajatele eraldi, selleks seotakse töötajad Töötaja kaardi kaudu kas tähisega PLEHT1 või PLEHT2 jne.

Väli	Selgitus
TÄHIS	Statistikarühma tähis – kasutaja poolt vabalt sisestatav tähis.
KIRJELDUS	Tähisele vastav kirjeldus- kasutaja poolt vabalt sisestatav.
Töötajad	Kuvatakse vastava tähisega seotud töötajate arv. Numbril vajutades avaneb: vastav töötajate loend.


1.1.5.3. Töökohtade aadressid

Töökohtade aadresside seadistus on mõeldud ettevõtetele, kelle töötajad paiknevad erinevates asukohtades. Seadistus võimaldab sisestada näiteks ettevõtte eri filiaalide asukohtade aadressid. Seadistatud töökohtade aadresse saab valida seejärel *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaadrile *DIMENSIOONID JA SEOSED*. Töökoha aadressi seadistamine lihtsustab sisestust ja väldib seejuures sisestamisvigu. Töökoha aadresse saab kasutada ka *TÖÖTAJATE LOENDI* filtreerimisel.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/TÖÖKOHTADE AADRESSID

1.1.5.4. Palga lisaväljade seadistus

Lisaväljadele on võimalik sisestada töötajaga seotud statistilist informatsiooni. Kokku on võimalik seadistada kuni 99 välja koos väljapõhiste väärtustega. Töötaja kaardil kuvatakse seadistatud väljades vaid 10 välja, ülejäänud väljad avanevad töötaja kaardi lintmenüü kaudu.



Lisaväljade seadistus tehakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSAONL 365/HALDUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/PALGA LISAVÄLJADE SEADISTUS

Väli	Selgitus
Välja nr.	Sisestatakse välja number, millega määratakse välja kuvamise järjekord kiirkaardil.
Välja nimetus	Kirjeldatakse välja nimetus.
Välja liik	Valitakse väljal liik. Valik: *VALIK* – luuakse valiku väli, millele seadistatakse väärtused. Vaba teksti antud väljale sisestada ei ole võimalik. *TEKST* – luua väli vaba teksti sisestamiseks.


Väljale liigiga *VALIK* seadistatakse väärtused lintmenüü nupuga *VÄÄRTUSED*.

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse väärtuse tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse väärtuse tähisele vastav kirjeldus

1.1.5.5. Töötaja loendi õigused

Töötaja loendi õigustega saab piirata BC kasutajatel *TÖÖTAJATE LOENDIS* andmete nägemist ja töötaja kaartide avamist.


Seadistus tehakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTAJATE LOENDI ÕIGUSED



Väli	Selgitus
Kood	Sisestatakse õiguste komplekti kood/tähis.
Töötaja kaardi filter	Võimalidab filtrite lisamisega määrata need töötajad, kelle kaarte kasutaja saab avada. Nt saab määrata mõne kindla osakonna või ametikoha. Kui väli on täitmata, siis on võimalik avada kõikide töötajate kaarte. Kui väljale on kirjutatud *ÕIGUSED PUUDUVAD* või *NO PERMISSION*, siis töötajate kaarte avada ei saa ning tuleb veateade.
Struktuuri filter	Võimalik on andmete kuvamist kasutajale piirata struktuuritasemete alusel. Valikud: • *TÜHI* • *1.TASE* • *2.TASE* • *3.TASE* • *4.TASE*
Töötajate loendi filter	Võimaldab filtrite lisamisega määrata need töötajad, keda kasutajale *TÖÖTAJATE LOENDIS* kuvatakse. Nt mõne kindla osakonna töötajad või kõikide aktiivsete töötajate read.

	Lisaks filtri määramisele tuleb seejärel märkida ka andmeväljad, mida kasutajale *TÖÖTAJATE LOENDIS* kuvatakse, vastasel juhul on kogu loend nähtav.
Laiendatud andmete filter	Võimaldab filtrite lisamisega määrata need töötajad, keda kasutajale *TÖÖTAJATE LOENDIS* täiendavalt kuvatakse. Lisaks filtri määramisele tuleb seejärel märkida ka andmeväljad, mida kasutajale *TÖÖTAJATE LOENDIS* lisaks kuvatakse, vastasel juhul on kogu loend nähtav. Siin väljal valitud filter täiendab eelnevale väljale lisatud filtrit. Nt on eelnevale väljale määratud filtriga *TÖÖTAJATE LOENDIS* näha kõikide Finantsosakonna töötajate ees-ja perekonna nimi, ametinimetus ja tööle asumise kuupäev, siis täiendava filtriga saame määrata, et pearaamatupidajal näeme loendis ka tema ettevõtte ja isikliku mobiiltelefoni numbrit.

Filtrile lubatud väljade määramiseks on lintmenüül nupp *LUBATUD VÄLJAD*.



Välja nr.	Välja nimi	Näita andmeid	Laiendatud andmed
1	Nr.	☑	☐
2	Riiklik isikukood	☑	☐
3	Eesnimi	☑	☐
4	Perekonnanimi	☑	☐
5	Nimetus	☑	☐
6	Otsingu nimi	☐	☐
7	Sünnikuupäev	☐	☑
8	Sugu	☐	☑
9	Ametinimetus	☑	☐
10	Pilt	☐	☑
11	Ametinimetus (inglise keeles)	☐	☐
12	Kasutaja ID	☐	☐
13	Tiitel	☐	☐
19	Ettevõtte nimi	☐	☐
20	Aadress	☐	☐
21	Aadress 2	☐	☐
22	Asula	☐	☐

Väli	Selgitus
Välja nr	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* välja numbrit.
Välja nimi	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* välja nimetust.
Näita andmeid	Marker lisatakse sellele välja, mida soovitakse et vastava õiguste komplektiga kasutaja *TÖÖTAJATE LOENDIS* näeks.
Laiendatud andmed	Marker lisatakse sellele väljale, mida soovitakse et kasutaja näeks väljale *LAIENDATUD ANDMETE FILTER* määratud töötajate kohta. See tähendab, et kasutaja näeb nii neid andmeid, mis on valitud veerus *NÄITA ANDMEID* kui ka siin valitud andmeid.

1.1.6. TÖÖTAJA ERANDID

TÖÖTAJA ERANDITE loendis saab töötajatele anda eriõigusi, mis rakenduvad erinevatest funktsionaalsustes nt tööajatabelitega seotud õigused või raamatupidaja ja personalisspetsialisti eriõigused.




Veerg	Selgitus
Personalispetsialist	Marker annab töötajale täiendavad õigused. Personalispetsialist saab: esitada, võtta tagasi, vormistada teiste puhkusteavaldusi, muuta kinnitatud avalduste peal asendajaid, esitada teiste eest puhkuseavaldusi, mis ei vasta puudumise liigi peale seadistatud reeglitele, esitada teiste eest kuluaruandeid, näeb puhkusetaotluste loendit.
Tööajatabeli: Luba puhkusepäevadele töötunde märkida	Töötajal on võimalik puhkusepäevadele sisestada töötunde iseteeninduprotaalist avanevasse *PROJEKTIPÕHISESSE TÖÖTAJATABELISSE*.
Tööajatabel: luba autom täitmine/esitamine	Töötajal on võimalik projektipõhist tööajatabelit täita automaatselt enda seadistatud malli alusel. Samuti saab automaatselt täidetud tööajatabeli esitada kinnitusringile, kui vähemalt normtunnid on sisestatud tundidega kaetud.
Tööajatabel: Luba automaatne kinnitamine	Marker annab töötajale võimaluse seadistada projektipõhises tööajatabelis projektid, mida ta saab automaatselt kinnitada. Automaatselt saab kinnitada vaid neid projekte, mis on ka automaatselt esitatud. Seadistus avaneb töötajale iseteeninduportaalis *MINU KINNITADA* kuhjas.
Tööajatabel: luba muuta/sisestada registreeritud tööajatabeli tunde	Kui marker on aktiveeritud, siis saab palgaarvestaja muuta/sisestada tööajatabelite tunde ka pärast tabeli kinnitamist ja registreerimist. Marker töötab koos tööajatabeli seadistusega *"KEELA TUNDIDE MUUTMINE/SISESTAMINE PÄRAST TÖÖAJATABELI REGISTREERIMIST"*
Tööajatabel: luba kinnitada reeglitele mittevastavat plaani	Marker annab töötajale õiguse kinnitada tööajatabeli graafiku plaani ka siis, kui reeglitele vastavuse kontroll kuvab mittevastavusi. Kinnitada ei saa nende reeglite puhul, mille seadistuses on märgitud *EI SAA KINNITADA*.
Portaal: Luba lisada töötajaid	Töötajal on võimalik iseteeninduportaalis juhi vaates esitada uue töötaja andmete taotlust. Taotlus esitatakse personalispetsialistile, kes saab sellest luua uue töötaja kaardi. Kui töötajal on lubatud lisada portaalist uusi töötajaid, siis on õigus tal näha iseteeninduportaalis ka kõikide töötajate aeguvate puhkuste vaadet.
Luba sündmusi liita	Annab töötajale õiguse liita sarnaseid sündmusi üheks sündmuseks. Teistele kasutajatel liitmise nuppu ei kuvata. Sündmuste liitmist saab teha asukohas *SARNASED SÜNDMUSED (HRM4BALTICS).*
Luba teiste kuluaruanded	Annab töötajale õiguse koostada ja esitada teiste töötajate eest kuluaruandeid.
Kuva tööjärjekorra tõrkeid	Töötajale kuvatakse iseteeninduportaali aknasse HRM4Baltics lahendusega seotud tööjärjekorra kannete tõrketeateid. Tõrketeatest saab otse avada ka tööjärjekorra kannete loendi.
Raamatupidaja	Töötajale kuvatakse sündmuse taotluse kaardil nuppu *LOO ETTEMAKS ARVE*, mis võimaldab tal luua ettemaksu arvet finantslahendusse või palgažurnaali rida.

Digmatix Estonia

Sündmuste erandid	Töötajale kuvatakse sündmuse kaardil ja sündmuse taotluse kaardil nuppu *SAADA ARUANDE MEELDETULETUS*. Meeldetuletusi saab saata töötajale, kes on osalenud mõnel sündmusel, kuid kellel on kuluaruanne esitamata.
Luba muuta kinnitusringi	Marker annab töötajale erandi lisada/kustutada/asendada kinnitusringis kinnitajaid. Töötajale on nähtavad vastavad nupud kehtiva kinnitusringi peal.

1.1.7. STAAŽI LIIGID

Seadistada saab ettevõttes kasutatavad eriliigilised staažid, näiteks avaliku teenistuse staaž, rasketes töötingimustes töötamise staaž jms. Erinevaid staaži liike saab töötajale määrata töötaja kaardi alamkaardile *STAAŽI KANDED*. Töötajate staažidest ülevaate saamiseks on olemas aruanne *STAAŽIDE ÜLEVAADE*.




Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse staaži tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse staaži kirjeldus.
Peamine	Markeriga saab määrata, milline kirjeldatud staaži liikidest on töötaja peamine staaž ja mis on täiendavad staaži liigid, mille üle arvestust on vaja pidada. Peamiseks märgitud staaži kirjeldust kuvatakse kõikidele töötajatele ka *STAAŽIDE ÜLEVAATES*.
Kuva lepingule	Staaži pikkust on võimalik trükkida ka lepingu aluspõhjale. Avanevast rippmenüüst saab valida lepingu aluspõhja tähise (*GRUPP A, GRUPP B* jne).
Seaduse paragrahv	Vaba teksti väli seaduse paragrahvi sisestamiseks, mille alusel eriliiki staaži arvutatakse.

1.1.8. PALGAANDMED

1.1.8.1. Töötasu liigid

Seadistuses kirjeldatakse korduva iseloomuga tasude ja kinnipidamiste, kompensatsioonide jne tähised. Näiteks kuupalk, tunnitasu, pikemaks perioodiks kokkulepitud kompensatsioonid ja kinnipidamised jne. Tasude summad seejuures sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD*.

Töötasu liikide seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTASU LIIGID




Töötasusid saab kirjeldada nii loendi vaates kui ka kaardipõhiselt. Kaardipõhiseks kirjeldamiseks tuleb vajutada loendi lintmenüül nuppu *REDIGEERI*.

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse soovitud töötasu liigi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse töötasu liigi tähisele vastav kirjeldus.
Töötajaid	Kuvatakse mitme *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD* vastavat töötasu liiki hetkel kasutatakse. Numbrile vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Väljamakse liik	Vajalik valida nendele tasudele, mis peavad kajastuma *TSD*-l. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida tasule vastava *VÄLJAMAKSE LIIGI*. Tasu liigile valitud väljamakse liik lisatakse automaatselt töötaja töötasule kui töötaja on resident. Kui töötaja on mitteresident, siis muudetakse väljamakse liiki automaatselt vastavalt väljamakse liigi seadistusele. Näiteks töötasu väljamakse liigiga 10 muutub mitteresidendile lisades väljamakse liigiga 120ks. Enamlevinud *TÖÖTASU LIIKIDEGA* seotud *VÄLJAMAKSE LIIGID* on: Töötasu liigid, *TASU_TUND, TASU_KUUPALK; TASU_GRAAFIK, TUNNITASU, TUNNITASUÖÖ* • vl 10 - resident, Eestis töötav ilma A1 töötaja - vaikimisi • vl 11- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 12 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E11 • vl 120 - mitteresident, Eestis töötav ilma A1 töötaja • vl 121- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 122 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E11 Töötasu liigid, *TASU_JUHATUS, TASU_JUHNK, TASU_NOUKOGU* • vl 21- resident, Eestis töötav ilma A1 töötaja - vaikimisi • vl 22- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 23 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E11 • vl 156- mitteresident, Eestis töötav ilma A1 töötaja • vl 157- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 159 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E11

Digmatix Estonia

	Töötasu liigid, *TASU_LISATUND_TVL, TASU_TVL* • vl 17- resident, Eestis töötava ilma A1 töötaja- vaikimisi • vl 19- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 20 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E11 • vl 123- mitteresident, Eestis töötava ilma A1 töötaja • vl 124- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 125 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E11
Vaikimisi summa	Töötasu liigile saab seadistada vaikimisi väärtuse, mis tasu liigi valimisel automaatselt töötajale lisatakse. Näiteks kui ettevõttes on kõikidel töötajatel telefoni limiit 30 eurot, saab selle summa lisada vaid töötasu liigi valimisel.
Peida ülevaates	Võimaldab määrata kas antud *TÖÖTASU LIIGI* infot kuvatakse aruandes *TÖÖTASUDE ÜLEVAADE* või mitte. Juhul kui väljal on märge, siis *TÖÖTASU LIIGI* infot aruandesse *TÖÖTASUDE ÜLEVAADE* ei kuvata.
Näita palgateatisel	Võimaldab määrata kas antud *TÖÖTASU LIIGI* infot kuvatakse *PALGATEATISE* osas *LEPINGULISED TASUD* või mitte. Vaikimisi on väli märkimata. Juhul kui väli on märgitud kuvatakse *PALGATEATISEL* antud *TÖÖTASU LIIGIGA* seotud infot. Info leitakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *TÖÖTASUD* veergudest *ALATES, KUNI* ja *SUMMA*. Kusjuures: • *PALGATEATISEL* kuvatakse ainult selle *TÖÖTASU LIIGI* infot, mis on vastaval *PALGATEATISE PERIOODIL* kehtiv. • kui *LEPINGULINE TASU* on vastava *PALGATEATISE PERIOODI* kestel muutunud, siis kuvatakse kõigi muutunud *TÖÖTASU LIIKIDE* infot eri ridadel. • kui *LEPINGULINE TASU* on *PALGATEATISE PERIOODI* kestel muutunud, kuvatakse vastaval real sulgudes lisaks ka *TÖÖTASU LIIGI* kehtivuse algus ja/või lõppkuupäevad. Näiteks: *(ALATES 01. 04.17)*, *(KUNI 31. 04.17.)* või *(01.04. 17-31.04.17.)* • juhul kui *TÖÖTASU LIIK* on olnud kehtiv kogu *PALGATEATISE PERIOODIL*, kehtivuse kuupäevi ei kuvata.
Palgateatise kirjeldus	Võimaldab sisestada teksti, mida antud *TÖÖTASU LIIGI* puhul *PALGATEATISE* osas *LEPINGULISED TASUD* kuvatakse. Juhul kui veerg on täidetud kasutatakse *PALGATEATISEL* alati sellesse veergu sisestatud teksti, vastasel juhul veergu *KIRJELDUS* sisestatud teksti.
Nimi töötajate loendis	Kuni 10 töötasu liiki on võimalik veergudena nähtavale tuua *TÖÖTAJATE LOENDISSE*. Selleks tuleb antud veergu sisestada *TÖÖTAJATE LOENDISSE* tekitatava veeru pealkiri.
Nimi töösuhete ülevaates	Aruandesse *TÖÖSUHETE ÜLEVAADE* on võimalik veergudena nähtavale tuua töötaja kehtiv töötasu. Selleks tuleb antud veergu sisestada sellele töötasule veeru pealkiri, mida soovitakse ülevaates näha.
Näita portaalis	Töötasu liigile sisestatakse marker kui tasu liiki soovitakse kuvada töötajale ja juhile *TÖÖTAJA PORTAALIS* avanevates töötaja vaadetes. Töötaja näeb oma töötasu andmeid kuhjast *MINU ANDMED* avanevas vaates ning juht oma alluvate andmeid portaalis *MINU TIIM* avanevas vaates. Lisaks töötasu liigile lisatud markerile tuleb teha seadistused ka asukohas *TAOTLUSE LIIGID-> TASUD*.
Kontrolli palgagrupi summasid	Kui ettevõte kasutab palgagruppe ja soovib, et töötajale töötasu lisades kontrollitakse ning võrreldakse palgagrupile määratud tasu alam-ja ülemmäära töötajale sisestatud töötasuga, tuleb veergu sisestada marker.

Digmatix Estonia

	Kontrolli ja võrdlust saab teha vaid juhul, kui kasutatakse töölepingu ja töötasu rea sidumist.
Sorteerimise jknr.	Võimaldab määrata millises järjestuses *TÖÖTASU LIIKIDE* infot *PALGATEATISE* osas *LEPINGULISED TASUD* kuvatakse. Number 1 kuvatakse esimesena jne.
Väline ID	Võimaldab sisestada töötasu liigile ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav töötasu liik teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega. Vastava tähise saab SOAP liidesega pärida kontserni aruandlusesse.
Töötasu liigi gruppe	Töötasu liigi gruppe kasutatakse vaid BI analüütika jaoks. Töötasud saab siduda erinevate gruppidega, mille alusel andmeid analüütikas näidatakse. Töötasu liigi grupid seadistatakse eelnevalt asukohas *TÖÖTASU LIIGI GRUPID* ning seejärel saab nendega siduda töötasu liike. Sidumist saab teha vaid töötasu kaardipõhises vaates. 
Lepingu malli nr	Standardlahenduse töötasu liike nagu näiteks *TASU_KUUPALK* ja *TASU_TUND* saab trükkida eelseadistatud *LEPINGU ALUSPÕHJADELE* Kui ettevõttes on seadistatud ettevõttepõhiseid tasu liike, mida samuti on soovi lisada väljatrükitavale lepingu aluspõhjale, siis saab kuni 10-le tasu liigile seadistada aluspõhja jaoks numbri (1, 2, 3 jne).

TÖÖTASU LIIGI tähiseid kasutatakse *ARVUTUSTE* valemites. Seepärast peab olemasolevate tähiste muutmisel olema äärmiselt ettevaatlik.

1.1.8.2. Parameetrid


Parameetritena kirjeldatakse ennekõike töötaja töötasu maksustamisega seotud täiendavad tingimused. Parameetreid saab luua ja kasutada ka teiste töötasuga seotud arvutusreeglite loomise lihtsustamiseks.

Töötajaga seotud parameetrid sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID*.

Parameetrite tähiseid kasutatakse arvutusvalemite koostamisel sh näiteks ka puhkuse reservi arvestusel.

Parameetrite seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/PARAMEETRID

Väli	Selgitus
Nr.	Parameetri tähis.
Kirjeldus	Parameetri tähisele vastav kirjeldus.

Ei suleta töösuhte lõpetamisel	Võimaldab määrata kas antud *PARAMEETER* suletakse automaatselt töötaja töösuhte lõpetamisel või mitte. Lõpetades töötajaga töösuhte ehk sisestades *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE* kuupäeva veergu *KUNI* küsitakse kasutajalt:  Vastates *JAH* suletakse automaatselt kõik hetkel kehtivad töötaja lepingute ja parameetrite read, va nende parameetrite read, mille puhul on märge veerus *EI SULETA TÖÖSUHTE LÕPETAMISEL*. Kasutatakse näiteks nende parameetrite puhul, mida võib olla vaja kasutada ka pärast tötöaja töösuhte lõppemist. Näiteks juhul kui töötajale makstakse ka pärast töösuhte lõppu tasusid, millelt soovitakse arvestada pensionikindlustuse makseid.
Töötajad	Kuvatakse töötajate arvu, kelle vastava parameeter on hetkel aktiivne. Numbril vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Nimi töötajate loendis	Parameetrite veergusid on võimalik nähtavale tuua ka *TÖÖTAJATE LOENDISSE*. Selleks tuleb veeru pealkirjana kuvatav tekst sisestada antud seadistuse veergu.
Kaasa üleviimisel	Marker sisestatakse vaid nendele parameetritele, mida soovitakse töötaja andmete ühest ettevõttes teise kopeerimisel kaasata.
Peidetud	Kui mõne seadistatud parameeter ei ole ettevõttes vajalik, siis selle asemel, et väärtus kustutada, on see võimalik ära peita ning hiljem vajadusel taas nähtavale tuua.

Töötaja pensionikindlustusega seotud *PARAMEETREID* saab lisada/uuendada ka regulaarselt käivituva automaattöö abil ehk vastavalt seadistatud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDELE.*

Parameeter *SMKUUEI – SM-I MIINIMUMI KUUMÄÄRALT EI TASUTA* – on vaja lisada koos kehtivusajaga nende töötajatele, kelle puhul ei ole tööandjal kohustust maksta sotsiaalmaksu miinimumi kuumääralt vaid tegelikult tasult.

Parameetrite seadistusse on lisatud ka TSD loomist juhtivad *SÜSTEEMIPARAMEETRID*, mida ei tohi kustutada ja mida ei ole vaja töötajatega siduda.

- *TSDKOODMUUDETAV -TSD LOOMISE PARAM:* Lubab muuta väljamakseliike
- *TSDPARANDUSEKOOD - V:*Parandusdeklaratsiooni loomise põhjuse kood
- *TSDSUMMA – TSD LOOMISE PARAM:* Summad töötajate kaupa

1.1.8.3. Pangad

Seadistuses kirjeldatakse HRM4Baltics kasutusel olevad pangad.
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/PANGAD

Väli	Selgitus
Nr.	Vabalt sisestatav panga number. Siin sisestatud *PANGA NUMBRIT* on võimalik valida *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PANGAKONTOD* veergu *PANGA NR* ja samuti *VÕLANÕUETE* loendi vastavasse veergu Panga infot kasutatakse pangamakse faili koostamisel.
Nimetus	Võimaldab sisestada *PANGA TÄHISELE* vastava kirjelduse/nimetuse.
Panga Kood	Eesti pankadevahelises arveldussüsteemis kokku lepitud panga kood

Digmatix Estonia

BIC\SWIFT	Pankadevahelises arvelduses kasutatav kood. (BIC - Bank Identification Code ehk SWIFT-kood - The Society for Worldwide In) Ülemaailmne Pankadevahelise Finantsinfo Ühing - Liikmespankade omandusse kuuluv ühingu, mis haldab maailma suurimat finantsinfot vahendavat arvutivõrku.
Töötajaid	Kuvab töötajate arvu, kellele on antud pank töötaja pangakontode loendisse lisatud ja see on hetkel kehtiv. Väljal oleval numbril vajutades avaneb vastav *TÖÖTAJATE LOEND*.
IBAN riigi tähis	Sisestatakse panga IBAN riigi tähis, mille alusel tuvastab programm, kas töötajale sisestatud IBAN on korrektne ning leiab ka seadistusest panga nimetuse.
IBAN panga tähis	Sisestatakse panga IBAN tähis, mille alusel tuvastab programm, kas töötajale sisestatud IBAN on korrektne ning leiab ka seadistusest panga nimetuse.
Kont. rühm	Igale pangale on võimalik seadistada erinev *KONTEERINGURÜHM*, millega määratakse missugustele pearaamatukontodele väljamakse kanded konteeritakse.

1.1.8.4. Võlanõude liigid ja võlanõudjad

VÕLANÕUETE LIIKIDE JA VÕLANÕUDJATENA kirjeldatatakse kinnipidamiste tähised ja isikud (kohtutäiturid), kelle kasuks konkreetse võlanõude alusel kinnipidamisi tehakse.

Sisestatud *VÕLANÕUDE LIIKE JA VÕLANÕUDJAID* saab lisada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *VÕLANÕUDED*.

VÕLANÕUETENA sisestatakse reeglina ainult kohtutäituritele tehtavad maksed. Teised igakuised kindla summaga kinnipidamised, so näiteks ülekulude kinnipidamised, elatiste maksed jne. lisatakse reeglina *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD*, kasutades seal vastavat *TÖÖTASU LIIKI* .

Eelnevalt välja arvutatud muutuvate summadega igakuised või ühekordsed kinnipidamised ja/või võlanõuded registreeritakse reeglina *PALGAŽURNAALI* kaudu otse vastavatele *PALGAKONTODELE*.

Kinnipidamise palgakontodele (HRM4Baltics standardlahenduses *PALGAKONTOD* vahemikus *2500* kuni *2998*) registreeritakse kinnipidamise summa positiivse summana.

Võlanõuete liikide seadistus

Väli	Selgitus
Nõude liigi tähis	Sisestatakse nõude liigi tähis/kood.
Kirjeldus	Sisestatakse nõude liigi kirjeldus.
Vaikimisi tähtsusjärjestus	Nõude liigile saab lisada tähtsusjärjestuse, mis lisatakse automaatselt nõude kaardile kui antud liik valitakse. Kui töötajal on sama liiki nõudeid mitu, saab tähtsusjärjestus töötaja nõude kaardil ka muuta. Tähtsusejärjestuse alusel hakkab programm kinnipidamisi arvutama.
Vaikimisi alles jäätav summa	Nõude liigile saab määrata vaikimisi summa, mis peab pärast kinnipidamise arvutamist töötajale alles jääma.
Vaikimisi alles jäätav %	Nõude liigile saab määrata %, mis peab töötasust alles jääma pärast kinnipidamise tegemist.
Alles jäetava summa valem	Töötasust alles jäetava summa saab arvutada väljale sisestatud valemi alusel.
Sulgemise valem	Ajavalemiga saab seadistada millal suletakse töötaja võlanõude kaart pärast tema töösuhte lõppemist.
Konteerimiskuupäev	Nõude liigile saab määrata mis kuupäev lisatakse kinni peetavale summale, kas arvestuse kuupäev või väljamakse kuupäev. Kui väli on täitmata lisatakse kandele automaatselt väljamakse kuupäev.
Võlanõuded	Kuvatakse kui mitu võlanõude kaarti on antud nõude liigiga.

Digmatix Estonia

Võlanõudjad

Väli	Selgitus
Nr	Sisestatakse *VÕLANÕUDJA* kood või tähis.
Nimi	Isiku (nt kohtutäituri) nimi, kelle kasuks kinnipidamisi tehakse.
Panga nr	Väljale valitakse eelseadistatud loendist *PANGAD* sobiva *PANGA NUMBER*, so isiku, kelle kasuks *VÕLANÕUDE KINNIPIDAMINE* tehakse (nt kohtutäituri) *PANGA NUMBER*. *PANGA* andmeid kasutatakse kinnipeetava summa pangamakse faili loomisel.
Pangakonto	Isiku, kelle kasuks kinnipidamine tehakse (nt kohtutäituri) pangakonto number (ei ole kohustuslik, kasutati kuni 2015 aasta alguseni).
IBAN	Isiku, kelle kasuks võlanõude kinnipidamine tehakse (nt kohtutäituri) pangakonto number IBAN kujul.
Viitenumber	*VÕLANÕUDEL* kajastatud viitenumber.
Makse saaja	Sisestatakse makse saaja nimi, kellele ülekanne tehakse.
Registreerimisnr	Sisestada saab kohtutäituri registreerimise numbri.
Võlanõuded	Veerus kuvatakse kui mite võlanõude kaardiga on kohtutäitur seotud.
Panga nimetus	Väljale lisatakse automaatselt rea väljale *PANGA NUMBER* sisestatud numbrile vastav nimetus loendi *PANGAD* veerust *NIMETUS*.

1.1.9. LEPINGUD


1.1.9.1. Töölepingu liigid

Seadistusega määratakse HRM4Baltics lahenduses kasutusel olevad töölepingute liigid. Seadistatud töölepingu liike on võimalik valida *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *LEPINGUD*.

Seadistus tehakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/TÖÖLEPINGUD

Nr.	Kirjeldus	Tööt...	Liik	Default Working Factor	Katseaja pikkus	Luba kats... pikk... jaot...	Statistika liik	Struktuuri liik	Stat. koolituse liik	Töötamise liik (TÖR)	TÖR saatmise liik
10	Määramata ajaks	46	Tööleping	0,00	+4K-1P	☑	Tööleping	Määramata...		1	Töösuhte al...
11	Määramata ajaks, osalise tööa...	16	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määramata...		1	Töösuhte al...
20	Määratud ajaks	4	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määratud a...		1	Töösuhte al...
21	Määratud ajaks, osalise tööaj...	2	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määratud a...		1	Töösuhte al...
30	Nõukogu liikme teenistuslepi...	1	Nõukogu li...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		601	Lepingu ka...
31	Juhatuse liikme ametileping	2	Juhatuse lii...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		601	Lepingu ka...
40	Töövõtuleping	2	Töövõtulep...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		600	Lepingu ka...
50	Muud	2	Muu	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...	Ei kaasata ...		Ei saadeta

Väli	Selgitus
Nr.	Töölepingu liigi tähis.
Kirjeldus	Töölepingu liigi tähisele vastav kirjeldus.
Töötajad	Kuvatakse vastava tähisega seotud töötajate arvu. Numbril vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Liik	Töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse personaliaruannetes ja statistilistes aruannetes *TÖÖJÕU LIIKUVUS* ja *STATISTIKA PALK*.
Vaikimisi töökoormus	Lepingu liigi põhiselt on võimalik seadistada vaikimisi töökoormust, mis lisatakse töötaja lepingu reale töötaja koormuseks, kui lepingu reale valitakse lepingu liik.
Katseaja pikkus	Automaatse katseaja lõpukuupäeva arvutamiseks sisestatakse katseaja pikkuse valem.

	Näiteks: 4K-1P valemi puhul on katseaja pikkuseks 4 kuud. Kui töötaja tööleping algab 01.06.2020 siis katseaja viimaseks päevaks leitakse 30.09.2020.
Luba katseaja pikkuse jaotamine	Katseaja perioodi lühendatakse automaatselt vastavalt töösuhte pikkusele, kui vaikimisi lisatav katseaeg on pikem kui pool töösuhtest. Näiteks. Töölepingu pikkus on 4 kuud, vaikimisi lisatav katseaeg on samuti 4 kuud, seega automaatselt muudetakse katseaja pikkuseks 2 kuud.
Statistika liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes *STATISTIKA PALK*.
Struktuuri liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes *TÖÖTASU STRUKTUUR*.
Stat. koolituse liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes *TÄISKASVANUTE KOOLITUS* .
Töötamise liik (TÖR)	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse Maksu – ja Tolliameti töötamise registrisse (TÖR) andmete saatmisel.
TÖR saatmise liik	Võimaldab seadistada HRM4Baltics *TÖÖLEPINGUTE* ja *TÖR SAATMISE LIIGI SEOSED*: Võimalikud variandid: • *TÖÖSUHTE ALUSEL*- antud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul saadetakse TÖR-i info üle X-tee *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE* sisestatud iga töösuhte rea kohta eraldi. Juhul kui töötajal on sama *TÖÖSUHTEGA* seotud mitu erinevat lepingu rida, lisatakse neile sama *TÖÖREGISTRI ID.* • *LEPINGU KAUPA* - antud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul saadetakse TÖR-i info üle X-tee *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *LEPINGUD* sisestatud iga rea kohta eraldi. Seega igale lepingu reale lisatakse TÖR-st saabunud xml-st erinev *TÖÖREGISTRI ID*. Seda ka juhul kui kõigi *LEPINGUTE* puhul on kehtiv sama *TÖÖSUHE.* • *EI SAADETA* - antud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul TÖR-i infot üle X-tee ei saadeta.
Lepingute numbrid	Töötajate töölepingutele numbri lisamiseks on võimalik kasutada automaatset numbriseeriat. Kasutatava numbriseeria valimiseks tuleb eelnevalt teha seadistus asukohas: *FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIAD* Lepingute numbreid saab lepigute loendis kuvada kahte erinevat moodi. Ühel juhul kuvatakse lepingut ja lepingu lisa ühes veerus ning teisel juhul on on veerud eraldi. Seadistust saab hallata *RAKENDUSE ALA SEADISTUSE* väljaga *LEPINGU LISA ERALDI*. 
Käsitsi numbriseeria	Markeri aktiveerimisel saab vastavale lepingu liigile sisestada numbri käsitsi, mitte automaatsest numbriseeriast.


Digmatix Estonia

Säilita lepingu nr lepingu lisal	Juhul kui marker on väljale sisestatud ning seadistust väljal *LEPINGULISA SUFIKS* ei ole, antakse igale lepingu lisa reale sama number, mis lepingul.
Lepingu nr. töötaja kaardi nr.	Lepingu numbrina saab kasutada ka töötaja kaardi numbrit. Selliselt juhul omistatakse lepingu reale sama number, mis on töötaja kaardil, kellele lepingu rida sisestataks.
Lepingulisa sufiks	Kasutades automaatset lepingute numbriseeriat või töötaja kaardi numbrit lepingu numbrina saab seadistada lepingu lisadele antava sufiksi. Näiteks: Lisades lepingulisa sufiksiks - saab töötaja esimene lepingu lisa numbriks 12-*1*, järgmine lisa numbri 12 -*2* jne.
Lepingu lisa number	Kasutades automaatset lepingute numbriseeriat saab seadistada ka lepingu lisadele antavat numbrit. Näiteks: Lisades lepingulisa numbriks *1* saab töötaja esimene lepingu lisa numbriks 12-*1*, järgmine lisa numbri 12-*2* jne.
Vaikimisi parameeter 1..3	Igale lepingu liigile on võimalik seadistada kuni 3 vaikeparameetrit, misjärel vastava lepingu liigi lisamisel töötajale, lisatakse parameeter automaatselt.
Väline ID	Võimaldab sisestada töölepingu liigile ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav töölepingu liik teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega.
Rea lõppemise põhjus kohustuslik	Markeri lisamisega muutub lepingu reale veergu *KUNI KUUPÄEVANI* kuupäeva lisamisega kohustuslikuks lepingu lõpetamise põhjuse sisestamine. Lõpetamise põhjus tuleb lisada enne lepingu reale lõpu kuupäeva sisestamist.
Näita portaalis	Saab määrata missuguseid lepingu liike kuvatakse töötajale iseteeninduspportaalis. Lisaks markerile töölepingu liigi peal, peab olema seadistatud ka *TAOTLUSE LIIK/ LEPING*.
Ära kaasa koosseisu	Väli on seotud kuupäeva põhise struktuuri ja koosseisu loomisega. Võimaldab määrata missuguseid lepingu liike koosseisu loomisel ei kaasata.
Vaikimisi lõpetamise alus	Lepingu liigile saab määrata vaikimisi lepingu lõpetamise aluse. Kui töötaja töösuhete loendisse lisatakse töösuhte lõpu kuupäev, siis vastavalt lepingu liigile, mis on töötajal lepingute loendis, lisatakse automaatselt ka lahkumise aluse tähis.

1.1.9.2. Lepingute aluspõhjad

Eelseadistatud lepingu aluspõhjasid saab kasutada *TÖÖTAJA KAARDI* ja alamkaartidele *LEPINGUD*, *TÖÖTASUD*, *PANGAKONTOD* sisestatud andmete lisamiseks valitud lepingu aluspõhjale. Piisab töötaja andmete sisestamisest Business Centrali ja Business Central sisestab juba ise vastavad andmed valitud lepingu aluspõhjal defineeritud väljadele. Seega tuleb andmed sisestada ainult üks kord, mis omakorda vähendab vigade tekkimist töölepingute koostamisel


Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LEPINGUTE ALUSPÕHJAD



Väli	Selgitus
Aruande ID	Tabeli number, kuhu lepingupõhi seadistatakse.
Aruande nimetus	Tabeli kirjeldus, kuhu lepingupõhi seadistatakse.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada lepingupõhja tähisele vastav kirjeldus.
Ettevõtte nimi	Saab määrata, millises ettevõttes antud lepingupõhi kehtib, kui jätta ettevõte määramata, siis kehtib sama lepingupõhi üle ettevõtete.
Liik	Näitab dokumendi liiki. N:Word

3.1.1.1.1 Lepingu aluspõhja loomine ja seadistamine


Vali lintmenüüs *UUS/UUS*, mille tulemusel avaneb aken, kus vali *LISA WORDI KUJUNDUS*. Selle tulemusena tekib uus lepingu aluspõhja rida. Olles lepingupõhja real vali lintmenüüs *KUJUNDUS/EKSPORDI KUJUNDUS*. Süsteem loob selle tulemusel Wordi faili.




Loodud Wordi formaadis lepingu aluspõhja saab vastavalt soovile hakata kujundama, sinna kopeerida enda ettevõtte lepingu tekst või kirjutada vaba teksti.

Loodud lepingupõhja seadistamiseks peab olema Wordis seadistatud Developer funktsioon. Selleks tuleb avada Wordi menüüst: *FILE/OPTIONS/CUSTOMIZE RIBBON/MAIN TABS* ja valiku *DEVELOPER* ette lisada marker ning vajutada seejärel *OK*.


Digmatix Estonia




Lepingupõhjal olles tuleb Wordi lintmenüült valida *DEVELOPER/XML MAPPING PANE* ja paremal pool avanenud paanil õige *XML PART*.




Järgmiseks ava *EMPLOYEECONTRACTS*



Nüüd on võimalik seadistada lepingupõhja. Kõik väljad, mida soovite, et täidaks süsteem automaatselt, tuleb tekstis asendada süsteemi väljaega. Selleks kustuta üleliigne tekst ja jäta kursor vilkuma kohale kuhu soovid süsteemi teksti paigaldada. Otsi paremalt *XML MAPPING* paanilt õige väli, mida soovid lepingule määrata ja tee valikul parem hiireklõps – *INSERT CONTENT CONTROL* ja seal sobiv formaat *PLAIN TEXT*.



Kui kõik väljad on seadistatud, siis salvesta loodud dokument arvutisse ja liigu tagasi HRM4Baltics lahendusse lepingupõhjade seadistuse lehele. Lepingupõhjade seadistuse lehel tuleb olla loodud lepingupõhja real valida lintmenüüs *KUJUNDUS / IMPORDI KUJUNDUS*.



Avaneb aken *IMPORDI WORDI DOKUMENT*, kus saab valida asukoha arvutist, kuhu lepingupõhi on salvestatud. Valides lepingupõhja, lisatakse see lepingupõhja rea külge. Seejärel tuleb veel vajutada nuppu *UUENDA KUJUNDUST*.

Kirjelduse veerus tuleb kindlasti muuta süsteemi poolt loodud kirjeldus endale sobivaks ja arusaadavaks.

1.1.10. AMETIKOHAD

Loendis *AMETIKOHAD* kirjeldatakse ettevõttes planeeritavad ametikohad ja ametikohtadega seotud muud määratlused. Seadistustes loodud ametikohti saab valida töötaja *LEPINGUTE* real töötaja ametikohaks, planeerida struktuuriüksustesse jne.

Ametikohtade loendisse kuvatakse andmed *AMETIKOHA KAARTIDELT*, otse loendis uut ametikohta kirjeldad ja muudatusi teha ei ole võimalik. Uue ametikoha loomiseks on lintmenüül nupp *UUS*. Ametikoha loomisel luuakse igale ametikohale unikaalne kaart.

Loend *AMETIKOHAD* avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse ametikoha number/tähis.
Nimetus	Sisestatkse ametikoha numbrile vastav nimetus.
Nimetus (inglise keeles)	Sisestatakse ametikoha nimetus inglise keeles.
Nimetus (muus keeles)	Sisestada saab ametikoha nimetust mõnes muus keeles. Väli on vaja isikupärastamisega välja tuua. Lisaks on sama nimetusega veerg võimalik isikupärastamisega nähtavale tuua loenditesse *AMETIKOHAD* ja *TÖÖTAJATE LOEND*.
Liik	Võimaldab määrata ametikoha liigi kasutamise ja kuvamise viisi ametikohtade loendis. Valikud: • *PEALKIRI* - ametikohtade grupi pealkiri, kuvatakse loendis paksus kirjas. Pealkirjaks märgitud ametikohta ei saa valida struktuuriüksustesse ja Töötaja kaardi lepingureale. • *TAVALINE* – ametikoha nimetus, kuvatakse loendis tavalises kirjas. Ametikohta saab valida struktuuriüksustesse ja Töötaja kaardi lepingureale.
Summeerimine	Seadistus võimaldab summeerida ametikohti, kasutatakse näiteks valiku *LIIK > PEALKIRI* korral. Summeeritud ametikohtade summasse kaasatakse nii lukustatud kui ka lukustamata ametikohtade kaardid. Kokkuvõttesse ei kaasata lahkunud töötajaid.
Töötajaid	Kuvatakse töötajate arv, kellel on antud ametikohal kehtiv tööleping. Numbril vajutades avaneb nende töötajate loend.
Planeeritud	Sisestatakse planeeritud ametikohtade arv. *AMETIKOHTADE* planeerimiseks valitakse lintmenüül nupp *PLANEERIMINE*.
Dimensiooni väärtus 1/Dimensiooni väärtus 2	Ametikohaga saab vaikimisi siduda kahe erineva dimensiooni väärtused. Eelnevalt on vaja seadistusega määrata, missuguseid dimensioone ametikohaga siduda saab. Seadistus tehakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* kiirkaart *DIMENSIOONID*.
Ameti nõude number nr	Valitakse eelnevalt seadistatud *AMETIKOHA NÕUDE GRUPP*. Nõuete grupiga määratakse nõuded (nt dokument, haridus, oskused jne) mis antud ametikohal on kohustuslikud. Loendis töötajate ametikoha nõuded on seejärel võimalik jälgida, kellel on nõuded täidetud ja kellel mitte. Ametikoha nõue saab olla nii ametikoha põhine, kui on võimalik ka töötajapõhiselt nõudeid lisada.
Loo automaatselt tervisekontroll	Markeri aktiveerimisel luuakse töötajale automaatselt tervisekontrolli kaart kui töötajale on lepingu reale sisestatud ametikoht ja töötajal ei ole hetkel kehtivat tervisekontrolli kaarti. Vastasel juhul saab tervisekontrolli kaardi luua käsitsi töötaja kaardi pealt.
Asendajad ei ole nõutud taotlusel	Väli on kasutusel HRM4Baltics *PUHKUSEAVALDUSTE* funktsionaalsuses. Marker tähistab ametikohta, kellel ei ole kohustust puhkuseavaldusele lisada asendajat. Teistel ametikohtadel on asendaja lisamine alati kohustuslik.

Digmatix Estonia

Elutähtsa teenuse osutaja	Markeriväli, mis tähistab elutähtsa teenuse osutaja ametikohta. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsitsi lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada, kui kõik töötajad, kes ametikohal töötavad, on määratud elutähtsa teenuse osjutajateks. Vastasel juhul on soovitav marker lisada käsitsi lepingu reale käsitsi. Marker on nähtav töötajate loendis, töötajate lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.
Taustakontroll	Marker lisatakse nendele ametikohtadele, kus on nõutud töötaja taustakontroll. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsitsi lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada sellisel juhul kui kõikidelt selle ametikoha töötajatelt on taustakontroll nõutud. Vastasel juhul on soovitav marker lisada käsitsi lepingu reale käsitsi. Marker on nähtav töötajate loendis, töötajate lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.

Digmatix Estonia

Vastuvõtuajad	Vabatekstiväli, kuhu saa sisestada vastuvõtu ajad näiteks arstidele või muude alade esindajatele, kes võtavad vastu kliente kindlatel kellaaegadel. Väli on nähtav vaid *AVALIKU TEENISTUSE* rakendusala sisselülitamisel.
Registreerimise telefoni nr	Vabatekstiväli, kuhu saab sisestada telefoni numbri näiteks arstidele või muude alade esindajatele, kelle vastuvõtule peab registreerima. Väli on nähtav vaid *AVALIKU TEENISTUSE* rakendusala sisselülitamisel.
Töötaja konteeringurühm	Avanevast rippmenüüst saab valida *TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMA,* millega juhitakse töötaja tasude konteerimisreegleid pearaamatukontodele. Juhul kui töötajal on mitu kehtivat lepingu rida osakoormusega ja erinevate ametikohtadega, siis rakendub talle selle ametikohaga seotud konteeringurühm, mis on märgitud peamiseks. Kui lisada ametikohale konteeringurühm, lisatakse see automaatselt töötaja kaardile, kui töötajale on lepingu reale ametikoht määratud.
Tööülesannete lühikirjeldus	Sisestatakse ametikoha tööülesannete lühikirjeldus. Kirjelduse saab lisada defineeritud väljale töölepingu aluspõhjal. Väljale sisestatava teksti pikkus on kuni 2024 tähemärki.
Töötunni liik	Ametikohale saab valid eelnevalt seadistatud töötundide liigi, mis on kasutusel tööajatabelites. Selle alusel on võimalik tööajatabelis jälgida, missuguseid töötunni liike ja kui palju on päeva kohta tehtud. Näiteks *PAKKIJALE* lisada töötunni liigiks *PAKKIMINE, TOOTMISTÖÖLISELE TOOMINE.*
Hüperlingi URL	Ametikoha kaardile on võimalik lisada linki välisele süsteemile.
Riigikaitseline ametikoht	Markeriväli, mis tähistab riigikaitselist ametikohta. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsits lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada, kui kõik töötajad, kes ametikohal töötavad, on määratud riigikaitselise ametikoha täitjateks. Vastasel juhul on soovitav marker lisada lepingu reale käsitsi. Lepingu realt saadetakse marker läbi x-tee ka TÖRi.
Palgagrupi nr	Valida saab eelnevalt seadistatud palgagrupi tähise. Ametikohale seadistatud palgagrupp lisatakse automaatselt ka töötaja lepingu reale, kui töötajale ametikoht määratakse. Kui *TÖÖTASU LIIGILE* on sisestatud marker *KONTROLLI PALGAGRUPI SUMMASID*, siis töötaja lepingu rea ja töötasu rea sidumisel kontrollitakse kas sisestatud töötasu jääb palgagrupi vahemikku ning kuvatakse vajadusel hoiatust.
Töötaja positsioon	Ametikohale on võimalik määrata *TÖÖTAJA KAARDIL* kuvatavat positsiooni. Kui ametikohale on positsioon määratud, tekib see töötaja kaardile automaatselt, vastasel juhul saab valiku teha käsitsi. Valikud on: • *PRAKTIKANT* • *TÖÖTAJA* • *JUHT* • *JUHATUS* • *NÕUKOGU* • *TÖÖVÕTULEPING*

DigmatiX Estonia

Väärtuspunktid	Sisestada saab ettevõtte sisese väärtuspunkide summa.
Statistikaameti klassifikaator	Valitakse eelseadistatud loendist ametikohale rakenduv Statistikaameti klassifikaator. Klassifikaator on kohustuslik töötaja andmete saatmisel BC-st TÖR-i. Kasutatakse aruannete sh statistikaaruande *TÖÖTASU STRUKTUUR* koostamisel.
Ametigrupi tähis	Ametikohtadele saab seadistada ettevõttepõhiseid ametigrupi tähiseid nt juhtimine, tugipersonal jne. Seadistatud ametigrupi tähised lisatakse töötaja lepingu reale ametikoha lisamisel automaatselt. Ametigrupi tähiseid saab veeruna kuvada *TÖÖTAJATE LOENDIS*.
Ameti struktuuri üksus/Ameti struktuuri allüksus	Seadistus võimaldab seada ametikohtadele täiendavaid filtreid: Ameti struktuuri üksus = *O – OBJEKT, K – KONTOR* Ameti struktuuri allüksus = *J – JUHTKONNA ALLÜKSUS, V – VALGEKRAED, S – SINIKRAED* jne.
Insaideriks olemise põhjus	Insaideriks olemise põhjus lisatakse vaid nendele ametikohtadele, mis vaikimisi alati määratakse insaideriteks nt juhatuse esimees, finantsjuht jne. Insaiderite loendis saab seejärel lintmenüül vajutada nuppu *LISA KÕIK NÕUTUD TÖÖTAJAD*, misjärel lisatakse insaideriteks kõik vastavate ametikohadega töötajad, kes ei ole veel indsaiderid. Olemasolevate põhjust seast õige valimiseks avaneb rippmenüü eelseadistatud põhjustega. Uue põhjuse lisamiseks tuleb avada rippmenüü, valida *UUS* ning kirjeldada uus põhjus.
Figure tööpere tähis/kirjeldus	Ametikohale Figure tööpere lisamiseks avaneb rippmenüü, kust saab valida eelnevalt seadistatud tähiste hulgast sobiva. Figure tööperede seadistus tehakse asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/FIGURE TÖÖPERE* Ametikohale seadistatud Figure tööperega seotud andmeid ei lisata töötajale ametikoha lisamisel automaatselt vaid selleks tuleb *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPINGUD* vajutada nuppu *LISA FIGURE KLASSIF*.
Figure tööpere taseme tähis/kirjeldus	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevale väljale valitud Figure tööpere taseme tähis.
Figure taseme täpsustuse kirjeldus	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevale väljale valitud Figure tööpere taseme täpsustus.
ISCO kood	Võimaldab seadistada ametikohaga seotud ISCO tähise.
Statistiline ametiala jaotuse tähis	Sisestatakse tähis vastavalt Statistikaameti statistilise ametiala jaotuse Aruandevormile - kood: 131311- Täiskasvanute koolitus ettevõttes 2001. aasta nõuetele.
Lukus	Lukustatud ametikohta ei kuvata ametikohtade loendis ning seda ei saa valida töötaja lepingu reale.
Väline ID	Võimaldab sisestada ametikohale ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav ametikoht teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega.

HRM4Baltics moodulist inglise keelse aruandluse saamiseks tuleb valida töökeeleks inglise keel. Inglise keelseid ametinimetusi kuvatakse seejuures alljärgnevates aruannetes:

- *TÖÖTAJATE LOEND*
- *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*
- *TÖÖTAJATE KATSEAEGADE LOEND*
- *TÖÖTAJATE LEPINGUD*
- *TÖÖTAJATE LIIKUMISED*

Digitalk Estonia

- *AMETIKOHTADE AJALUGU (TÖÖTAJAD)*
- *AMETIKOHTADE TÄITUVUS*

Kiirkaart *AMETIKOHA OHUTEGURID*

AMETIKOHTADELE on võimalik lisada *OHUTEGUREID*, kuid seda ainult juhul kui *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* on märgitud väli *OHUTEGURID AMETIKOHA PÕHISED*. Ainult sellisel juhul kuvatakse *AMETIKOHA KAARDILE KA* kiirkaarti *AMETIKOHA OHUTEGURID*.

Sellisel juhul, lisatakse *AMETIKOHA KAARDILE* veel üks kiirkaart: *AMETIKOHA OHUTEGURID*.

Veerg	Selgitus
Ohuteguri liigi tähised	Võimaldab valida eelseadistatud *OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST* töötaja tööülesannetega seotud *OHUTEGURI LIIGI*.
Ohuteguri liigi kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI LIIGI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS* *OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST*.
Ohuteguri tähis	Võimaldab valida *OHUTEGURI LIIGIGA* seotud *OHUTEGURITE* alamloendist vastava *OHUTEGURI TÄHISE*.
Ohuteguri kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI KIRJELDUS* vastava *OHUTEGURITE LIIKIDE* loendi alamloendist *OHUTEGURID*.
Riski tase	Võimaldab valida *OHUTEGURI* riskitaseme. Valikud: *MADAL, KESKMINE, KÕRGE.*

Eeldusel, et *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* on märgitud väli *OHUTEGURID AMETIKOHA PÕHISED* ja vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaaril *LEPINGUD* lisatud *AMETIKOHAGA* on seotud *OHUTEGURITE LIIK* ning vastavad *OHUTEGURID*, siis täidetakse *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaardi *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID* read töötaja *AMETIKOHAGA* seotud *OHUTEGURITE* alusel automaatselt.

Juhul kui *AMETIKOHA KAARDI* kiirkaardile *AMETIKOHA OHUTEGURID* lisatakse juurde uusi *OHUTEGUREID*, lisatakse automaatselt vastavad *OHUTEGURITE* read ka antud *AMETIKOHAGA* seotud kõigi töötajate olemas olevatele *TERVISEKONTROLLI KAARTIDE* kiirkaartidele *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID*.

1.1.10.1. Ametikohtade planeerimine

Planeeritavad ametikohad on võimalik kirjeldada ametikohtade seadistamise aknas. Selleks valitakse *AMETIKOHTADE LOENDI* lintmenüül ikoon *PLANEERIMINE*. Avanevas aknas kuvatakse eelnevalt struktuuri seadistamise raames kirjeldatud struktuuriüksused liigendatud vaade. Juhul, kui struktuuri seadistamisel märgiti väli *AMETIKOHT STRUKTUURI PÕHINE* ja lisati ametikohad igale struktuuriüksuse tasemele, kuvatakse iga struktuuriüksuse all ka ametikohad.

Ametikohtade planeerimisloendi veerud

Veerg	Selgitus
Planeerimise kuupäev	Võimaldab valida kuupäeva, mis seisuga planeerimiskandeid soovitakse teha või mis seisuga soovitakse planeerimiskandeid ja tegelikke kandeid vaadata.
Struktuur/ ametikoht	Kuvatakse struktuuri seadistamisel kirjeldatud struktuuriüksused ja ametikohad grupeeritult. Grupeeringu korraga avamiseks ja sulgemiseks on lintmenüül nupud *LAIENDA KÕIK* või *AHENDA kõik*.
Planeeritud töötajaid	Sisestatakse töötajate arv, mis antud ametikohale planeeritakse. Planeeritud arvu kõrvale tekkivale nupule vajutades avanevad *PLANEERIMISKANDED*. Planeerimiskannete alla salvestatakse ametikohtade planeerimisel töötajate arvus ja koormuses tehtud muudatused päevade lõikes.
Töötajaid	Kuvatakse töötajate arv, kes antud struktuuriüksuses sellel ametikohal hetkel töötavad. Arvule vajutades avaneb ametikohta täitvate töötajate loend.

Digmatix Estonia

Planeeritud koormus	Sisestatakse antud ametikohale planeeritud töötajate koormuste summa.
Tegelik koormus	Kuvatakse antud ametikohta täitvate töötajate koormuste summa. Summale vajutades avaneb ametikohta täitvate töötajate loend.

Ikoonid lintmenüül

Ikoon	Selgitus
Laienda kõik	Avab struktuuriüksuste grupeeritud vaate.
Ahenda kõik	Suleb struktuuriüksuste laiendatud vaate.
Struktuur	Avab struktuuri seadistamise akna.
Lisa	Lisab struktuuriüksusesse ametikoha sisestamiseks uue rea. Ikooni kuvatakse lintmenüül vaid juhul kui struktuuri seadistamisel ei märgitud välja *AMET STRUKTUURI KOHANE.*
Kustuta	Kustutab lisatud ametikoha read struktuurist. Nupp kuvatakse lintmenüül vaid juhul kui struktuuri seadistamisel ei märgitud välja *AMET STRUKTUURI KOHANE.*

1.1.10.2. Ametite kategooriad

AMETIKOHTADE KATEGOORIA on ametikohale lisatav tunnus, mis võimaldab sama ametinimetusega ametikohti jaotada eri gruppidesse ja määrata antud gruppidel teatud eritingimusi. Näites saab ametikoha kategooria abil eri kategooriasse kuuluvatele sama ametinimetusega ametikohtadele määrata eristuvaid tasustamistingimusi jne, või vastavat kategooria tähist kasutada töötajate palkade erinevuste analüüsimisel, ametikohtade tööperedesse jaotamisel tööpere tasemete määramisel jne

Ametikohale kategooria määramiseks märgitakse ametikoht, millele soovitakse kategooriat määrata aktiivseks ning valitakse lintmenüül nupp *KATEGOORIAD*. Avanevas tabelis kirjeldatakse *KATEGOORIA TÄHIS* ning *NIMETUS*.

Kõikidele ametikohtadele määratud kategooriate loend avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETITE KATEGOORIAD


1.1.10.3. Ameti nõuded

Töötajatele on võimalik lisada nõudeid nii ametikoha- kui ka isikupõhiselt. Kohustuslikuks nõudeks saab töötajale määrata järgmisi kriteeriume:


- *DOKUMENDI LIIK* (tervisetõend, juhiluba jne)
- *KOOLITUS* (liigi või valdkonna järgi)
- *HARIDUS* (taseme või haridusastme tähise järgi)
- *OSKUS* (liigi tähise, oskuse tähise või oskuse taseme järgi)
- *VARA* (kategooria, liigi või alamliigi järgi)
- *JUHENDAMISED* (juhendamise tähis või mall)

Ametikohale nõuete seadistamiseks tuleb eelnevalt seadistada *AMETIKOHA NÕUDE* grupid. Seadistus avaneb asukohast: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD* veerg/väli *AMETIKOHA NÕUDE NR.*

Digmatix Estonia




Avanenud rippmenüüst saab valida eelnevalt seadistatud *NÕUETE GRUPI* või kirjeldada uue vajutades nupul *UUS*. Uuele grupile lisatakse *NÕUDE NR* ja *KIRJELDUS* ning nõuete lisamiseks loodud gruppi tuleb vajutada lintmenüü nupul *NÕUDED*.



AMETIKOHA NÕUDE GRUPI all kirjeldatakse ära kõik sellele ametikohale kehtivad kohustuslikud nõuded. Nõudeid on võimalik määrata järgmistele töötaja andmetele:


- *KOOLITUS*
- *DOKUMENT*
- *OSKUS*
- *HARIDUS*
- *VARA*
- *JUHENDAMISED*
- *TÖÖTAJA ANKEET*
- *FAILID*

Kõikidele nõuetele on võimalik lisada kehtivuse ajad, millal antud nõue on vastaval ametikohal töötavale töötajale kohustuslik. Näiteks, kui üks ametikoha kohustuslikest koolitustest asendatakse teisega, saab varasemale nõutud koolitusele määrata lõppkuupäeva ja lisada uue koolituse kohustuslikuks kindlast kuupäevast alates. Kuna nõuete loendit on võimalik vaadata vabalt valitud kuupäeva seisuga, kuvatakse sedasi alati ajakohane info.



Veeru nimi	Kirjeldus
Nõude liik	Valitakse nõude liik, mida soovitakse antud ametikohale kohustuslikuks määrata. Antud välja järgi on loendis *TÖÖTAJA AMETI NÕUDED* võimalik kiirfiltri nuppudega andmeid mugavalt sorteerida.
Nõutud alates	Sisestatakse kuupäev, alates millest, on antud nõue ametikohal kohustuslik.
Nõutud kuni	Sisestatakse kuupäev, kuni milleni, on antud nõue ametikohal kohustuslik.
Dokumendi liik	Valitakse eelseadistatud dokumendi liikide loendist dokumendi liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Dokumendiks võib olla näiteks tervisetõend, juhiluba vms. Kohustuslik dokumendi liik tuleb määrata reale kus, *NÕUDE LIIK* on *DOKUMENT*.
Koolituse valdkond	Valitakse eelseadistatud koolituse valdkondade loendist koolituse valdkond, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS*.
Koolituse liik	Valitakse eelseadistatud koolituse liikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS*.
Koolituse alamliik	Valitakse eelseadistatud koolituse alamliikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS*.
Haridustase	Valitakse eelseadistatud haridustasemete loendist haridustase, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *HARIDUS*.
Haridusaste tähis	Valitakse eelseadistatud haridusastmete tähiste loendist haridusaste, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Hariduse puhul võib määrata kohustuslikuks ainult haridustaseme, või haridustaseme koos haridusastme tähisega. Kui kohustuslikuks on määratud ainult haridustase, näiteks kõrgharidus, siis loetakse nõue täidetuks olenemata sellest, kas töötajal on bakalaureuse, magistri vms kraad. Kui töötajale määrata kohustuslikuks haridustase: kõrgharidus ja haridustaseme tähis: MA, peab töötajal olema kõrgharidus magistri tasemega vastasel juhul on nõu täitmata. Haridustaseme kohustuslikuks määramisel tuleb arvestada, et programm ei tea haridustasemete sisu. Kui määrata kohustuslikuks kõrgharidus BA tase, aga töötajal on hariduse alla märgitud kõrgharidus MA tase, ei loeta nõuet täidetuks. Sellisel juhul peaks olema töötajal hariduste all ära kirjeldatud eraldi reana nii BA haridus kui ka MA haridus. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *HARIDUS*.
Oskuse liigi tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE LIIKIDE* loendist oskuse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS*.
Oskuse tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE TÄHISTE* loendist oskuse tähis, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Oskuse tähise valimiseks peab eelnevalt olema valitud oskuse liigi tähis. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS*.
Oskuse taseme tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE TASEME* loendist oskuse tase, millele eelnevalt valitud oskus peab vastama. Väli ei ole kohustuslik. Seadistus töötab ka juhul, kui oskuse tase on täpsustamata (näiteks valitud inglise keel, aga pole täpsustatud, mis tase).


Digmatix Estonia

	Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS.*
Vara kategooria	Valitakse eelseadistatud *VARADE KATEGOORIA* loendist vara kategooria, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Vara liik	Valitakse eelseadistatud vara liikide loendist *VARA LIIK*, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara liigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud ka vara kategooria. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Vara alamliik	Valitakse eelseadistatud *VARA ALAMLIIKIDE* loendist vara alamliik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara alamliigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud vara kategooria ja vara liik.  Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Juhendamise tähis	Valida saab eelnevalt seadistatud *JUHENDAMISE TÄHISEID.*
Juhendamise mall	Valitakse eelnevalt seadistatud *JUHENDAMISE/VÄLJAÕPPE MALL*. Mall sisaldab endas erinevaid juhendamisi ja väljaõppeid ning selle valimine võimaldab korraga kohustuslikuks määrata kõik mallis olevad tegevused. Töötaja ametinõuete all kuvatakse ainult malli rida, kuid loendis *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED* on näha kõik mallis sisalduvad juhendamise/väljaõppe tegevused.
Kirjeldus	Kuvatakse valitud nõude tähisele vastav kirjeldus.
Tähtis	Sisestatakse marker, kui soovitakse kuvada antud nõuet töötajate ameti nõuete loendis *BOLDINA.*


1.1.10.4. Juhendamise liigid, tähised ja mallid

Juhendamise liikide, tähiste ja mallide kirjeldamine võimaldab hiljem töötajale *AMETI NÕUETE* alla määrata kohustuslikke juhendamise ja väljaõppe tegevusi ning sisestada tegelikult toimunud juhendamisi ja väljaõppeid *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaaridle *JUHENDAMISED.*

Seadistuste avamiseks tuleb otsingu aknasse kirjutada *JUHENDAMISE* ning pakutud valikute seast valida sobiv.




JUHENDAMISE LIIKIDE kirjeldamine võimaldab juhendamise ja väljaõppe tegevusi grupeerida liigi järgi.



Loendis kirjeldatakse juhendamise tähised ja tähisele vastavad kirjeldused.


JUHENDAMISE TÄHISTENA kirjeldatakse erinevad juhendamised ja väljaõppega seotud tegevused, mis töötajad peavad läbima.




Veerg	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse juhendamise/väljaõppe tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse juhedamise/väljaõppe tähisele kirjeldus.
Juhendamise liik	Avanevast rippmenüüst saab valida eelnevalt seadistatud juhendamise liigi, mis võimaldab hiljem üldises juhendamiste ja väljaõpete loendis ridu filtreerida.
Vaikimisi kehtivus	Sisestada saab ajavalemi, kui kaua antud tegevus alates toimumise hetkest kehtib. Kuupäeva valemi järgi lisatakse töötajale juhendamise sisestamisel automaatselt ka juhendamise kehtivuse lõpu kuupäev.

JUHENDAMISE MALLIDE seadistamine võimalda neid hiljem lisada ametikoha nõuete alla, et ei peaks kõiki mallis sisalduvaid juhendamisega ja väljaõppega seotud tegevusi ükshaaval lisama. Samuti saab malli koos seal sisalduvate tegevustega lisada *TÖÖTAJA PORTAALIS* uue töötaja taotlusele.

Mallide loendis kirjeldatakse ära *MALLI TÄHIS* ja lisatakse tähisele *KIRJELDUS*. Malli ridade lisamiseks tuleb vajutada lintmenüül nuppu *JUHENDAMISED*.




Avanevas malli ridade loendis kirjeldatakse ära eelnevalt seadistatud juhendamised ja väljaõpped.



1.1.10.5. Palgagrupid

Palgagruppe saab määrata ametikoha kaardile või lisada otse töötaja lepingu reale. Palgagruppide seadistamiseks tuleb sisestada otsinguaknasse *PALGAGRUPID (HRM4BALTICS)* ning avada pakutav valik.



Veerg	Kirjeldus
Palgagrupi nr	Sisestatakse palgagrupi number.
Kirjeldus	Sisestatakse palgagrupi kirjeldus.
Tasu alammäär	Kuvatakse väljale *KUUPÄEV* sisestatud kuupäeval kehtivat tasu alammäära. Loendi avamisel kuvatakse vaikimisi töökuupäeva.
Tasu ülemmäär	Kuvatakse väljale *KUUPÄEV* sisestatud kuupäeval kehtivat tasu ülemmäära. Loendi avamisel kuvatakse vaikimisi töökuupäeva.
Töö väärtuspuntkide vahemik	Kuvatakse palgagrupile seadistatud tööväärtuspunkte.

Palgagruppide tasemete kirjeldamiseks on lintmenüül nupp *TASEMED*. Avanevas loendis saab kirjeldada tasemete alam-ja ülemmäärade ajalise kehtivuse ning vajadusel ka vastavav taseme tööväärtuspunktid.




Kui töötasu liigile on lisatud market *KONTROLLI PALGAGRUPI SUMMASID*, siis töötaja lepingu rea ja töötasu rea sidumisel kontrollitakse kas töötajale sisestatud töötasu jääb palgagrupile määratud piiridesse või mitte. Kui töötasu on suurem või väiksem kui palgagrupis määratud vahemik, kuvatakse sisestajale hoiatust.

1.1.10.6. Ametikohtade grupid

Ametikohtadele on võimalik lisada ettevõtte põhiseid grupi tunnuseid. Grupi tähiseid kuvatakse nt *TÖÖTAJATE LOENDIS*, *TÖÖTAJATE LEPINGUTE LOENDIS* ja *TÖÖTAJA KAARDIL*.

Ametikohtade gruppide seadistus avaneb asukohast
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHTADE GRUPID




1.1.10.7. Figure tööpere

Ametikohtadele Figure palgauuringuga seotud tähiste lisamiseks tuleb eelnevalt teha seadistused asukohas
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/FIGURE TÖÖPERE


Figure tööperede tähised, tasemed ja taseme täpsustused ja töö väärtuspunktid saab seadistuse järgselt lisada *AMETIKOHA KAARDILE* ning töötaja lepingu reale nupuga *LISA FIGURE KLASSIF*. Tähiseid kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDIL*, *TÖÖTAJATE LOENDIS*, loendis *TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE* ja Figure aruandes.

Digi-Estonia




Veerg	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse Figure tööpere tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere tähisele vastav kirjeldus
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööperedele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tööperesid vaikimisi loendis ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötaja on antud tööperega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud tööperega seotud.
Uus tähis	Avanevast Figure tööperede loendist valitakse uus tööpere tähis, kui endine tööpere suletakse ja asendatakse uuega. Tööpere sulgemine võib olla seotud nii ettevõtte poolse tööülesannete ümberkorraldamisega ja tööperede ümberhindamisega kui ka Figure poolse muudatusega. Kui tööpere suletakse ning suletavale tööperele on lisatud uus tähis, saab kasutada automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust *SULGE JA LISA UUED KANDED*.

Igale Figure tööperele lisatakse tasemed. Taseme lisamiseks tuleb lintmenüül vajutada nuppu *FIGURE TASE*.



Veerg	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse Figure tööpere taseme tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere taseme tähisele vastav kirjeldus.
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööpere tähistele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tasemeid vaikimisi loendis ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere taseme kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere/taseme sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötaja on antud tööpere tähisega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud tööpere tähisega seotud.
Uus tööpere tähis	Avanevast Figure tööperede loendist valitakse uus tööpere tähis, millega uus tase on seotud.
Uus tähis	Avanevast Figure tööpere tasemete loendist valitakse uus tase, kui endine tase suletakse ja asendatakse uuega. Kui tööpere/tase suletakse ning suletavale tööperele/tasemele on lisatud uus tähis, saab kasutada automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust *SULGE JA LISA UUED KANDED*.


Taseme täpsustused lisatakse kõikidele tasemetele lintmenüü nupu alt *TASEME TÄPSUSTUS*.



Veerg	Kirjeldus

Kood	Sisestatakse Figure tööpere taseme täpsustuse tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere taseme täpsustuse tähisele vastav kirjeldus
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööpere tasemete täpsustustele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tähiseid vaikimisi loendis ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere taseme täpsustuse kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere/taseme/taseme täpsustuse sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötaja on antud taseme täpsustusega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud taseme täpsustusega seotud.
Uus tööpere tähis	Avanevast Figure tööperede loendist valitakse uus tööpere tähis, millega uus taseme täpsustus on seotud, kui endine tööpere suletakse ja asendatakse uuega.
Uus taseme tähis	Avanevast tööpere tasemete loendist valitakse uus taseme tähis, millega uus taseme täpsustus on seotud, kui endine tööpere või tase suletakse ja asendatakse uuega.
Uus tähis	Avanevast Figure tööpere tasemete täpsustuse loendist valitakse uus tähis, kui endine taseme täpsustus suletakse ja asendatakse uuega. Kui tööpere/tase/taseme täpsustus suletakse ning suletavale tööperele on lisatud uus tähis/taseme tähis/taseme täpsustus, saab kasutad automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust *SULGE JA LISA UUED KANDED*.

Igale tasemele saab seadistada *TÖÖVÄÄRTUSPUNKTID*. Väärtuspunktide lisamiseks on tasemete loendi lintmenüül nupp *TÖÖVÄÄRTUSPUNKTID*.




Veerg	Kirjeldus
Tööväärtuspunktid	Sisestatakse Figure tööväärtuspunktid.
Alates kuupäevast	Saab määrata kuupäeva, mis ajast väärtuspunktid kehtivad.
Kuni kuupäevani	Saab määrata kuupäeva, mis ajani väärtuspunktid kehtivad.


Seadistatud ja kasutusel olevate Figure tööperede sulgemiseks või asendamiseks uuega on loendi *FIGURE TÖÖPERED* lintmenüül nupp *TOIMINGUD -> SULGE KANDED* või *SULGE JA LISA UUED KANDED*. Sulgemise vajadus võib tekkida olukorras kus ettevõttes korraldatakse töö ümber ning hinnatakse selle raames ümber ka seni kasutusel olevad tööpered. Samuti


võib enne igaaastast palgauuringut anda Figure ise teada seni kehtinud tööperede sulgemisest või uuega asendamisest.

Kannete sulgemiseks ja uutega asendamiseks tuleb teha järgmised tegevused:


1. Seadistada tuleb uus Figure tööpere koos tasemete ja tasemete täpsustustega, millega seni kehtinud tööpere soovitakse asendada. Tööperele lisatakse kehtivuse alguse kuupäev veergu *ALATES KUUPÄEVAST*.
2. Seni kehtinud tööperele tuleb lisada kehtivuse viimane kuupäev veergu *KUNI KUUPÄEV* ning tööperele, tasemele ja taseme täpsustusele tuleb veergu *UUS TÄHIS* lisada uued väärtused, millega seni kehtinud asendatakse.









3. Seejärel saab vajutada lintmenüül nuppu *TOIMINGUD -> SULGE JA LISA UUED KANDED* või *SULGE KANDED*. Vajutades nuppu *SULGE KANDED* ei lisata töötajatele uut Figure tööpere/taset/taseme täpsustus.



4. Vajutades nuppu *SULGE JA LISA UUED KANDED* kuvatakse küsimuse akent *KAS SOOVITE SULGEDA KA SEOTUD TÖÖTAJATE VANAD FIGURE MÄÄRATLUSED JA LISADA UUED?* Vajutades *JAH* lisab programm kõikidele töötajatele, kes on suletava Figure tööperega seotud uue tööpere ning sulgeb seni kehtinud tööpere kuupäeva seisuga, mis on lisatud tööperele veergu *KUNI KUUPÄEVANI*.





5. Ametikoha kaardil tuleb Figure tööpere, tase ja taseme täpsustus käsitsi uute väärtuste vastu vahetada, sest seda programm automaatselt ei tee.
Kõige lihtsam on suletava Figure tööperega seotud ametikohad avada *FIGURE TÖÖPEREDE LOENDIST* vajutades veerus *AMETIKOHAD* kuvataval numbril. Avaneb tööperega seotud *AMETIKOHTADE LOEND*, mille lintmenüü nupuga *REDIGEERI* saab avada ametikoha kaardi ning teha soovitud muudatused.

1.1.10.8. Ameti struktuuri tähised

Seadistus võimaldab seostada ametikohaga ja seada ametikohtade loendile täiendavaid filtreid.
Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETI STRUKTUURI TÄHISED

Uue struktuuri tähise loomiseks vajutage lintmenüül Uus ja sisestage vajalikud väljad.

Väli	Selgitus
Liik	Võimaldab määrata üksuse taseme. Valikud: • *AMETI STRUKTUURI ÜKSUS* • *AMETI STRUKTUURI ALLÜKSUS*

Tähis	Võimaldab sisestada ameti struktuuriüksuse tähise – vaba teksti väli.
Kirjeldus	Ameti struktuuriüksuse kirjeldus – vaba teksti väli.

1.1.11. ISCO KOOD

Seadistusse on sisestatud rahvusvahelised *ISCO KOOD* (International Standard Classification of Occupations). Siin seadistatud *ISCO KOODI*, so vastavat tunnust, on võimalik siduda ametikohtadega. *ISCO KOODE* saab seejärel kasutada Business Centralist vastavate statistikaaruannete loomisel.

ISCO koodidena on Business Centrali eelseadistatud Statistikaameti kodulehel esitatud ISCO88 klassifikaator.
Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/ISCO KOOD

Väli	Selgitus
ISCO kood	ISCO koodi ametlik rahvusvaheline tähis
Kirjeldus	ISCO koodi ametlikult kokkulepitud selgitus-kirjeldus eesti keeles.

1.1.12. LAHKUMISE ALUSED


Seadistuses on kirjeldatud töölepingu ülesütlemise alused. Siin kirjeldatud ülesütlemise aluseid saab valida töösuhte ülesütlemisel *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE* veergu *LAHKUMISE ALUS*

Seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LAHKUMISE ALUSED

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse ülesütlemise (lahkumise) aluse tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.
Seaduse paragrahv	Ülesütlemisega seostatav seadusepunkt. Algseadistustega lisatud viited seaduse punktidele soovitame kasutajal üle vaadata ja vajadusel täpsustada vastavalt oma ettevõttes kasutatavatele. Siin seadistatud *SEADUSE PARAGRAHVI* välja sisu kasutatakse Business Centralis töötaja *TÖÖTUSKINDLUSTUSE* tõendi loomisel.
Tööandja/töötaja algatusel	Võimaldab märkida rida selleks, et eristada tööandja ja töötaja algatusel toimunud ülesütlemisi. Vastavalt siin tehtud seadistusele tehakse ülesütlemise jaotus Business Centrali statistikaaruannetes.
Töötamise lõpetamise alus (TÖR)	Maksu- ja Tolliameti Töötamise registri (TÖR) töötamise *LÕPETAMISE KLASSIFIKAATORILE* vastav tähis. Algseadistustega lisatud tähised soovitame kasutajal üle vaadata ja vajadusel täpsustada vastavalt oma ettevõttes kasutatavatele. Vastav ülesütlemise tähis lisatakse Business Centralist TÖRi tarvis genereeritavatesse infosse/ failidesse.

Lahkumise alusele etteteatamise tähtaja seadistamiseks on lintmenüül nupp *ETTETEATAMISE SEADED*.

Digmatix Estonia



Tööaastad	Etteteatamise päevad	Hüvitatavad kuud
0	15	
1	30	1
2	30	1
3	30	1
4	30	1
5	60	1
6	60	1
7	60	1
8	60	1
9	60	1
10	90	1
11	90	1

Väli	Selgitus
Tööaastad	Sisestatakse tööaastate arv.
Etteteatamise päevad	Sisestatakse tööaastate arvule vastav etteteatamise kalendripäevade arv.
Hüvitatavad kuud	Sisestatakse tööaastate arvule vastav rahas hüvitatavate kuude arv.

1.1.13. TÖÖTÕENDID

Töötõendite puhul on tegemist erilahendusega. Lahendus võimaldab registreerida, hallata ja trükkida töötajatele väljastatavate eri liiki töötõendeid.

Lahendus kasutamiseks tuleb eelnevalt teha seadistusi asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID

1.1.13.1. Töötõendite liigid

Töötõendite liigid seadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID -> TÖÖTÕENDI LIIGID

Avanenud aknas uue *TÖÖTÕENDI LIIGI* read sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja lisandunud real täitke soovitud väljad.

Väli	Selgitus
Töötõendi liik	Võimaldab sisestada töötõendi liigi tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *TÖÖTÕENDI LIIGILE* vastava kirjelduse.
Koopia trükkimise aeg minutites	Võimaldab sisestada minutites eeldatava ajakulu, mis kulub vastava töötõendi trükkimiseks.

Aruande number	Võimaldab valida Business Central aruannete objektide loendist aruande põhja, millele töötõendi infot trükkida.
Taustapilt	Väljal kuvatakse info töötõendiga seotud taustapildi kohta. Töötõendile tasutapildi valimiseks vajutage lintmenüül ikoonil *PILT*. Avanenud aknas valige töötõendile sobiv tasutapilt. Olles *TÖÖTÕENDITE LIIKIDE* loendi konkreetsel real kuvatakse vastavale liigile valitud taustapilti akna paremas servas oleval kiirinfopaanil *TÖÖTÕENDI TAUSTAPILT*.
Dokumendi tekst	Võimaldab sisestada töötõendil kuvatava teksti.
Dokumendi nr. tekst (%1=kaardi number)	Võimaldab määrata töötõendil kuvatava numbriteksti ja numbri (%1=kaardi number).

1.1.13.2. Töötõendite lõpetamise põhjused

Töötõendite lõpetamise põhjused seadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID -> TÖÖTÕENDITE LÕPETAMISE PÕHJUSED

Avanenud aknas uue *TÖÖTÕENDI LÕPETAMISE PÕHJUSE* read sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja lisandunud real täitke väljad.

Väli	Selgitus
Sulgemise põhjus	Võimaldab sisestada töötõendi lõpetamise põhjuseliigi tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *TÖÖTÕENDI SULGEMISE PÕHJUSELE* vastava kirjelduse.

1.1.13.3. Töötõendi tasutapilt

TÖÖTÕENDI põhja tasutapilti saab vaadata asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDI LIIGID

TÖÖTÕENDI TASUTAPILDI lisamiseks aktiveerige avanenud aknas vastava *TÖÖTÕENDI LIIGI* rida ja vajutage lintmenüül *PILT*, avanenud aknas tehke parem hiireklik. Seejärel on teil võimalik:

- *VALI PILT. .* - lisada töötõendil põhjale kuvatavat taustapilti – valida pildifail arvutist
- *SALVESTADA PILT NIMEGA* - salvestada töötõendi tasutapilti
- *PILDI EELVAADE* – vaadata töötõendi taustapildi eelvaadet
- *KOPEERIDA* - olemasolevat töötõendi taustapilti kopeerida
- *KUSTUTADA* - eelnevalt valitud töötõendi tasutapilti kustutada

1.1.14. VÄRAVAD

Väravate funktsionaalsuse puhul on tegemist erilahendusega.

Funktsionaalsus võimaldab töötõendiga sisemisel registreerida väravate kasutamist. Juhul kui vastavat funktsionaalsust kasutatakse , saab jälgida töötaja väravate kasutamise logi *TÖÖAJATABELI* lintmenüült *TÖÖTAJA VÄRAVA LOGI* ja ikoonilt *TÖÖTAJA LOGI VÕRDLUS* võrrelda väravate logimist tööajatabelisse registreeritud tööajaga.

Väravad on võimalik kirjeldada asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID->VÄRAVAD

Avanenud aknas uue *REDIGEERI-VÄRAVAD* read uue värava info sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja lisandunud real täitke väljad *VÄRAVA NR* ja *KIRJELDUS*.

Digmatix Estonia

1.1.15. INFO SEADED

1.1.15.1. Info liigid

Info liigid võimaldavad kirjeldada eri infot, mida kasutajad soovivad töötajate kohta koguda. Töötajaga seotud infoliigid avanevad *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *INFOKANDED*. Info liikide seadistuses võimaldab määrata iga loodava *INFO LIIGI* tarvis soovitud andmetabeli struktuuri.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365 /HALDUS/SEADISTUS/INFO SEADED/INFO LIIGID

või
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ LOENDID/INFO LIIGID
Uue infoliigi lisamiseks ja infotabeli veergude seadistamiseks vajutage lintmenüül *UUS*. Olemasoleva *INFO LIIGI* seadistuse muutmiseks märkige loendis vastav info liik ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI* - avaneb: vastava *INFOLIIGI KAART*, kus saate teha vajalikud muudatused.

Kiirkaar *NIMI*
Kiirkaardil *NIMI* kuvatakse infoliigi loendi tähis ja tähisele vastav kirjeldus

Väli	Selgitus
Info nr.	Infoliigi tähis. Tähisega määratakse ära ka loendi järjestus *TÖÖTAJA KAARDIL* alamkaardil *INFO KANDED*.
Kirjeldus	Tähisele vastav kirjeldus

Kiirkaart *VEERGUDE SEADED*
Kiirkaardil *VEERGUDE SEADED ON VÕIMALIK* seadistada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *INFO KANDED* kuvatava tabeli struktuur, s. h veergude pealkirjad ja tüübid.
Näitena: eelpool toodud pildil seadistatud *INFOLIIGILE DOKUMENDID* vastav tabel avatuna *TÖÖTAJA KAARDIL* alamkaardilt *INFOKANDED* on järgmine:

Loodud infoliigi tabeli info kanded seadistamiseks märkige kiirkaardil *VEERGUDE SEADED* vastava veeru tüüp ja sisestage järgmisse lahtrisse veeru pealkirjana kuvatav nimetus. Veeru pealkirju kasutatakse infoloendite impordil Excelist.
Veergude pealkirjad peavad olema unikaalsed. Veergude seadistamise valikud kiirkaardil *VEERGUDE SEADED:*

Väli	Selgitus
Kuupäev	Võimaldab seadistada *TÖÖTAJA KAARDIL* vastava *INFO LIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu kuupäevade sisestamiseks.
Vanus	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu vanuse kuvamiseks. Vanus arvutakse seejuures sama rea eelnevasse kuupäevaveergu sisestatud kuupäeva alusel (näiteks infoliigi *LAPSED* puhul võimaldab seadistada lapse vanuse arvutamist ja kuvamist). Vanuse info värskendatakse *TÖÖTAJA KAARDI* avamisel.
Kood	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu koodide sisestamiseks. Välja pikkuseks on kuni 2 sümbolit, kusjuures välja tekst kuvatakse suurtähtedena.
Tekst	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu vabalt valitava teksti sisestamiseks.
Arv	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu numbrit, näiteks luua veerg summade sisestamiseks.
Väärtused	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu rippmenüüst sisestatavate väärtuste – *INFO ALAMLIIGI* sisestamiseks. Väärtuse välja puhul lisatakse *INFO KANDED* tabelisse automaatselt lisaveerg väärtuse kirjelduse kuvamiseks. [Pildil oleva infoliigi *DOKUMENDID* puhul on väärtuse veeruna seadistatud veerg *DOK. LIIK*, väärtuse kirjeldus kuvatakse järgnevas veeru *KIRJELDUS.*]

DigmatiX Estonia


	Uue väärtuse – info alamliigi lisamiseks valige *TÖÖTAJA KAARDIL* vastava info liigi *INFO KANDED* tabelis vastava rippmenüü ja valige *UUS.* *VALIDES TÄPSEM AVANEB: INFO ALAMLIIKIDE TABEL, KUS SAMUTI ON VÕIMALIK KORRIGEERIDA SENISED VÄÄRTUSI VÕI SIIS LISADA UUSI VÄÄRTUSI- INFO ALAMLIIKE JÄRGMISELT:*
Manus	Võimaldab seadistada vastava *INFOLIIGI INFO KANDED* tabelisse veergu kuhu on võimalik kasutajal lisada manusena faile.

1.1.15.2. Nimepäevad

HRM4Baltics lahenduses on eelseadistatud üldtuntud nimepäevad ja nende kuupäevad. Vaikeseadistusega kuvatakse Eesti nimepäevasid, kuid soovi korral saab seadistust muuta ning lisada Läti, Leedu, Soome, Venemaa või Bulgraaria nimepäevade seadistuse.

Nimepäevade loend ja seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/NIMEPÄEVAD

Soovi korral saate eelseadistatud nimepäevi muuta või uusi nimepäevi lisada valides lintmenüül *UUS* ja sisestades nimepäev kuupäeva, kuu ja nime.



Nimetus	päev	Kuu	Riik
Aabel	6	Jaanuar	Eesti
Aabi	6	Jaanuar	Eesti
Aabo	6	Jaanuar	Eesti
Aada	24	Aprill	Eesti
Aadam	24	Detsember	Eesti
Aade	16	Detsember	Eesti
Aadi	6	November	Eesti
Aado	6	November	Eesti
Aadu	6	November	Eesti
Aale	16	Detsember	Eesti
Aalike	19	Aprill	Eesti
Aalo	11	September	Eesti

1.1.15.3. Teavituste seadistus


HRM4Baltics moodulist on võimalik töötajatele, juhtidele, asendajatele ning lisaks seadistusega määratud isikute e-posti aadressidele saata lähenevate sündmuste ja tähtpäevade kohta automaatseid eelseadistatud *TEAVITUSI*. Eelseadistusega saab määrata milliseid HRM4Baltics moodulisse loodud teavitusi saadetakse, teavituste loomise ja saatmise sageduse ning isikud, kellele teavitusi saadetakse.

Seadistust saab teha asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/TEAVITUSTE SEADISTUS

Või sisestad otsinguaknasse *TEAVITUSTE SEADISTUS (HRM4BALTICS)*


Teavitustes kuvatavat töötaja nimeformaati on võimalik seadistada asukohas *PORTAALI SEADED/TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD/VAATE LIIK – LIHTSUSTATUD LOEND/TÖÖTAJA NIME FORMAAT*. Täpsem seadistuse kirjeldus on *ISETEENINDUSPORTAALI KASUTUSJUHENDIS.*

Avanevas teavituste loendis kuvatakse kõiki juba lisatud teavituste liike. Uute liikide lisamiseks on lintmenüül nupp *LISA KÕIK LIIGID*, mis lisab loendisse kõikide saada olevate liikide read. Samuti on võimalik vajutada *+UUS* ning kirjeldada ainult üks soovitud liik.



Tähis	Liik	Sorteerimise järjekord	Teavituse valem	E-mail töötajale	E-mail asendajale	E-mail juhile	E-mail (lisaks)	Näita töötajapor...
TEADE01	Riigipüha	2	-2P					Näita kirjel...
TEADE05	Sünnipäev	1	-1P			Ettevõtte e...		Näita kirjel...
TEADE06	Nimepäev	3	-1P	Ettevõtte e...				Näita kirjel...
TEADE07	Tähtpäev	4	-1P	Ettevõtte e...		Ettevõtte e...	yllek@itera.ee	Näita kirjel...
TEADE08	Pensionile minek	11	-1A					Näita liiki
TEADE11	Tööle võtmine	7	-1N					Näita liiki
TEADE12	Töölt lahkumine	8	-1N					Näita kirjel...
TEADE14	Katseaeg keskel	15						Näita kirjel...


Teavituse seadistamiseks tuleb avada teavituse kaart lintmenüü nupuga *REDIGEERI*.



Väli	Selgitus
Tähis	Sisestada saab teavituse tähise, vaikimisi lisab programm tähise TEADE01, TEADE02 jne. automaatselt, aga seda on võimalik üle kirjutada.
Liik	Võimaldab valida/muuta *TEAVITUSE* liiki.

	HRM4Baltics standardlahenduses on järgmised valikud: *RIIGIPÜHA, SÜNNIPÄEV, NIMEPÄEV, TÄHTPÄEV, PENSIONILE MINEK, TÖÖLE VÕTMINE, TÖÖLT LAHKUMINE, KATSEAJA ALGUS, KATSEAJA LÕPP, KATSEAEG KESKEL, PUHKUSE ALGUS, PUHKUSE LÕPP, TERVISEKONTROLL, TERVISEKONTROLL (JÄRGMINE), DOKUMENT AEGUB, PUUDUMINE, PASSIIVSUSE ALGUS, PASSIIVSUSE LÕPP, PUHKUSE AEGUMINE, KOOLITUSE TAGASISIDE, TEISE RIIGI PÜHA, VARA KASUTAMISE LÕPPEMINE, TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LÕPPEMINE, VABA TEKST, RAHVUSVAHELINE TÄHTPÄEV, OSKUSE AEGUMINE, AMETIKOHA KLASSIFIKAATOR PUUDUB, ON/OFF ÜLESANNE.* Puhkuse aegumise teavituse jaoks peab olema tehtud ka seadistus asukohas *PALGA UUS ARUANNETE SEADISTUS*. **Puhkuste aegumiste ülevaade** Puhkuse filter: P_PUHKUS: Puudumised Puhkusereservi valem: ((([AEG,ETKNRLP-RP,A(0)]- [AEG,ETKNRLP-RP-CT=P_PALGATA,A(0)])/[AEG,E... Puhkuserservi konto: 3520: Kontod Aegunud puhkusereservi konto: 3521: Kontod Välja makstud reservi konto: 3530: Kontod Ühe teavituse kohta võib seadistada mitu erinevat kaarti nt ühe osakonna puhkusetasusid maksab välja üks raamatupidaja ning teise osakonna tasusid teine. Sellisel juhul peavad teavituse tähised olema erinevad ning teavituse seadistuse kaardile tuleb lisada erinev *TÖÖTAJA FILTER*. *TEAVITUSTE* loomiseks kasutatakse *TÖÖTAJATE LOENDI, PUUDUMISTE ANDMIKU, RIIKLIKE PÜHADE LOENDI, TERVISEKONTROLLIDE LOENDI, ISIKU DOKUMENTIDE, VARADE LOENDI, PASSIIVUSUSE LOENDI, KOOLITUSE LOENDI, TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LOENDI* jms väljade infot. *VABA TEKSTI* teavituse liik on vaid selline, mis ühegi loendiga seotud ei ole ning seda saab kasutada üks kõik missuguse regulaarse info saatmiseks töötajatele. Nt saab vaba teksti taotlusega saata iga kuu 3ks kuupäevaks määratud töötajatele teavituse, et nad vaataksid üle oma tiimi tööajatabelid ning teeksid viimased korrektuurid. Teavituste liikidega *PUHKUSE ALGUS, PUUDUMINE* on vaja seadistada ka puudumise põhjused, mille kohta teavitus saadetakse. Seadistus tuleb teha palgaarvestuse seadistuse aknas väljal *PUHKUSE TÄHISE FILTER*.
Sorteerimise järjekord	Kalendris kuvatakse ja teavitused saadetakse vastavalt sorteerimise numbrite järjestusele. Näiteks kui on sünnipäeva teavitus numbriga 1, siis esimesena saadetakse välja kõik sünnipäevadega seotud teavitused.
Töötaja filtrid	Väljalt avaneb töötajate loend, kus saab välja filtreerida töötajad, kelle *SÜNNIPÄEVA, TÖÖLT LAHKUMIST* jne teavitusena soovitakse saata. Filter salvestub väljale ning seda ei pea iga kord uuendama.

Digmatix Estonia

	
Lisafilter	Veergu saab sisestada erinevaid täiendavaid filtreid, mis olenevad teavituse liigist. Kõikidele teavituse liikidele see filter ei rakendu. • *TÄHTPÄEV* – sisestada saab aasta filtri ehk määrata aastad, mille korral teavitus saadetakse. Juhul kui filtrit lisatud ei ole, saadetakse teavitus iga tööaasta täitumisel. Filtrisse saab lisada aastad järgmises formaadis: *1|5|10|15* • *DOKUMENDI AEGUMINE* – sisestada saab dokumendi liigi tähise filtri. Näiteks saadetakse teavitus kui aegu dokument liigi tähisega *ID* ehk ID kaart. • *TÖÖLT LAHKUMINE* – sisestada saab lahkumise põhjuse tähise filtri. • *KATSEAJA ALGUS, KATSEAEG KESKEL, KATSEAJA LÕPP* – sisestada saab töölepingu tähise filtri. • *PUUDUMINE* – sisestada saab puudumise liigi tähise filtri. • *PASSIIVSUSE ALGUS, PASSIIVSUSE LÕPP* – sisestada saab passiivsuse põhjuse tähise filtri. • *OSKUSE AEGUMINE* – sisestada saab oskuse liigi tähise, mille puhul on vaja aegumise teavitus saata. • *PUHKUSE ALGUS/PUHKUSE LÕPP* - sisestada saab puudumise liigi tähise, mille puhul on vaja teavitus luua või saata. Kui nendele teavituste liikidele lisafiltrit seadistatud ei ole, siis tekib teavitus alati.
Puhkuse väljamakse filter	Seadistus töötab ainult koos teavituse liigiga *PUUDUMINE* ja jälgib *PUUDUMISTE ANDMIKUS* veergu *PUHKUSE VÄLJAMAKS*. Võimalik on valida, kas ja missugusel juhul *TEAVITUS* saadetakse. Valikud: • *TÜHI* – teavitus saadetakse siis, kui *PUUDUMISTE ANDMIKUS* ei ole puhkuse väljamaksu valitud. • *PALGAPÄEVAL* – teavitus saadetakse juhul, kui *PUUDUMISTE ANDMIKUS* on puudumisele veergu *PUHKUSE VÄLJAMAKS* lisatud valik *PALGAPÄEVAL*. • *ENNE PUHKUST* - teavitus saadetakse juhul, kui *PUUDUMISTE ANDMIKUS* on puudumisele veergu *PUHKUSE VÄLJAMAKS* lisatud valik *ENNE PUHKUST*. Täiendavalt on vaja määrata *PUUDUMISE PÕHJUS*, mille kohta teavitus tekib ja teavitus saadetakse. Selleks on *PUUDUMISE PÕHJUSE* seadistuses väli *TEAVITA*, kuhu tuleb valida väärtus *ALATI*.


Digmatix Estonia

Kasuta staaži algust	Kasutatakse koos teavituse liigiga *TÄHTPÄEV*. Sisestades veergu markeri leitakse töötaja tööjuubel töösuhte kaardile veergu *STAAŽI ALGUSE KUUPÄEV* sisestatud kuupäeva põhiselt. Vastasel juhul arvutatakse tööjuubel töösuhte alguse kuupäevast lähtuvalt.
Peida loendist	Markeri sisse lülitamisel pannakse kaart lukku ning peidetakse teavituste loendist. Selle kaardi alusel teavitusi enam ei saadeta.
Teavituse keele kood	Teavitusi *TEISE RIIGI PÜHA, SÜNNIPÄEV, TÄHTPÄEV* on võimalik saata ka inglise keelsetena. Rippmenüüst tuleb selleks valida keele tähis, milles teavitust saata soovitakse. Vastavalt valitud keelele asendatakse teavituse sisus *%-MUUTUJA* kas inglise või eestikeelse tekstiga. Sisu ülejäänud tekst tuleb kasutajal sisestada endal inglise keeles. Inglise keelset teavitust saab saata vaid töötajatele, kelle e-maili aadress on lisatud väljale *E-MAIL (LISAKS)*. Kui keele tähist valitud ei ole, saadetakse teavitus eesti keeles.
Masstaotluse alamliik	Saab määrata, millise masstaotluse alamliigiga antud teavituse kaart seotud on. Seadistus rakendub teavituse liigiga *TÄHTPÄEV*. Funktsionaalsus võimaldab automatiseerida tööjuubelite jälgimise, teavituste saatmise ning staažipreemiate vormistamise protsessi läbi automaatselt loodavate masstaotluste. Tegemist on iseteeninduspordaali funktsionaalsusega, seega täpsemalt on sellest juttu iseteeninduspordaali kasutusjuhendis.
Teavituse valem	Võimaldab määrata *TEAVITUSTE* saatmise aja. Näiteks: • *0P*- teavitus saadetakse sündmuse toimumise päeval, näiteks töötajale tema sünnipäeval. • *-2N* teavitus saadetakse kaks nädalat enne tähtaja/sündmuse saabumist. • *-2P* teavitus saadetakse kaks kalendripäeva enne tähtaja/sündmuse saabumist • *JP* – teavitus saadetakse sündmuse toimumise päeval Juhul kui seadistuses on määratud, et teavitus saadetakse 2 nädalat enne sündmust, aga andmed, mille pealt sündmus luuakse sisestatakse hiljem, siis teavitust välja ei saadeta, kui ei ole tehtud lisaseadistust väljal *VARASEMATE KANNETE VALEM*.
Teavituse tööpäeva valem	Määrab teavituse kuupäeva valemi tööpäevades, aga või lisada ka kalendripäevades. Kui väli on täidetud, siis teavituse väljasaatmisel kasutatakse seda valemit *TEAVITUSE VALEMI* alusel. Näiteks: -2TP saadab teavituse 2 tööpäeva enne kande kuupäeva. Tööpäevade hulka ei arvestata nädalavahetusi ega riigipühi. Kasutada saab väärtuseid: -2TP, +1TP, -2P, +1P.
Varasemate kannete valem	Võimaldab määrata, millised teavitused saadetakse välja ka siis, kui teavituse saatmise tähtaeg on juba möödunud. Näiteks: Töötaja lahkumise puhul on teavituse valem *-2P*, mis tähendab, et teavitus tuleks saata 2 päeva enne töösuhte lõppkuupäeva. Võib aga juhtuda, et töötaja lahkumise kuupäev selgub ja sisestatakse süsteemi alles tema viimasel tööpäeval. Kui väljal *VARASEMATE KANNETE VALEM* on määratud väärtus *-2P*, saadab süsteem teavituse siiski välja, kuna teavituse algselt planeeritud saatmiskuupäev jääb lubatud 2-päevase perioodi sisse. Kui *VARASEMATE KANNETE VALEM* pole täidetud, siis süsteem ei saada välja teavitusi, mille saatmise kuupäev on teavituse valemi järgi juba möödunud.
Ainult tööpäevadel	Juhul kui sündmus, mille puhul on vaja teavitus välja saata, satub nädalavahetusele või riigipühale, saadetakse teavitus välja kohe esimesel järgneval tööpäeval.

Digmatix Estonia

Koondteate valem	Võimaldab saata sama liiki ja sama töötajaga seotud teavitusi ühe teatena, kui sündmuste vahe on mitte rohkem kui veerus näidatud päevade/kuude/aastate arv. Näiteks: *2P -* teavitused, mille vahe on kuni 2 päeva, saadetakse ühe teatena.
Koondteate liik	Väljale valitakse koondteate teavituse saaja. Valikud: • *JUHT* – koondteade saadetakse sündmusega seotud töötaja juhile. • *VASTUTAJA* – koondteade saadetakse on/off ülesande vastutajale. • *E-MAIL LISAKS* – koondteade saadetakse töötajale, kelle e-maili aadress on lisatud väljale *E-MAIL (LISAKS).*
E-mail töötajale	Võimaldab seadistada kas teavitusega seotud töötajale saadetakse teavitus või mitte. Juhul kui teavitust soovitakse töötajale saata, tuleb väljale valida millise töötajaga seotud e-maili aadressile teavitus saadetakse. Valikud: • *ISIKLIK E-MAIL* • *ETTEVÕTTE E-MAIL* • *MÕLEMAD E-MAILID*
E-mail asendajale	Võimaldab puhkusega seotud teavitustele seadistada kas registreeritud puudumisele lisatud asendajale teavitus saadetakse või mitte. Juhul kui teavitust soovitakse saata, tuleb väljale valida millisele asendaja e-maili aadressile teavitus saadetakse. Valikud: • *ISIKLIK E-MAIL* • *ETTEVÕTTE E-MAIL* • *MÕLEMAD E-MAILID*
E-mail juhile	Võimaldab seadistada kas teavitusega seotud töötaja juhile saadetakse teavitus või mitte. Töötajaga seotud juht seadistatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *DIMENSIOONID JA SEOSED* väljal *JUHI NR.* Juhul kui teavitust soovitakse saata tuleb väljale valida millisele e-maili aadressile vastav teavitus saadetakse. Valikud: • *ISIKLIK E-MAIL* • *ETTEVÕTTE E-MAIL* • *MÕLEMAD E-MAILID*
E-mail (lisaks)	Võimaldab sisestada e-maili aadressid (aadresside eraldajana kasutage semikoolonit), millele lisaks eelpool seadistatud veergudele, antud teavitus saadetakse.
E-maili malli tähis	Võimaldab valida eelseadistatud e-maili malli, kuhu on seadistatud meili sisu HTML-is. Sisu tekstis saab kasutada erinevaid %-muutujaid ning kujundada teksti. Seadistatud e-maili mall peab olema liigiga *TEAVITUS.* Kui malli seadistada ei soovita, siis saab meili sisu kirjeldada väljal *E-MAILI SISU*. Küll-aga ei ole võimalik sellel välja kasutada tekstis erinevaid värve või lisada pilte. Malli sisus saab kasutada neid %-muutujaid, mis on nähtavad paremas servas kuvatavas kiirinfo aknas *TEAVITUSE MUUTUJAD.*

Digmatix Estonia

	
Kasuta nimeilisi muutujaid	Markeri välja sisselülitamisel saab e-maili mallis kasutada täiendavaid muutujaid, mille alusel leitakse töötaja kaardilt ja alamkaartidelt info. Kasutatavad %-muutujad on: • *%CONTRACTNO%* - tagastab töötaja lepingu numbri • *%DIMENSIONVALUE:OSAKOND%* - tagastab töötajale määratud dimensiooni väärtuse, mis on antud juhul dimensioon *OSAKOND*. Muutuja järel tuleb määrata dimensiooni tunnus, näiteks OSAKOND ja süsteem otsib vastavat dimensiooni töötaja kaardi alamkaardilt *DIMENSIOONID JA ANALÜÜTIKA* ning tagastab sellele määratud väärtuse • *%WORKINGREGISTERID%* - tagastab töötaja *TÖÖTAMISE REGISTRI ID* (TÖR ID). • *%COMPANYPHONE%* - tagastab töötaja kaardilt ettevõtte telefoni numbri. • *%HOLIDAYBALANCE:P_PUHKUS%* - tagastab töötaja puhkusejäägi määratud puudumise põhjuse kohta. Puhkusejäägi leidmiseks kasutatakse aruannet *PUHKUSTE SALDOD*. Muutuja järel tuleb määrata puudumise põhjuse tunnus, näiteks *P_PUHKUS*. • *%CUSTOMFIELD:1%* - tagastab töötaja kaardil oleva *LISAVÄLJA 1* väärtuse. Muutuja järel olev number tähistab lisavälja järjekorranumbrit, seega saab seadistada ka teiste lisaväljade väärtuste jaoks. • *%ASSETNOTES:VA000002%* - tagastab määratud vara märkuste välja sisu. Muutuja järel tuleb määrata *VARA TÄHIS*. Süsteem otsib vastava vara, antud juhul VA000002 ning kuvab sellele märgitud *MÄRKUSE* välja väärtuse. • *%ASSETLINES:VA000001*%* - tagastab määratud vara andmed. Muutuja järel tuleb määrata vara tähis ja süsteem tagastab vara *NIMETUSE* ja *MÄRKUSE*. Kui varade numbreid algusega *VA000001* on rohkem (VA000001, VA00001A, VA00001B) ja teavitusse soovitakse lisada kõikide andmed, saab kasutada BC standardloogikat ning lisada numbri lõppu *. • *%ASSETACTIVE:SEB KAART%* - kontrollib määratud nimetusega vara olemasolu ja kehtivust töötaja varade hulga ja tagastab väärtused: *JAH* – töötajal on vastava nimetusega kehtiv vara. *EI* – töötajal puudub vastava nimetusega kehtiv vara. • *%DOCUMENT:ID%* - tagastab töötaja *DOKUMENTIDE* alamkaardilt määratud dokumendiliigi andmed. Muutuja järel tuleb määrata dokumendiliigi tunnus näiteks ID

Digmatix Estonia

	ja süsteem otsib töötaja kehtiva dokumendi ning kuvab selle dokumendi numbri ja kehtivusperioodi. • %CLAIMS:LAENULEPING%- tagastab töötaja kehtiva võlanõude andmed vastavalt määratud nõude liigile. Muutuja järel tuleb määrata *NÕUDE LIIGI* tunnus näiteks *LAENULEPING*. Süsteem otsib töötaja aktiivsete nõuete hulgast vastava liigiga nõude ning kuvab selle kirjelduse ja tasumata jäägi summa.
E-maili teema	Võimaldab seadistada teavituse e-maili pealkirja, mida kuvatakse e-maili väljal *TEEMA* (Subject). Teema seadistamisel on võimalik kasutada ka *% MUUTUJAID*. *% MUUTUJAD* on kirjeldatud kiirinfoaknas. Funktsionaalsus on kasutatav ainult teavituse liikidega *TÖÖLE VÕTMINE* ja *TÖÖLT LAHKUMINE.*
E-maili sisu	Sisestatakse teavitusena saadetava e-maili sisu (kuni 250 tähemärki). Sisu koostamisel on abiks akna paremas servas kuvatavas kiirinfo aknas *TERVITUSE MUUTUJAD* toodud %-muutujad. **Teavituse muutujad** %1 - Kuupäev %2 - Töötaja nimi %3 - Kirjeldus %4 - Alates kuupäev %5 - Kuni kuupäev %6 - Kellaaeg (terv.kontr.)/Seisund (taotlus) %7 - Kirjeldus 2 (terv.kontr. asukoht) %9 - Asendajate loend (puhkuse algus/lõpp) %11 - Töötaja andmed %12 - Töötaja nr. %13 - Juhi nimi %14 - Struktuuri üksuse nimetus %15 - Töötaja eesnimi %16 - Töötaja perekonnanimi %17 - Ettevõtte e-mail %18 - Ametikoht %19 - Taotluse URL %20 - Töötaja nimi (hüüdnimi) %21 - Sündmuse kategooria %22 - Sündmuse algusaeg %23 - Sündmuse lõpuaeg %24 - Riik Näiteks: teavitusele *KATSEAJA LÕPP* sisestatud tekst: *TÖÖTAJAL %2 SAABUB %3 %1* *TÖÖTAJAL /TÖÖTAJA NIMI/SAABUB/ KASTEAJA LÕPP /KUUPÄEV/.* Muutuja *%11 TÖÖTAJA ANDMED* asendatakse järgmise tekstiga: Nimi: Priit Puller Isikukood: 37403210823 Töötamise aeg: 15.08.22 - Amet: Pearaamatupidaja

	Lepingu liik: Määramata ajaks Telefon: 566 666 777 Ettevõtte telefon: 555 777 999 Isiklik e-mail: priit.puller@gmail.com Ettevõtte e-mail: priit@ylletest.ee
Näita töötajaportaalis	Võimaldab seadistada kas vastav teavitus on nähtav *TÖÖTAJA PORTAALIS.* Võimalikud valikud: 1. *NÄITA KIRJELDUST*- portaalis kuvatakse sündmuse (algus)kuupäeva, töötaja nime, kellega sündmus seotud on ja teavituse kirjeldust. Näiteks: ▪ 7.12.20 Jonathan Haas 30. aasta sünnipäev ▪ 7.12.20 Rando Grossev 7.12.20 - 8.12.20 Puhkus 2. *NÄITA LIIKI*- portaalis kuvatakse sündmuse (algus)kuupäeva, töötaja nime, kellega sündmus seotud on ja teavituse liiki. Näiteks ▪ 7.12.20 Jonathan Haas sünnipäev; ▪ 8.12.20 Rando Grossev puhkuse algus 3. *AINULT TÖÖTAJALE*- teavitust kuvatakse töötajale, kellega teavitus seotud on, teised töötajad teavitust ei näe. Näiteks kuvatakse ainult töötajale Rando portaalis järgmist teadet ▪ 12.20 Rando Grossev 7.12.20 - 8.12.20 Puhkus 4. *TÜHI*- vastavat teavitust portaalis ei kuvata.
Outlooki kalendri mall	Teavituse andmed on võimalik saata BC-st otse Outlooki kalendrisse. Selleks peab olema *RAKENDUSE ALA SEADISTUSES* sisse lülitatud vastav marker ning tehtud *OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUSED*. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida teavituse liigile seadistatud *OUTLOOKI KALENDRI MALLI*. Malliga kirjeldatakse kalendris kuvatavad andmed ning kelle kalendrisse andmed saadetakse.
Manuse nimi	Seadistusse saab lisada faili, mis saadetakse koos teavitusega. Näiteks enne katseaja lõppu tehakse töötajaga vestlus ning koos teavitusega saadetakse ka tagasiside küsimustik. Manuse lisamiseks tuleb klikkida väljal ning valida arvutist sobiv fail.

1.1.15.4. Avalehe töötajate grupid

Võimaldab seadistada kasutaja töö mugavamaks tegemise eesmärgil *ROLLIKESKUSE* avalehele erineva filtriga *TÖÖTAJATE LOENDI* valikut.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/AVALEHE TÖÖTAJATE GRUPID

Väli	Selgitus
Kasutaja	Kuvatakse Business Central, kasutaja ID, kes loendi loob ja kes oma rollikeskuses seadistatud gruppi näeb.

DigmatixEstonia

	Kustutades väljalt *KASUTAJA ID* kuvatakse seadistatud vaadet kõikidele HRM4Baltics rollikeskuse kasutajatele.
Rea nr	Sisestatakse rea number, kus loodavat gruppi soovitakse kuvada. Võimalik on kirjeldada kuni 2 rida.
Veeru nr	Sisestatakse veeru number, kus loodavat gruppi soovitakse kuvada.
Grupi filtrid	Võimaldab seadistada töötajate loendile vajaliku filtri. Välja seadistamiseks vajutage väljal, avaneb töötajate loend, kus saate filtreerida vastavad töötajad, seejärel vajutades *OK*, tehakse väljale automaatselt filtri alusel vajalik seadistus.
Grupi nimi	Sisestatakse grupi nimi, mida kuvatakse avalehel. Võimalik on kasutada grupi nime taha gruppi kaastavate töötaja arvu kuvamiseks tähist *%1*.
Värv	Rippmenüüst saab igale grupile valida teksti värvi ja stiili.

1.1.16. PUUDUMISED

HRM4Baltics mooduli puudumistega seotud funktsionaalsuste kasutamiseks on vajalik esmalt teha seadistused. asukohas*: AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/PUUDUMISED*


1.1.16.1. Puudumise põhjus

Erinevat liiki puudumised seadistatakse programmile *PUUDUMISE PÕHJUSTE* tähistena. Seadistus avaneb asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE PÕHJUS

või sisestades otsingaknasse *PUUDUMISE PÕHJUSED (HRM4BALTICS)*
õhjuse seadistuse kaardi avamiseks tuleb vajutada loendi lintmenüül *REDIGEERI.*

Kiirkaart Puudumine



Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähis.

Lühikood	Määratakse vastava puudumisega seotud lühikoodi. Lühikoodi kasutatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähisena tööajatabelite ülevaadetes ja analüüsivaates „*PUUDUMISED PÄEVADE LÕIKES*“. *LÜHIKOODI* pikkuseks võib olla kuni 10 sümbolit. Soovitatav on kasutada võimalikult lühikest tähist.
Kirjeldus	Sisestatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähisele vastava kirjeldus. Kirjeldust kuvatakse näiteks töötajale tema *PALGATEATISEL*, seda saab kuvada ka *TÖÖTAJA PORTAALIS* jne.
Päevade liik	Väljal määratakse kas vastavat puhkuse liiki arvestatakse ja registreeritakse tundides, kalendripäevades või tööpäevades: Valikud: • *PÄEVAD* – puudumist arvestatakse kalendripäevades • *TÖÖPÄEVAD* – puudumist arvestatakse tööpäevades ning puudumist ei ole võimalik ainult nädalavahetuse päevadele registreerida • *TUNNID* – puudumine sisestatakse tundides. Seadistatud peavad olema ka palgaarvutuse valemid puudumiste tunnipõhisteks arvutusteks. Olenevalt valikust kuvatakse puudumisega seotud päevi/tunde *PUUDUMISTE ANDMIKUS* ja puudumistega seotud aruannetes veerus *KOGUS*. Kui liigiks on valitud *TUNNID* tuleb *PUUDUMISTE ŽURNAALIS* sisestada puudutud tundide arv veergu *TUNNID* ja *TÖÖAJATABELIS* veergu *PUUDUMISE TUNNID*. Päevapõhiste puudumiste korral arvutab programm päevade ja tundide koguse ise välja vastavalt puudumise alguse ja lõpu kuupäevadele. Kui pärast programmi kasutusele võttu muudetakse mingil põhjusel päevade liiki, siis on võimalik kõikide seni registreeritud puudumiste päevade arv ehk kogus ümber arvutada vastavalt uuele seadistusele. Selleks tuleb esmalt muuta puudumise põhjusel *PÄEVADE LIIK* seadistust ning seejärel vajutada lintmenüül nuppu *TEGEVUSED -> UUENDA KANDE KOGUSED*.
Peatab tööaja	Markeriga määratakse kas seda liiki registreeritud puudumist arvestatakse tööaja hulka või mitte. Juhul kui väljal on märge, siis registreeritud puudumise päevade eest töötasu ei arvestata ning töötaja normtunde vähendatakse nende päevade võrra. Juhul kui väljal märget ei ole, siis registreeritud puudumise päevade eest arvestatakse töötajale põhitöötasu ning normtunde ei vähendata.
Ilma pühadeta	Marker määrab seda, kas puudumist arvestatakse koos riigipühadega või ilma. Juhul kui väljal on märge, siis riiklike pühade eest, mis jäävad puudumise sisse, töötajale puhkusetasu/hüvitist ei maksta nt põhipuhkus. Kui väljal märget ei ole, arvestatakse riiklik püha puudumise sisse ja nende päevade eest arvutatakse töötajale puhusetasu/hüvitist nt haigestumine.
Tükelda kuu kaupa	Markeri lisamisel puudumise põhjusele registreeritakse ühest kuust teise minev, kuid ühe reaga *PUUDUMISTE ŽURNAALI* sisestatud puudumine automaatselt kuude lõikes kahes osas.
Nõua lapse märkimist	Marker lisatakse nendele puudumise põhjustele, mis on vaja registreerimisel siduda *LASTE LOENDISSE* lisatud konkreetse lapse või hooldatavaga, kellega puudumine seotud on nt isapuhkus, puudega lapse hoolduspäev. Puudumisega seotud lapse/hooldatava andmed lisatakse seejärel aruandesse *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE*.
Nõua põhilepingu nr	Kasutatakse koos põhilepingu lahendusega.

Digmatix Estonia

	Puudumise põhjuse peal saab määrata, milliste puudumiste puhul on põhilepingu numbri lisamine kohustuslik. Selle seadistusega saab eristada lepingupõhiseid puudumisi ja üldiseid puudumisi. Markeriga tähistatakse puudumised, mille puhul on kohustuslik põhilepingu numbri olemasolu puudumise kande küljes.
Puudumise sisestamise kontroll	Üldine seadistus tehakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*, kuid puudumise liigi peal on võimalik rakendada erinevat seadistust. Valikud: • *TÜHI* – puudumise põhjusel ei ole üldseadistusest erinevat seadistust • *HOIATA* – puudumise sisestamisel kuvatakse hoiatus kui töötajal on juba samasse perioodi sisestatud või registreeritud puudumine. Puudumise andmed lubatakse edasi sisestada • *KEELA* – topelt sisestamine ei ole lubatud ning puudumise andmeid sisestada ei lubata
Puudumise registreerimise kontroll	Üldine seadistus tehakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*, kuid puudumise liigi peal on võimalik rakendada erinevat seadistust. Valikud: • *TÜHI* – puudumise põhjusel ei ole üldseadistusest erinevat seadistust • *HOIATA* – puudumise registreerimisel kuvatakse hoiatus, kui töötajal on juba samasse perioodi sisestatud või registreeritud puudumine ning puudumise saab ära registreerida. • *KEELA* – topelt registreerimine ei ole lubatud
Saldo hoiatus	Saldo kontroll rakendub nii puhkuseavalduste peal kui ka *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* puudumist sisestades/registreerides. Lisaks väljale *SALDO HOIATUS*, tuleb seadistada ka väli *KONTROLLI SALDOT*, kus määratakse millise seisuga saldot kontrollitakse. Valikud: • *TÜHI* – saldo kontrolli ei rakendata • *HOIATA* – vastavalt puudumise liigi saldo seadistusele leiab programm töötajale puudumise saldo ning kuvab hoiatust, kui see on negatiivne. Puhkuseavalduse saab siiski esitada ning puudumise žurnaalist registreerida. • *KEELA* - vastavalt puudumise liigi saldo seadistusele leiab programm töötajale puudumise saldo ning kuvab hoiatust, kui see on negatiivne. Puhkuseavaldust ei saa sellisel juhul esitada ning puudumise žurnaalist puudumist registreerida.
Puudumise täpsustus nõutud	Puudumise sisestamisel on võimalik puudumine siduda tabelisse *PUUDUMISE TÄPSUSTUSE TÄHIS* väärtusega. Näiteks saab sinna seadistada erinevad riigid, kus töötajad lähetuses käivad ja määrata riikidele erinevad päevaraha määrad. Selliselt on võimalik arvutada puudumisena sisestatud lähetuse perioodi eest päevaraha riigile seadistatud määra alusel.
Pikendab katseaega (min. päevad)	Sisestatakse miinimum päevade arv, mille korral vastav puudumine hakkab pikendama kehtivat katseaega. Näiteks kui seadistusse on määratud miinimum päevade arv 5 ja kui töötaja katseajal puudub kuni 5 päeva, siis tema katseaeg ei pikene. Kui puudub 5 ja rohkem päeva, pikeneb tema katseaeg puudutud päevade arv. Töötaja lepingute loendisse kuvatakse seljuhul nii algne katseaja lõpu kuupäev, päevade arv, mille võrra katseaega on pikendatud ning uus katseaja lõpu kuupäev.

Digmatix Estonia

	
Peatab puhkuse aegumise	Markeri aktiveerimisel peatatakse töötaja põhipuhkuse aegumine vastava puhkuse päevade võrra, nii nagu seda tehakse töötaja passiivsuse ajaks. Kasutatakse näiteks isapuhkuse ja emapuhkuse puudumise liikidel.
Puhkuse saldo	Määratakse kas aruandes *PUHKUSTE SALDOD* kuvatakse antud puudumise põhjust alati või ainult siis, kui puudumisel on saldo. Valikud: • *NÄITA ALATI* – puudumise põhjust kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS* alati. • *AINULT SALDOGA* - puudumise põhjust kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS* ainult juhul, kui puudumisel on saldo. • *TÜHI* – puudumise põhjust ei kuvata *TÖÖTAJA PORTAALIS*.
Vaikimisi puhkuse väljamaks	Puudumise liigi põhiselt on võimalik määrata, kuidas antud puudumise korral puudumisega seotud raha välja makstakse. Sama väli on olemas ka töötaja kaardil, kui soovitakse määrata seda töötaja põhiselt. Kui aga tehtud on mõlemad seadistused, siis palgažurnaalist puudumise registreerimisel jääb peale puudumisele lisatud seadistus. Iseteenindusportaalist puhkuseavalduse sisestamisel puudumisele lisatud seadistusega ei arvestata. Valikud: • *KUU KAUPA* - kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis esimesel palgapäeval makstakse välja esimese kuu rahad ja järgmisel palgapäeval järgmise kuu. Eelduseks on tehtud on vastavad valemite seadistused ja määrangud arvutustöö grupi peal. • *ENNE PUHKUST* - kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis enne puhkust makstakse välja kogu perioodi puhkuse rahad. • *PALGAPÄEVAL* – kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis esimesel palgapäeval makstakse välja kogu perioodi puhkuse rahad.
Teavita	Kui on soov kasutada *TEAVITUST* nimega *PUUDUMINE*, mis saadab e-kirja seadistusega määratud töötajale, kui registreeritud puudumisele on valitud puhkuse väljamaks *ENNE PUHKUST* või *PALGAPÄEVAL*, tuleb väljale valida tähis *ALATI*. Vastasel juhul e-kirjaga teavitust ei saadeta.
Puudumise kasutamise info	Vaba teksti väli, kuhu on võimalik sisestada kasutajale olulist infot.
Puudumise põhjuse guppe	Kuvatakse kui mitme *PUUDUMISE PÕHJUSE GRUPIGA* on puudumine seotud. Puudumise põhjuse gruppe kasutatakse puudumiste grupeerimiseks *BI* lahenduse jaoks. Eelseadistatud puudumise põhjuse grupiga saab puudumise siduda *PUUDUMISE PÕHJUSE* kiirkaardil *PUUDUMISE PÕHJUSE GRUPID*.
Lukus	Kui puudumise liike ei ole ettevõttes kasutusel, saab selle märkida lukus olevaks ning peita puudumise põhjuste loendist. Sellisel juhul, ei ole seda liiki võimalik valida ka puhkuse taotlustele ega puudumiste žurnaalis.


Kiirkaart Seotud seaded

Väli	Selgitus

Digmatix Estonia

Puudumine nähtav portaalis	Võimaldab seadistada kuidas ja kas antud *PUUDUMISE PÕHJUSEGA* puudumist kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS*. Valikud: • *NÄITA PÕHJUST*- *TÖÖTAJA PORTAALIS* kuvatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE KIRJELDUST* ja kuupäeva. Näiteks ▪ Haige kuni 6.12.16 ▪ Puhkus kuni 7.12.16 • *AINULT KUUPÄEVAD* – *TÖÖTAJA PORTAALIS* kuvatakse puudumise kuupäeva, aga puudumise kirjeldust ei kuvata. Näiteks ▪ Puudub kuni 6.12.16. ▪ Puudub kuni 7.12.16. Antud valikut on soovitav kasutada nende *PUUDUMISE PÕHJUSTEGA*, mis on nö delikaatsemad ja mida ei soovita üle ettevõtte kõigile töötajatele kuvada. Samas soovitakse, et töötaja puudumine oleks siiski teistele töötajatele teada. Näiteks! Ettevõttes ei soovita kuvada avalikustada infot, et töötajale võimaldatakse puudega lapse vanemale ette nähtud lisapuhkepäeva või töövõimetuspensionäri lisapuhkust jne. • *TÜHI* – antud *PUUDUMISE PÕHJUSEGA* puudumist *TÖÖTAJA PORTAALIS* ei kuvata.
Saldo nähtav portaalis	Seadistusega määratakse kas vastava puudumise saldot kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS* ja portaali avalehel olevas kuubikus või mitte. Valikud: • *NÄITA* – puudumise saldot on töötajal võimalik *TÖÖTAJA PORTAALIST* vaadata. • *AVALEHEL* – kõikide vastava seadistusega puudumise põhjuste saldod summeeritakse ja summat kuvatakse kuubikus. • *TÜHI* - puudumise saldot ei kuvata kuubikus.
Outlooki kalendri mall	Väljalt avanevast loendist saab valida *OUTLOOKI KALENDRI MALLI*, mida selle puudumise liigiga kasutatakse. Kui rakendusala seadistuses on *OUTLOOKI KALENDER* lubatud, saab puudumise registeerimisel puudumise andmed saata töötaja või määratud kasutaja Outlooki kalendisse. Puudumist kuvatakse Outlookis terve päeva kohtumisena.
Kuva lepingul	Lepingute väljatrükkidele on võimalik lisada kuni 3 erineva puhkuse liigi kasutamata puhkusejääki. Puudumise liigile, mille kasutamata jääki soovitakse lepingu aluspõhjale trükkida, tuleb sellele väljale valida üks kolmest tähisest (*GRUPP A, GRUPP B, GRUPP C*). Lepingu aluspõhja seadistamisel saab seejärel põhjale valida välja *HOLIDAYBALANCEA, HOLIDAYBALANCEB, HOLIDAYBALANCEC* blokist *EMPLOYEECONTRACTS*.
Puuudmine nähtav API/SOAP	Registreeritud puudumisi saab veebiteenustega pärida välisesse lahendusse *HRM4BALTICS ISETEENINDUSE* puudumiste loendist. Veebiteenusega saab pärida vaid neid puudumiste andmeid, millele on tehtud valik *NÄITA PÕHJUST* või *NÄITA KUUPÄEVA*. Veebiteenus annab päringuga välja nende puudumiste andmed, mis on tegelikud ehk registreeritud. Lähetused, mida ei registreerita puudumisena, vaid esitatakse

Digmatix Estonia

	LÄHETUSE TAOTLUSENA, siis nende andmete pärimiseks tuleb lisada marker veel ka *TAOTLUSE LIIGILE SÜNDMUS* veergu *PUUDUMINE NÄHTAV API/SOAP*.
Keela taotlusega seotud puudumise muutmine	Kui puudumine on registreeritud ehk seotud puudumise taotlusega, siis ei ole võimalik puudumiste loendis puudumist muuta, tagasi võtta ega tühistada. Puudumise muutmine, tagasi võtmine ja tühistamine tuleb algatada sellisel juhul ikkagi puudumise taotluse pealt, kuna vastasel juhul ei ühti hiljem enam puudumise taotlus ja puudumise kande andmed.
Luba tööajatabelis registreerida	Markeri lisamisel puudumise põhjusele on vastavat puudumise liiki võimalik sisestada ja registreerida otse töötajatabelist.
Keelatud valik tööajatabelis	Puudumise liiki ei saa tööajatabelisse valida ja registreerida.
Kontrolli tööajatabeli tunde	Puudumise registreerimisel *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* annab programm veateate kui samale perioodile/päevale on tööajatabelisse sisestatud töötunnid. Kui sisestatud töötunnid on veel kinnitamata, siis vajutades veateates *JAH* kustutatakse tööajatabelist puhkuseperioodi sisestatud töötunnid. Kinnitatud ja/või registreeritud tööajatabelist töötunde automaatselt kustutada ei saa, seda tuleb sellisel juhul teha käsitsi.
Kontrolli tööajatabeli puudumisi	Puudumise registreerimisel *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* kustutab programm tööajatabelisse samale päevale sisestatud puudumise ning asendab selle žurnaalist registreeritud puudumisega.
Tööajatabeli UX värv	Kasutades tööajatabeli lihtsustatud vaadet on võimalik puudumisi kuvada kasutaja määratud värviga. Värvi valimiseks tuleb vajutada väljal oleval kolmel täpil, misjärel avaneb Google hex värvi valiku aken. Aknas saab valida sobiva värvi, mille kood (nt #f54263) tuleb kopeerida ja kleepida väljale *TÖÖTAJATABELI UX VÄRV*. 
Reservi konto nr.	Võimaldab määrata *PUUDUMISE PÕHJUSE* juurde *PALGAKONTO*, millelt kuvatakse antud *PUUDUMISE PÕHJUSEGA* puudumise sisestamisel *PUUDUMISTE ŽURNAALI* vastava töötaja antud perioodi infot *PUUDUMISE ŽURNAALI* veerus *RESERVI SALDO*. Kasutatakse näiteks juhul kui mõnele *PALGAKONTOLE* on arvutatud välja *PUUDUMISE PÕHJUSEGA* puhkuse puhul saadaolev puhkuse jääk.
Reservi liik	Võimaldab määrata kas juhul kui antud *PUUDUMISE PÕHJUSE* real on täidetud veerg *RESERVI KONTO NR* kuvatakse *PUUDUMISTE ŽURNAALI* antud puudumise sisestamisel vastaval žurnaali real veerus *RESERVI SALDO* siin reale seadistatud *PALGAKONTOLT*, vastava töötaja antud perioodi saldot või kuu käivet. Valikud: • *SALDO*

	• *KUU*
Nõutud üks pikk puhkus päevades (graafik)	Puudumise põhjusele saab määrata kui pikk peab vähemalt üks järjestikune puudumise periood olema. TLS-i kohaselt peab näiteks üks põhipuhkuse periood olema vähemalt 14 kalendripäeva. Kontroll rakendub *PUHKUSTE AJAKAVAS* ja *PUHKUSTE AJAKAVA VAATES*, kus kontrollitakse kas töötajal on perioodis vähemalt üks puudumine siin väljal määratud pikkusega.
Nõutud päevad/nädalavahetuse suhe (graafik)	Sisestatakse kalendripäevade ja nädalavahetuse päevade suhe, selleks et kontrollida kas töötajal on puhkusepäevade sees piisav arv nädalavahetuse päevi. Näiteks 28 kalendripäeva kohta peaks olema 8 nädalavahetuse päeva, siis suhe on 3,5 (28/8). Kontrolli rakendatakse puhkuste ajakavas ja puhkuseavalduste peal.
Väikelapse erisuse vanus	*PUHKUSTEAJAKAVA* ja *PUHKUSTE AJAKAVA VAATE* jaoks saab seadistada vanuse, mis ajani on laps veel väikelapse vanuses ning tema vanematel on eelisjärjekorras õigus puhkusele soovitud ajal. Väikelapseks peetakse kuni 7 aasta vanust last, ehk väljale tuleb kirjutada 6.
Koolilapse erisuse vanus	*PUHKUSTEAJAKAVA* ja *PUHKUSTE AJAKAVA VAATE* jaoks saab seadistada vanuse, mis ajani on lapse veel koolilapse vanuses ning tema vanematel on eelisjärjekorras õigus puhkusele koolivaheajal. Koolilapse vanuseks on 7-10 aastane laps ning vanematel on õigus puhkusele koolivaheajal.
Arvuta saldo lõpukuupäeval	*PUHKUSTE AJAKAVA VAATESSE* saab arvutada ja kuvada ühe puhkuseliigi saldo aasta lõpu kuupäeva seisuga. Tavaliselt on selleks igaaastane põhipuhkus. Arvutamise eelduseks on puudumise põhjusele lisatud *PUHKUSESALDO SEADED* ning puudumise põhjusele lisatud marker *PUHKUSTEAJAKAVA VAATE PÕHIPUHKUS*.
Puhkuste ajakava vaate põhipuhkus	Marker lisatakse sellele puudumise liigile, mida peetakse põhipuhkuseks ja mille saldot soovitakse arvutada ja kuvada *PUHKUSTE AJAKAVA VAATESSE*.
Tööõnnetusega seotud	Seadistusega saab määrata, kas selle puudumise liigiga registreeritud puudumist saab siduda *TÖÖÕNNETUSTE LOENDIS* tööõnnetuse reaga.
Väline ID 1/Väline ID2	Võimalik on sisestada tähis, mida saab kasutada seose loomiseks välises süsteemis ja -is kasutatava puudumise tähise vahel.
Puudumine nähtav palgateatisel	Võimalik on seadistusega määrata, kas puudumise infot kuvatakse palgateatise või mitte. Valikud • *NÄITA* - nähtav on palgateatise perioodi registreeritud puudumine • *PEIDA* – puudumine ei ole palgateatisel nähtav • *NÄITA TULEVASI* – palgateatisel on nähtavad kõik registreeritud puudumised, ka tulevikku perioodidesse registreeritud puudumised.
Taotluse kontrolli liik	Võimalik on määrata kuidas käitub programm taotluse liigile määratud reeglite korral nt üks puhkuse periood peab olema 14 päeva pikk, 5 tööpäeva kohta peab olema 2 nädalvahetuse päeva. Valikud: • *PUUDUB* – reegleid ei kontrollita • *VEATEADE* – kuvatakse veateade ning töötajal ei ole võimalik taotlust esitada enne kui ta on reeglitele mittevastavat taotlust muutnud. Töötajal, kellel on töötaja *ERANDITE* alla lisatud *PERSONALISPETSIALISTI* marker, on

Digmatix Estonia

	alati õigus ka reeglitele mittevastavaid taotlusi esitada va juhul kui ta esitab iseenda taotlust. • *HOIATUS* – kuvatakse hoiatus, kuid töötaja saab taotluse esitamist jätkata.
Puudumise kontroll	Valikud • *PUUDUB* – puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumise kuupäevasid ja puhkusetaotlusele lisatud kuupäevade kattuvust ei kontrollita. • *VEATEADE* – kui töötajale on puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumine ja see kattub puhkusetaotlusele lisatud kuupäevadega, siis ei ole töötajal võimalik taotlust esitada. • *HOIATUS* - kui töötajale on puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumine ja see kattub puhkusetaotlusele lisatud kuupäevadega, kuvatakse puhkusetaotluse väljal *KONTROLL* sellekohast teadet.
Ei ole lubatud katseajal	Lisatakse marker, kui puudumise liiki ei ole lubatud katseajal kasutada. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal, mitte puudumiste žurnaalis.
5 ja 6 koos nädalavahetusega	Puudumine ei tohi lõppeda reedel või laupäeval, vaid lisama peab mõlemad nädalavahetuse päevad. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnaalis.
Nädalavahetuse suhe 5/2 (taotlus)	Puhkusetaotluse peal rakendub kontroll, et iga 5 tööpäeva kohta oleks 2 nädalavahetuse päeva. Kontroll rakendub vaid juhul kui väljale *TAOTLUSE KONTROLLI* liik on valitud *VEATEADE* või *HOIATUS*.
Lubatud min kogus	Sisestatakse puudumise miinimum päevade arv, mis on korraga lubatud võtta. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnaalis.
Lubatud max kogus	Sisestatakse puudumise maksimum päevade arv, mis on korraga lubatud võtta. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnaalis.
Kontrolli saldot	Puhkuseavalduste sisestamisele saab seadistada saldo kontrolli. Valikud: • *LÕPU JÄRGI* – puudumise saldot kontrollitakse puudumise viimase kuupäeva seisuga • *ALGUSE JÄRGI* - puudumise saldot kontrollitakse puudumise esimese kuupäeva seisuga • *TÜHI VÄÄRTUS* – puudumise saldot ei kontrollita • *ALGUSE AASTA* – puudumise saldot kontrollitakse puudumise alguskuupäeva aasta seisuga • *LÕPU AASTA* – puudumise saldot kontrollitakse puudumise lõpukuupäeva aasta seisuga • *MÕLEMAD AASTAD* – puudumise saldot kontrollitakse nii puudumise alguse aasta kui ka lõppemise aasta seisuga. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal, puhkuste ajakavas ja puudumiste žurnaalis, mitte ainult puhkuse avalduste peal.
Kontrolli kuupäevasid	Kontroll töötab ainult koos väljaga *LUBATUD KUUPÄEVADE FILTER.* Puhkuseavalduse sisestamisel kontrollitakse kas sisestatud puudumine jääb lubatud kuupäevade vahemikku.

Digmatix Estonia


	Valikud: • *ALGUS* – puudumise alguskuupäev peab jääma lubatud ajavahemikku. • *LÕPP* - puudumise viimane kuupäev peab jääma lubatud ajavahemikku. • *ALGUS JA LÕPP* –puudumise alguse ja lõpu kuupäevad peavad mõlemad jääma lubatud kuupäevade vahemikku. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal.
Lubatud kuupäevade filter/Lubatud USA kuupäev filter	Väljale sisestatakse periood, millal võib puudumist kasutada nt talvepuhkus. Väli töötab koos väljaga *KONTROLLI KUUPÄEVASID*. Kui ettevõttes on kasutusel (ka) USA kuupäeva regioonisätted (12/31/2019), tuleb sisestada filter ka USA vormingus. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnaalis. Näiteks: • 01.01.%1..31.03.%1|01.10.%1..31.12.%1 • USA kuupäeva vormingu näide: 01/01/%1..03/31/%1|10/01/%1..12/31/%1
Lubatud max kordade arv	Puudumisele saab määrata mitu korda võib puudumist aastas kasutada. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnaalis.
Asendajad nõutud (taotlus)	Väljale lisatakse marker, kui puhkuseavaldusele on kohustus lisada asendaja. Kui ametikohad kaardile on lisatud marker
Asendaja puudumiste kontroll (taotlus)	Võimalik on seadistada, kas puhkusetaotlusele valitud asendaja võib asendamise ajal ka ise puhata või mitte. Valikud • *TÜHI* – kontrolli ei ole seadistatud • *HOIATA* – kuvatakse hoiatus kui asendajal on samal ajal puhkus, kuid puhkuseataotluse saab esitada. • *KEELA* – kuvatakse keeld ning puhkusetaotlust ei saa esitada, tuleb valida teine asendaja.
Spetsiaalne 14 päeva kontroll (taotlusel)	Puhkusetaotluse peal kontrollitakse, et töötajal oleks aastas vähemalt üks puhkus 14 päeva pikk. Kontroll rakendub juhul, kui väljale *TAOTLUSE KONTROLLI LIIK* on valitud *VEATEADE* või *HOIATUS*. Kontrolli rakendumisel peavad olema täidetud lisaks veel ka järgmised tingimused: • töötajal peab olema vähemalt üks vastava aasta puhkusetaotlus seotud puhkuste ajakavaga ning ajakava peab olema kinnitatud. • töötaja tegelik puhkusesaldo peab olema väiksem kui 14 päeva. 14-päevasel puhkusel on lubatud alata eelmisel aastal ja lõppeda järgmisel aastal, kuid vähemalt 8 päeva peab jääma jooksvasse aastasse. Töötajal, kellele on loendisse *ERANDID* lisatud marker *PERSONALISPETSIALIST* on õigus teistele töötajatele koostada ja esitada puhkusetaotlusi, mis ei vasta reeglitele, kuid iseendale ta sellist puhkusetaotlust koostada ja esitada ei saa.

Kiirkaart puudumise põhjuse grupid

Digmatix Estonia

Kiirkaardil olevaid andmeid kasutatakse vaid BI analüütika jaoks. Võimalik on luua erinevad puudumise põhjuste grupid, millega saab puudumiste liike siduda. Gruppide alusel kuvatakse puudumistega seotud andmeid BI analüütikas.

Põhjuste grupid seadistatakse asukohas *PUUDUMISTE PÕHJUSTE GRUPID*, misjärel kuvatakse loodud gruppe puudumise põhjuse kaardile.



Väli	Selgitus
Nr	Kuvatakse puudumise põhjuse grupi numbrit.
Nimetus	Kuvatakse puudumise põhjuse grupi nimetust.
Määratud	Markeri veerg, millega määratakse, kas ja millisesse gruppi antud puudumine kuulub.

Puhkustele on võimalik lisada seadistus, mille alusel kuvatakse päevapõhiseid saldosid töötajate ja erinevate puhkuste lõikes. Puhkuse tähisele seadistuse lisamiseks tuleb vastav puhkuse liigi rida aktiivseks märkida ning vajutada lintmenüül nuppu *PUHKUS/PUHKUSESALDO SEADED*.

Väli	Selgitus
Alates kuupäev/Kuni kuupäevani	Sisestatakse *PUHKUSESALDO SEADISTUSE* rea kehtivuse kuupäevad.
Tähtsuse nr	Võimaldab määrata saldode seadistuste ridadele tähtsuse järjekorra, mille alusel Business Central kontrollib, milline tingimus töötajale rakendub.
Algsaldo valem	Sisestatakse puhkuse algsaldo valem, mis võib olla näiteks ka ainult palgakonto või number. Algsaldot kasutatakse puhkuse saldo arvutamisel, millele kas liidetakse või millest lahutatakse muutuse valemiga saadud summa. Näiteks: 1. Riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevadel on algsaldo valem olenevalt laste vanusest ja arvust kas 6 või 3. 2. Põhipuhkuse algsaldo valemiks on palgakonto: [KONTO,3520,A[..-12]]
Palgaarvutus	Valikud: • *LIITMINE* – liidab algsaldo valemile muutuse valemi ning tulemuseks on puhkuse saldo • *LAHUTAMINE* – lahutab algsaldo valemist muutuse valemi ning tulemuseks saab puhkuse saldo • *LIIDA KUUD* – kasutatakse põhipuhkuse saldo arvutamisel, kus töötaja teenib puhkusepäevi juurde kuu kaupa

	• *LAHUTA STAAŽI AASTA* – kasutatakse koos staažipuhkusega, juhul kui staažipuhkust on vaja jälgida töötaja tööaasta põhiselt. Näiteks aeguvad staažipuhkuse päevad uue tööaasta täitumisel.
Muutuse valem	Sisestatakse muutuse valem, mida kasutatakse puhkusesaldo arvutamisel. Puhkuse algsaldost kas lahutatakse või liidetakse muutuse valemiga saadud summa ning saadakse kehtiv puhkuse saldo.
Laste maksimaalne vanus	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste vanusega (näiteks riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevad).
Laste minimaalne vanus	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste vanusega Nt sisestatakse sügava puudega täisealise inimese hooldaja puhkusele, kuna hooldatava andmed sisestatakse loendisse *TÖÖTAJA LAPSED*.
Laste arv	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste arvuga (näiteks riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevad).
Laste maks. vanuse liik	Kasutatakse lastega seotud puhkuste korral, kui on oluline jälgida millal lapsel teatud vanus täitub. Näiteks saab isapuhkust kasutada ainult kuni lapse 3 aastaseks saamiseni. Samas lapsepuhkust on õigus kasutada kuni selle aasta lõpuni, kui lapsel täitub seadusega määratud vanus (3 aastat, 14 aastat). Valikud: • *AASTA ALGUS* – programm jälgib aasta alguse seisuga töötaja lapse vanust, ning kui see jääb lubatud piiridesse on töötajal õigus puhkust kasutada. Näiteks kui on *VEERUS MAKSIMAALNE* vanus sisestatud 2 ja aasta alguse seisuga on laps kahe aastane ning saab kolme aastaseks 10. jaanuaril, on töötajal kuni aasta lõpuni õigus puhkust kasutada. • *TÄPSELT* – puhkuse saldot kuvatakse kuni vanuse täitumiseni. Näiteks kui on veerus *MAKSIMAALNE VANUS* sisestatud 2, siis kui laps saab 3 aastaseks, töötajale saldot enam ei kuvata ning tal ei ole õigust puhkust kasutada.
Lapse sünnikuupäev alates	Vajalik on väli täita juhul, kui lastega seotud puhkust antakse ainult nendele vanematele, kelle lapsed sünnivad pärast teatud kuupäeva, või kui seadusega ette nähtud puhkus hakkab kehtima alates teatud kuupäevast sündivate laste vanematele. Näiteks aastal 2021 kehtima hakanud uus isapuhkus.
Lapse sünnikuupäev kuni	Vajalik on väli täita juhul, kui lastega seotud puhkust antakse ainult nendele vanematele, kelle lapsed sünnivad kuni väljale sisestatud kuupäevani, või kui seadusega ette nähtud puhkust saavad kasutada vaid need vanemad, kelle laps sünnib enne seda kuupäeva. Näiteks aastal 2021 kehtivuse kaotanud endine isapuhkus.
Sugu	Veerg täidetakse juhul kui vastavat liiki puhkuse kasutamisel on sooline piirang. Valikud: • *TÜHI* – puhkuse kasutamise soolist piirangut ei ole • *NAINE* – puhkuse saldo arvutatakse ja kuvatakse vaid naistele • *MEES* – puhkuse saldo arvutatakse kuvatakse vaid meestele nt *ISAPUHKUS*.
Puudega	Lisatakse marker juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud puude olemasoluga (näiteks üks täiendav puhkepäev kuus puudega lapse vanemale).
Staaži arvutuse liik	Staažiga seotud puhkuste korral on võimalik määrata, mis seisuga peab töötajal staaž täituma, et vastavat puhkust saada. Valikud: • *AASTA ALGUS* – tööaasta täitumist kontrollitakse aasta alguse seisuga. • *KUUPÄEV* – tööaasta täitumist kontrollitakse tööletuleku kuupäeva järgi.

Digmatix Estonia

	• *AASTA LÕPP* – tööaasta täitumist kontrollitakse aasta lõpu seisuga.
Staaž	Staažiga seotud puhkuste korral sisestatakse aastate arv, mille täitumisel töötaja staažiga seotud puhkust saab. Töötaja tööstaaž leitakse kas töötaja töösuhte alguse kuupäeva järgi või vastavalt seadistusele asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE/TÖÖTAJA SEADED/STAAŽI ALGUSKUUPÄEVA KASUTAMINE*.
Staaži liik	Kui ettevõttes on kasutusel *STAAŽI LIIKIDE* funktsionaalsus, saab puudumise saldo arvutamisel kasutada üheks tingimuseks ka muid staaži liike kui on töötaja üldine staaž töösuhte alusel.
Kontrolli haridust	Markeri sisestamisel kontrollitakse kas töötajal on kaardil *HARIDUS* veerus *LUBA ÕPPEPUHKUST* marker või mitte. Markeri olemasolul kuvatakse töötajale õppepuhkuse saldot.
Ümardamine	Väljaarvutatud päevapõhisele saldole on võimalik määrata ümardamist. Näiteks, kui ei soovita, et puhkusesaldot kuvatakse komakohtadega nt *10,34 PÄEVA*, saab määrata ümardamise 1-ni. Ümardamise reeglid saab määrata väljal *ÜMARDAMISE LIIK*.
Ümardamise liik	Valikud • *LÄHIM* – saldo ümardatakse lähima väärtuseni. • *ÜLES* – saldo ümardatakse üles poole. • *ALLA* – saldo ümardatakse alla poole.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *PUHKUSE SALDO SEADISTUSELE* vabas tekstis kirjeldust.

1.1.16.2. Puudumiste žurnaali töölehed

Seadistus võimaldab muuta, lisada ja kustutada puudumise žurnaali töölehti.

Soovi korral on võimalik näiteks seadistada erinevate puudumiste sisestamiseks eraldi töölehed või siis igale kasutajale oma tööleht. Kasutajatele eraldi töölehtede seadistamine ja kasutamine võimaldab ka eri kasutajatel samaaegselt antud žurnaali kaudu infot registreerida.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE ŽURNAALI TÖÖLEHED

Uue töölehe lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage töölehe number ja kirjeldus.

Väli	Selgitus
Nr.	Võimaldab sisestada *PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHE* tähis.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHE* tähisele vastava kirjelduse.

1.1.16.3. Puhkusegraafiku töölehed

Seadistus võimaldab luua puhkuse ajakava töölehti.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSOANL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUHKUSEGRAAFIKU TÖÖLEHED

Uue töölehe loomiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke vajalikud väljad tabelis.

Väli	Selgitus

Digmatix Estonia

Hetkel kehtiv	Vaikimisi pakutakse *PUHKUSE GRAAFIKU* kuvamisel tööleheks hetkel kehtivaks märgitud *PUHKUSE AJAKAVA TÖÖLEHTE*.
Nr.	Puhkusegraafiku töölehe tähis. Soovitatav on luua programmis iga aasta kohta eraldi tööleht.
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Puhkuse tähis	Võimalik valida puudumise põhjuse tähis, mida kasutatakse korralise puhkuse registreerimisel.

1.1.16.4. Passiivsuse põhjused

Seadistus võimaldab koostada loetelu töötajate passiivsuste põhjustest. Passiivsuse põhjuste loetelust saab valida sobiva põhjuse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PASSIIVSUS* info sisestamisel. Töötaja kohta sisestatud passiivsusperioode arvestatakse palgaarvutustes ja kuvatakse aruandluses.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PASSIIVSUSE PÕHJUSED

Uue passiivsuse põhjuse seadistamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke vajalikud väljad tabelis.

Väli	Selgitus
Nr.	Võimaldab sisestada passiivsuse tähise/numbri.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada passiivsuse numbrile vastav kirjelduse.
Töötajad	Kuvatakse vastava *PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA* seotud töötajate arvu. Numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritud *TÖÖTAJATE LOEND*.
Töötamise peatamise alus (TÖR)	Võimaldab valida reale eelseadistatud loendist Maksu – ja Tolliameti Töötamise registris (TÖRi) kasutatavate *PEATAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI* tähise. Siin seadistatud vastavust kasutatakse töötajate info edastamisel Business Centralist TÖRi.
Nähtav portaalis	Võimaldab seadistada kuidas ja kas antud *PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA* töölt eemal olemist kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS*. Valikud: • *NÄITA PÕHJUST- TÖÖTAJA PORTAALIS* kuvatakse *PASSIIVSUSE PÕHJUSE KIRJELDUST* ja kuupäeva. Näiteks ▪ vanemapuhkus kuni 06.12.16 • *AINULT KUUPÄEVAD – TÖÖTAJA PORTAALIS* kuvatakse passiivsuse kuupäeva, aga kirjeldust ei kuvata Näiteks ▪ Puudub kuni 06.12.16. • *TÜHI* – antud *PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA* puudumist *TÖÖTAJA PORTAALIS* ei kuvata.

1.1.17. KONTOD

1.1.17.1. Palgakontod

HRM4Baltics mooduli *PALGAKONTOSID* kasutatakse palgaarvutuses vajaliku erineva info liigitamiseks ja säilitamiseks sarnaselt pearaamatukontodega.

Palgaarvestuses vajalik info registreeritakse vastavale *PALGAKONTOLE PALGAANDMIKU KANDENA*. *PALGAANDMIKU KANDED* on alati seotud konkreetsete töötajatega ja ajaperioodidega. *PALGAKONTOLE* registreeritakse näiteks töötajate kaupa tema kalendrikuu normatiivne- ja tegelik tööaeg, arvestatud tasud, kompensatsioonid, kinnipidamised, puudumised, kasutatud ja kasutamata puhkusereservi päevad ning summad, maksud ja maksude alussummad, välja makstud tasud jne.

Digmatix Estonia

PALGAKONTO PALGAANDMIKU KANNETE infot kasutatakse näiteks:

- tasude maksustamise, iga *TASULIIG*i arvestus on seotud *ARVUTUSTE* valemitega
- palgakulude, puhkusereservi, kompensatsioonide jm info konteerimisel pearaamatusse
- töötaja *PALGATEATISEL*
- tasude ja maksude deklareerimise EMTA-le (*TSD'L*)
- *ÜLEVAADETES JA ARUANNETES,* sh *PALGAANALÜÜSIDES* ja *ÜLEVAADETES*

HRM4Baltics standardlahenduses kasutatavat *PALGAKONTODE* plaani ning üksikute *PALGAKONTODE* seadistusi on võimalik konkreetse ettevõtte vajadustele vastavalt täiendada ning muuta.

PALGAKONTODE lisamisel või nende seadistuste muutmisel tuleb sellega vastavusse viia ka *PALGAKONTO* infot kasutavad funktsionaalsused nt aruanded, analüüsid jne.

PALGAKONTOD kirjeldatakse samal põhimõttel nagu pearaamatu kontod *FINANTSARVESTUSES*.

PALGAKONTOSID kuvatakse kahel erineval viisil:

- loendina, kus üks rida on iga *PALGAKONTO* kohta.
- *PALGAKONTO KAARDINA* - kus iga *PALGAKONTODE LOENDI* reale vastab *PALGAKONTO KAART*.

PALGAKONTOD avanevad asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/PALGAKONTOD



Nr.	Nimetus	Summa	Konto liik	Summeerimine	Dimensioonid	Ots...
1000	ARVESTATUD TULUD	0,00	Pealkiri		_	
1010	-- Puhkuse ja keskm.palga alus	0,00	Pealkiri		_	
1101	Avanss	1 254,06	Kinnitamine		_	
1110	Kuupalk	329 820,97	Kinnitamine		TEGEVUS=TEENINDUS ( )	
1111	Kuupalk (graafik)	98 602,08	Kinnitamine		_	
1120	Tunnitasu	11 934,45	Kinnitamine		_	
1121	Tunnitasu, öötasu sisaldub tariifis	314,67	Kinnitamine		_	
1130	Õhtuste tundide tasu	0,00	Kinnitamine		_	
1140	Öiste tundide tasu	727,42	Kinnitamine		_	
1160	Riigipühade tasu	93,69	Kinnitamine		_	
1161	Riigipühade tasu, õhtusel ajal	0,00	Kinnitamine		_	

1.1.17.2. Väljad palgakontode loendis


PALGAKONTO LOENDIS kuvatakse välju *PALGAKONTO KAARDILT*. *PALGAKONTODE LOENDIS* on väli *SUMMA,* mis kuvab palgaandmiku kannete koondit. Summa väljal vajutades avanevad detailised palgaandmiku kanded.

PALGAKONTO KAARDI avamiseks tuleb märkida *PALGAKONTODE LOENDIS* rida ning vajutada palgakonto numbril.

1.1.17.3. Väljad palgakonto kaardil


PALGAKONTO KAARDI kiirkaartide infot kasutatakse palgaarvutustes, palgaanalüüsides jne. *PALGAKONTO KAARDI* väljade infot kuvatakse ka *PALGAKONTODE LOENDI* vastavates veergudes.

1.1.17.4. Kiirkaart: Üldine



Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse *PALGAKONTO* number.
Nimetus	Sisestatakse *PALGAKONTO* numbrile vastav kirjeldus. Nimetust kuvatakse ka palgateatisel, kui seadistusega väljal *PALGATEATISE NIMETUS* ei ole määratud teisiti.
Konto liik	Määratakse palgakonto kasutamise sisuline põhjus. Valikud: *KINNITAMINE, SUMMEERIMINE, PEALKIRI, VÄLJAMAKS.* Uue palgakonto kaardi kontoliigiks määratakse vaikimisi alati *KINNITAMINE.*
Summeerimine	Võimaldab sisestada summeeritavate *PALGAKONTODE* numbrid ja/või palgakontode vahemikud.
Kopeerimise konto	Seadistust kasutatakse juhul kui soovitakse töötaja andmeid sh 6-kuu keskmise tasu aluseks olevaid summasid kopeerida ühest ettevõttest teise. Kopeerimise konto lisatakse tavaliselt ainult nendele kontodele, mis lähevad 6-kuu keskmise tasu arvestusse ning puhkusereservi kontole. Vajadusel võib seadistada ning kaasata ka teisi tasusid või kontodele salvestatud muid väärtusi. Palgakontodele, mille andmed soovitakse kopeerida teistesse ettevõtetesse, tuleb määrata palgakonto kaardil väljale *KOPEERIMISE KONTO* konto number, kuhu salvestatakse kopeeritava töötaja töötasud teises ettevõttes. Väljale sisestatud konto peab teises ettevõttes kindlasti seadistatud olema, vastaselt juhul ei ole kopeerimisel andmeid kuhugi salvestada. Näiteks: Palgakontole *1110 KUUPALK* salvestatud töötaja viimase 7 kuu summad salvestatakse andemete kopeerimisel teises ettevõttes *PALGAKONTOLE 9001*.
Valuuta tähis	Avaneb rippmenüü finantslahenduse valuutade seadistustega. Lisades palgakontole valuuta tähise, arvutatakse kõikidele antud kontole registreeritud kannetele juurde ka summa vastavas valuutas.


Digmatix Estonia

	 Valuuta kurss leitakse finantslahendusest valuutade seadistusest, seega on eelduseks sealne korrektne seadistus. Seda, mis päeva kursiga kontole arvutatud summa valuutasse konverteeritakse, saab juhtida palgaarvestuse grupile määratud ajavalemiga. Kui kuupalga arvutuse puhul on konteerimise kuupäevaks alati eelmise kuu viimane kuupäev, siis ajavalemiga *JP* - ehk *JOOKSEV PÄEV* leitakse ka kurss palgaarvutuse aknas välja *KONTEERIMISKUUPÄEVA* järgi. Kui kuu viimane kuupäev satub nädalavahetusele, kus kurss puudub, võtab programm automaatselt viimase kehtiva kursi (ehk siis viimase tööpäeva kursi).
Ettevõtte nimi (sihtkoht)	Väljale saab rippmenüüst valida samas baasis oleva ettevõtte, kuhu soovitakse palgakandeid *PALGA PR ŽURNAALIST* saata ja konteerida. Funktsionaalsust kasutatakse näiteks olukorras, kus ühes baasis on mitu ettevõtet, kuid pearaamatu funktsionaalsust kasutatakse ainult ühes või on mingil põhjusel vaja kas kõik või osa palgakandeid saata konteerimiseks teise ettevõttesse. *PALGA PR ŽURNAALIST* kannete saatmiseks teise ettevõttesse peab *PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE* olema valitud sama ettevõtte nimi, mis on valitud palgakontole. Žurnaali pakutaksegi ainult neid kandeid, kus palgakontol ja töölehel olev *SIHTKOHA ETTEVÕTTE* ja *VALUUTA TÄHIS* on samad. Kannete saatmiseks teise ettevõtte PR žurnaali tuleb valid PR žurnaali lintmenüül nupp *TEGEVUSED/SAADA KANDED*. Konteeritavad kanded on seejärel nähtavad sihtettevõttes töölehel seadistusega määratud PR žurnaali töölehel. Kui kanded seal konteerida, tühjeneb PR žurnaali tööleht ka ettevõttes kust andmed saadeti ning kandele tekib konteerimise seisund *KONTEERITUD*.
Otsingu nimi	Võimaldab sisestada *PALGAKONTO* otsimisel kasutatava lühinime.
Otseregistreerimine	Võimaldab määrata kas palgakontole lubatakse registreerida palgakandeid ka *PALGAŽURNAALIST* või ainult *PALGAARVUTUSE* käigus. • Juhul kui väljal on märge saab *PALGAKONTOLE* registreerida kanded nii *PALGAŽURNAALIST* kui ka *PALGAARVUTUSE* käigus. • Juhul kui väljal märge puudub, saab *PALGAKONTOLE* kandeid registreerida ainult *PALGAARVUTUSE* käigus.
Konteeringurühm	Võimaldab määrata millist *PALGA KONTEERINGURÜHMA* kasutatakse vastavalt *PALGAKONTOLT PALGAKANNETE* info konteerimisel BC finantsmooduli *PEARAAMATU KONTODELE*.
Väljamakse kood kohustuslik	Võimaldab määrata kas palgakontole lubatakse registreerida palgakandeid, millega ei ole seostatud *VÄLJAMAKSE LIIK*. • Juhul kui väli on märgitud, lubatakse antud palgakontole salvestada ainult *VÄLJAMAKSE LIIGI KOODIGA* soetud palgakandeid. • Juhul kui väli on märkimata lubatakse antud palgakontole salvestada ka *VÄLJAMAKSE LIIGI KOODITA* palgakandeid.

Digital Estonia

Lukus	Võimaldab määrata kas *PALGAKONTOLE* võib registreerida palgakandeid või mitte. Juhul kui väljal on märge, on *PALGAKONTO* lukus ja *PALGAKONTOLE* ei saa kandeid registreerida. Vaikimisi kuvatakse *PALGAKONTODE* loendis ainult lukustamata *PALGAKONTOSID*, kuid kasutaja saab vaikefiltri eemaldada. Selleks vajutage loendi pealkirjaks oleval sinisel kirjal *PALGAKONTOD* ja avanevas rippmenüüs valige *TÜHJENDA FILTER.*

Kiirkaardi lintmenüült avaneb nupp *DIMENSIOONID*. Palgakontole on võimalik avaneva kaardi kaudu määrata vaikedimensioonid, mis lisatakse alati täiendavalt kõikidele kontole registreeritud kannetele ja kannete pealt automaatselt arvutatud kannetele. Näiteks kui kuupalga kontole lisatakse vaikedimensioon ning kuupalgalt arvutatakse maksud, lisatakse vaikedimensioon automaatselt ka kõikidele maksude kannetele. Automaatselt lisatavate dimensioonidega konteeritakse kanded hiljem ka pearaamatukontole.



Tähis	Kirjeldus
Dimensiooni tähis	Valitakse rippmenüüst dimensiooni tähis.
Dimensiooniväärtuse tähis	Valitakse rippmenüüst dimensiooni väärtus.
Väärtuse konteerimine	Konteerimisel on võimalik kasutada järgmisi kontrolli valikuid: • *TÄHIST KOHUSTUSLIK* - konteerimisel peab kandel olema dimensioon lisatud, kuid väärtus võib olla erineva seadistuses määratust. • *SAMA TÄHIS* - konteerimisel peab kandel olema dimensioon lisatud, ning väärtus peab olla sama, mis seadistuses määratud. • *TÄHIS PUUDUB* - konteerimisel ei pea kandel olema dimensioon ja väärtust. • *TÜHI* – dimensiooni ja väärtuse kontroll puudub.

1.1.17.5. Kiirkaart: Palgagrupi valimine


Palgagruppe kasutatakse *ARVUTUSTE* valemites ja *PALGAANALÜÜSIDES*.




Väli	Selgitus
Nr.	*PALGAGRUPI* number ehk tähis.
Kirjeldus	*PALGAGRUPI* numbrile vastav *KIRJELDUS* loendist *PALGAGRUPID*.

Määratud	Võimaldab määrata kas *PALGAKONTO* kuulub vastavasse *PALGAGRUPPI* või mitte. Juhul kui väljal on märge kuulub vastav *PALGAKONTO* antud *PALGAGRUPPI* ja antud *PALGAKONTO PALGAKANNETE* infot kasutatakse vastavalt seadistatud *PALGAARVUTUSTES* ning *PALGAANALÜÜSIDES*.

1.1.17.6. Kiirkaart: Palgateatis



Väli	Selgitus
Palgateatise liik	Võimaldab määrata millises *PALGATEATISE* osas antud *PALGAKONTO* infot kuvatakse, valikud: • *VASAKUL KASTIS (ARVESTATUD)* • *VASAKUL KASTI ALL* • *PAREMAL KASTIS (KINNIPEETUD)* • *PAREMAL KASTI ALL*
Palgateatise detailsus	Võimaldab määrata kui detailselt kuvatakse *PALGATEATISEL PALGAKONTO* kannete infot: • *KONTO* – *PALGAKONTO* vastava perioodi *PALGAKANNETE* summad kuvatakse *PALGATEATISEL* ühe summana kokku. • *KUUPÄEV* – *PALGATEATISELE* summa juurde kuvatakse ka *PALGAKANDE KONTEERIMISE KUUPÄEV*. Juhul kui sama *KONTEERIMISE KUUPÄEVAGA* on mitu antud *PALGAKONTO KANNET*, kuvatakse need *PALGATEATISEL* summeerituna. Tüüpiliselt kasutatakse vastavat seadistust *PALGAKONTODEL*, mille liigiks on *VÄLJAMAKS*.
Palgateatise nimetus	Võimaldab määrata *PALGATEATISEL* kuvatava teksti. Juhul kui väli on tühi kuvatakse *PALGATEATISEL PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardi *ÜLDINE* väljale *NIMETUS* sisestatud tekst. *PALGATEATISEL* kuvatavana saab lisaks seadistada (vaadake pilt eelpool): • *PALGAKONTO NUMBRIT*, selleks sisestatakse väljale %1, • *PALGAKONTO NIME*, selleks sisestatakse väljale %2, • vastava summaga/töömahuga seotud *DIMENSIOONI TÄHIST*, selleks sisestatakse väljale %3, • vastava summaga/töötundidega seotud *DIMENSIOONI NIMETUST*, selleks sisestatakse väljale %4.

	PALGATEATISEL dimensioonide ja töötundide detailsuse kuvamist on võimalik seadistada ainult nende *PALGAKONTODE* puhul, kuhu registreeritakse töötajate tunnipõhiseid töötasusid (PALK standardseadistuses *TÖÖTASU LIIK: TUNNITASU* ja/või *TUNNITASUÖÖ*. *PALGATEATISEL* info dimensioonide ja tundide detailsusega kuvamine toimib korrektselt ainult juhul kui väljale *PALGATEATISE KOGUSE KONTO FILTER:* sisestatud *PALGAKONTODE PALGAKANNETEL* on seos vastava dimensiooni väärtusega ja tunnid on registreeritud päeva täpsusega. (Päeva määrab palgakande *KONTEERIMISE KUUPÄEV*). Kui *PALGAKONTOLE* on tehtud *PALGATEATISEL* kuvamise dimensioonide ja tundide detailsuse seadistus, kuid töötaja tunnitasu muutub kuu keskel ning tema töötunnid on *PALGAKONTOLE* registreeritud ühe kandega kalendrikuu kohta, ei kuvata palgateatisel enam õiget infot. Reeglina kasutatakse palgateatisel dimensioonide ja tundide detailsusega kuvamist ainult nendel *PALGAKONTODE* puhul kuhu töötunde registreeritakse tööajatabelist päeva täpsusega.
Palgateatise nimetus negatiivse summaga	Palgateatisel kuvatavat palgakonto nimetust on võimalik negatiivse summa korral kuvada erineva nimega. Näiteks kui töötajale välja makstud puhkustasu on vaja tagasi arvestada või kinni pidada, kuvatakse palgateatisel summat miinusmärgiga ning teise kirjeldusega kui esialgu välja makstes. 
Palgateatise sorteering	Võimaldab määrata *PALGAKONTODE* info järjestust *PALGATEATISEL*. Juhul kui *PALGAKONTO SORTEERINGUT* ei ole määratud kuvatakse *PALGATEATISEL* infot *PALGAKONTODE* numbrilises järjestuses.
Palgateatise dimensioon	Võimaldab seadistada *PALGADIMENSIOONI*, mida *PALGATEATISEL PALGAKONTO* summa ja töötundide juures kuvatakse.
Palgateatise koguse konto filter:	Võimaldab seadistada *PALGAKONTOD*, millelt kuvatakse *PALGATEATISEL* töötasude ning dimensioonivääртusega seotud töötunnid (vt eelpool selgitust väljale *PALGATEATISE NIMETUS).*
Ilma perioodita:	Juhul, kui antud väli on märgitud, siis *PALGATEATISEL* ei kuvata vastava *PALGAKONTO* summade juures *ARVESTUSPERIOODI* e kalendrikuud, mille eest antud *PALGAKONTO* summa on teenitud. Reeglina märgitakse väli nende *PALGAKONTODE* puhul, kuhu periodiseeritakse (aasta)boonuseid. Võimalikud valikud: • Väli on märkimata - *PALGATEATISEL* kuvatakse *PALGAKONTO* summa juures ka kalendrikuu mille eest see teeniti. • Kui väli on märgitud, ei kuvata *PALGATEATISEL* vastava *PALGAKONTO* summa juures kalendrikuud mille eest vastav summa teeniti.
Palgateatis paksus kirjas	Markeri aktiveerimisel kuvatakse palgakonto summasid palgateatistel maksus kirjas.

1.1.17.7. Palgakonto grupid

Palgakonto gruppide seadistus võimaldab moodustada palgakontodest gruppe. Palgakonto gruppide moodustamine lihtsustab palgaarvutuses ja palgaanalüüsides ning aruandluses kasutatavate valemite ja seadistuste tegemist.

Näiteks ühte gruppi kuuluvana märgitakse palgakontod, millele salvestatud infot kasutatakse kuue kuu keskmise palga arvutamisel jne.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGAKONTO GRUPID

Väli	Selgitus
Nr.	Palgakonto grupi number. Kuvatakse ka palgakonto kaardi kiirkaardil *PALGAKONTO GRUPID*.
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Kontode filter	Kuvatakse vastavasse gruppi lisatud/filtreeritud palgakontod. Aktiivse palgakonto grupi rea palgakontod kuvatakse samuti ka vaate *PALGAKONTO GRUPID* paremal servas olevas aknas *PALGAKONTOD*. Vastavasse palgakontogruppi saab palgakontosid/lisada või loetelu muuta valides lintmenüül Palgakontod ning tehes soovitud muudatused. Palgakontosid saab vastavasse palgakonto gruppi kuuluvaks märkida ka *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *PALGAKONTO GRUPID*, märkides lahtri vastava palgakonto grupi juures.

Uue palgakonto grupi loomiseks vajutage lintmenüül *UUS*, sisestage palgakonto grupi number ja kirjeldus ning valige gruppi soovitud palgakontod.

Näide palgakonto grupi kasutamisest valemi loomisel!
Ettevõtte töötuskindlustuse arvutuse valemit on võimalik koostada kahel eri viisil:


1. valemi seadistamisel on loetletud otseselt pangakonto numbrid, milledelt arvestatakse ettevõtte töötuskindlustust – Business Central otsib vastavaid palgakontosid palgakonto numbri järgi ja arvutab ettevõtte tööstuskindluste maksu vastavatele palgakontodel salvestatud summade pealt.

2. valemi seadistamisel on kasutatud palgakontode numbrite loetlemise asemel palgakonto gruppi tähist *TKE* (valemis *!TKE*)- Business Central otsib üles kõik palgakontod, millel on *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *PALGAKONTO GRUPID*, palgakonto grupi tähis *TKE* ära märgitud ja arvutab ettevõtte tööstuskindluste maksu vastavatele palgakontodel salvestatud summade pealt.

1.1.17.8. Konteeringurühmad

HRM4Baltics palgakontodelt Business Central finantsmooduli pearaamatu kontodele palgakannete üleviimise ks on vaja seadistada konteeringurühma, millega määratakse finantsmooduli pearaamatukontod ja korrespondeeruv konto, kuhu kanded konteeritakse.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/KONTEERINGURÜHMAD




Nr.	Kirjeldus	Konteerimi... liik	Konto liik	Konto nr.	Korr. konto liik	Korr. konto nr.	Vahekonto liik	Vahekon... nr.	Liida dimensioonide kaupa	Jaotuse liik	Jaotuse jääksumma	Meetod	Parandus	Projekti tuvastamise dimensioon
1.TVL	Töövõtuleping	Tavaline	PR konto	8745	PR konto	3630	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
2.AUTORENT	Autorent	Tavaline	PR konto	6511	PR konto	3630	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
2.HYVITIS	Tööandja hüvitised	Tavaline	PR konto	8764	PR konto	3630	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
3.PENSION	Kogumispensioni II sammas	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3623	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
3.TTK	Töötuskindlustus	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3622	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
3.TULUMAKS	Tulumaks	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3611	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
4.E_TTK	Ettevõtte töötuskindlustus	Tavaline	PR konto	8752	PR konto	3622	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
4.E_TTK_TV	ETK TVL	Tavaline	PR konto		PR konto	3622	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
4.SOTSM	Sotsiaalmaks	Viitväig	PR konto	8750	PR konto	3621	PR konto	4010	☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
5.AUTO	Ülekulude kinnip, kütus	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	1351	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
5.AY	Ametiühingu liikme tasu	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3653	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	
5.ELATIS	Elatise maksja	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	1351	PR konto		☑		Algne kanne	Üks rida	☐	

Väli	Selgitus

Nr.	Sisestatakse konteeringurühma number. Number lisatakse ka *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardile *ÜLDINE* väljale *KONTEERINGURÜHM*.
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Konteerimise liik	Valikud: • *TAVALINE* – tegemist on tavalise konteerimise seadistusega • *ETTEMAKS* - võimaldab ette väljamakstud puhkuse konteerida ettemaksukontole ja ettemaksukontolt vastavate kuude kulusse. Konteeringud ettemaksukontole ja sealt kulukontodele luuakse programmi poolt (samaaegselt) palgakannete võtmisel palgažurnaali töölehele. Ettemaksu PR konto tuleb lisada veergu *VAHEKONTO NR .* • *VIITVÕLG* – kasutatakse konteeringurühmal, mille palgakanded konteeritakse PR-i viitvõla kontodele. Viitvõla konto nr tuleb lisada veergu *VAHEKONTO NR.* Kasutades viitvõla lahendust konteeritakse palgakanded PR-i esmalt viitvõlakontole ning väljamakse perioodi viimase kuupäeva seisuga tõstetakse ümber maksuvõla kontole. Näiteks: Kui on tegemist veebruari kuupalga maksega, konteerimiskuupäevaga 28.02.21, siis konteeritakse kanded järgmiselt: 100 eurot Sotsiaalmaksu kulu -100 eurot Sotsiaalmaksu viitvõlg Kuna palgamaksel on väljamakse periood 2020-03, siis selle järgi ümbertõstmise kanded tehakse seisuga 31.03.21: 100 eurot Sotsiaalmaksu viitvõlg -100 eurot Sotsiaalmaksu võlg • *EI KONTEERITA* - marker lisatakse konteeringurühmale, mille palgakandeid ei konteerita pearaamatu finantskontodele. Kasutatakse näiteks koos dimensioonide konteeringurühmadega, kus läbi alamkonteeringurühmade konteeritakse kanded dimensioonidest lähtuvalt erinevatele finantskontodele ning mingi dimensioon/dimensioonide kombinatsioon ei tohi pearaamatusse jõuda.
Konto liik	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav deebetkonto liik. Valikud: *PR KONTO ; PANGAKONTO ; KLIENT; TÖÖTAJA; HANKIJA* Kasutades valikut *TÖÖTAJA* või *HANKIJA* jäetakse veeru *KONTO NR* väli tühjaks, kuna konteerimisel seotakse kanne BC finantslahenduse *TÖÖTAJA* või *HANKIJA* kaardiga. Seose loomise eelduseks on, et *HRM4BALTICS* töötaja kaart on seotud *HANKIJA KAARDIGA* ning töötajate loend on sünkroniseeritud BC töötajatega. Konteeritud kanne kajastub BC töötaja andmikukannetes ja hankija andmikukannetes.
Konto nr.	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav deebetkonto number – valitav Business Central finantsmoodulist tulenevalt eelneval väljal tehtud valikule.
Korr. konto liik	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav kreeditkonto liik. Valikud: *PR KONTO ; PANGAKONTO ; KLIENT; TÖÖTAJA; HANKJA.* Kasutades valikut *TÖÖTAJA* või *HANKIJA* jäetakse veeru *KORR. KONTO NR* väli tühjaks, kuna konteerimisel seotakse kanne BC finantslahenduse *TÖÖTAJA* või *HANKIJA* kaardiga. Eelduseks on, et *HRM4BALTICS* töötaja kaart on seotud *HANKIJA KAARDIGA* kui soovitakse konteerida *HANKIJA* peale ning töötajate loend on sünkroniseeritud BC töötajatega, kui soovitakse konteerida *BC TÖÖTAJA* peale. Konteeritud kanne kajastub BC töötaja andmikukannetes ja hankija andmikukannetes.

Digmatix Estonia

	
Korr. konto nr.	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav kreeditkonto number – valitav Business Central finantsmoodulist tulenevalt eelneval väljal tehtud valikule.
Vahekonto nr.	Sisestatakse *PR KONTO* number, kui kasutatakse kas *KONTEERIMISE LIIKI ETTEMAKS* või *VIITVÕLG*.
Meetod	Võimaldab määrata kas konteeringurühmaga seotud palgakontodelt viiakse palgakanded üle Business Central finantsmooduli pearaamatusse üherealisena (kasutades korr. kontot) või kaherealisena. Valikud: • *ÜKS RIDA* • *KAHE REAGA* Riigikontoplaani kasutavatele ettevõtetele: tagamaks riigi saldofaili korrektse koostamise, tuleb palgakande PR viimise meetodiks valida alati *KAHE REAGA*.
Summeeritavad dimensioonid	Veerus kuvatakse dimensioonide arvu, mis säilitatakse kannetel kui kanded *PR ŽURNAALIS* enne pearaamatusse konteerimist dimensioonide lõikes liidetakse. Liitmise seadistuse tegemiseks tuleb märkida aktiivseks konteeringurühma rida, vajutada lintmenüül nuppu *AVALEHT* ja seejärel *LIIDETAVAD DIMENSIOONID* ning seadistadadimensioonid, mille väärtuste kaupa palgakandeid soovitakse liita. Lubatud on määrata kuni 8 dimensiooni. Antud seadistus mõjutab *PALGA PR ŽURNAALI* kaudu palgakannete pearaamatu kontodele konteerimist.
Dimensioonide konteeringurühmad (lintmenüü nupp)	Võimaldavad konteerida palgakulud dimensioonidest lähtuvalt erinevatele finantskontodele. Seadistamiseks märkige kursoriga konteeringurühm ja kvalige lintmenüü *DIMENSIOONIDE KONT. RÜHMAD*. Seadistage dimensioonid ja neile vastavad nn alamkonteeringurühmad. Näiteks: Palgakontoga seotud konteeringurühmad rakenduvad pakett-töö *PALGA PR-ŽURNAAL/VÕTA KANDED* käivitamisel. Antud näites toodud seadistuse kohaselt konteeritakse palgakontodelt, mis on seotud konteeringurühmaga *1. PÕHI_* dimensiooni *OSAKOND* väärtustega *JUH* ja *FIN* seotud palgakanded pearaamatu deebetkontole *87101* ja väärtustega *MYYK, OST* pearaamatu deebetkontole *87102*. Palgakontode seadistuses tohib kasutada ainult nn peakonteeringurühmi (antud näites puhul saab seega kasutada *1. PÕHI_)* ja mitte kasutada nn alamkonteeringurühmi (antud näites *1. PÕHI_A* ja *1. PÕHI_B)*
Riigikonto seaded (lintmenüü nupp)	Erilahendus neile ettevõtetele, kes peavad koostama riigi saldoandmikku, kuid seejuures ei soovi kasutada Business Centralis PR kontoplaanina otseselt riigi raamatupidamise kontosid. Lahendus võimaldab seadistada kasutatavate kontode vastavuse riigi kontoplaani kontodega.
Jaotuse liik	Palgakandeid on dimensioonide lõikes võimalik jaotada osakaaludeks. Jaotamise eelduseks on vastav seadistus asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* kiirkaart *PALGA DIMENSIOONID* väljad *JAOTUSE DIMENSIOONID*, kus määratakse missuguselt alusdimensioonilt kanded missugustele dimensioonidele jaotatakse. <u>Valikud</u> • *ÜLDINE* – konteeringurühmale rakendub seadistus *ÜLDINE KONTEERINGURÜHMADE JAOTUS* st et igale konteeringurühmale, millele on vastav valik määratud, rakendub

Digmatix Estonia

	sama jaotus. Jaotuse lisamiseks aktiveerige konteeringurühm, millele soovite seadistust lisada ning vajutage lintmenüü nuppu. • *KONTEERINGURÜHM* - konteeringurühmale rakendub seadistus *KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS* st et igale konteeringurühmale on võimalik määrata erinevat jaotust. Jaotuse lisamiseks aktiveerige konteeringurühm, millele soovite seadistust lisada ning vajutage lintmenüü nuppu. Jaotatud kanded konteeritakse *PEARAAMATUSSE*, kuid need ei säili jaotuse lõikes HRM4Baltics lahenduses. • *TÖÖTAJA* - konteeringurühmale rakendub töötajapõhine jaotus. Jaotus lisatakse *TÖÖTAJA KAARDILE* vahekaart *NAVIGEERI* nupp *DIMENS. JAOTUS*. Kannete jaotamine tehakse kas *PALGA PR ŽURNAALIS* või *PALGAARVUTUSE AKNAS*. Jaotuse tegemiseks *PALGA PR ŽURNAALIS* on žurnaali lintmenüül nupp *JAOTA KANDED*. Žurnaali vahelehel *NAVIGEERI* on nupp *DIMENSIOONIDE JAOTUS*, mille kaudu on võimalik siin tehtud jaotuse seadistust ka muuta. Jaotatud kanded konteeritakse *PEARAAMATUSSE*, kuid need ei säili jaotuse lõikes HRM4Baltics lahenduses. Kasutades jaotust, mis avaneb *PALGAARVUTSE AKNA* lintmenüült *TOIMINGUD-> JAOTA DIMENSIOONIDELE* säilivad jaotatud kanded ka HRM4Baltics lahenduses.
Jaotuse jääksumma	Määratakse missugusele palgakandele jaotatakse jääksumma pärast kannete jaotust dimensioonide lõikes. Valikud: • *VIIMANE KANNE* – jääksumma lisatakse viimasele jaotusega tekkinud kande reale. • *ALGNE KANNE* - jääksumma lisatakse algsele kandele reale.
Summeerimise kirjeldus	Väljale saab sisestada kirjelduse, mis lisatakse pearaamatusse konteeritavale kandele kui kanded *PALGA PR ŽURNAALIS* kokku liidetakse. Kui summeerimise kirjeldust seadistatud ei ole, lisatakse summeeritud kandele selle konto kirjeldus, mis on kande numbri alusel konteeritavate kannete seas esimene.
Projekti tuvastamise dimensioon	Avanevast rippmenüüst valitakse dimensiooni tähis, mille alusel tekitatakse seos palgakannete ja projektimooduli projektide vahel. Seose loomisel tekivad palgakannete konteerimisel pearaamatusse lisaks pearaamatukannetele ka projektikanded ning kannetele lisatakse projektile seadistatud dimensioonid. Seos luuakse palgakannete võtmisel *PR ŽURNAALI*, kus veerus *PROJEKTI NR* kuvatakse seotud *PROJEKTI KAARDI NUMBRIT*.
Ülesande tuvastamise dimensioon	Avanevast rippmenüüst valitakse dimensiooni tähis, mille alusel tekitatakse seos palgakannete ja projektimooduli ülesannete vahel. Seose loomisel tekivad palgakannete konteerimisel pearaamatusse lisaks pearaamatukannetele ka projektikanded ja kannetele lisatakse projekti ülesandele lisatud dimensioonid. Seos luuakse palgakannete võtmisel *PR ŽURNAALI*, kus veerus *PROJEKTI ÜLESANDE NR* kuvatakse seotud *PROJEKTI ÜLESANDE NUMBRIT*.
Säilita projektil ka kande dimensioonid	Kasutatakse koos *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON* funktsionaalsusega. Kannete konteerimisel pearaamatusse lisab programm kannetele projektile lisatud dimensioonid ning säilitab samas ka need palgakannetel olevad dimensioonid, mida projektile lisatud ei ole. Dimensioonid, mis on lisatud nii projektile kui ka palgakannetele võetakse projekti pealt.
Kasuta ainult projektiga projekti dimensioone	Kui seadistatud on *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON*, mis loob palgakannetel oleva dimensiooni alusel seose projektimooduli projektiga, saab määrata kas projektile seadistatud dimensioonid lisatakse kõikidele konteeritavatele kannetele või ainult nendele, millel on *PALGA PR ŽURNAALI* veerus *PROJEKTI NR* projekti number. Projekti number lisatakse vaid
Ei jaota projektiga kandeid	Kui on kasutusel kannete *DIMENSIOONIDELE JAOTAMISE* ja *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOONI* funktsionaalsused, siis markeri lisamisel veergu ei jaotata *PR ŽURNAALIS* neid palgakandeid, millel on otsene seos projektimooduli projekti ja ülesandega.
Eelista korr. kandel PR dimensioone	Kannete konteerimisel pearaamatusse asendatakse või lisatakse *KORR. KONTO* kannetele PR kontole seadistatud dimensioonid. Funktsionaalsuse kasutamiseks peab olema konteering

Digmatix Estonia

	tehtud kahe reaga, ehk et *PALGA KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUSES* peab olema veerus *MEETOD* tehtud valik *KAHE REAGA*.
Lukus	Kui seadistuses olevat konteeringurühma ei ole ettevõttes vaja või seda enam ei kasutata, siis saab konteeringurühma lukku panna. Lukus konteeringurühma ei kuvata enam loendis, kuid vajadusel saab selle hiljem taas lukust lahti teha ning kasutusele võtta.

Konteeringurühmade kiirinfopaanil kuvatakse aktiivse rea seadistuste ülevaadet. Aknas *PALGAKONTOD* saab kiirülevaate *PALGAKONTODEST*, mis on seotud vastava konteeringurühmaga ehk rühm on lisatud *PALGAKONTO* kiirkaardil *ÜLDINE* väljale *KONTEERINGURÜHM*.

Aknas *KASUTUSE ÜLEVAADE* näeb kasutaja konteeringurühmaga seotud palgakontode arvu ning teisi seadistusi nt dimensioonide liitmisi jne.

1.1.17.9. Töötaja konteeringurühmad

Seadistusega juhitakse töötaja tasude konteerimisreegleid pearaamatukontodele, juhul kui need erinevad üldisest *KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUSEST*. Näiteks on vaja ühe Tootmisosakonna töötaja töötasud konteerida pearaamatus teistele finantskontodele, kuid dimensioonid ja muud tunnused on vastaval töötajal samad, mis teistel Tootmisosakonna töötajatel.

Uue töötaja konteeringurühma loomiseks valitakse lintmenüü nupp *UUS* ning kirjeldatakse rühma *NR* ja *KIRJELDUS*, seejärel valitakse lintmenüü nupp *TÖÖTAJA KONTEERINGU SEADISTUS*. *TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMADE* seadistusse tuleb lisada kõik *KONTEERINGURÜHMAD*, mis on vaja konteerida pearaamatusse teistest seadistustest erinevalt.


Veerg	Kirjeldus
Konto konteeringurühm	Valitakse seadistuses *KONTEERINGURÜHMAD* kirjeldatud konteeringurühma tähis. Konteeringurühma tähised on seotud *PALGAKONTODEGA* ning nendega määratakse tasude/maksude konteerimise reeglid pearaamatu kontodele.
Töötaja konteeringu rühm	Kuvatakse *TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMA* tähist, mida seadistatakse.
Konteeringurühm	Valitakse seadistuses *KONTEERINGURÜHMAD* kirjeldatud konteeringurühma tähis, kuhu soovitakse konteerida töötaja tasud/maksud, mis üldise seadistuse kohaselt konteeritakse *KONTO KONTEERINGURÜHMA* alusel. Näiteks: Kõikide töötajate töötasu konteeritakse pearaamatusse vastavalt *KONTEERINGURÜHMA 1.PÕHITASU* seadistustele, siis töötaja Jüri töötasu konteeritakse alati *KONTEERINGURÜHMA 1.PREEMIA* seadistuses kirjeldatud kontole, kuhu tavapäraselt konteeritakse teiste töötajate preemiad.

1.1.17.10. Palga PR žurnaali töölehed

Seadistus võimaldab kirjeldada *PALGA PR ŽURNAALIS* kasutatavad *TÖÖLEHED*. Juhul kui näiteks soovite, et erinevad töötajad saaksid samaaegselt sama liiki tegevusi teha, ilma, et nad seejuures teineteist segaksid (üks töötaja viib Business Central PR-i puhkusetasude kandeid, teine kõiki teisi tasusid ja makse jne), siis on soovitav luua selleks neile eraldi *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHED*. *PALGA PR ŽURNAALI* töölehtede arv ei ole piiratud.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHED

Digmatix Estonia



Väli	Selgitus
Tähis	Sisestage soovitud töölehe tähis.
Kirjeldus	Sisestage tähisele vastav kirjeldus.
Liik	Liik määrab millised palgaandmiku kanded antud töölehele tuuakse. Valikud: • *KANDED* – töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED*, millega seotud palgakontole on *KONTEERINGURÜHMA* kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja palgakonto *KONTO LIIK* on *KINNITAMINE* ning kus kande *KONTEERIMISE SEISUND* ei ole *KEELATUD*. • *MAKSED* – töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED*, millega seotud palgakontole on *KONTEERINGURÜHMA* kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja palgakonto *KONTO LIIK* on *VÄLJAMAKS* ning kus kande *KONTEERIMISE SEISUND* ei ole *KEELATUD*. • *KÕIK KANDED* – töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED*, millega seotud palgakontole on *KONTEERINGURÜHMA* kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja kus kande *KONTEERIMISE SEISUND* ei ole *KEELATUD*.
Liitmise tähtsus	PR-i konteeritavatele kannetele/maksetele saab määrata, kas kannete liitmine dimensioonikombinatsioonide lõikes enne konteerimist on kohustuslik või mitte. Kui liitmine on märgitud kohustuslikuks, siis liitmata kandeid PR-i konteerida ei saa. Valikud: • *TÜHI* – liitmine ei ole kohustuslik. • *ESMANE* – kanded tuleb esmalt liita ja siis alles vajadusel jaotada dimensioonidele. • *TEISENE* – kannete liitmine tuleb teostada pärast dimensioonidele jaotamist. • *EI OLE LUBATUD* – liitmine ei ole lubatud. Seadistust tehes tuleb jälgida, et kui kasutatakse nii kannete jaotamist ja liitmist, siis mõlemad tegevused ei saa üheaegselt olla esmased või teisesed. Sellisel juhul ei toimi liitmise ja jaotamise kontroll korrektselt. Kannete liitmise seadistus tuleb eelnevalt teha ka asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PALGA KONTEERINGURÜHMAD* veerg *LIIDA DIMENSIOONIDE KAUPA* ja lintmenüü nupp *DIMENSIOONID/LIIDETAVAD DIMENSIOONID*.
Liidetud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui *PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL* olevad kanded on liidetud. Kui võtta töölehele uued liitmata read, siis marker eemaldatakse.
Jaotamise tähtsus	PR-i konteeritavatele kannetele/maksetele saab määrata, kas kannete jaotamine dimensioonidele enne konteerimist on kohustuslik või mitte. Kui jaotamine on märgitud kohustuslikuks, siis jaotamata kandeid PR-i konteerida ei saa. Valikud: • *TÜHI* - jaotamine ei ole kohustuslik.

Digmatix Estonia

	• *ESMANE* - kanded tuleb esmalt jaotada dimensioonidele ja siis vajadusel alles liita dimensioonide kombinatsioonide lõikes. • *TEISENE* - kannete jaotamine dimensioonidele tuleb teostada pärast kannete liitmist dimensioonide kombinatsioonide lõikes. • *EI OLE LUBATUD* - jaotamine ei ole lubatud. Seadistust tehes tuleb jälgida, et kui kasutatakse nii kannete jaotamist kui ka liitmist, siis mõlemad tegevused ei saa olla üheaegselt esmased või teisesed. Sellisel juhul ei toimi liitmise ja jaotamise kontroll korrektselt. Kannete jaotamise seadistus tuleb eelnevalt teha ka asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PALGA KONTEERINGURÜHMAD* veerg *JAOTUSE LIIK* ja *JAOTUSE JÄÄKSUMMA* ja/või lintmenüü nupp *JAOTUS/ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS* ja/või *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/DIMENSIOONIDE JAOTUSE SEADISTUS.*
Jaotatud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui *PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL* olevad kanded on liidetud. Kui võtta töölehele uued jaotamata read, siis lisatud marker eemaldatakse.
Saadetud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui *PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL* olevad kanded on saadetud teise ettevõttesse. Kui võtta töölehele uued read, siis lisatud marker eemaldatakse. Funktsionaalsust kasutatakse ainult selle töölehega, millega saadetakse PR žurnaali ridasid teise baasis oleva ettevõtte *PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE*. Kannete teise ettevõttesse saatmise eelduseks on palgakonto kaardile tehtud vastav seadistus ning *PR ŽURNAALI TÖÖLEHE* veergude *ETTEVÕTTE NIMI (SIHTKOHT), VALUUTA TÄHIS* ja *TÖÖLEHE TÄHIS (SIHTKOHT)* täitmine.
Ettevõtte nimi (sihtkoht)	Avanevast rippmenüüst valitakse samas baasis oleva teise ettevõtte nimi, kuhu soovitakse seadistatavale töölehele võetud palgakanded saata. Palgakanded saadetakse siin väljal määratud ettevõtte *PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL*, mis on määratud veergu *TÖÖLEHE TÄHIS (SIHTKOHT)*.
Valuuta tähis	
Töölehe tähis (sihtkoht)	Avaneb loend veergu *ETTEVÕTE NIMI (SIHTKOHT)* valitud ettevõtte *PR ŽURNAALI TÖÖLEHTEDEST*, mille hulgast saab valida töölehe, kuhu kanded saadetakse ja seejärel seal konteeritakse.


1.1.17.11. Palgažurnaali töölehed


Seadistus võimaldab kirjeldada *PALGAŽURNAALIS* kasutatavad *TÖÖLEHED*. Juhul kui soovite, et erinevad töötajad saaksid samaaegselt sama liiki tegevusi teha ilma, et nad seejuures teineteist segaksid, siis on soovitav luua selleks neile eraldi *PALGAŽURNAALI TÖÖLEHED*. Žurnaali töölehtede arv ei ole piiratud.

Palgažurnaale on võimalik saata kinnitusringile. Kinnitusringide funktsionaalsus on osa iseteeninduspordaali võimalustest, kuid vajalikud seadistused tehakse ka žurnaali töölehtede seadistuses. Lisaks töölehe seadistustele on vaja kinnitusringide kasutamiseks teha seadistused ka portaali taotluse liikide loendis.


Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGAŽURNAALI TÖÖLEHED

Digmatix Estonia



Väli	Selgitus
Nr	Sisestatatakse töölehele unikaalne number.
Kirjeldus	Sisestatakse numbrile vastav kirjeldus.
Dokmendi nr	Võimalik on töölehele määrata vaikeseadistusest erinevat *DOKUMENDI NR.* Vaikimisi lisatakse kõikidele *PALGAŽURNAALI* ridadele dokumendi numbriks Palk ning konteerimise kuupäev nt *PALK24.08.20*.
Žurnaali liik	Valikud: • *TAVALINE* – tegemist on tavalise igapäevaselt kasutatava töölehega. • *KORDUV* – töölehele lisatud read säilitatakse pärast nende registreerimist ning järgmisel korral valides sama töölehe saab andmeid vajadusel muuta ning uuesti registreerida. Kasutatakse nt tasude korral, mida makstakse kindlatele töötajatele igakuiselt ning mille summa võib muutada, mistõttu ei saa tasu sisestada töötaja töötasu kaardile. • *TÖÖTAJAD* – töölehele saab seadistada töötajate filtri, kes lisatakse alati automaatselt vastavale töölehele. • *TÖÖTUNNID* – kasutatakse funktsionaalsuse jaoks, kus soovitakse preemia jagad töötajate vahel lähtuvalt töötajate töötundidest. Selle valiku korral lisatakse jaotatud preemiale töötaja dimensioonid. • *TÖÖTUNNID DIMENSIOONIDEGA* - kasutatakse funktsionaalsuse jaoks, kus soovitakse preemia jagad töötajate vahel lähtuvalt töötajate töötundidest. Selle valiku korral lisatakse jaotatud preemiale töötundide küljes olevad dimensioonide kombinatsioonid.
Vaikimisi konto	Töölehele on võimalik määrata vaikimisi *PALGAKONTO*, mis lisatakse automaatselt kõikidele palgažurnaali ridadele. Vajadusel saab palgakontot käsitsi muuta.
Töötaja filter	Töölehele saab määrata töötajad, kes alati töölehele lisatakse. Väljalt avanevast rippmenüüst avaneb töötajate loend, kus saab vastavad töötajad välja filtreerida. Välja kuvatakse seejärel sisestatud filtrit.
Arvestuse/Väljamakse /Palgateatise kp valem	Vaikimisi lisatakse palgažurnaalis *ARVESTUSE/VÄLJAMAKSE/PALGATEATISE PERIOODIKS* konteerimiskuu periood, kui perioode saab käsitsi vajadusel muuta. Vastavate väljade kaudu saab väljadele *ARVESTUSE PERIOOD/VÄLJAMAKSE PERIOOD/PALGATEATISE PERIOOD* automaatselt sisestatavat perioodi muuta. Näiteks: Sisestades väljale *VÄLJAMAKSE KP VALEM +1K*, lisatakse automaatselt kõikidele töölehe ridadele väljamakse perioodiks arvestusperioodist järgmine kuu.
Näita hoiatust (korduv reg)	Kui töölehele on sisestatud marker, siis kuvatakse andmete sisestajale kande registeerimisel hoiatust, kui samal töötajal on samal kontol ja samas perioodis juba kanne olemas. 

Digimatrix

Näita 1. dimensiooni/ Näita 2. dimensiooni jne	Palgažurnaali töölehele lisatakse vastavate dimensioonide väljad. Sisestades töölehele töötajad, palgakonto numbri ja summa ning valides dimensiooni väljale dimensiooni tähise, lisatakse vastav dimensioon kõikidele töölehel olevetele töötajatele. Funktsionaalsus töötab töölehel liigiga *TAVALINE* ja *KORDUV*. Töölehel liiiga *TÖÖTAJAD* ja *TUNNID* saab dimensioonide välju kasutada lehele lisatud töötajate filtreerimiseks dimensioonide alusel. 
Näita summat	Markeri lisamisel kuvatakse töölehele välju *JAOTATAV SUMMA*, *RESERVI SUMMA* ja *JAOTAMATA SUMMA*. Väljad on vajalikud juhuks kui soovitakse näiteks preemiat jagada valitud töötajate vahel tehtud töötundide alusel. Väljale *JAOTATAV SUMMA* sisestataks summa, mis kuulub jaotamisele, väljale *RESERVI SUMMA* see osa mis jäetakse reservi ja ei kuulu jaotamisele.
Jaotatava konto nr	Väljale sisestatud kontole registreeritakse summa, mis töölehele on sisestatud väljale *JAOTATAV SUMMA*. Summa registreeritakse palgakontole ilma töötaja tähisteta.
Reservi konto nr	Sisestatakse palgakonto, kuhu salvestatakse summa, mis preemiate jaotamisel töötundide alusel jäetakse jagamata. Summa salvestatakse palgakontole ilma töötaja tähiseta.
Tundide konto filter	Sisestatakse tundide konto, mille alusel jagatakse nt preemia töötundide põhiselt töölehele võetud töötajate vahel.
Jäta alles olemasolevad väärtused	Kasutatakse eelkõige nendel töölehtedel, kuhu andmed lisatakse kuluaruannetelt, masstaotlustelt jms ning palgažurnaalis on vaja enne registreerimist muuta palgakontot. Kui muuta palgakontot, siis sellega muudetakse automaatselt ka veerus *KIRJELDUS* olevat teksti. Lisades markeri, jääb aga žurnaali saadetud kirjeldus muutmata, kui muuta palgakontot.
Taotlusi	Kuvatakse kui mitu taotlust on antud töölehe liigiga seotud.
Taotluse loomise liik	Väljal tuleb teha valik, mille alusel kinnitusringile saadetavad taotlused luuakse. Valikud: • *ÜKS TAOTLUS* – kinnitusringile saadetakse üks taotlus, kus kuvatakse kõiki töölehele olevaid töötajaid. • *JUHI KAUPA* – kinnitusringile saadetakse taotlused juhtide kaupa. Juht leitakse töötaja kaardi väljalt *JUHI NR.* Igale juhile kuvatakse taotlusel vaid tema tiimi liikmeid, kuigi algsel töölehel on töötajaid rohkem. • *STRUKTUURI TASE* – juht leitakse vastava struktuuritaseme seadistuse pealt ning luuakse selle alusel juhtide põhised taotlused. • *DIMENSIOONI KAUPA* – taotlused luuakse juhtide kaupa, aga juhtide leidmiseks kasutatakse dimensiooni väärtusi, mis on omakorda seotud struktuuriüksustega.
Automaatne esitamine	Taotluste esitamisel saab seadistada, kas need esitatakse automaatselt kinnitusringile või luuakse esmalt taotlused ning esitaja saab need veel üle kontrollida ning seejärel ise esitada.
Taotluse kirjeldus	Sisestada saab loodavate taotluste kirjelduse.
Kinnitusringi number	Töölehele tuleb valida eelnevalt seadistatud kinnitusring, mille alusel palgažurnaali taotlused kinnitusringile saadetakse.

Digmatix Estonia

Kustuta read saatmisel	Palgažurnaali sisestatud kande read kustutatakse automaatselt pärast taotluste loomist ja esitamist. Vastasel juhul jäävad read alles ning need saab kustutada käsitsi.
Kontrolli kokku summat (taotus)	Juhul kui summade muutmine on lubatud ning kinnitaja muudab talle kinnitamiseks esitatud summasid, siis kontrollitakse, et taotlusega esitatud kogusummajääb ka pärast muutmist samaks. Kokku summa ei tohi olla suurem ega väiksem kui summa, mille taotluse esitaja palgažurnaali esmalt sisestas.
Kontrolli konto summat (taotlus)	Kontroll töötab sarnaselt eelmisel väljal kirjeldatuga, kuid summasid kontrollitakse konto põhiselt.
Luba muuta kontot (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta palgakontot.
Luba muuta kirjeldust (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta kande kirjeldust, mis võetakse vaikimisi palgakonto pealt.
Luba muuta summat (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta summat.
Luba muuta dimensioone (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta dimensioone.
Näite dimensioone (taotlus)	Kinnitusringile saadetud taotlusel kuvatakse dimensioonide veergusid.
Näita perioode (taotlus)	Kinnitusringile saadetud taotlusel on näha arvestusperiood, väljamakse periood ja palgateatise periood.
Näita kande liike (taotlus)	Näitab taotlusel veergu *KANDE LIIKI* ja väärtusi *TAVALINE* või *LISAKANNE*.


1.1.17.12. Arvutustööde grupid

Arvutustööde grupid koosnevad erinevatest *ARVUTUSTEST* (nt tööaeg, töötasu, maksud). Üks *ARVUTUS* võib samaaegselt kuuluda mitmesse *ARVUTUSTÖÖ GRUPPI*. Arvutused omakorda koosnevad *VALEMITEST*.

Arvutustööde gruppide seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/ARVUTUSTÖÖDE GRUPID

Siin seadistatud gruppe kasutatakse leheküljel *PALGAARVUTUSED*. Igale arvutustöö grupile luuakse seadistuse kaart, kaardil olevaid valitud andmeid kuvatakse gruppide loendis. Loendis muudatusi teha ei ole võimalik, selleks tuleb avada grupi kaart.

Digmatix Estonia



Väli	Selgitus
Nr	Arvututöö grupi tähis.
Kirjeldus	Arvutustöö grupi kirjeldus.
Vaikimisi	Määratakse arvutustööde grupp, mis on enamkasutatav ja mis palgaarvutuse akna avamisel on arvutustöö grupiks valitud.
Lukus	Võimaldab blokeerida arvutustöö kasutamise. Lukustatud arvutustööd ei kuvata akna *PALGAARVUTUSED* valikutes.
Arvestuse/ Väljamakse/ Palgateatise kuupäeva valem	Valemid määravad vaikimisi pakutavad palgaarvutuse perioodid. Kuupäeva valemitena rakendatakse Business Central standard kuupäeva valemeid. Kui valemite väljad on täitmata, siis pakutakse palgaarvutuse perioodideks jooksvat kuud ja töökuupäeva.
Valuuta kursi kuupäev	Kui töötasude arvutamisel kasutatakse valuutasid ja valuuta seadistust, siis saab grupi peal ajavalemiga määrata, mis kuupäeva valuutakursse arvutamisel kasutatakse.
Puudumise filter	Lisatakse *PUUDUMISE PÕHJUSED*, mille tasusid soovitakse antud grupiga arvutada. Arvutamise eelduseks on, et arvutusgruppi on lisatud ka sobivad valemid.
Ava puudumise aken	Markeriväljaga on võimalik valida, kas puudumiste arvutusi sisaldava arvutusgrupi käivitamisel avaneb puudumiste aken või mitte. Avanevas aknas on võimalik valida missugused registreeritud puudumised kaasatakse arvutusse ja missugused mitte.
Sorteerimise nr.	Võimaldab määrata arvutustööde järjestust aknas *PALGAARVUTUSED*.
Automaatne valimine	Võimaldab lisada arvutustööde grupile filtri, mis kaasab ja arvutab tasud vaid filtrile vastavatele puudumistele. Valikud: • *AINULT VALITUD TÖÖTAJAD* – tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud vastav puudumise. • *PALGA PÄEVAL* – tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud puudumisele märgitud veergu *PUHKUSE VÄLJAMAKS* valik *PALGAPÄEVAL*, teisi samasse perioodi registreeritud puudumisi ei kaasata.

	• *ENNE PUHKUST* - tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud puudumisele märgitud veergu *PUHKUSE VÄLJAMAKS* valik *ENNE PUHKUST*, teisi samasse perioodi registreeritud puudumisi ei kaasata. • *KÕIK* – kaasatakse kõik puudumised • *KUU KAUPA* – ühest kuust teise mineva puudumise korral arvutatakse puhkusetasud arvestusperioodide kaupa. Näiteks arvutatakse juulis puhatud puhkuse tasu koos juuli töötasuga ning augusti osa koos augusti töötasuga. Kasutades seda valikut peab olema loodud ka eraldi arvutustööde grupp, mis ei arvuta järgmise arvestusperioodi puudumisi ja kaasab vaid need puudumised, millele on lisatud väljamakse valik *KUU KAUPA*. Tähised *PALGAPÄEVAL*, *ENNE PUHKUST* ja *KUU KAUPA* tuleb kindlasti valida puudumistele ka palgažurnaalist puudumiste sisestamisel ja registreerimisel või puhkuse avaldust esitades, vastasel juhul kirjeldatud funktsionaalsus ei tööta.
Puudumise periood	Valikud: • *PUUDUMISE ALGUS ARVESTUSPERIOODIS* – arvutusgruppi kaasatakse puudumised, mis algavad arvutatavas arvestusperioodis. • *PUUDUMINE ARVESTUSPERIOODI AJAL* – kasutatakse koos arvutusgrupiga, millele on valitud väljale *AUTOMAATNE VALMINE* tähis *KUU KAUPA*. Ühes kuust teise mineva puudumise korral kaasatakse sellisel juhul arvutusse need puudumised, mis ei alga arvutatavas arvestusperioodis vaid eelmises kuus. Vastasel juhul jääksid eelmises kuus alanud puhkused arvutusest välja.
Salvesta puudumise arvutuse andmed	Marker on vaja arvutusgrupile lisada sellisel juhul, kui soovitakse puudumise tasu leidmise loogikat hiljem puudumise kande küljes näha. Sellisel juhul saab pärast puudumise tasu arvutamist eraldi aknas näha võrdlust kuupalga, säilitamise ja keskmise tasu vahel ning missugune meetod osutus valituks.
Dimensioonide kaasamise kuud	Vaikimisi kontrollib arvutuse töötaja viimase 6 kuu dimensioone ning mida rohkem erinevaid dimensiooni ja dimensioonide kombinatsioone on kasutusel, seda aeglasem on arvutus. Väljale saab aga seadistada, mitme kuu dimensioon arvutus peaks kontrollima. Kui väljale kuude arvu ei sisestada, siis võrdub see 6 kuuga.
Uuenda töötajad (ainult loend)	Arvutustöö grupile on võimalik seadistada mille alusel palgaarvutuse aknas töötajate andmeid uuendatakse. Seadistus töötab ka koos väljaga *TÖÖTAJATE FILTRID*. Valikud: • *ARVESTUSE KUUPÄEV* • *ARVESTUSE PERIOOD* • *VÄLJAMAKSE KUUPÄEV* • *VÄLJAMAKSE PERIOOD* • *ARVUTUSE KUUPÄEV* • *PALGATEATISE PERIOOD* Avades palgaarvutuse akna kuvatakse töötajate loendis töötajate andmeid selle valiku alusel, mis arvutustöö grupile on seadistatud. Näiteks: Arvutustöö grupile on seadistatud uuendamise liik *ARVESTUSPERIOOD*. Palgaarvestuse aknas on määratud arvustusperioodiks 2025-08 ning palka hakatakse arvutama 05.09.2025. Töötaja Marta on alates 01.09.2025 raamatupidaja ja töötab Raamatupidamise osakonnas ning enne seda oli assistent ja töötas Müügiosakonnas. Martat kuvatakse palgaarvutuse akna töötajate loendis kui assistent ja Müügiosakond. Kui nüüd aga muuta arvestusperioodiks 2025-09, kuvatakse Martat hoopis Raamatupidamise osakonna raamatupidajana.
Töötajate filtrid	Arvutustöö grupile saab määrata töötajate filtri, kes arvutustööd valides automaatselt töötajate loendist välja filtreeritakse ning kellele selle grupiga tasu arvutatakse. Filtrite

Digmatix Eesti

	lisamine võimaldab näiteks välistada passiivseid või lahkunud töötajaid, või seadistada seadistada grupid osakondade või ametigruppide lõikes.
Žurnaali töölehe nimetus	Arvestused, mida ei soovita automaatselt palgaandmikku salvestada, lisatakse seadistuses määratud *PALGAŽURNAALI* töölehele.

3.1.1.1.2 Arvutused


Arvutustena seadistatakse tasude arvutusvalemid. Üks arvutus võib olla ka mitmes erinevas *ARVUTUSTÖÖ GRUPIS*. *ARVUTUSTÖÖDE GRUPPIDE* kaupa on võimalik käivitada vastavaid *PALGAARVUTUSTÖID*. Arvutus omakorda koosneb valemitest.

ARVUTUSTE seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/ARVUTUSED

Väli	Selgitus
Nr	Võimaldab sisestada *ARVUTUSE* tähise. Vaikimisi järjestatakse tabelis *ARVUTUSED* tähise järgi tähestikuliselt.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *ARVUTUSE* sisu kirjelduse.
Muuda arvestuskuupäeva/ Muuda arvestusperioodi/ Muuda väljamaksekuupäeva/ Muuda väljamakseperioodi /Muuda palgateatise perioodi	Võimaldavad määrata, määra arvutuse nihkumiseks. Määrab näiteks kuidas soovitakse ühes kalendrikuus algavat ja järgmises või ülejärgmises kalendrikuus lõppeva puhkuse puhul puhkusetasu Business Central pearaamatu kontodele konteerida.
Võta kandele arv. perioodiks palgateatise periood	Võimaldab määrata kas kõik puhkuseperioodi jäävad päevad arvestatakse Palgateatise perioodiga, mil tasu töötajale arvestati.
Kasuta väljamakse liike	Juhul kui arvutustööde grupi arvutuse taga on vastav märge, arvestab programm palgakannete küljes olevaid väljamakse liikide tähised. Palgakontodelt võetakse ja arvutustesse kaasatakse ainult sama väljamakse liigi tähisega palgakandeid.
Lepingu arvutuse liik	Seadistusega määratakse mis viisil antud arvutuse puhul arvutus tehakse. Valikud • *LEPINGUTA*- liigi puhul tehakse arvutused ilma põhilepingut tunnuseta, näiteks maksuarvutused, mis on isiku mitte lepingupõhised • *LEPINGUGA*- liigi puhul tehakse arvutused kaasates nende külge põhilepingu tunnuse, mis on nähtav palgakannetes veerus *PÕHILEPING NR.* See on vajalik kõikide arvutuste puhul, mis peavad olema põhilepingukohased, näiteks lepingupõhine töötasu. • *LEPING KOOS TÜHJAGA*- liigi puhul tehakse arvutused nii põhilepinguga kui ka ilma olevatele väärtustele, seda kasutatakse näiteks juhul, kui on mõni väärtus, mille puhul osadel töötajatel on kasutatud põhilepingu tunnust ja osadel töötajatel mitte.

Näiteks!
Arvutustöö gruppi *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD* kuuluvad järgmised pildil näidatud arvutused. Palgaarvutuse *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD* käivitamisel käivitatakse vastavas järjestuses kõik gruppi kuuluvad arvutused.

Digmatix Eesti



Arvutuse nr.	Kirjeldus	Muu... arve...	Muuda arvest...	Muu... Välja...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kasu... välja... liike	Lepingu arvutuse liik
A10	Tööaeg ja töötasud						☐	Lepinguta
A53	Üks lisapuhkepäev						☐	Lepinguta
A24	Kompensatsioonid ja kinnipid...						☐	Lepinguta
A23	Töötasu vähendamine avansiga						☐	Lepinguta
M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☑	Lepinguta
M20_1	Tulumaksuvaba alates 2018						☐	Lepinguta
M21_1	Tulumaksuvaba kasutuse leid...						☑	Lepinguta
M25	Tulumaks						☑	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused vä...						☐	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indik...						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☑	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M32	SM makstakse kuumääralt						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☑	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta
V70	Kinnipidamised (kohtutäiturile)						☐	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused vä...						☐	Lepinguta
R10	Puhkusereservi arvutus						☐	Lepinguta


Juhul kui arvutustööde grupi arvutust teostatakse märkega veerus *KASUTA VÄLJAMAKSE LIIKE*, arvestab programm palgakannete küljes olevaid väljamakse liikide tähiseid. Palgakontodelt võetakse ja arvutustesse kaasatakse ainult sama väljamakse liigi tähisega palgakandeid.

Standardlahenduse seadistuses tohib *ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDES* märkega veerus *KASUTA VÄLJAMAKSE LIIKE* käivitada ainult järgmisi *ARVUTUSI: M21, M25, M3 , M3 1 JA M35*.

Arvutustööde gruppi arvutuste lisamisega ja arvutuste järjestuse muutmisega on võimalik luua erinevaid palgaarvutustöid.

Näiteks!
Soovides luua uut palgaarvutustööd (määrates tähiseks näiteks *C30*), mis arvutaks ainult makse ning teeks väljamakse, tuleb luua vastav arvutustöö grupp ja valida sinna arvutused järgmiselt:


Digmatix



Arvutuse nr.	Kirjeldus	Mu... arve...	Muuda arves...	Mu... Välj...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kas... välj... liike	Lepingu arvutuse liik
M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☑	Lepinguta
M20_1	Tulumaksuvaba alates 2018						☐	Lepinguta
M21_1	Tulumaksuvaba kasutuse leidmine ...						☑	Lepinguta
M25	Tulumaks						☑	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indikaator						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☑	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M32	SM makstakse kuumääralt						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☑	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused väljama...						☐	Lepinguta

Gruppi valitud arvutuste järjestus on oluline. Arvutused teostatakse grupile määratud järjestuses. Järjestuse määramisel tuleb arvesse võtta tasudelt arvutatavate maksude arvustamise järjekorda.

Näiteks!
Arvutus B09 – Puhkusetasu, alates 2012



Arvutuse nr.	Kirjeldus	Mu... arve...	Muuda arves...	Mu... Välj...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kas... välj... liike	Lepingu arvutuse liik
A41	Puhkusearvestus alates 2012						☐	Lepinguta
M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☑	Lepinguta
M25	Tulumaks						☑	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indikaator						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☑	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☑	Lepinguta
P10	Puhatud päevad, puhkus						☐	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta

Antud puhkusetasu arvutuses ei kaasata maksuvaba tulu arvutust. Kui soovite puhkusetasu arvutamisel kaasata maksuvaba tulu, peate valemirea *M30 – TULUMAKS* ette lisama rea *M20 – TULUMAKSUVABA*.

Uue arvutuse lisamiseks valige *ARVUTUSED* lehe lintmenüül *UUS*, sisestage arvutuse tähis ja kirjeldus ning vajutage lintmenüül *ARVUTUSE VALEMID*. Avaneval leheküljel *ARVUTUSTE VALEMID* saab seadistada valemid.

Väli	Selgitus
Muutuja liik	Määrab ära vastava arvutuse valemi rea liigi. Valikud: • *KONTO-* rida saab kasutada palgakontole info salvestamiseks.

	• MUUTUJA – real defineeritakse muutuja mida saab edaspidi valemites kasutada. • EELTINGIMUS- enne valemirida sisestatav eeltingimus. Eeltingimuse abil saab määrata kas järgnevaid valemiridasid arvutatakse või mitte. Eeltingimus kehtib kuni järgmise eeltingimuse reani. • SISESTUS – valemirida saab kasutada kasutajale küsimuse esitamiseks ja kasutaja poolseks sisestamiseks. • MÄRKUS – rida saab kasutada selgituse lisamiseks. • KINNIPIDAMINE- valemirida saab kasutada kinnipidamise seadistamiseks.
Muutuja nr	Kasutatakse kas valemi koostamisel palgakonto numbri (rea liik KONTO, KINNIPIDAMINE) või muutuja tähise (rea liik MUUTUJA, SISESTUS) defineerimiseks valemis. MUUTUJA LIIGI MÄRKUS ja EELTINGIMUS korral antud veergu ei täideta.
Valem	Reale sisestatakse vastavalt rea MUUTUJA LIIGILE kas arvutusvalem, kommentaar (MÄRKUS) või kasutajale arvutuse käigus kuvatav tekst (SISESTUS).
Algsaldo valem	Võimaldab määrata milliselt kontolt ja millise perioodi kohta võetavat summat kasutatakse vastava rea valemis algsaldo summana.
Konteerimiskuupäev	Määrab kas vastava valemirea puhul kasutatakse ARVESTUSE või VÄLJAMAKSEGA seotud konteerimiskuupäeva. Valikud: • ARVESTUS • VÄLJAMAKS.
Üldine	Määrab ära kas antud valemirea arvutuse tulemust kasutatakse ka teistes ARVUTUSTES (sisestatud märge veergu ÜLDINE) või ainult selles konkreetses ARVUTUSES.
Ümardamise täpsus	Määratakse valemirea arvutuse tulemuse ümardamise täpsus.
Dimensioonid	Võimaldab määrata kuidas seostatakse tulemusega dimensioonivääртused.
Kehtivuse alus	Võimaldab määrata kas vastava valemirea puhul tehakse arvutus ARVESTUSPERIOODI või VÄLJAMAKSEPERIOODI alusel. Valikud: • ARVESTUS • VÄLJAMAKS.
Kehtib alates/Kehtib kuni	Rea kehtivuse algus- ja lõpp periood. Juhul kui kehtivuse algust ega kehtivuse lõppu pole määratud siis vastavat valemirida arvutatakse alati kui vastav ARVUTUS käivitatakse.
Kirjeldus	Vastava reale lisatav kommentaar - vabalt sisestatav.

Valemite loomise lihtsustamiseks on koondatud HRM4Baltics mooduli ARVUTUSTE valmites üldiselt kasutatavate muutujate väärtuste (maksumäärad, alampalgad jne) seadistamise võimalus lintmenüü ikooni ÜLDVALEMIDalla.

1.1.17.13. Üldvalemite muutujad

ÜLDVALEMITES määratud MUUTUJATE väärtusi saab kasutada kõigis ARVUTUSTES. ÜLDVALEMITE MUUTUJATENA seadistatakse näiteks erinevad riiklike maksude määrad.

ÜLDVALEMITE MUUTUJAD, nende väärtused, kehtivused ja muud tingimused seadistatakse akna ARVUTUSED. lintmenüült ÜLDVALEMID.

Muudatuste korral seadusandluses on vajalik korrigeerida vastavate muutujate väärtusi ja kehtivusi ka HRM4Baltics ÜLDVALEMITES.

3.1.1.1.3 2015. aastal kehtima hakanud TSD-ga seotud Üldvalemite muutujad

Seoses 2015. jaanuarist kehtima hakanud TSD vormiga on Üldvalemites kasutusele võetud muutuja PKPRO- KOEFITSIENT VÄÄRTUSEGA 1.

Digmatix Estonia

Seoses sellega, et sotsiaalmaksu kuu miinimummäära ja töövõimetuspensionäri soodustust arvestatakse proportsionaalselt arvestusperioodil töötatud ajaga (sotsiaalmaksu maksab tööandja taotluse alusel Sotsiaalkindlustusamet) on *ÜLDVALEMITES* muutuja *SMKUUA*.

Muutuja *SMKUUA* puhul tuleb veergu *KEHTIVUSE ALUS* alati sisestada *ARVESTUS*.

3.1.1.1.4 2018. aastal kehtima hakanud muutuva tulumaksuvaba arvutusega seotud Üldvalemite muutujad

Seoses 2018. aastal kehtima hakanud sissetulekust sõltuva tulumaksuvaba summaga on *ÜLDVALEMITESSE* lisatud järgmised väljamaksepõhised *MUUTUJAD:*

2018. aastal kehtima hakanud Tulumaksuseadusest tulenev tulust sõltuv tulumaksuvaba summa kalendri kuus arvutatakse valemiga:
500-500/900(VÄLJAMAKSE KALENDRIKUU VÄLJAMAKSE -1200)

Kasutades *ÜLDVALEMITES* defineeritud *MUUTUJAID* on antud arvutuse valem järgmine:
TMVMAX-TMVMAX/TMVKOEF(VÄLJAMAKSE KALENDRIKUU VÄLJAMAKSE -TMVTULU)


1.1.18. ARUANDED

1.1.18.1. Statistika aruannete seaded

Seadistusega määratakse aruannete *PALK JA TÖÖJÕUD, PALGALÕHE, TÖÖANDJA KULUTUSED TÖÖTAJATELE, TÖÖTÜLID (STREIGID JA TÖÖSULUD)* ning *TÖÖTASU STRUKTUUR 2022* loomiseks vajalikud palgakontod ja väljamakseliigid.

Seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/TOIMINGUD/ ARUANNETE SEADED /STATISTIKA ARUANNETE SEADED

Digmatix Estonia



1.1.18.2. Palga aruannete seaded

Palga aruannete seadistusega määratakse, milliseid *PALGAKONTOSID, TASU LIIKE, TÖÖTASU LIIKE, PUUDUMISE TÄHISEID JMS* erinevates aruannetes ja ülevaadetes kasutatakse.

Seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/TOIMINGUD/ ARUANNETE SEADED ARUANNETE SEADED


Lehe *PALGAARUANNETE SEADISTUS* erinevatel kiirkaartidel on seadistatavad järgmised aruanded:

- *INF14*
- *TULU – JA SOTSIAALMAKSU TÕEND*
- *TÕEND SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTAVA TULU SAAMISE KOHTA*
- *TÖÖTUSKINDLUSTUSE TÕEND*
- *PALGATÕEND*
- *TÄIENDAVA KOGUMISPENSIONI TÕEND*
- *STATISTIKA ARUANNE „PALK“*
- *STATISTIKA ARUANNE „TÖÖTASU STRUKTUUR“*
- *ANDMIK RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITISE TAOTLEMISEKS*
- *SOTSIAALMAKSU TAOTLUS ERIJUHTIDEL ˇ*
- *FIGURE ARUANNE*
- *TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES*
- *PALGAMUUDATUSTE ÜLEVAADE*
- *AMETIKOHTADE PLAAN*

- HARIDUSTE ÜLEVAADE
- PUHKUSETAOTLUSTE ÜLEVAADE
- PALGAMUUDATUSTE ÜLEVAADE
- STAAŽIDE ÜLEVAADE

1.1.18.3. Uus aruannete seadistus

Aruannete seadistusega määratakse erinevate ülevaadete seaded. Seadistus avaneb asukohast *ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/ARUANNETE SEADISTUS/UUS ARUANNETE SEADISTUS*.



Välja nimi (eesti k.)	Väärtus	Liik
Sündmuse kulude ülevaade		
Määratud dimensioon	OSAKOND	Dimensioon
Puhkuste jääkide ülevaade		
Lapsehoolduspuhkus	LHOOLD	Passiivsus
Lapsepuhkus	L_LAPS	Puudumised
Tasustamata lapsepuhkus	L_RIIK_TA	Puudumised
Palgata puhkus	P_PALGATA	Puudumised
Puhkusepäevi aastas	RESERV28	Parameeter
Täiendavad puhkuse päevad	RESERV7	Parameeter
Põhipuhkus	P_PUHKUS	Puudumised
Tasustatud puhkusepäevad	3500	Kontod
Tasustatud täiendavad puhkusepäevad	3600	Kontod
Aegunud puhkusepäevad	3521	Kontod
Puhkuste aegumiste ülevaade		
Puhkuse filter	P_PUHKUS	Puudumised
Puhkusereservi valem	((([AEG,ETKNRLP-CT,A(0)]- [AEG,ETKNRLP-RP-C...	
Päevade kasutamise meetod (Kehtiv, Vanim)	Vanim	
Puhkuserservi konto	3520	Kontod
Aegunud puhkusereservi konto	3521	Kontod
Välja makstud reservi konto	3530	Kontod
Puudumise aegumise periood	YEAR	
Passiivsuse aegumise periood	YEAR	

SÜNDMUSTE KULUDE ÜLEVAADE seadistusega määratakse dimensioon, mida kuvatakse sündmuste kulude ülevaate ridadel. Valida saab vaid ühe dimensiooni.

PUHKUSTE JÄÄKIDE ÜLEVAATE seadistuses tuleb määrata puudumise põhjused, parameetrid ja palgakontod, mille alusel ülevaatesse andmed kuvatakse.


PUHKUSTE AEGUMISE ÜLEVAATES saab määrata puudumise liigi ja palgakontod, mille alusel leitakse töötajate aeguvad puhkused ning kuvatakse neid iseteeninduspportaali ning ülevaates *PUHKEPÄEVADE AEGUMISTE ÜLEVAADE*. Samuti peab seadistama puhkusereservi arvutamise valemi ning valima *PÄEVADE KASUTAMISE MEETODI* kas *KEHTIV* või *VANIM*. Päevade kasutamise meetodiga *KEHTIV*, saab töötaja kasutada ära vaid veel kehtivad puhkusepäevad. *VANIMA* meetodiga vähendavad registreeritud puhkuse päevad alati kõige vanema puhkusejääki, isegi kui jääkpäevad peaksid selleks hetkeks olema juba aegunud.

Samuti kasutab seda ülevaate seadistust *TEAVITUS* liigiga *PUHKUSE AEGUMINE*, mis saadab seadistusega määratud töötajatele emaili teavituse aeguvate puhkuse päevade kohta.


1.1.18.4. Andmepõhise aruandluse seadistus

Andmepõhise aruande seadistamise eelduseks on *RAKENDUSE ALAS* sisse lülitatud marker *ANDMEPÕHINE ARUANDLUS*. Seejärel tulevad asukohas *X-TEE SEADISTUS* nähtavale aruande seadistusega seotud kiirkaardid. Andmepõhise aruande seadistamine ja aruande esitamine eeldab x-tee liidest Statistikaametiga. Aruande ühendab endas aruandeid *PALK JA TÖÖJÕUD* ning *PALGALÕHE*.


Andmepõhise aruandluse seadete automaatseks lisamiseks tuleb *X-TEE SEADISTUSE* aknas valida *TOIMINGUD/LOO ANDMEPÕHISE ARUANDLUSE SEADISTUS*



Nupule vajutades täidetakse automaatselt aruande koostamiseks vajalikud *TAKSONOOMIAD* ning palgakontode standardseadistus, mis on vaja kindlasti ettevõtte põhiselt üle vaadata ning vajadusel seadistust muuta. Kontode seadistuse saab avada lintmenüü nupu alt *ANDMEPÕHISE ARUANDLUSE SEADISTUS*.




Aruandes kasutatavate taksonoomiate uuendamiseks tuleb otsingu aknasse sisestada *TAKSONOOMIAD* ning avada pakutav valik. Avaneva loendi lintmenüül on nupp *UUENDA TAKSONOOMIAD*.



Lisaks palgakontode seadistusele on vaja üle vaadata ka *MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED*, mis on lisatud järgmistele andmeridadele: regulaarne rahaline põhitöötasu, tasu ületunnitöö eest, puhkuse – ja eripuhkuse tasud, tasu mittetöötatud aja eest, töötajale makstavad hüvitised haigestumise, tööõnnetuse või kutsehaiguse korral, tasustamata töölt eemal viibitud aeg.

Mõõdetavate väärtuste avamiseks tuleb olla vastava rea peal ning avada seejärel seadistus lintmenüü nupuga *MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED* või vajutades veerus *MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED* kuvataval numbril.



Olenevalt seadistuse reast on mõõdetavad väärtused erinevad. Näiteks tööajamäär tuleb lisada vaid taksonoomiale *REGULAARNE RAHALINE PÕHITASU*, teistele aga vaid mõõdetav aeg ehk puhkusepäevade palgakonto, ületundide konto jne.

Aruandesse kaasatakse kõik andmed väljamakse perioodide kaupa, välja arvatud *PUHKUSE- JA ERIPUHKUSE TASUD*, mida kajastatakse arvestusperioodide põhiselt.


1.1.18.5. Palgaanalüüsid

PALGAANALÜÜSID on kasutaja poolt lihtsasti seadistatavad analüüsivaated. Analüüse saab koostada *PALGAKONTODELE* registreeritud andmete või palgavalemite alusel.

Palgaanalüüse saab seadistada ja eelseadistatud analüüse kasutada asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGAANALÜÜSID

või

rollikeskuse menüüriba *PALGAANALÜÜSID*.



Eelseadistatud *PALGAANALÜÜSI* kasutamiseks tuleb valida *PALGAANALÜÜSI* rida ja vajutada lintmenüül *AVA ANALÜÜS*.

Eelseadistatud *PALGAANALÜÜSI* muutmiseks tuleb valida vastav *PALGAANALÜÜSI* rida ja vajutada lintmenüül *VALEMID* või *KONTOD* või *RIDADE SEADED*, oleneb mis liiki analüüsi reaga on tegemist.

3.1.1.1.5 Uue palgaanalüüsi lisamine

Uue *PALGAANALÜÜSI* lisamiseks avatakse analüüside loend, vajutatakse lintmenüül *UUS* ning sisestatakse *PALGAANALÜÜSI NR, NIMETUS* ja valitakse analüüsi *LIIK*.

Seadistada on võimalik järgmisi analüüsi liike:

- *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES*
- *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES*
- *ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES*
- *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES*
- *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES*
- *PALGAKANDED*
- *EXCELI ARUANNE*

Juhul kui valitud on analüüsi liik *ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES* saab veerus *TÖÖTAJA FILTER* avanevast *TÖÖTAJATE* loendist filtreid valides seadistada töötajad ja ettevõtted, kelle kohta antud *PALGAANALÜÜS* infot kuvab. Töötajate loendisse seadistatud filtri alusel lisatakse automaatselt vastava filtri valem antud filtri väljale.

Juhul kui on valitud analüüsi liigiks *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES* saab veergudesse *1. VAIKEDIMENSSIOON* ja *2. VAIKEDIMENSSIOON* valida *PALGADIMENSIOONID*, mille väärtustega seotud *PALGAKANNETE* infot *PALGAANALÜÜSIS* kuvatakse.

Seadistuste alusel loodud alüüsivaateid on võimalik printida Excelisse kasutades selleks eelnevalt seadistatud Exceli vaadet. Seadistatud vaade tuleb valida veergu Exceli *VAATE TÄHIS*. Seadistada on võimalik erinevaid Exceli vaate malle ning kasutada neid erinevates analüüsivaadetest.

Palgaanalüüsile liigiga *EXCELI ARUANNE* tuleb veergu *EXCELI ARUANDE TÄHIS* valida rippmenüüst sobiv aruande tähis. Aruande tähised on programmi poolt määratud ning neid kasutaja ise juurde luua ei saa. Tähised sisaldavad arendaja poolt sisse kirjutatud koodi, millega juhitakse loodava Exceli kujundust ning osaliselt ka kuvatavaid andmeid.

Palgaanalüüse on võimalik saata kinnitusringile, mis on iseteenidusportaali funktsionaalsus. Selleks tuleb eelnevalt teha seadistused portaali *TAOTLUSTE LIIKIDE* loendis ning ka analüüsivaate real, mida soovitakse kinnitusringile saata.

Väli	Selgitus
Taotluse loomise liik	Väljal tuleb teha valik, mille alusel kinnitusringile saadetavad taotlused luuakse. Valikud:

Digmatix Estonia

	• *ÜKS TAOTLUS* – kinnitusringile saadetakse üks taotlus, kus kuvatakse kõiki analüüsivaates olevaid töötajaid. • *JUHI KAUPA* – kinnitusringile saadetakse taotlused juhtide kaupa. Juht leitakse töötaja kaardi väljalt *JUHI NR.* Igale juhile kuvatakse taotlusel vaid tema tiimi liikmeid, kuigi analüüsivaates on töötajaid rohkem. • *STRUKTUURI TASE* – juht leitakse vastava struktuuritaseme seadistuse pealt ning luuakse selle alusel juhtide põhised taotlused. • *DIMENSIOONI KAUPA* – taotlused luuakse juhtide kaupa, aga juhtide leidmiseks kasutatakse dimensiooni väärtusi, mis on omakorda seotud struktuuriüksustega.
Kellele saata	Valida on võimalik kellele kuvatakse saadetud analüüsivaadet iseteenindusportaali kuhjas *ARUANDED*.
Automaatne esitamine	Taotluste esitamisel saab seadistada, kas need esitatakse automaatselt kinnitusringile või luuakse esmalt taotlused ning esitaja saab need veel üle kontrollida ning seejärel ise esitada.
Kinnitusringi number	Töölehele tuleb valida eelnevalt seadistatud kinnitusring, mille alusel palgažurnaali taotlused kinnitusringile saadetakse.
Taotluse kirjeldus	Sisestada saab taotluse kirjelduse, mida kuvatakse kinnitajatele ja ka üldises taotluste loendis. Kirjelduses on võimalik kasutada ka %-muutujaid, mis asendatakse analüüsi loomisel kasutatud väärtustega. Näiteks: • *%1 – KUUPÄEV* • *%2 – ARVESTUSPERIOOD* • *%3 – VÄLJAMAKSE PERIOOD* • *%4 – PALGATEATISE PERIOOD*

Palgaanalüüsi sisu kirjeldamiseks tuleb märkida analüüsi rida aktiivseks ja vajutada lintmenüül *KONTOD*, *VALEMID*, *RIDADE SEADED*, olenevalt mis liiki analüüsi soovitakse seadistada.

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Igale reale sisestatakse unikaalne number. Seda numbrit saab kasutada ka arvutuste lõikes analüüsis valemite koostamisel. Kokku on võimalik seadistad kuni 100 rida ehk veergu analüüsivaadetes töötajad kontode lõikes, töötajad arvutuste lõikes ja kontod dimensioonide lõikes.
Nimetus	Võimaldab määrata analüüsis tulemuste vaate rea/veeru päises kuvatava nimetuse. Näiteks: *PÕHITASU*, *PREEMIA*, ... *KINNIPIDAMISED KOKKU*.
Kontod	Võimaldab valida eelseadistatud *PALGAKONTODE LOENDIST PALGAKONTODE* numbrid, millede summasid soovite antud analüüsi tulemuste real kuvada.
Valem	Võimaldab sisestada palgavalemid, mille alusel tulemused analüüsi vaatesse arvutatakse.
Ümardamise suund	Valemitega analüüsi vaatele on võimalik seadistada ümardamise suund. Valikud: • *LÄHIM* • *ÜLES* • *ALLA*
Valuuta tähis	Avanevast rippmenüüst saab valida välisvaluuta, milles soovitakse real kuvatavaid andmeid näha. Valuutakursid peavad kindlasti olema seadistatud, muidu ei ole võimalik eurodes arvutatud summat välisvaluutaks ümber arvutada.
Ümardamine	Valemitega analüüsi vaatele on võimalik lisada ümardamise täpsus, näiteks 0,01.

Digmatix Estonia

Saldo	Võimaldab määrata kas analüüsis kuvatakse *PALGAKONTOLT PALGAANDMIKU KANNETE* saldot või vastava perioodi käivet. Märkige väli, kui soovite analüüsis kuvada *PALGAANDMIKU KANNETE* saldot.
Paksus kirjas	Võimaldab määrata kuidas antud rida kuvatakse *PALGAANALÜÜSI* tulemuste Excelisse salvestamisel. Kui väli on märgitud, kuvatakse antud seadistuse rea info Exceli tabelis paksus kirjas.

Kirjeldatud analüüsi vaatamiseks on lintmenüül *AVA ANALÜÜS*.

3.1.1.1.6 Palgaanalüüside seadistamine liikide lõikes

Palgaanalüüsid liigiga *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES* seadistamine

Palgaanalüüsi *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES* puhul saab kasutaja määrata analüüsis kuvatavad veerud ja *PALGAKONTOD*, mille *KANNETE* info alusel antud palgaanalüüs luuakse. Võimalik on seadistada kas palgakontolt kuvatakse perioodi käibeid või saldosid.

PALGAANALÜÜSIDE liikide *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES*, *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* ja *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES* seadistuse aknas kuvatavad väljad.

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Võimaldab määrata rea tähise/numbri (kuni 1 sümbolit). Aruande veerud kuvatakse *RÕHTREA NR* järjestuses.
Nimetus	Võimaldab määrata analüüsi tulemuste aknas kuvatava veeru päise nimetus.
Kontod	Võimaldab valida eelseadistatud *PALGAKONTODE LOENDIST PALGAKONTODE* numbrid, millede summasid soovite antud analüüsireal kuvada.
Reservi saldo	Võimaldab määrata kas analüüsis kuvatakse *PALGAKONTODE PALGAANDMIKU KANNETE* saldot või vastava perioodi käivet. Märkige väli, kui soovite analüüsis kuvada *PALGAKONTOLT PALGAANDMIKU KANNETE* saldot.

Soovi korral võib ka *PALGAANALÜÜSIDE SEADISTUSE* akna vastava *PALGAANALÜÜSI* real vabalt omavahel vahetada liike *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES* ja *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* ja *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES* ja *ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES*.

Palgaanalüüsid liigiga *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* seadistamine

Palgaanalüüse seadistatakse analoogselt eelmises punktis kirjeldatud liigiga *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES*, kuid *PALGAANALÜÜSI* real valitakse seekord liigiks *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES*.

Palgaanalüüsi liigi *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* kuvatakse tulemuste vaatesse ridadena seadistatud *RÕHTREAD* ja veergudena filtrisse valitud *PERIOODID*.

Soovi korral võib ka vastava *PALGAANALÜÜSIDE SEADISTUSE* akna vastava *PALGAANALÜÜSI* real vabalt omavahel vahetada liike *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES* ja *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* ja *KONTOD DIMENSIOONIDE* lõikes ja *ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES*.

Palgaanalüüsi *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES* seadistamine

Ainult liigi *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES* puhul saab aknas *PALGAANALÜÜSIDE* loendis valida veergudesse *1. VAIKEDIMENSSIOON* ja *2. VAIKEDIMENSSIOON PALGADIMENSIOONID*, mille väärtustega seotud *PALGAKONTO PALGAKANNETE* infot antud *PALGAANALÜÜSIS* kuvatakse.

Digmatix Estonia

Teised seadistused tehakse analoogselt eelmistes punktides kirjeldatud analüüsidega, kuid *PALGAANALÜÜSI* real valitakse seekord liigiks *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES*.

Soovi korral võib ka vastava *PALGAANALÜÜSIDE* seadistuse akna real *PALGAANALÜÜSI LIIK* vabalt omavahel vahetada liike *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES* ja *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES* ja *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES*.

Palgaanalüüsidesse kuvatakse *PALGKONTODE PALGAANDMIKU KANNETELT* analüüsi filtrisse valitud *PALGADIMENSIOONI* väärtuste kaupa summeeritud koondsummad.

Palgaanalüüsid liigiga *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES* seadistamine

HRM4Baltics standardlahenduse palgaanalüüs *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES* võimaldab kasutada arvutusvalemeid, et arvutada välja erinevaid tulemusi sh ka *PALGAKONTODELE* registreeritud kannete alusel.


Seadistamise aknas kasutatavad väljad:

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Võimaldab määrata *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates kuvatavate veergude tähised (kuni 10 sümbolit). *PALGAANALÜÜSIS* kuvatakse veerud *RÕHTREA NR* järjestuses.
Nimetus	Võimaldab määrata *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates kuvatavate veergude nimetused.
Valem	Võimaldab seadistada *PALGAARVUTUSVALEMID*, mille alusel *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates kuvatav tulemus arvutatakse.
Ümardamise suund	Võimaldab määrata *PALGAANALÜÜSI* arvutatud tulemuse ümardamise reegli. Valikud: *LÄHIM*- tulemus ümardatakse tavapärase ümardamisreegli aluse (enim kasutatud *ÜMARDAMISE SUUND*). Näiteks! Eeldusel, et *ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS* on määratud näiteks 0,1, 1.1. juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1,1 kuni 1,14 saadakse tulemuseks 1,1. 1.2. juhul kui arvutatud tulemus on vahemikus 1,5 kuni 1,9 saadakse tulemuseks 1,2. *ÜLES*- ümardatakse alati suurema numbrini Näiteks! Eeldusel, et *ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS* on määratud näiteks 0,1 - siis juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1,1 kuni 1,19 saadakse tulemuseks 1,2. *ALLA* - ümardatakse alati väiksema numbrini Näiteks! Eeldusel, et *ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS* on määratud näiteks 0,1 - siis juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1, 1 kuni 1, 19 saadakse tulemuseks 1, 1.
Ümardamise täpsus	Võimaldab määrata *PALGAANALÜÜSI* arvutatud tulemuse *ÜMARDAMISE TÄPSUSE*.

Palgaanalüüs *PALGAKANDED* seadistamine

Palgaanalüüs seadistatakse analoogselt liigiga *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES*, kuid lisaks kontodele, mida kuvatakse vaates veergudena, tuleb seadistada veel ka read vajutades analüüsi loendi lintmenüül nuppu *RIDADE SEADED*.


Digmatix Estonia



Seadistamise aknas olevad väljad:

Väli	Selgitus
Andme liik	Kuvatakse analüüsi vaate liiki
Rea number	Sisestatakse/kuvatakse rea järjekorra number
Andmevälja number	Kuvatakse avanevast rippmenüüst valitud andmevälja numbrit.
Andmevälja nimi	Kuvatakse andmevälja numbrile vastavat nimetust.
Jäta tühjad välja	Lisades väljale markeri ei kuvata analüüsis vastavat tühjasid ridasid.
Näita kokku summat	Lisades väljale markeri kuvatakse analüüsi vaates iga rea summat kokku. Vastasel juhul kuvatakse summasid vaid *KOKKU* real.
Rea värv	Võimalik on valida ridadele erinevaid värve.

Ülaltoodud aruande seadistuse alusel loodud aruanne:




Palgaanalüüs *EXCELI ARUANNE* seadistamine


Palgaanalüüs luuakse palgaandmikusse salvestatud palgakannete alusel. Seadistusega tuleb määrata Exceli veergude pealkirjad, missugustelt palgakontodelt aruandesse andmed võetakse ning sisestada vajadusel Exceli valemid tulemuste arvutamiseks.

Uue analüüsi loomiseks tuleb loendis *PALGAANALÜÜSID* vajutada lintmenüü nuppu *UUS*. Tekkinud reale saab veergu *NR* sisestada aruande numbri ja veergu nimi *KIRJELDUSE*. Analüüsi *LIIGIKS* tuleb valida *EXCELI ARUANNE*. Veergu *EXCELI ARUANDE TÄHIS* tuleb rippmenüüst valida aruanne, mida soovitakse seadistada nt *HMT*. Valitud tähis sisaldab endas


arendaja poolt kirjutatud koodi, millega määratakse aruande ülesehitus ja kujundus ning aruande seadistuses kasutatavad tähised. Kasutaja ise *EXCELI ARUANDE TÄHIS* liike juurde luua ei saa.



Seejärel tuleb aruandele seadistada *EXCELI MALL* ja lisada mallile sisu ehk *FILTRID*. Mallide loomiseks ja avamiseks on palgaanalüüsi loendi lintmenüül nupp *EXCELI MALLID*. Avanesse loendisse tuleb kirjeldada uue *MALLI TÄHIS* ja *MALLI NIMI*. Veerg *MÄRKUS* on vaba teksti väli, kuhu kasutaja saab sisestada enda jaoks vajalikku infot. Markeriga *VAIKIMISI* tähistatud aruannet pakutakse aruande loomisel *ARUANDE FILTRI AKNAS* vaikimisi malliks.



Mallile sisu seadistamiseks tuleb avada malli read loendil oleva nupuga *FILTRID* ning kirjeldada rida realt missuguseid andmeid on soov Excelis avatavas aruandes näha.



Veerg	Selgitus
Sektsiooni tähis	Valitakse sektsiooni tähis ehk nö andmete grupi tähis. Sektsiooni tähist kasutatakse andmete visuaalseks grupeerimiseks, et oleks seadistavaid ridasid lihtsam eristada. Avanevast rippmenüüst saab avada sektsioonide loendi ning luua vajadusel uued. Ülalolevas näites on kasutusmugavuse jaoks loodud kolm sektsiooni ehk andmete gruppi *TASUD, MAKSUD, TUNNID.*
Filtri tabel	Sisestatakse BC tabeli number *24002030,* millest loetakse andmeid aruandesse.
Filtri liik	Veerus tehtud valikuga määratakse missugusel viisil *PALGAKONTODELE* salvestatud andmeid Excelisse kuvatakse. Valikud: • *VAADE* – veergu *FILTRI VÄÄRTUS* saab sisestada *BC* vaate filtri nt:

	VERSION(1) SORTING(NR.) WHERE(NR.=FILTER(1000..1999)) Aruandesse lisatakse palgakontode 1000 kuni 1999 andmed. • *VÄLI* – veergu *FILTRI VÄÄRTUS* sisestatakse palgakonto number nt *5070* või *5010..5070* Aruandesse lisatakse väljale sisestatud palgakonto(de) andmed. • *EXCELI VALEM* – veergu *FILTRI VÄÄRTUS* saab sisestada samasuguseid valemeid nagu on kasutusel Excelis nt: *=SUM(H%1:I%1)* summeeritakse veergude *H* kuni *I* summad. Reanumbrite asemel tuleb kasutada tähist *%1* mis programmi poolt automaatselt asendatakse õige reanumbriga. *=IF(L%1=0,,D%1/L%1)* kui *VEERU L* väärtus on suurem kui *0*, jagatakse *VEERU D* väärtus *L* veeru väärtusega. Lisaks on aruande tähise *HMT* koodi sisse kirjutatud, et kasutades liiki *EXCELI VALEM* ning sisestades *FILTRI VÄÄRTUSE* reale *=EMPLOYEES* loetakse veergu kokku ettevõtte töötajad. ! Valemite seadistamisel tuleb kasutada Ameerika vormingut ehk näiteks ;; asemel peab kasutama ,,. Valemid võib kirjutada otse BC seadistusse või kopeerida ka Excelist ning teha BC-s vajalikud muudatused .
Filtri tähis	Veergu sisestatakse sektsiooni sorteerimisjärjekord. Exceli veergusid kuvatakse siin määratud järjekorras.
Filtri nimi	Sisestatakse Excelis kuvatav veeru pealkiri. Lisades pealkirjale tähise *(%1)* asendatakse see Excelis *2.PALGADIMENSIOONI* väärtusega. Näiteks: Sisestades veeru peakirjaks *TÖÖTASU (%1)* kuvatakse seda Excelis alljärgnevalt. *2.PALGADIMENSIOON* on antud näite puhul *POSITSIOON* (*JUHTIMINE, KONTOR, SPETSIALISTID, TÖÖLISED*) **Tööjuures AS 2021-01 - 2021-06** Osakond / Kulukoht / Töötajaid / Töötasu (Määramata) / Töötasu (Juhtimine) / Töötasu (Kontor) / Töötasu (Spetsialistid) / Töötasu (Töölised) **Määramata** 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Määramata 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **Finantsosakond** **FIN** 6,00 1 700,00 0,00 7 225,00 4 900,00 HR RMTP 5,00 0,00 0,00 7 225,00 4 900,00 0,00 Eelarvestamine EELARVE 1,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **Müügiosakond** **MYYK** 4,00 991,30 0,00 0,00 0,00 Hulgimüük HULGI 3,00 991,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Jaemüük JAE 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filtri väärtus	Oleneb veergu *FILTRI LIIK* tehtud valikust sisestatakse veeru reale kas palgakonto number, Exceli valem või BC filtri vaade.
Filtri formaat	Veerus saab määrata värvi, millega Excelis andmeid kuvatakse ja ümarduskohad. Nt *[BLUE]# ##0.00* - andmeid kuvataks sinises kirjas ning kahe komakohaga. Värvi määramiseks peab sisestama väljale Exceli värviindeksi nt *[COLOR49]* või *[RED]* Kokku saab kasutada kuni 56 erinevat värvi. Esimese 8 värvi puhul on paralleelselt numbrilise väärtusega *[COLOR3]* kasutusel ka sõnaline *[RED]* väärtus, ülejäänud värvid puhul mitte.


DigmatiX Estonia

	Värviindeksite tähendused leiab internetist: https://www.excelsupersite.com/what-are-the-56-colorindex-colors-in-excel/ ColorIndex / Color [Color 1] [Black] [Color 2] [White] [Color 3] [Red] [Color 4] [Green] [Color 5] [Blue] [Color 6] [Yellow] [Color 7] [Magenta] [Color 8] [Cyan] [Color 9] [Color 9] [Color 10] [Color 10] [Color 11] [Color 11] [Color 12] [Color 12] Ümarduse valemi sisestamiseks võib Excelis avada *FORMAT CELLS->CUSTOM* ning valida sobiva variandi, mille saab seejärel kopeerida BC-sse. Format Cells Number / Alignment / Font / Border / Fill / Protection Category: General, Number, Currency, Accounting, Date, Time, Percentage, Fraction, Scientific, Text, Special, Custom Sample: 437,50 Type: # ##0,00 General 0 0,00 # ##0 # ##0,00 # ##0;-# ##0 # ##0;[Red]-# ##0 # ##0,00;-# ##0,00 # ##0,00;[Red]-# ##0,00 # ##0 €;-# ##0 € # ##0 €;[Red]-# ##0 € # ##0,00 €;-# ##0,00 € Delete Type the number format code, using one of the existing codes as a starting point.
Paksus kirjas	Lisades reale markeri kuvatakse vastavat rida Excelis paksus kirjas.

Digmatix Estonia


1.1.18.5.1. Exceli vaate tähise seadistamine

Palgaanalüüsi tulemusi on võimalik saata Excelisse kahel viisil ning nendest ühe puhul, saab kasutaja ise määrata missuguseid *TÖÖTAJA KAARDI* ja alamkaardi andmeid soovib ta lisaks analüüsi tulemustele Exceli veergudena näha. Exceli vaateid on võimalik seadistada erinevaid ning see annab soovi korral võimaluse igale palgaanalüüsile lisada ka erineva vaate tähise.




Uue Exceli vaate seadistamiseks tuleb palgaanalüüsi loendi veerus *EXCELI VAATE TÄHIS* avada rippmenüü ning valida *UUS*. Avanevas loendis tuleb kirjeldada vaate *TÄHIS* ja *NIMETUS* ning seejärel avada lintmenüü nupuga *VÄLJAD* uus loend, kus kirjeldatatakse missuguseid *TÖÖTAJA KAARDI* ja alamkaardi välju soovitakse Exceli vaates veergudena näha.


Vajutades nupul väljad avaneb loend, kus tuleb vajutada veerus *VÄLJA NR* kuvataval noolel, et avada HRM4Baltics väljade loend. Väljade nimetuste nägemiseks tuleb omakorda vajutada rippmenüü alumises servas *VALIMINE TÄIELIKUST LOENDIST*.



Avanevast loendist *PALGA VÄLJAD* saab rea kaupa valida väljad, mida soovitakse palgaanalüüsi Exceli vaates veergudena näha.



Pärast vaate seadistamist on võimalik tulemusega ka kohe tutvuda vajutades lintmenüül nuppu *EXCEL*, misjärel saadetakse seadistusega valitud väljad Excelisse.




	A	B	C	D
1	**Perekonnanimi**	**Nimetus**	**Riiklik isikukood**	**Sugu**
2	Hanson	Margaret Hanson	47812010292	Naine
3	Karu	Kati Karu	48301050210	Naine
4	Sooväli	Taisi Sooväli	47003174914	Naine
5	Seegel	Karl Seegel	38008110213	Mees
6	Salo	Kalle Salo	37010222248	Mees
7	Kaupmees	Tanel Kaupmees	37504050261	Mees

1.1.18.6. TSD ehk maksudeklaratsioonide seadistus

TULU JA SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOONI (TSD) seadistusega määratakse millistelt *PALGAKONTODELT* ja milliste arvutusvalemitega TSD ridadele info koondatakse. Vaikeseadistus on programmi poolt ette antud, kuid seadistust võib olla vaja täiendada juhul, kui kasutusel on standardist erinevad palgakontod.

Seadistuse saab avada erinevatest asukohadest:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/TSD SEADISTUS

Või kirjutades otsinguaknasse *MAKSUDEKLARATSIOONIDE SEADISTUSED*:




Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil kirjeldatakse aruandega seotud üldised seadistused.

Väli	Selgitus

Nr	Aruande tähis.
Kirjeldus	Aruande kirjeldus.
Kehtib alates/ Kehtib kuni	Aruande kehtivusperioodid.
Faili formaat	TSD-na väljastatava faili formaat. Alates 2015 -01 on formaadiks xml.
Sotsiaalmaksu alus Sotsiaalmaks Pensionifond Töötaja töötuskindlustus Ettevõtte töötuskindlustus Tulumaks	Määrab TSD-le kaasatud maksud ja nendega seotud HRM4Baltics lahenduses kasutatud tähised.

Kiirkaardid *ETTEVÕTE, LISA 1, LISA 2, LISA 4, LISA 5*
Kiirkaartidel kirjeldatakse aruande ridade kaupa palgakontod ja valemid, mille alusel infot aruandes kuvatakse. Seadistust ei ole soovitav muuta, kuna vastab EMTA TSD nõuetele. Allolev loend on vaid väike osa kiirkaartidel tegelikult kuvatavatest väljadest.



TSD Sekt...	Rea nr.	Lehe kood	Rea tähis	Kirjeldus	Valem	Kontode filter
Lisa 1	130 000	L1_A				
Lisa 1	131 000	L1_B				
Lisa 1	132 000	L1_B				
Lisa 1	133 000	L1_B	1300	Väljamakse tagastaja isikukood		
Lisa 1	134 000	L1_B	1310	Väljamakse tagastaja ees- ja pe...		
Lisa 1	135 000	L1_B				
Lisa 1	136 000	L1_B	1320	Väljamakse liigi kood		
Lisa 1	137 000	L1_B	1330	Tagastatud või tasaarveldatud ...		
Lisa 1	138 000	L1_B	1340	Tagastatud ja tasaarveldatud v...		
Lisa 1	139 000	L1_B	1350	Tagastatud ja tasaarveldatud v...		
Lisa 1	140 000	L1_B	1360	Tagastamise või tasaarveldamis...		
Lisa 1	141 000	L1_B	1370	Arvutatav: Tagastatud või tasaa...		1100..1398|1401..1408|1410..153...
Lisa 1	142 000	L1_B	1380	Tagastatud või tasaarveldatud ...		
Lisa 1	143 000	L1_B	1390	Tagastatud või tasaarveldatud ...		
Lisa 1	144 000	L1_B	1400	Tagastatud või tasaarveldatud ...		8330
Lisa 1	145 000	L1_B	1410	Arvutatav: Sotsiaalmaks tagast...		3320


Väli	Selgitus
TSD sektsioon	TSD lisa number, mille seadistuse reaga on tegemist.
Lehe kood	TSD lehe tähis.
Rea tähis	TSD vastava lehe rea kood.
Kirjeldus	TSD real kuvatava info/kirjeldus.
Valem	Arvutusvalem mille alusel info aruande vastavale reale arvutatakse/kuvatakse – kasutatakse juhul kui veerud *SUMMA* ja *KONTO FILTER* on tühjad. Vastasel juhul TSD loomisel ignoreeritakse siin sisestatud valemeid.

Konto filter	Võimaldab sisestada palgakontosid, mille alusel info TSD reale arvutatakse/kuvatakse - kasutatakse juhul kui veerg *SUMMA* on tühi. Vastasel juhul TSD loomisel ignoreeritakse siia sisestatud *PALGAKONTOSID*.
Summa	Võimaldab sisestada summad, mille alusel info TSD reale lisatakse.
Nullid välja	TSD vormil olev väli *NULLID VÄLJA* võimaldab juhtida kas TSD-le lisatakse summad väärtusega „0" või mitte.

1.1.18.7. Väljamakse liigid

Seadistusega kirjeldatakse vormide *TSD, TSD LISA1* ja *TSD LISA2* väljamaksete liigid. Siin seadistatud väljamakse liigid seotakse palgakontodega *PALGAKONTO* kiirkaardil *ÜLDINE* välja *VÄLJAMAKSE LIIK* kaudu ning *TÖÖTASU LIIKIDEGA*. *PALGAKONTOGA* seotud väljamakse liikide alusel jaotatakse palgakontode summad TSD-l.

Seadistus avaneb:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/VÄLJAMAKSE LIIGID



Väli	Selgitus
Tähis	Väljamakseliigi kood.
Kirjeldus	Väljamakseliigi kirjeldus.
A1 (E1 1) väljaandja.	Info kas antud väljamakse liiki kasutatakse juhul kui tasu saajale: • *EI KEHTI* - ei ole väljastatud tõendi A1 • *EESTIS* - on väljastatud tõend A1 Eestist • *VÄLISMAALT* - on väljastatud tõend A1 välismaalt.
Kasutusel	• *JAH*- antud ettevõttes kasutatakse vastavat väljamakse liiki. • *EI* - antud ettevõttes ei kasutata vastavat väljamakse liiki.
Ei deklareerita TSD-l	Kasutatakse väljamakse liikide korral, millega seotud summasid ei deklareerita TSD-l.
Vana väljamakse liik (kuni 2014)	Koodile vastav väljamakse liigi kood, mis kehtis kuni 31.12.2014.
Resident	Määrab kas antud väljamakse liiki kasutatakse *RESIDENDI* või *MITTERESIDENDIST* isiku korral.

Konkreetse väljamakse liigi põhine info seadistatakse *VÄLJAMAKSE LIIGI* kaardil, kuid kaardi asemel saab lintmenüü nupuga *MUUDETAV LOEND* avada ka loendi muutmise vaates. Muudetavas loendis kuvatakse kõiki välju, mis on väljamakse liigi kaardil.

Kiirkaart *ÜLDINE*

Väli	Selgitus
Tähis	Maksu- ja Tolliameti (EMTA) kehtestatud väljamakse liigi kood, mida kasutatakse tasu kajastamisel Tulu – ja sotsiaalmaksu deklaratsioonil (TSD).
Kirjeldus	Väljamakse liigi kirjeldus- vastab EMTA väljamakse liigi selgitusele.
Kasutusel	• *JAH*- antud ettevõttes kasutatakse vastavat väljamakse liiki. • *EI* - antud ettevõttes ei kasutata vastavat väljamakse liiki.
Palgakanded olemas	• *JAH* – ettevõttes on väljamakse liigiga seotud palgakandeid. Vajutades tähisel avaneb seotud palgakannete loend. • *EI* - ettevõttes ei ole väljamakse liigiga seotud palgakandeid.
Kuutasu olemas	Marker näitab, kas väljamakse liik on seotud töötasu liigiga.

Kiirkaart *TSD ANDMED*

Väli	Selgitus
Ei deklareerita TSD-le	Kasutatakse väljamakse liikide korral, millega seotud summasid ei deklareerita TSD-l.
Rühma nimi	Business Central sisemine info – iseloomustab millisesse väljamakse liigi rühma antud väljamakse liik kuulub.
TSD sektsioon	Määrab millise TSD osas antud väljamakse liiki kasutatakse. Kasutusel valikud: • *LISA 1*- väljamakse liiki kasutatakse TSD Lisas 1 • *LISA 2*- väljamakse liiki kasutatakse TSD Lisas 2 Jne.
Väljamakse liik TSD	Kuvatakse väljamakse liigi koodi.
TSD faili XML 1. taseme rühm	Kuvatakse TSD XML failis vastava väljamakse liigi rühma.
Vana väljamakse liik (kuni 2014)	Vana väljamakse liigi kood, mis kehtis kuni 31.12.2014.

Kiirkaart *RESIDENTSUSE ANDMED*

Väli	Selgitus
Resident	Määrab kas antud väljamakse liiki kasutatakse *RESIDENDI* või *MITTERESIDENDI*st isiku korral.
VML-resident	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, mida kasutatakse kui töötaja on resident.
VML -resident A1 Eestis	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on resident ja talle on väljastatud tõend A1 Eestis.
VML -resident A1 välismaalt	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on resident ja talle on väljastatud tõend A1 välismaal
VML - Mitteresident	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, mida kasutatakse kui töötaja on mitteresident.
VML -mitteresident A1 Eestist	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on mitteresident ja talle on väljastatud tõend A1 Eestis.
VML -mitteresident A1 välismaalt	Määrab *VÄLJAMAKSE LIIGI* koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on mitteresident ja talle on väljastatud tõend A1 välismaal.

Digmatix Estonia

A1 (E101) väljaandja	Määrab kas antud väljamakse liiki tohib kasutada kui tasu saajale on väljastatud tõend A1, samuti määrab A1 tõendi väljastaja. Valikud: • *EI KEHTI* – antud *VÄLJAMAKSE LIIGI* kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale ei ole väljastatud A1 tõendit. • *VÄLISMAALT* - antud Väljamakse liigi kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale on väljastatud A1 tõend välismaalt • *EESTIST* - antud Väljamakse liigi kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale on väljastatud A1 tõend Eestis.
A1 väljaandja riik	HRM4Baltics standardlahenduses seda välja ei täideta. Erilahenduse puhul võimaldab aga luua lisaks väljamakse liike, mis on seostatud konkreetses riigis väljastatud A1 tõenditega ning seeläbi seadistada vastav riigi maksuarvutust.
A1 (E101) töö riigi filter	HRM4Baltics standardlahenduses seda välja ei täideta. Erilahenduse puhul võimaldab aga luua lisaks väljamakse liike, mis on seostatud konkreetses riigis A1 tõendi alusel töö tegemisega ning seeläbi seadistada vastavat maksuarvutust.

Töötaja puhul kehtiv väljamakse liigi kood leitakse seejuures kas:

- *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaadile *TÖÖTASUD* sisestatud töötasu liigi realt
- Töötajale *PALGAŽURNAALI* kaudu sisestatud tasu puhul vastavale tasu reale sisestatud väljamakse liigi alusel

Näiteks kui:

- töötaja on resident, ilma A1 tõendita, siis tema tasudega seotud palgakannetele ja maksukannetele lisatakse *TÖÖTAJA KAARDI* osas *TÖÖTASUD* seadistatud *TÖÖTASU LIIGI TASU_KUUPALK* küljest vastav väljamakse liik (edaspidi vl) 10 ,
  - juhul kui tegemist on mitteresidendiga, siis vl 120
  - mitteresident, A1 välja *ANTUD* Eestis, siis vl 122
  - Jne

Kiirkaart *MAKSUDE SEADED*

VÄLJAMAKSE LIIGI kaardi osal on defineeritud kas ja milliseid makse arvutatakse antud väljamakse liigiga seotud tasudelt.

Väli	Selgitus
Arvuta tööaja määr	Markeri väli, millega määratakse, kas tööaja määr on vaja arvutada või mitte.
Töötaja töömäär	Väli jäetakse alati tühjaks.
Tööaja määr	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse tööaja määr - *1040*
Arvuta sotsiaalmaks	Markeri väli, millega määrtakse, kas sotsiaalmaksu on vaja arvutada või mitte.
Sotsiaalmaks	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada sotsiaalmaks, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadistatud muutuja, mis määrab sotsiaalmaksu protsendi - *SMPRO*
Sotsiaalamaks	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse arvutatud sotsiaalmaks - lisa 1 nt *1100*
Sotsiaalmaks kuumääralt	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada sotsiaalmaksu miinimummääralt, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadistatud muutuja, mis määrab sotsiaalmaksu miinimummäära summa - *SMKUU*
Sotsiaalmaks kuumääralt	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse sotsiaalmaksu suurendus - lisa 1 nt *1090*

Digmatix Estonia

Arvuta töötaja töötuskindlustus	Markeri väli, millega määratakse, kas töötuskindlustust on vaja arvutada või mitte.
Töötuskindlustus (töötaja)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada töötaja töötuskindlustus, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadistatud muutuja, mis määrab ettevõtte töötuskindlustuse tasumise kohustuse - *TKPRO*
Töötuskindlustus (töötaja)	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse arvutatud töötuskindlustus - lisa 1 nt *1130*
Töötuskindlustus (töötaja)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada töötaja töötuskindlustus, sisestatakse väljale alati *ÜLDVALEMITE* all muutuja, mis määrab vastava protsendi - *TKPRO*
Arvuta ettevõtte töötuskindlustus	Markeri väli, millega määratakse, kas töötuskindlustust on vaja arvutada või mitte.
Töötuskindlustus (ettevõttes)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte töötuskindlustus, sisestatakse väljale alati *ÜLDVALEMITE* all muutuja, mis määrab vastava protsendi - *ETKPRO*
Töötuskindlustus (ettevõtte)	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse arvutatud ettevõtte töötuskindlustus - lisa 1 nt *1140*
Arvuta pension	Markeri väli, millega määratakse, kas pensionikindlustust on vaja arvutada või mitte.
Pensionifond	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse kinni peetud pensionikindlustus - lisa 1 nt *1110*
Pensionifond	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte pensionikindlustus, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadistatud muutuja, mis määrab pensionikindlustuse tasumise kohustuse – *PKPRO.* Konkreetse töötaja puhul kasutatav pensionikindlustuse protsent leitakse vastavalt *TÖÖTAJA KAARDI* ossa *PARAMEETRID* sisestatud väljamakseperioodil kehtivale pensionikindlustuse parameetrile.
Arvuta tulumaks	Markeri väli, millega määratakse, kas tulumaks on vaja arvutada või mitte.
Tulumaksu muutuja nr	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte tulumaks, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadistatud vastav muutuja, mis määrab vastava protsendi – *TMPRO.* Erilahenduse korral – näiteks juhul kui on seadistatud ettevõttes väljamakse liigid, mille puhul tuleb tulumaksu arvutada mitte Eestis üldkehtiva tulumaksu määra alusel, vaid tulumaksu arvutatakse mõne teise riigi tulumaksu määra alusel, valitakse siia väljale *ÜLDVALEMITE* all lisaks sisestatud vastava tulumaksu protsendiga seotud muutuja tähis (mis ei ole sellisel juhul reeglina *TMPRO*.
Tulumaks	Sisestatakse TSD faili seadistusest *REA TÄHIS*, kuhu salvestatakse kinni peetud tulumaks - lisa 1 nt *1170*
Näita tulumaksu määra	Markeri väli TSD-le kuvatakse vastaval juhul tulumaksu määra, seotud lisa 2 osaga
Tulumaksu % muutuja nr	Lisa 2 Üldvalem *TMPRPO*
Tulumaksu %	Väli jäetakse täitmata.
Tulumaksu % väli	Lisa 2-l kuvatavatele väljamakse liikidele seadistatakse rea tähis - *2160*
Mahaarvatava osa filter	Sisestatakse väljamakse liigile rakenduv maksuvaba tulu liik - nt *610, 620, 630, 640*
Maksuvaba tulu muutuja nr. (610)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb maksustavast tasust maha arvata tulumaksuvaba osa, sisestatakse väljale *ÜLDVALEMITE* alla seadisttud muutuja, mis määrab maksuvaba tulu suuruse – *TMVABA.*
Maksuvaba tulu muutuja nr. (620)	Standardlahenduses ei kasutata. Võimaldab erilahendusena seadistada täiendava maksuvaba tulu arvutuse.

Digmatix Estonia

Maksuvaba tulu muutuja nr. (630)	Standardlahenduses ei kasutata. Võimaldab erilahendusena seadistada täiendava maksuvaba tulu arvutuse.
Maksuvaba tulu muutuja nr. (640)	Võimalik on seadistada täiendava kogumispensioni kindlustusmakse ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud maksuvaba osa muutuja, mis valitakse *ÜLDVALEMITE* seadistusest. - *TTMVVKP*

HRM4Baltics standardlahenduse seadistused on *VÄLJAMAKSE LIIKIDE* kaartidel tehtud vastavalt seadusele ning ei vaja muutmist.

1.1.19. FTE ARUANDE SEADED

FTE aruanne võimaldab kasutajal seadistada ja luua aruandeid palgakontodele salvestatud andmetest dimensioonide, töötaja soo jms lõikes. Aruandes on võimalik tulemuse saavutamiseks ka jagada ühele kontole salvestatud andmeid teisele kontole salvestatud andmetega.



Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse aruande tähis.
Aruande nimi	Sisestatakse aruande nimetus.
Grupi dimensioon	Valitakse vastav palgadimensioon, mille alusel soovitakse andmeid aruandes kuvada. Kui aruannet ei ole vaja luua dimensioonide lõikes jäetakse väli tühjaks.
Alamgrupi klassifikaator	Valikud: • *SUGU* – aruanne luuakse meeste ja naisete lõikes • *VANUS* – aruanne luuakse töötajate vanusegruppide lõikes (20..29; 30..39 jn) • *AMETI KLASSIFIKAATOR* – aruanne luuakse ametikohale seadistatud klassifikaatorite lõikes. Klassifikaatorid seadistatakse *AMETIKOHA* kaardil väljale *AMETI STRUKTUURI ALLÜKSUS*.
Kontode filter	Sisestatakse palgakonto(d), millele salvestatud andmete alusel soovitakse aruannet luua.
Jagatud kontode filter	Sisestatakse palgakonto(d), millele salvestatud andmetega soovitakse jagada väljale *KONTODE FILTER* valitud kontode andmeid.
Vaikimisi perioodi filter	Võimalik on aruandele lisada vaikefiltrit, mis lihtsustab aruande loomist. Filtrit on võimalik aruande loomisel vajadusel käsitsi muuta. Valikud: *JOOSKEV KUU* - aruanne luuakse alati jooksva kuu kohta

	JOOKSEV KVARTAL - aruanne luuakse alati jooksva kvartali kohta *JOOKSEV AASTA* – aruanne luuakse alati jooksva aasta kohta

Aruannete näidised:

Septembrikuu haiguspäevad sugude lõikes. Haiguspäevad leitakse palgakondelt, mis on sinna eelnevalt salvestatud palgaarvutuse raames.

Haigus aruanne soo lõikes

	Sugu	2020-09
	MEES	106,00
	NAINE	124,00
	Kokku	230,00

Töötajate normtunnid dimensioon *KULUKESKUS* lõikes.

Normtunnid kulukeskuse lõikes

Kulukeskus		2020-09
100		16843,20
130		7700,00
200		1232,00
210		1232,00
300		1056,00
310		1584,00
321		352,00
410		1232,00
415		704,00
421		528,00


1.1.20. TÖÖAJATABEL

HRM4Baltics mooduli tööajatabelitega seotud funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik esmalt teha üldised seadistused. Seadistusi on võimalik teha asukohas:
AVALEHT/TOIMINGUD/ SEADISTUS/TÖÖAJATABELI SEADISTUS

1.1.20.1. Tööajatabeli seadistus



Kiirkaart *TÖÖAEG*

Kiirkaardil *TÖÖAEG* on võimalik seadistada tava-, õhtu- ja öötundide algusajad, üldine normtundide arvutamise valem tööajatabelile ning ettevõttes rakendatav summeeritud ajaarvestuse periood kuudes. Vajadusel saab tööajatabeli grupile määrata üldisest seadistusest erineva normtundide valemi. Vastav seadistus tehakse *TÖÖAJATABELI GRUPI* peal.



Väli	Selgitus
Tavaline aeg	Tavatasu alusele tasustava tööaja algusaeg tavatööpäevadel.
Õhtune aeg	Õhtuse tasu tariifi alusele tasustava tööaja algusaeg tavatööpäevadel. Seadistatud algusaeg lõpetab tavatööaja. Seadusandluse alusel vastavat tööaega enam eritariifiga ei tasusta, mistõttu HRM4Baltics standardseadistuses tasustatakse siin seadistatud tööaega tavatariifiga. Juhul kui õhtutunde ei soovita tavatundidest eristada, sisestatakse öise aja alguse kellaaeg ka väljale *ÕHTUSE AJA ALGUS*.
Öine aeg	Õhtuse tasu tariifi alusele tasustava tööaja algusaeg. Seadistatud algusaeg lõpetab õhtuse tööaja.
Tundide formaat	Võimalik on seadistada tööajatabelisse sisestavate tundide komakohti. Nt 0:2 ehk tunnid kuvatakse kahe kohakohaga.
Liidetud tundide formaat	Võimalik on seadistada tööajatabelis kuvatavate liidetud tundide komakohti. Nt 0:2 ehk tunnid kuvatakse kahe kohakohaga.
Tundide ümardustäpsus	Määratakse tööajatabelisse sisestatud tundide ümardustäpsus nt 0,001.
Tundide ümardussuund	Seadistatakse tööajatabelisse sisestatud tundide ümardussuund. Valikud: • *LÄHIM* • *ÜLES* • *ALLA*
Normtundide valem	Siin seadistatud valemi alusel arvutatakse töötajatele tööajatabelis kuvatavad arvestusperioodi (ka summeeritud arvestusperioodi) normtunnid. Valemiga saab näiteks eri töötajate gruppidele (alaealised, tavatöötajadjne) seadistada erineva normtundide arvutuse. Standardseadistuses on valemiks: *[AEG,K+ETKNR-RP-T*8+RP#VABA,S(0)]* (1-([PARAM,ALAEALINE,A(0)]*2/8)]*
Normaega vähendav puudumine	Võimaldab valida seadistusest *PUUDMISE PÕHJUSED* need puudumise liigid, mis vähendavad töötaja normtunde graafikujärgsete tundide võrra. Kui välja ei täideta vähendatatakse puudumiste nt puhkuse, haigestumise korral töötaja päeva normtunde alati 8 tunni võrra, mitte graafikus märgitud tundide võrra.
Summeritud kuu	Võimaldab määrata ettevõttes tööajagraafikuga töötajate summeeritud arvestusperioodi kuudes. HRM4Baltics standardlahendus võimaldab kasutada ühtset summeeritud arvestusperioodi pikkust kõikidele tööajagraafikuga töötajatele.


Digmatix Estonia


Summeeritud kuude perioodi algus	Avanevast rippmenüüst on võimalik valida summeerimisperioodi alguse kuud.
Lihtne summeeritud perioodi vaade	Lihtsa summeeritud perioodi vaate korral võetakse summeeritud kuude normtundide, tegelike tundide ja tundide vahe veergudes kuvatavates andmetes arvesse vaid jooksva kuu ning eelmiste suummeeritud perioodi kuude tunde. Summeeritud perioodi aga tulevikku sisestatud tundidega nendes veergudes ei arvestata. Kui lihtsat vaadet ei kasutata, siis kuvatakse summeeritud perioodi normtundide, tegelike tundide ja tundide vahe veergudes ülevaadet kogu summeeritud perioodi kohta. Kui tulevikku perioodidesse ei ole töötajale veel plaani arvutatud, siis kuvatakse töötajale summeeritud perioodis alatunde.
Lahkumine kustutab tunnid	Töötaja töösuhte lõpukuupäeva sisestamisel kustutatakse tööajatabelist töötunnid, mis on sisestatud perioodi, kui töötaja töösuhe on juba lõppenud. Kustutada ei ole võimalik tunde, mis on juba kinnitatud. Kasutajale kuvatakse infoaknas teade selle kohta, et töötajal on tööajatabelis tulevikuperioodis töötunnid ning need saab soovi korral kustutada. 
Passiivsus kustutab tunnid	Töötajale passiivsuse kuupäevade sisestamisel saab tööajatabelisse sisestatud töötunnid, mis jäävad passiivsuse perioodi, ära kustutada. Kui töötajale on lisatud passiivsus terve kuu ulatuses, siis töötajat tööajatabelis ka ei kuvata. Kui kuus on vähemalt üks päev, millal töötaja ei ole passiivne, siis kuvatakse töötajat tööajatabelis. Kasutajale kuvatakse infoaknas ka teade selle kohta, et töötajal on tööajatabelis passiivsuse perioodis töötunnid ning need saab siis soovi korral kustutada. 
Kellakeeramine	Markeri aktiveerimisel arvestavad tööajatabelid kevadise ja sügisese kella keeramisega ning öövahetuse töötajate töötundide arvestus on korrektne.


Kiirkaart tööajatabel

Kiirkaart *TÖÖAJATABEL* võimaldab seadistada tööajatabeliga seotud vahetuse kestvuse täiendavad tingimused näiteks väravast töökohani jõudmise (ja vastupidi) hälbed, tööajatabeli konteeringurühma ning tabelis kuvatavate nuppude seadistust.

Digmatix Estonia





Väli	Selgitus
Konteeringurühm	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevalt seadistatud konteeringurühm. Konteeringurühmaga määratakse missugustele palgakontodele tööajatabelist tunnid, tükid, summad registreeritakse. Konteeringurühma saab seadistada ka tööajatabeli grupile ning tööajatabeli töötajatele. Nendest ülim on töötajapõhine konteeringurühm, siis tööajatabeli grupile määratud rühm ning viimaseks on üldine seadistus.
Näita nuppude rida	Markeri sisse lülitamisel tekivad tööajatabelis töötajate loendi lindile järgmised nupud: • *TÖÖTAJAD* – nupp avab loendi *PALGA TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD*, kust on võimalik tabelisse lisada uusi töötajaid, eemaldada olemasolevaid või teha töötajatega seotud muid muudatusi. • *KINNITA/REG KÕIK* – nupuga on võimalik kinnitada ja registreerida korraga kõik tööajatabeli tunnid, summad, puudumised.  Juhul, kui nuppude rida välja ei ole toodud, asuvad nupud tööajatabeli lintmenüül. Tabeli kinnitamiseks, puudumiste ja tööajatabeli andmete registreerimiseks on sellisel juhul eraldi nupud.
Keela tundide muutmine/sisetamine pärast tööajatabeli registreerimist	Kui tööajatabeli kinnitamisel ja registreerimisel ei kasutata kinnitusringi, siis saab selleks, et keegi kasutajatest pärast tööajatabeli tundide kinnitamist/registreerimist tabelisse enam uusi tunde ei saaks sisestatada, ega olemasolevaid muuta, selle markeris sisse lülitada. Eriõigused registreeritud tabelisse töötundide sisestamiseks annab *TÖÖTAJATE ERANDITE* alla töötajale lisatud marker *TÖÖAJATABEL: LUBA MUUTA/SISESTADA REGISTREERITUD TÖÖAJATABELI TUNDE*.
Graafiku plaani kinnitamise maili teavitus	Väljale valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mille alusel saadetakse töötajale e-mailiga tema tööajatabel, kui selle plaan on kinnitatud. Kui töötajatabelis tehakse pärast plaani kinnitamist muudatus ning kinnitatakse uus plaan, saadetakse töötajale uus e-mail.

Tööpäevade arv, mil kuvatakse eelmist kuud	Väljale saab sisestada tööpäevade arvu mis ajani avaneb tööajatabeli gruppide loend veel eelmise perioodi vaatega. Näiteks sisestades väljale 3, avaneb tööajatabeli gruppide loend kuni jooksva kuu 3-nda tööpäevani veel eelmise arvestuskuu vaatena. 
Teavituse saajad	Väljale saab rippmenüüst avanevast töötajate loendist valida töötaja, kellele saadetakse teavitus, kui keegi registreerib pärast palga arvutamist veel tööajatabelist töötunde. Lisaks teavituse saajatele tuleb seadistada ka *PALGAARVUTUSE GRUPP* ja *TEAVITUSE KONTOD*.
Palgaarutuse grupi filter	Väljale valitake palgaarvutuse grupp, mille alusel programm teab, et palk on juba arvutatud ning kui tööajatabelist registreeritakse pärast seda veel töötunde, siis saadetakse eelmisel väljal määratud töötajale teavitus.
Teavituse kontod	Väljale saab määrata palgakontod, mille alusel programm teab, et keegi on pärast palga arvutamist registreerinud tööajatabelist veel töötunde.

Kiirkaart Projektid

Kiirkaardil tehakse seaded, mis on eelkõige seotud *TÖÖTAJA PORTAALIST* esitatava projektipõhise tööajatabeliga.




Väli	Selgitus
Vaikimisi tööajatabeli grupp	Valitakse eelnevalt seadistatud *TÖÖAJATABELI GRUPP*, kuhu lisatakse automaatselt töötaja, kes ei ole ühessegi teise gruppi lisatud, aga kes alustab isiklikku tööajatabelisse tundide sisestamist *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudu. Funktsionaalsus töötab ainult *TÖÖTAJA PORTAALIST* esitatava töötajatabeliga.
Töötaja portaali vaade	Võimalik on valida missugust tööajatabeli vaadet töötaja näeb, kui ta avab tabeli *TÖÖTAJA PORTAALI* kuhjast *MINU TÖÖAJATABEL* või *MINU KINNITADA*.  Valikud:

	• *PEIDA* – kuhja ei kuvata rollikeskuses • *PROJEKT – NÄDALAD* – tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade nädalate lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *PROJEKT - KUU PÄEVADES* - tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha kuu päevade lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *PROJEKT - KUU NÄDALATES* tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha kuu nädalate lõike. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *PROJEKT - AASTA NÄDALATES*- tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha aasta nädalate lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *PROJEKT - AASTA KUUDES* - tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kun on näha aasta kuude lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *BRIGAAD* – valitakse kui kasutusel on brigaadi põhine tööajatel • *PROJEKTIJUHT* – loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* veergu *VASTUTAJA/KINNITAJA* määratud töötaja näeb kuhjas *MINU KINNITADA* talle kinnitamiseks saadetud töötajate tunde projektide ja päevade lõikes. Samast loendist saab töötja kohe ka töötunnid kinnitada. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • *VASTUTAJA - TÖÖAJATABELI GRUPI* peal *VASTUTAJAKS* märgitud töötajale avaneb loend tööajatablitest, kus töötaja on vastutajaks märgitud. Loendist on võimalik kohe tabeleid ka avada. • *ESITAJA – TÖÖAJATABELI GRUPI* peal *ESITAJAKS* märgitud töötajale avaneb loend tööajatablitest, kus töötaja on esitajaks märgitud. Loendist on võimalik kohe tabeleid ka avada ning täitma asuda.
Portaali kuupäeva valem	Väljale sisestatud kuupäeva valem määrab missuguse nädala/kuu tööajatabel *TÖÖTAJA PORTAALIST* avaneb. Näiteks on valemireale sisestatud valem *-1P* (miinus üks päev) ja kui töötaja avab esmaspäeval nädalavaates tööajatabeli, siis kuvatakse talle veel eelmise nädala tabelit.
Riigipüha tekst/Laupäeva tekst/Pühapäeva tekst	Sisestatakse tekst, mida soovitakse kuvada riigipüha päeval, laupäeval, pühapäeval.

Digmatix Estonia

Kiirkaart Väljatrükk

Seadistus võimaldab määrata töötajatabeli väljatrüki kujundust.



Väli	Selgitus
Ära grupeeri osakonna kaupa	Valitakse eelnevalt seadistatud *TÖÖAJATABELI GRUPP*, kuhu lisatakse automaatselt töötaja, kes ei ole ühessegi teise gruppi lisatud, aga kes alustab isiklikku tööajatabelisse tundide sisestamist *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudu. Funktsionaalsus töötab ainult *TÖÖTAJA PORTAALIST* esitatava töötajatabeliga.
Näita tööajatabeli staatust	Tööajatabeli väljatrükile on võimalik lisada tööajatabeli staatus nt *SISESTAMISEL*, *KINNITAMISEL* jne.
Sorteeri väljatrükil töötajad	Saab määrata mille alusel sorteeritakse töötajaid tööajatabelis. Valikud • *PEREKONNA NIMI* • *TÖÖTAJA NR* • *TÖÖTAJA NIMI*
Teksti suurus	Väljatrükis kasutatav teksti suurus on seadistatav. Väljale tuleb sisestada teksti suurus numbritest.
Kokku veergude asukoht	Saab määrata kas ja kus kuvatakse väljatrükis veergusid normtunnid, tegelikud tunnid ja vahe. Valikud • *ENNE PÄEVI* • *PEALE PÄEVI* • *PUUDUB*

1.1.20.2. Tööajatabeli konteeringurühmad

Konteeringurühmadega määratakse palgakontod, kuhu tööajatabelist tundide, summade, koguste jt väärtuste registreerimisel andmed salvestatakse. Kõik väärtused salvestatakse palgakontodele töötaja põhiselt.

TÖÖAJAPLANEERIMISE SEADISTUSEGA määratakse tööajatabelitele vaikekonteeringurühm, kuid *TÖÖAJATABELI GRUPPIDE* peal saab igale grupile teha vajadusel erandi.

Tähis	Kirjeldus	Tööaja... grupid	Plaan nõutud (kõik kanded)	Nor... konto	Tavatun... konto	Õhtutundide konto	Öötundi... konto	Püha tavatu... konto	Püha õhtutun... konto	Püha öötund... konto	Pausitun konto
→ GR_TOOTMINE	Tootmine	4	☐	5093	5010	5010	5030	5060	5060	5062	
KOOLITUS	Koolitusel viibitud...	_	☐		3906						
LÕUNA	Lõuna	_	☐								
PAUS	Paus	_	☐								5084
PUHK_TUND	Puhkepäeva tund	_	☐		5094						
TULEMUSTASU	Lisatasu	_	☐								
TÜKITÖÖ	Tükitöö	_	☐								
VAIKIMISI	Vaikimisi	10	☐		5010	5020	5030	5060	5061	5062	
VALVEAEG	Valveaeg	_	☐								

Veerg	Selgitus
Kood	Sisestatakse konteeringurühma tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.

Plaan nõutud (kõik kanded)	Kui kasutusel on plaani kinnitamisega tööajatabel, siis saab seadistusega määrata, et tööajatabeli tunde ei ole võimalik palgaarvutuse aluseks kinnitada, kui tööajatabelis on tunde pärast plaani kinnitamist muudetud ja uut plaani kinnitatud ei ole.
Kontod (normtunnid, tavatunnid jne)	Avanevast rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelist vastavad tunnid. Tundide liigi leiab programm automaatselt vastavalt *ARVESTUSPERIOODIDE* seadistusele ning *TAVA-, ÕHTU- JA ÖÖAJA* seadistusele.
Pausitundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse tööajatabelisse *KANDE LIIGIGA*, mille väärtus on *PAUS* sisestatud pausitunnid. Kande liigile peab olema määratud ka konteeringurühm, millele on seadistatud pausitundide konto.
Lühendatud normtundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse vähendatud normtundide osa nt 3 tundi riigipüha eelsel päeval töötamise korral. Normtunde vähendatakse seoses riigipüha eelsel lühendatud tööpäeval töötamisega või puudumise korral, kui töötajal olid puudumise päevale planeeritud töötunnid. Puudumise korral vähendatakse normtunde vaid sellisel juhul, kui *TÖÖAJATABELI SEADISTUSSE* on määratud puudumise põhjused, mille korral normtunde vähendatakse.
Vähendatud normtunnid (riigipüha eelsed)	Määratakse palgakonto, kuhu registeeritakse vähendatud normtundide osa seoses riigipüha eelsel lühendatud tööpäeval töötamisega. Kui seda kontot määratud ei ole, siis registreeritakse vähendatud normtunnid kontole, mis on määratud veergu *LÜHENDATUD NORMTUNDIDE KONTO*.
Vähendatud normtunnid (puudumised)	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse vähendatud normtundide osa seoses töölt puudumisega eelnevalt planeeritud tööpäeval. Normtunde vähendatakse vaid sellisel juhul, kui *TÖÖAJATABELI SEADISTUSSE* on määratud puudumise põhjused, mille korral normtunde vähendatakse. Samuti peab tööajatabelis kasutama *KINNITA PLAAN* funktsionaalsust, sest siis vähenevad normtunnid tööajaplaani planeeritud tööpäeva pikkuse võrra. Vastasel juhul vähendatakse alati 8 tunnid võrra.
Päeva ületundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse päevapõhised ületunnid. Eelduseks on, et tööajatabelis sisestatakse päevapõhised ületunnid veergu *PÄEVA PÄEVA ÜLETUNNID.*
Protsendiga tundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse veergu *PROTSENT* sisestatud väärtuse alusel välja arvutatud summa.
Sisestatud summa konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse summa, mis on sisestatud tööajatabelisse veergu *SISESTATUD SUMMA.*
Summa konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse *KANDE LIIGIGA* sisestatud summad. Eelduseks on, et kande liigi peal on tehtud valik *VÄÄRTUSE LIIK - SUMMA*.
Koguse konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse *KANDE LIIGIGA* sisestatud summad. Eelduseks on, et kande liigi peal on tehtud valik *VÄÄRTUSE LIIK - KOGUS*.
Tööajatabeli grupid	Kuvatakse tööajatabeli gruppide arvu, mis on antud konteeringurühmaga seotud.
Väljamaks järgmine kuu	Vaikimisi lisatakse kõikidele tööajatabelist registreeritavatele väärtustele väljamakseperioodiks arvestusperioodiga sama periood. Juhul kui tööajatabelist registreeritakse summasid, mis makstakse välja palgapäevaga järgmisel kuul, tuleb väljale lisada marker, kuna vastasel juhul ei kaasata antud summasid maksude arvestusse. Maksud arvutatakse alati väljamakse perioodi alusel.
Tunnitasu/ületunnitasu/ lisatasu fiks. summadelt	Rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelis juba välja arvutatud fikseeritud summas tunnitasu, ületunnitasu, lisatasu. Fikseeritud summa funktsionaalsust saab kasutada projektipõhise tööajatabeli korral tunnitasuliste töötajatega.


Digmatix Estonia

Päevade konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse töötatud päevade arv. Kui töötaja vahetus algab ühel päeval ning lõppeb järgmisel, siis arvestatakse seda siiski ühe päevana.
Pühade päevade konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse pühade ajal töötatud päevade arv. Kui töötaja vahetus algab ühel päeval ning lõppeb järgmisel, siis arvestatakse seda siiski ühe päevana.

1.1.20.3. Tööajatabeli vahetused

Seadistusega kirjeldatakse tööajatabelites kasutatavad erinevad vahetused, nendega seotud tööajad ning pausid.

Seadistus tehakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJA TABEL/TÖÖVAHETUSED




Väli	Selgitus
Kood	Sisestatakse vahetuse tähis, mida tööajatabelis kuvatakse. Tähise pikkuseks on kuni 10 sümbolit. Vahetuse tähiseid kasutatakse *TÖÖAJAMALLIDE* kirjeldamisel ja aja sisestamisel *TÖÖAJA PLANEERIMISE* tabelisse.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.
Ametikoha nr	Võimaldab valida reale *AMETIKOHA TÄHISE*. Kasutatakse juhul, kui ettevõttes rakendatakse ametikohaga seotud tööajatabelite planeerimist.
Tööpäeva algus / Vahetuse lõpp	Võimaldab määrata vastava vahetuse tööaja alguse- ja lõpuaja.
Vahetuse kestus	Kuvatakse vahetuse kestust arvestades tööpäeva alguse ja lõpu aega ning vahetusele seadistatud pausi kestust.
Kande liik	Võimalik on vahetusele määrata vaikimisi *KANDE LIIK*, millega saab tööajatabelisse koos vahetuse lisada ka teisi väärtusi peale töötundide, nt toodetud tükke vms.
Pühade-eelne tööpäev lühem	Väli märgitakse kui vastava vahetuse puhul arvestatakse seadusandluses määratud pühade-eelsete lühendatud tööpäevadega.
Pausi kestus	Kuvatakse pausi kestvust tulenevalt väljadele *ALATES* ja *KUNI* sisestatud ajale.
Alates/Kuni	Sisestatakse pausi alguse ja lõpu kellaaeg. Pausi kellaaeg peab jääma vahetusele määratud alguse ja lõpu vahemikku. Kellaaegade sisestamine ei ole kohustuslik, sisestada võib ka ainult kestuse.
Kujundatud tööajatabeli värv	Tööajatabeli vahetusele saab määrata kujundatud tööajatabelis kasutatava värvi. Värvi valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil ning aknas valida sobiva värvi kood.

Vaba päeva hoiatus	Valikud: • *PUUDUB* – hoiatust ja veateadet ei kuvata. Töötajale arvutatakse plaan, kuigi vahetuse päevale on töötajale sisestatud vaba päeva soov. • *HOIATUS* – plaani arvutamisel kuvatakse hoiatus töötaja vaba päeva soovi kohta, kuid plaan arvutatakse ära ning vahetuse tunnid ja vaba päev kattuvad. • *VEATEADE* – plaani arvutamisel kuvatakse veateade töötaja vaba päeva soovi kohta ning sellele päevale töötajale vahetust ehk töötunde ei arvutata.
Vaba aja hoiatus	Valikud: • *PUUDUB* – hoiatust ja veateadet ei kuvata. Töötajale arvutatakse plaan, kuigi vahetuse päevale on töötajale sisestatud vaba aja soov. • *HOIATUS* – plaani arvutamisel kuvatakse hoiatus töötaja vaba aja soovi kohta, kuid plaan arvutatakse siis ära ning vahetuse tunnid ja vaba aja soov kattuvad. • *VEATEADE* – plaani arvutamisel kuvatakse veateade töötaja vaba aja soovi kohta ning sellele päevale töötajale töötunde ei arvutata.

1.1.20.4. Vahetuse boonused

Seadistusega saab vahetusele määrata kellaaja vahemiku, mille tunnid registreeritakse eraldi palgakontodele ning tasustatakse näiteks eritariifi alusel. Tunnid salvestatakse vastavale palgakontole automaatselt tööajatabeli registreerimisel, palgavalemitega saab vastavalt ettevõtte vajadustele juhtida nende tundide tasustamist.

Seadistus avaneb loendi *TÖÖVAHETUSED* lintmenüü nupuga *VAHETUSE BOONUSED*.



Väli	Selgitus
Alates/Kuni	Sisestatakse eritariifse aja alguse ja lõpu kellaaeg.
Vahetuse kestvus	Kuvatakse eritariifse aja kestvust.
Kirjeldus	Vaba teksti väli kirjelduse lisamiseks.
Konto nr	Avanevast rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu eritariifne aeg automaatselt salvestatakse.
Protsent	Võimalik on määrata protsent, mis eritariifsest ajast salvestatakse palgakontole.
Vahetus	Kuvatakes *TÖÖVAHETUSE* tähist, millega eritariifne aeg seotud on.
Vahetuse algus/lõpp	Kuvatakse töövahetusele seadistatud vahetuse alguse ja lõpu kellaaega.
Kehtib alates/kuni	Eritariifsele ajale on võimalik lisada kehtivuse alguse ja lõpu kellaaega.

1.1.20.5. Tööajamallid


Seadistusega saab eelseadistada tööajamallid, mida kasutatakse tööajatabelisse korduvate tsüklite lisamisel: näiteks 5 päeva tööl, millele alati järgneb 2 vaba päeva jne. Tööajamallide kasutamine lihtsustab *TÖÖAJAGRAAFIKU* loomist.

Seadistust saab teha asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJA TABEL/TÖÖAJAMALLID



Nr.	Kirjeldus	Pühad	Perioodi pikkus	Puudumised	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTOR	Kontor	Vaba päev	7	Ainult tööaega vähendavad	KON	KON	KON	KON	KON	-	-		
TOOT 1V	Tootmine 1	Vaba päev	14	Ainult tööaega vähendavad	KILE	KILE	KILE	-	KILE	-	-	KILE	KILE
TOOT 2V	Tootmine 2	Vaba ja nihutab graafikut	13	Ainult tööaega vähendavad	ÖÖ	ÖÖ	ÖÖ	ÖÖ	-	-	-	ÖÖ	ÖÖ

Korduvuse kirjeldamiseks kasutatakse mallis eelnevalt seadistatud *TÖÖAJATABELI VAHETUSE TÄHISEID*, mis avanevad välja rippmenüüst, kuid sisestada saab ka nt kellaaegasid. Vahetuse tähise sisestamisel toimub alati vastavuskontroll, mis välistab kogemata vale vahetuse tähise sisestamise ja segaks hiljem tööajatabeli täitmist malli alusel. Vale vahetuse tähise sisestamisel kuvab programm kohe veateate.




Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse soovitud *TÖÖAJAMALLI* tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse *TÖÖAJAMALLI* tähisele sobiv kirjelduse.
Pühad	Võimaldab määrata vastava malli alusel *TÖÖAJATABELI* loomisel kasutatava riiklike pühade käsitlemise reegli. Valikud: • *VABA PÄEV* - vaikimisi loetakse riigipühad alati vabaks päevaks. Riigipühad seadistatakse asukohas *ARVESTUSPERIOODID (HRM4BALTICS).* • *EI ARVESTA* – riiklike pühadega ei arvestata ja kui töötajal satub vahetus riigipühale, siis märgitakse töötaja tööle. • *VABA JA NIHUTAB GRAAFIKUT* – riiklik püha nihutab graafiku riigipüha võrra edasi.
Perioodi pikkus	Kuvatakse kirjeldatud malli mustri pikkust päevades.
Puudumised	Võimaldab määrata vastava malli alusel tööajatabeli loomisel kasutatava puudumise käsitlemise reegli. Valikud: • *AINULT TÖÖAEGA VÄHENDAVAD* – malli alusel täidetakse tööajatabel töötundidega ainult nende puudumiste korral, mida käsitletakse tööajana ehk tööajatabelit ei täideta selle malli kasutamisel töötundidega nendel päevadel kui töötajale on registreeritud puudumine, mis peatab tööaja. • *EI ARVESTA* – puudumistega ei arvestata ehk tööajatabel täidetakse malli alusel töötundidega kõikide puudumiste korral • *KÕIK* – malli alusel ei täideta tööajatabelit töötundidega kõikide puudumiste korral.

1,2,3,4,5 …	Kuvatavad numbrid tähistavad nädalapäevi, kus *1* on nädala esimene päev ehk esmaspäev jne. Mustri kirjeldamiseks kasutatakse *TÖÖVAHETUSE TÄHISEID*, millega määratakse millises vahetus töötaja tööl käib. Vahetusele on omakorda seadistatud *VAHETUSE ALGUSE* ja *LÕPU* kellaajad, mille alusel leiab programm töötaja töötunnid. Vabadele päevadele tuleb lisada kriips - . Muster kirjeldatakse kuni selle päevani, millal see hakkab korduma. Näiteks kontori töötajale, kes töötab E-R ja L-P on vaba, tuleb kirjeldada mustris päevad *1..5*, seejärel *6..7* päevale lisada - ning seejärel ei ole vaja edasi enam kirjedada, kuna muster hakkab uuesti korduma. Võimalik on kirjeldada kuni 60 päeva pikkust iganädalaselt muutuvat mustrit.

1.1.20.6. Tööajatabeli grupid


Tööajatabeli gruppidega seadistatakse ettevõttes kasutatavad erinevad tööaja planeeringud. Üldjuhul moodustatakse eraldi grupid kas osakondadele või siis näiteks tööajagraafikute eest vastutavate töötajate kaupa. Tööajatabeli grupi peal on võimalik grupile määrata ka üldisest tööajatabeli vaikeseadistusest erinevaid seadistusi, näiteks normtundide arvutamiseks või erinevat konteeringurühma.

Seadistust saab teha asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS - SEADISTUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI GRUPID




Avaneb tööajatabeli gruppide loend kas jooksva kuu vaates või vastavalt asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS* väljal *TÖÖPÄEVADE ARV, MIL KUVATAKSE EELMIST KUUD*, tehtud seadistusele. Sama loend avaneb ka tööajatabeli täitjatele avades tööajatabelid asukohast *AVALEHT/ÜLESANDED/TÖÖAJATABELID*.

Loendisse uue grupi loomiseks valitakse lintmenüü nupp *UUS/ UUS*. Olemasoleva grupi redigeerimiseks tuleb avada grupi kaart vajutades veerus kuvataval kolmel täpil ning valides sealt *REDIGEERI*.



Tööajatabeli gruppide loendi veerud:


Veerg	Kirjeldus
Olek	Kuvatakse tööajatabeli grupi *OLEKUT* ehk mis olekus kuvatava kuu tööajatabel on. Valikud: • *SISESTAMISEL* – tunnid on alles sisestamisel. • *KINNITAMISEL* – tööajatabel on saadetud kinnitusringile, kuid ei ole veel lõplikult kinnitatud. • *KINNITATUD* – tööajatabel on lõplikult kinnitatud. • *REGISTREERITUD* – tööajatabel on kinnitatud ja tabelisse sisestatud väärtused (tunnid, tükid, summad jne) registreeritud palgakontodele.
Nr	Kuvatakse tööajatabeli grupi tähist.
Kirjeldus	Kuvatakse tööajatabeli grupile antud kirjeldust.
Konflikti teade	Tööajatabeli grupile on võimalik seadistada erinevaid tööaja *REEGLEID* ning reeglite kontrolli tulemusel leitud ebakõla kuvataksegi veerus *KONFLIKTI TEADE*. Tekstil vajutades avaneb loend konflikti põhjustanud kannetest päevade lõikes.  Tööajatabeli täitmise vead Otsing Ava Excelis Töötaja nr. / Töötaja nimi / Kuupäev / Märkus / Väärtus T002 Kati Karula 24.01.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 24h T002 Kati Karula 26.12.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 24h T005 Karl Seegel 24.01.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 24h T005 Karl Seegel 26.12.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 24h T010 Siiri Kaevand 24.01.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 30h T010 Siiri Kaevand 26.12.2022 Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetk... 24h Vajutades loendis veerus *MÄRKUS* kuvataval tekstil või veerus *VÄÄRTUS* kuvataval väärtusel avanevad töötaja vastava päeva kanded, kus saab teha parandusi.. Selleks, et veerg oleks *TÖÖAJATABELI GRUPPIDE LOENDIS* nähtav, on vaja teha tööajatabeli grupi kaardil seadistus väljal *KUVA KONFLIKT*.
Vaikimisi planeeringu nr	Kuvatakse tööajatablile grupile määratud eelseadistatud *TÖÖAJATABELI MALLI*, mille alusel arvutatakse tööajatabelisse tööajaplaan.
Vaikimisi tööpäeva algus	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud vaikimisi tööpäeva algust. Kui ei kasutata tundide sisetamisel eelseadistatud *VAHETUSI*, kus on tööpäeva algus määratud, siis tundide tööajatabelisse käsitsi sisetamisel algab automaatselt tööpäev väljale määratud kellaajal.
Vaike päeva normtunnid	Kuvatakse grupile määratud päeva normtundide arvu. Tööajagraafikus on võimalik sellisel juhul arvutada automaatselt päeva ületunde, ehk kõik tunnid mis lähevad ühe vaike päeva normtundide, on automaatselt päeva ületunnid. Funktsionaalsus eeldab, et tööajatabeli grupi kaardil on tehtud seadistus väljal *PÄEVA NORMTUNDE ARVUTATAKSE*.
Päeva normtunde arvutatakse	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID*. Saab seadistada, kuidas arvutatakse vastavas grupis päeva normtunde ja sellest lähtuvalt päeva ületunde. Valikud • *KÕIKIDEL PÄEVADEL* – kõikidel päevadel arvestatakse normtundideks väljale *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID* sisestatud tunnid.

	• *KÄSITSI* – normtundidega ei arvestata ning ületunnid sisestatakse tööajatabelisse kästisi veergu *PÄEVA ÜLETUND*. • *EI ARVUTATA PÜHADEL* – normtundidega ei arvestata pühade ajal. • *EI ARVUTATA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata nädalavahetustel. • *EI ARVUTATA PÜHADEL EGA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata pühade ajal ja nädalavahetustel. • *AINULT NÄDALAVAHETUSED* – normtunde vaadatakse ainult nädalavahetuse päevadel. • *NÄDALAVAHETUSED ILMA PÜHADETA* – normtunde vaadatakse nädalavahetuse päevadel, jättes välja nädalavahetusele jäävad pühad.
Esmane kasutus/viimane kasutus	Kuvatakse kuupäeva, millal on esimest ja viimast korda vastavasse tööajatabeli gruppi töötajaid ja töötajatele töötunde sisestatud.
Vastutaja nimi	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud tööajatabeli eest vastutava töötaja nime. Vastutavale töötajale kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* kuhjas *MINU TÖÖAJATABEL* tema vastutuses olevaid tabeleid. Tabelite kuhjas kuvamiseks peab olema tehtud vastava seadistus asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS*/kiirkaart *PROJEKTID*/väli *TÖÖTAJA PORTAALI VAADE*.
Esitaja nimi	Kuvatakse töötaja nime, kes on grupile määratud esitajaks. Kui kasutatakse tööajatabeli kinnitusringe, siis ainult esitajal on õigus tööajatabelit esitada kinnitusringile, teistele kasutajatele esitamise nuppu ei kuvata.
Töötajaid	Kuvatakse kui mitu töötajat on vastavas grupis loendi päises kuvatavas kuus.
Normtunnid	Kuvatakse tööajatabeli grupis olevate töötajate normtunde kokku vastavas kuus.
Tunnid kokku	Kuvatakse tööajatabeli grupis olevate töötajate kõiki sisestatud tunde kokku vastavas kuus.
Kinnitamata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel kinnitamata.
Registreerimata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel registreerimata.
Reegli tähis	Kuvatakse tööajatabeli grupile valitud töö-ja puhkeaja reeglite tähist.
Automaatne normtundide arvutus	Markeri lisamisel arvutatakse tööajatabeli avamisel töötaja normtunnid igakord üle.


Tööajatabeli grupi kiirkaartidel olevad väljad

Grupi kaardi avamiseks tuleb vajutada veeru *OLEK* kõrval oleval kolmel täpil ning valida avanevast rippmenüüst *REDIGEERI*.

Digmatix Estonia



Kiirkaart tööajatabel




Väli	Kirjeldus
Nr	Sisestatakse tööajatabeli grupi tähis/nr.
Kirjeldus	Sisestatakse tööajatabeli grupi tähisele vastav kirjeldus.
Seotud projekti nr	Projektipõhise tööajatabeli saab väljalt avaneva loendi *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* kaudu siduda sobiva projektiga. Kui projektile on seadistatud dimensioonid, siis täidetakse automaatselt grupi kaardil olevad *DIMENSIOONIDE* väljad. Kõikidele tööajatabelisse sisestatud töötundidele, mis luuakse automaatse plaani arvutusega, lisatakse samuti projekti dimensioonid.
Projekti kasutuse liik	Valikuga määratakse missuguseid projekte on võimalik tööajatabelis töötajate töötundidele ja kannetele lisada. Valikud:

	• *TÖÖTAJA* – tööajatabelis saab töötajale valida vaid neid projekte, mis talle on seadistusega määratud asukohas *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* nupp *TÖÖTAJAD*. • *KÕIK* – tööajatabelis saab kõikidele töötajatele valida kõiki projekte, mis on loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID*. Seadistuse muutmisel rakendub see vaid uutele kannetele, mis töötajatabelisse luuakse. Olemasolevatele kannetel jääb külge vana seadistuse seos.
Peida loendist	Sisestades väljale markeri ei kuvata vastavat tööajatabeli gruppi enam loendis koos teiste gruppidega. Grupi saab uuesti nähtavale tuua, kui see filtriga nähtavale tuua ning marker eemaldada.
Esmane kasutus/Viimane kasutus	Kuvatakse kuupäeva, millal on esimest ja viimast korda vastavasse tööajatabeli gruppi töötajaid ja töötajatele töötunde sisestatud.
Uue loomise aluseks	Võimalik on seadistada tööajatabeli grupp, mille seadistus võetakse alati aluseks uue grupi loomiseks. Seega ei pea uue grupi loomisel kõiki seadistusi uuesti tegema. Uue grupi loomisel kaasatakse ainult aluseks oleva tabeli seadistus, aga mitte tabeli tähis, nimetus ega tabelisse lisatud töötajad.
Dimensioonid 1-8	Tööajatabeli grupile dimensioonitähiste määramisel lisatakse kõikidele tööajatabeli grupis olevatele töötajatel alati ühed ja samad dimensiooni väärtused ning ei arvestata töötaja vaikedimensioonidega. Dimensioonid lisatakse automaatselt kui tööajatabeli grupp on seotud *TÖÖAJATABELI PROJEKTIGA*, millele on seadistatud dimensioonid ning projekt on valitud väljale *SEOTUD PROJEKTI NR.*
Peida kannete osa	Aktiveerides markeri välja, peidetakse tööajatabelis töötaja kannete read, mis lubab kuvada korraga rohkem töötajate ridasid. Töötajad kanded on siiski võimalik avada eraldi aknas vajutades töötaja nimel.
Kujundatud tööajatabeli suvand	Tööajatabeli grupidele on võimalik lisada erinevaid kujundusi nt lisada värve, seadistada kuvatavaid veergusid jms. Eelseadistatud kujunduse saab grupile valida väljalt avanevast rippmenüüst. Kujunduste loomisest saab täpsemalt lugeda punktis *TÖÖAJATABELI KUJUNDAMINE*.
Nupurea tähis	Kujundatud tööajatabelitele saab lisaks seadistada erinevaid nuppude ridasid. Täpsemalt on nupurea kujundamisest juttu punktis *TÖÖTAJATABELI KUJUNDAMINE*.
Autom. töötajate lisamine	Töötajaid on võimalik tööajatabeli gruppidesse lisada automaatselt kui struktuuriüksuse seadistuses on üksustele määratud vaikimisi töötajatabeli grupid. Kui töötajale sisestatakse lepingu rida ja valitakse struktuuriüksus, siis selle alusel lisatakse töötaja automaatselt üksusele määratud tööajatabeli gruppi. Töötajate automaatne lisamine töötab ka siis, kui struktuuriüksusele ei ole vaike gruppi lisatud, aga tööaja lepingu reale on valitud tööajatabeli grupi tähis. Kui töötaja töösuhe lõppeb või ta on terve kuu passiivne, siis järgmisse kuusse töötajat enam automaatselt ei lisata.
Autom. töötajate lisamine alates	Sisestatakse kuupäeva valem nt *-JK* millest alates lisatakse töötaja automaatselt töötajatabeli gruppi, mis on valitud tema lepingu reale. Töötaja lisamisel kontrollitakse alati töötaja tööle tuleku kuupäeva.
Autom. töötajate lisamine kuni	Sisestatakse kuupäeva valem nt *+2K* mis võimaldab piirata töötajate automaatset lisamist liiga pikalt ette. Antud näite puhul lisatakse töötaja automaatselt tabelisse kuni 2 kuud ette.
Autom. plaani arvutus	Töötajatele on võimalik arvutada plaani ehk tööaeg automaatselt, kui seadistatud on tööajatabeli vahetused, tööajamallid, mille alusel plaan arvutatakse ning tööajamall, tööajatabeli grupp ning tööajatabeli gruppi lisamise kuupäev on valitud töötaja lepingu reale.

Digmatix Estonia

	Automaatset plaani arvutamist juhib tööjärjekord *24002002 PLK PAYROLL JOB QUEUE* parameetriga *SCH_AUTO_PLAN*. Plaan arvutatakse sellesse kuusse, millal tööjärjekord käivitub. Enne automaatset plaani arvutamist lisatakse töötaja tööajatabeli gruppi töötaja lepingu reale valitud tähise alusel ning seejärel käivitub plaani arvutus samuti töötaja lepingu reale valitud tööajamalli alusel.


Kiirkaart tundide märkimise seaded



Väli	Kirjeldus
Vaikimisi planeeringu nr	Valitakse eelseadistatud loendist tööajatabeli grupile sobiv planeering ehk *TÖÖAJATABELI MALL (VAHETUSTE MUSTER)*, mille alusel arvutatakse töötajatele tööajagraafik.
Vaikimisi tööpäeva algus	Sisestada on võimalik tööajatabeli grupile vaikimisi tööpäeva algusaeg. Kui ei kasutata tundide sisetamisel eelseadistatud *VAHETUSI*, kus on tööpäeva algus juba määratud, siis tundide tööajatabelisse käsitsi sisetamisel algab automaatselt tööpäev väljale määratud kellaajal. Vastasel juhul lisab programm algusajaks arvuti hetke kellaaja.
Vahetuse poolitamise liik	Ettevõtetes, kus töötajad töötavad ka öövahetustes võib olla vajadus poolitada ühest päevast teise kestvaid vahetusi päevade lõikes. Valikud: *TÜHI* – kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis vahetust kuupäevade põhiselt ei poolitata. *PÄEV* - kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis poolitatakse vahetus iga päev. See tähendab, et vahetuse alguse tunnid registreeritakse ühe kuupäevaga ja vahetuse lõppemise tunnid teise kuupäevaga. Selle järgi kaasatakse tunnid hiljem ka palga arvestusse. *KUU* - kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis poolitatakse ainult see vahetus, mis läheb ühes kuust teise ning iga päevaselt mitte. See tähendab, et vahetuse alguse tunnid registreeritakse ühe kuu viimase kuupäevaga ja vahetuse lõppemise tunnid teise kuu esimese kuupäevaga. Selle järgi kaasatakse tunnid hiljem ka palga arvestusse.
Luba sisestada soovipäevasid	Kui marker on sisse lülitatud, saab tööajatabelisse sisestada töötaja vabade päevade või kellaaegade soove. Vastaselt juhul, ei ole vabade päevade sisestamise nupp nähtav.

Topelt kannete kontroll	Tööajatabeli grupi peal on võimalik määrata, kas programm kontrollib et töötajale ei oleks sisestatud töötunde samal kuupäeval ja samal ajal erinevates või ka samas tööajatabeli grupis. Valikud: • *EI KONTROLLI* – topelt sisestusi ei kontrollita • *HOIATUS* – programm annab hoiatuse kui töötaja on samal kuupäeval ja samal kellaajal juba tööle määratud • *VIGA* - programm annab veateate ning ei luba töötajat samal kuupäeval ja samal kellaajal tööle määrata
Keela tundide märkimine puudumise korral	Välja märkimisel ei ole lubatud töötundide sisestamine päevale, kuhu on juba registreeritud puudumine, olenemata sellest kas puudumine peatab või ei peata tööaja.
Reegil tähis	Valitakse eelseadistatud reeglite hulgast tööajatabeli grupile sobiv töö-ja puhkeaja reeglite kontrolli grupp.
Kuva konflikt	Valiku aktiveerimisel kuvatakse tööajatabeli gruppide loendis veergu *KONFLIKTI VAADE*. Veerus on näha info seadistatud töö-ja puhkeaja reeglite kontrolli tulemusel leitud konfliktidest.
Keela lisatasu registreerimine ilma tundideta	Markeri aktiveerimisel ei ole võimalik tööajatabelit registreerida, kui kellelegi töötajatest on sisestatud lisatasu, aga puuduvad töötunnid.
Näita tunnihinda	Markeri lisamisel tulevad tööajatabelis nähtavale veerud: • *LEPINGULINE TASU* - veergu kuvatakse töötaja lepingule töötasu tööaja kaardi alamkaardilt töötasu. Kui töötajal on mitu erinvad tunnitasu erinevate dimensioonidega, siis kuvatakse seda tunnitasu, mille dimensioonid ühtivad tööajatabeli grupile määratud dimensioonidega. • *ARVUTATUD TASU* - töötaja lepingulise tunnitasu (veerus *LEPINGULINE TASU*) ja tööajatabelisse sisestatud tundide alusel arvutatakse välja töötaja töötasu. Kuupalgalisel töötajal arvutatakse välja tema töötasu arvestades kuu jooksul puudutud päevadega. Juhul kui töötajale on sisestatud lisatasu veergu *SISESTATUD SUMMA*, liidetakse ka see summa antud veergu kuvata summa hulka.
Tunnitasu (fiks tasud)	Kasutatakse koos projektipõhise tööajatabeliga ning ainult tunnitasuliste töötajate korral. Avanevast rippmenüüst valitakse töötasude loendist tunnitasu tähis, mille alusel arvutatakse tööajatabelisse töötajale projektidele sisestatud tundide alusel välja tema brutotöötasu projektide ja projekti ülesannete lõikes ja seda kuvatakse loendis *MÄÄRATUD TASUD*. Välja arvutatud töötasu registreeritakse tööajatabelist otse palgakontole, mis on määratud *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAS* veerus *TUNNITASU FIKS SUMMADELT*. Eraldi palgaarvutust nendele töötajatele sellisel juhul enam käivitama ei pea. Väli tuleb täita vaid juhul, kui soovitakse kasutada *MÄÄRATUD TASUDE* lahendust.
Ületunni koefitsient (fiks tasud)	Kasutatakse koos projektipõhise tööajatabeliga ning ainult tunnitasuliste töötajate korral. Määratakse ületunnitasu arvutamise koefitsient juhuks kui töötaja on teinud päevapõhiseid ületunde projekti ja projekti ülesannete lõikes. Tööajatabelisse arvutatakse selle alusel välja töötaja ületunnitasu, mille saab registreerida otse palgakontole, mis on määratud *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAS* veerus *ÜLETUNNITASU FIKS SUMMADELT*
Vaike päeva normtunnid	Grupile on võimalik määrata päeva normtundide arvu. Tööajagraafikus kuvatakse sellisel juhul automaatselt tunde, mis ületavad päeva normtunde, ületundidena.
Päeva normtunde arvutatakse	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID*. Avanevast rippmenüüst valitakse kuidas arvutatakse vastavas grupis päeva normtunde ja sellest lähtuvalt päeva ületunde. Valikud


Digmatix Estonia

	• *KÕIKIDEL PÄEVADEL* – kõikidel päevadel arvestatakse normtundideks väljal *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID* sisestatud tunnid • *KÄSITSI* – normtundidega ei arvestata ning ületunnid sisestatakse tööajatabelisse kästisi veergu *PÄEVA ÜLETUND* • *EI ARVUTATA PÜHADEL* – normtundidega ei arvestata pühade ajal • *EI ARVUTATA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata nädalavahetustel • *EI ARVUTATA PÜHADEL EGA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata pühade ajal ja nädalavahetustel • *AINULT NÄDALAVAHETUSED* – normtunde vaadatakse ainult nädalavahetuse päevadel • *NÄDALAVAHETUSED ILMA PÜHADETA* – normtunde vaadatakse nädalavahetuse päevad jättes välja nädalavahetusele jäävad pühad
Automaatne normtundide arvutus	Markeri lisamisel uuendatakse töötaja normtunde automaatselt kui avatakse vastava tööajatabeli grupp.
Normtundide arvutus	Valikud: • *ARVUTATUD* – normtunnid leitakse töötaja koormust, puudumisi, tööle tulekut ja minekut arvestades. Puudumised vähendavad normtunde 8 tunni võrra. • *PLANEERITUD* – normtunnid leitakse arvutatud ja kinnitatud plaani alusel. Pärast plaani kinnitamist registreeritud puudumised vähendavad normtunde vahetuse tundide võrra. Puudumised, mis vähendavad normtunde vahetuse tundide võrra peavad olema määratud asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS* väli *NORMAEGA VÄHENDAV PUUDUMINE*. • *ARVUTATUD PLAANIGA* – normtunnid leitakse arvutatud ja kinnitatud plaani alusel. Kui kuu keskel muutub töötaja koormus, lisandub puudumine või töötaja lahkub, arvutatakse plaan ümber.
Koormuse kasutamise liik	Valikuga saab määrata, kuidas kajastatakse töötaja normtunde antud tööajatabelis. Valikud: • *TÖÖTAJA* - töötaja koormust vaadatakse *TÖÖTAJA KAARDILT* ja korrutatakse läbi tööajatabeli grupis töötajale määratud koormusega. Nt töötaja lepinguline koormus on 1, kuid tööajatabeli grupis on tema koormuseks 0,5. Töötaja 160-st normtunnist kuvatakse antud tööajatabelisse pool ehk 80h. • *TÖÖAJATABEL* – töötaja koormust vaadatakse tööajatabelist veerust *KOORMUS GRUPIS*. Normtundide leidmiseks tuleb töötajale tööajatabeli alamkaardile *PALGA TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD* veergu *NORMTUNDIDE VALEM* sisestada valem, mille alusel arvutatakse töötajale normtunnid veergu *NORMTUNNID* arvestades töötajale veergu *KOORMUS GRUPIS* märgitud koormust. Palga tööajatabeli töötajad  • *PROJEKT* – koormust arvestatakse projekti põhiselt ning töötaja lepingu reale ja tööajatabeli grupile peab olema määratud projekti tähis. Programm vaatab töötaja lepingu ridu, kuhu on määratud sama projekti tähis mis tööajatabeli grupile. Kui töötajale on vastava projekti koormuseks määratud 0,4, siis kuvatakse töötajale tööajatabelisse tema normtundidest 0,4 ning seda, kui suur on töötaja koormus erinevatel lepingu ridadel kokku, ei vaadata.
Normtundide valem	Sisestatakse normtundide arvutamise valem, kui see on erinev vaikeseadistusest asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS*/kiirkaart *TÖÖAEG*/väli *NORMTUNDIDE VALEM*.


Digmatix Estonia

Normpäevade valem	Sisestatakse normpäevade arvutamise valem, mille alusel arvutatakse tööajatabelisse töötajatele individuaalsed normpäevad. Valemi saab lisada nii tööajatabeli grupi peale kui ka tööajatabeli töötajate loendisse töötaja põhiselt.
Lühendatud tööpäeva liik	Väli juhib töötaja normtundide vähendamist riigipühaeelsel tööpäeval töötamise korral. Valikud: • *MAKSIMAALNE* – juhul kui töötaja töötab riigipühaeelsel tööpäeval, vähendatakse tema normtunde alati maksimaalselt ehk 3 tundi riigipühaeelse päeva kohta. • *EI LÜHENDATA* – kui töötaja töötab riigipühaeelsel tööpäeval, siis tema normtunde ei vähendata. • *PIIRATUD TUNDIDEGA* – töötaja normtundide vähendamisel arvestatakse tema vahetuse pikkusega pühadeeelsel tööpäeval. Näiteks töötab töötaja 23.12 ainult 2 tundi, siis tema normtunde vähendatakse samuti ainult 2 tunni võrra.
Pühade kasutuse liik	Markeriga määratakse kuidas käsitleb tööajatabel riigipühade tunde kui vahetus algab riipühal, aga lõppeb tavalisel tööpäeval. Valikud: • *ALGUSE JÄRGI* - kõik vahetuse töötunnid registeeritakse riigipüha tundideks kui vahetus algab riigipühal, kuid lõppeb järgmisel päeval, millal ei ole riigipüha. Näiteks: Vahetus algab 20.08 kell 22.00 ja lõppeb 21.08 kell 03.00. Töötajale registreeritakse 5 riigipüha tundi. • *TÄPNE* - riigipüha tundideks registreeritakse vaid riigipühal tehtud töötunnid, olenemata sellest, millal töötaja vahetus algas või lõppes. • *ALGUSE JA LÕPU JÄRGI* – riigipüha tundideks loetakse kõik töötunnid, mille vahetus algab ja/või lõppeb riigipühal. Näiteks töötaja alustab tööd 19.08 kell 18:00 ja lõpetab 20.08 kell 02:00 ning uus vahetus algab 20.08 kell 18:00 ja lõppeb 21.08 kell 02:00, siis kõik tema töötunnid loetakse riigipüha tundideks. • *TUURI PÕHINE* - seotud tuuride lahendusega ning töötab sarnaselt alguse ja lõpu seadistusega, ehk kui töötajal kasvõi üks töötund jääb riigipühale, loetakse kogu tuuri tunnid riigipüha tundideks.
Pausi kasutamise liik	Grupile on võimalik seadistada kuidas käitub programm kui töötajale sisestatakse puhkepaus. Valikud: • *VÄHENDAB TÖÖAEG* – sisestatud pausi võrra pikeneb vahetus, kuid töötaja töötunnid jäävad samaks • *VÄHENDAB TÖÖTUNDE* – sisestatud paus vähendab töötaja töötunde, kuid tööle tuleku ja lahkumise kellaajad ei muutu • *EI VÄHENDA* – sisestatud paus arvatakse tööaja hulka
Automaatne paus	Võimaldab määrata, kas paus lisatakse tööajatabelisse käsitsi või automaatselt vastavalt väljadel *PAUSI SAAMISE AJA PIKKUS* ja *PAUSI PIKKUS TUNDIDES* seadistusele. Valikud: • *KORDUV* • *KÄSITSI* Seadistust on vajalik juhul kui ei kasutata eelnevalt seadistatud *VAHETUSI*, millel on paus juba saamise aeg ja pikkus juba määratud.
Pausi saamise aja pikkus	Sisestatakse töötundide arv, pärast mida on töötajal ette nähtud puhkepaus. Näiteks iga 4,5 h järel on töötajal puhkepaus. Pausi kestvus 4,5 h kohta sisestatakse väljale *PAUSI PIKKUS TUNDIDES*.

Digmatix Estonia

	
Pausi pikkus tundides	Sisestatakse pausi pikkus tundides, mis on töötajale ette nähtud eelmisele väljale sisestatud töötundide järel. Kui töötajale sisestatakse tabelisse 4,5 tundi, lisab programm tööajatabelisse automaatselt 0,5 h pikkuse pausi.
Topelt pausi saamise aeg	Sisestatakse töötundide arv, mille kohta on töötajal ette nähtud topelt pikkusega paus. Näiteks 6,5 töötunni kohta on töötajal ette nähtud 1 aega pausi.


Kiirkaart kinnitamine ja registreerimine



Väli	Kirjeldus
Kinnitusringi nr	Valitakse eelnevalt seadistatud tööajatabeli kinnitusring. Kui väljale on valitud kinnitusringi tähis, siis tööajatabelisse ilmuvad nähtavale kinnitusringiga seotud nupud ning tabelit ei ole enam võimalik käsitsi kinnitada.
Keela logimine kui õigused puuduvad	Väli on seotud õigustekomplektidega ning piiratud kasutajatega, ning reguleerib seda kas tööajatabeli kinnitamisel tekivad logikanded või mitte. Kui marker on sisse lülitatud ja tööajatabeli kinnitaja/esitaja/täitja on piiratud kasutaja ning talle ei ole õigustekomplektis antud õigusi logikannete tabelitele, siis kinnitusring logikandeid ei tekita. Kui töötajal on õigused olemas, siis logikanded tekivad.
Normtundide registreerimine	Valikud: • *ARVUTATUD* – normtunnid arvutatakse riikliku normi alusel. • *PLANEERITUD* – normtunnid leitakse tööajatabelisse sisestatud töötaja töötundide planeerimisel.
Konteeringurühm	Valitakse eelnevalt seadistatud *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHM*, millega määratakse palgakontod, kuhu registreeritakse tööajatabelist tunnid, summad ja muud väärtused.
Registreerimise meetod	Valitakse töötundide palgakontodele registreerimise meetod. Valikud: • *KUU* – töötunnid registreeritakse määratud palgakontole summeeritult kuu viimase kuupäeva seisuga • *PÄEV* – töötunnid registreeritakse määratud palgakontole päeva põhiselt

	• *KEELATUD* – töötunde ei registreerita palgakontodele
Vastutaja nr/nimi	Avanevast töötajate loendist saab tööajatabeli grupile määrata vastutaja. Vastutajale kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS* kuhjas *MINU TÖÖAJATABEL* tema vastutuses olevaid tabeleid. Tabelite kuhjas kuvamiseks peab olema tehtud vastava seadistus asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS*/kiirkaart *PROJEKTID*/väli *TÖÖTAJA PORTAALI VAADE*.
Esitaja nr/nimi	Avanevast töötajate loendist saab grupile määrata tööajatabeli esitaja. Vajalik on see eelkõige siis, kui kasutatakse tööajatabelite kinnitusringe, sest ainult tööajatabeli esitajale kuvatakse tabelis nuppu *ESITA*.

Kiirkaart akti kinnitamine



Väli	Kirjeldus
Akti vaja kinnitada e-maili mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli kinnitajatele, kui aktipõhine tööajatabel on esitatud.
Akti tagasi lükkamise e-mail mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale kui aktipõhine tööajatabel on kinnitaja poolt tagasi lükatud.
Akt kinnitatud e-mail mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelseadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale ja mõnele teisele töötajale näiteks raamatupidajale kui tööajatabeli akt on lõplikult kinnitatud. Raamatupidaja, kellele teavitus saadetakse tuleb seadistada valitud e-maili mallil väljale *PIME KOOPIA*.
Akti vaja esitada meeldetuletuse e-maili mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelseadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale tuletamaks meelde tööajatabeli täitmist. Meeldetuletus saadetakse üks kord. Töötajad, kellele saadetaks meeldetuletus, leitakse asukohast *TÖÖAJATABELI PROJEKTID -> TÖÖTAJAD*.
Akti vaja esitada meeldetuletuse kpv valem	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Sisestatakse kuupäeva valem, millal meeldetuletus esitajatele saadetakse. Näiteks *+1K-JK*
Akti vaja esitada järgmine meeldetuletus	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Kuvatakse kuupäev, millal saadetakse tööajatabeli esitajatele järgmine meeldetuletuse e-mail. Kuupäev täitub automaatselt pärast seda, kui esmane meeldetuletuse e-mail on saadetud.

Akti vaja kinnitada meeldetuletuse mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli kinnitajatele, tuletamaks meelde tööajatabeli kinnitamist. Meeldetuletus saadetakse vaid üks kord. Kinnitajad, kellele meeldetuletus saadetakse, leitakse kinnitamisele esitatud aktipõhise tööajatabeli kannete pealt.
Akti vaja kinnitada meeldetuletuse kpv valem	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Sisestatakse kuupäeva valem, millal saadetakse kinnitajale meeldetuletus.
Akti vaja kinnitada järgmine meeldetuletus	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Kuvatakse kuupäev, millal saadetakse kinnitajatele järgmine meeldetuletuse e-mail. Kuupäev täitub automaatselt pärast seda, kui esmane meeldetuletuse mail on saadetud.


Kiirkaart Excel

Väli	Kirjeldus
Exceli liik	Tööajatabelit on võimalik täita Excelis ning see siis programmi tööajatablisse importida. Täidetav Excel peab olema kindlas formaadis, mistõttu tuleb selle põhi eelnevalt programmist eksportida. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida missugusel viisil soovitakse Excelis tööajatabelit täita ja hiljem importida. Valikud: • *KOONTUNNID* - Excelis ei eristata tunde liikide põhiselt, vaid sisetatakse kõik päeva eriliiki tunnid ühe summana • *DIMENSIOONIDEGA* - Excelis täidetavas tööajatabelis saab sisestatud tundidele lisada ka Palk ja Personalis seadistatud dimensiooniväärtusi. • *TUNDIDE LIIGID* – Excelisse saab tunde sisestada tundide liikide lõikes nt *TAVATUND*, *ÖÖTUND*, *ÜLETUND* jne. Tundidele tuleb eelnevalt seadistada lühitähised väljadele *TUNDIDE PEALKIRI EXCELIS*.
Tundide (tava, öö, püha jne) pealkiri Excelis	Sisestatakse vastavate tundide lühitähis. Tööajatabeli täitmisel Excelis ning selle importimisel tuvastab programm tähise alusel tunni liigi ning sisestab selle õige tunni veergu.


1.1.20.7. Tööajatabeli kujundus

Tööajatabeli grupidele on võimalik lisada erinevaid kujundusi nt lisada värve, seadistada kuvatavaid veergusid, kujundada nuppude rida jms. Kasutada on võimalik kahte erinevat liiki kujundust. Kujunduste seadistamiseks tuleb avada loend *TÖÖAJATABELI KUJUNDUSE MALL (HRM4BALTICS)*.

Digmatix Estonia






Esimesed seadistused saab teha otse loendi peal, kuid täpsemate seadistuste lisamiseks tuleb avada kujunduse malli kaart.


Väli	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse kujunduse tähis.
Nädalavahetuse Hex värv/ Pühade HEX värv	Väljale sisestatakse värvi kood, mida soovitakse kasutada nädalavahetuse/pühade veergudes. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. Vajutades soovitud värvil kuvatakse selle koodi (nt *HEX # F449898*), mis tuleb kopeerida ning kleepida BC väljale.  Sarnaselt nädalavahetuste ja pühade veergude värvi valimisele, saab erinevad värvid määrata ka puudumise põhjustele ja vahetustele. Puudumise põhjuste värvide valik tehakse puudumise põhjuste peal ning vahetuste värvid vahetuste seadistuses.
Teised tabelid taustavärv	Väljale sisestatakse selle värvi kood, mida soovitakse kasutada teistesse tabelitesse sisestatud päevade väljadel.
Fondi suurus	Saab sisestada tööajatabelis kuvatavate andmete fondi suuruse.
Päeva laius	Saab sisestada tööajatabeli päevade veeru laiuse.
Uus kujundus	Marker aktiveerib kõige uuema kujunduse funktsionaalsuse, mis pakub kasutajale suuremat hulka erinevaid võimalusi. Näiteks on võimalik seadistada eraldi nuppude rida, filtrite loendit, kuvada tööajatabelis summeerivaid kokku ridasid.

Kujundatud tabeli täpsemaks seadistamiseks tuleb lintmenüü nupuga *REDIGEERI* avada kujunduse kaart, kus on lisaks loendis kuvatavatele väljadele võimalik valida erinevatele veergudele värvid ning määrata tabelis kuvatavad andmed.




Väli	Kirjeldus
Vaba päeva Hex värv	Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus töötaja on esitanud vaba päeva soovi. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. 
Lahkunud taustavärv	Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus tööajatabelisse lisatud töötaja töösuhe on lõppenud. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. 
Plaan muudetud Hex värv	Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus tegelikud töötunnid võrreldes esialgselt kinnitatud plaaniga on muutunud. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. 


Kiirkaart andmete kuvamine




Väli	Kirjeldus
Näita lisaks	Ühel kuupäeval on võimalik kuvada korraga erinevaid andmeid. Valikud:

	• *EI KUVA* – kuupäeval kuvatakse korraga vaid ühtesid andmeid, kas vahetuse tähist, kellaaega jne. • *KELLAAEG* – lisaks vahetuse tähisele või tundide arvule saab kuupäeva väljal kuvada ka kellaaega. • *VAHETUS* – lisaks tundide arvule või kellaajale saab kuupäeva väljal kuvada ka vahetuse tähist. • *TUNNID* – lisaks vahetuse tähisele või kellaajale saab kuupäeva väljal kuvada ka tundide arvu. • *KANDELIIK* - kuupäeva välja alumises osas kuvatakse kande liigiga sisestatud andmeid. • *PUUDUMISED* – kuupäeva välja alumises osas kuvatakse puudumise lühitähist. • *TEISED TABELID* - kuupäeva välja alumises osas töötajale teise tööajatabeli grupp lisatud tööaja andmeid. • *KOOS* – kuupäeva välja alumises osas kuvatakse andmeid olenevalt sellest, mis sellele päevale sisestatud on kas puudumine või kande liik jne. 
Lisa fondi suurus	Sisestatakse fondi suurus nt 10, mida kasutatakse kuupäeva väljal lisaandmete kuvamiseks. Lisaandmed on näiteks teise tabelisse sisestatud vahetuse andmed, puudumise andmed, kande liikide andmed,
Teised tabelid joone värv	Väljale sisestatakse värvikood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel eraldusjooneks, kus töötaja on samal kuupäeval mitmes tabelis. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. 
Konflikti joone värv	Väljale sisestatakse värvikood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel eraldusjooneks, kus töötajal on tekkinud konflikt nt on töötunnid ja puudumine samal päeval. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht.
Puudumise põhjuste infokast	Tööajatabeli infopaanile tuleb nähtavale puudumiste põhjuste infokast.
Pühade infokast	Tööajatabeli infopaanile tuleb nähtavale pühade infokast.
Puudumiste infokast	Tööajatabeli infopaanile tuleb nähtavale töötaja puudumiste infokast.
Tööajatabeli infokast	Tööajatabeli infopaanile tuleb nähtavale tööajatabelisse sisestatud andmete infokast.
Tunnid/Kellaajad/ Vahetused/ Kandeliigid/ Vabad päevad/ Puudumised/ Töösuhe	Võimaldab seadistada missuguseid andmeid tööajatabeli avamisel kuupäeva väljadel vaikimisi kuvatakse, kas tundide arvu, vahetuse tähist, kellaaegasid jne. Kui sisse on lülitatud kõik markerid, siis vaikimisi vaade on alati *VAHETUSE TÄHIS*.

Digmatix

Tunnid/kellaajad/Vahetused/ Kande liik/Vabad päevad/ Puudumised/töösuhe (valik)	Kui eelmisel väljal on tehtud valik, missugune on kuupäeva vaikimisi vaade, siis siin on võimalik valida, missuguseid vaateid saab vajadusel käsitsi valida. Ühtlasi juhivad need markerid nuppude kuvamist, ehk kui Vahetused marker ei ole sisse lülitatud, siis nuppude real seda valikut ei ole
Grupi nimi avalehel	Tööajatabeli grupi nimetust on võimalik kuvada iseteeninduspordaali avalehel. Kui on soovi, et töötaja näeks tabelis ka grupi nimetust, mitte ainult kellaagasid, siis tuleb marker sisse lülitada. 

Kujundatud tabelis kuvatavate veergud seadistamiseks on lintmenüül nupp *VÄLJAD*.



Välja nr.	Välja nimi	Sorteeringu nr.	Nähtav	Alati nähtav	Laius	Teksti paksus kirjas	Taustavärv	Määra nimi	Arvut...	Väärtus muu...
0	Päevade veerud	10000	☑	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
1	Tööaja grupi nr.		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
2	Töötaja nr.	200	☐	☑	5,00	☐		☐	☐	☐
3	Kuu		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
4	Koormus grupis		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
5	Planeeringu nr.		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
6	Esimene graafiku tööpäev		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
7	Alates kuupäevast		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
8	Kuni kuupäevani		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐

Avanevas loendis saab märkida veerud, mis soovitakse tööajatabelis näha (veerg *NÄHTAV*), seadistada veergude kuvamise järjekorda (*SORTEERINGU NR*), määrata veeru laiust (*LAIUS*) ja taustavärvi ning paksus kirjas kuvatavat teksti. Võimalik on muuta ka veeru vaikekirjeldust. Selleks tuleb sisestada marker veergu *MÄÄRA NIMI* ning seejärel saab veerus *VÄLJA NIMI* kuvatavat teksti muuta.

Marker veerus *ALATI NÄHTAV* võimaldab seadistada nö külmutus paani, mis tähendab, et tööajatabelis vasakult paremale kerides jäävad markeeritud veerud alati nähtavaks. Marker lisatakse sellisel juhul tabeli kõige vasakpoolsematele veergudele ehk sorteerimisjärjekorras kõige esimestele.

Sisestades markeri veergu *VÄÄRTUS MUUDETAV* on võimalik arvutuslikes veergudes andmeid muuta. Näiteks sisestades markeri töötaja normtundide veerule, on võimalik tööajatabelisse automaatselt arvutatud töötaja normtunde käsitsi muuta.

1.1.20.8. Tööajatabeli kokku read

Kujundatud tööajatabelisse saab seadistada kokku read, kuhu on võimalik kuvada näiteks tööpäeval tööl olnud töötajate arvu või kõikide töötajate töötunde kokku. Kokku ridade seadistamiseks tuleb avada *KUJUNDATUD TÖÖAJATABELI MALLIDE LOENDIS* lintmenüül nuppu *KOKKU READ*.




	Rea pealkiri		Kokku liik	Lisa filtrid	Teksti paksus kirjas	Taustavärv	Fondi suurus	Lubatud
→	Töötajaid	⋮	Loenda töötajad		☑	#daf5e1	10	☑
	Töötunde		Summeeri tunnid		☑	#daf5e1	10	☑
	Komplekteeri...		Summeeri tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☑
	Tootmise tunnid		Summeeri tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☑
	Pakendamise t...		Summeeri tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☑
	Müük		Summeeri tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☑

Veeru pealkiri	Kirjeldus
Rea pealkiri	Sisestatakse kokku rea nimetus.
Kokku liik	Valikud: • *LOENDA TÖÖTAJAD* – reale kuvatakse töötajate arvu, kes vastaval päeval tööl olid. • *SUMMEERI TUNNID* – reale summeeritakse kokku kõikide vastaval päeval tööl olnud töötajate töötunnid. • *AVAMISE AJAD* – reale kuvatakse kaupluse/kontori avamise ajad. Avamise ajad tuleb seadistada asukohas *TÖÖAJATABELI GRUPI KAART/SEOTUD/AVAMISE AJAD*. • *LOENDA TÖÖTAJAID AVAMISEL* – reale kuvatakse töötajate arvu, kes olid tööl kaupluse/kontori avamise ajal. • *LOENDA TÖÖTAJAID SULGEMISEL* – reale kuvatakse töötajate arvu, kes olid tööl kaupluse/kontori sulgemise ajal.
Lisa filtrid	Kokku reale on võimalik seadistada lisafiltrit erinevatele *TÖÖTUNNI LIIKIDE* summeerimiseks. Sellisel juhul tuleb kasutada liiki *SUMMEERI TUNNID*, kirjeldada ära read ning lisada igale reale vasta töötunni liigi filter.
Tekst paksus kirjas	Marker teksti paksus kirjas kuvamiseks.
Taustavärv	Igale kokku reale on võimalik seadistada tausta värvi. Väri lisamiseks tuleb väljale sisestad Hex värvi kood.
Fondi suurus	Sisestatakse rea fondi suurus.
Lubatud	Marker tähistab kokku rida, mida kuvatakse töötajatabelis. Ilma markerita rida ei ole tööajatabelis nähtav.

1.1.20.9. Avamise ajad

Tööajatabeli grupile, millele on lisatud kujundus, on võimalik seadistada kas kontori või kaupluse avamise- ja sulgemise aegasid. Aegasid saab omakorda kuvada tööajatabeli *KOKKU RIDADEL* ning nende alusel saab *KOKKU*


RIDADELE välja arvutada kui mitu töötajat on tööl kaupluse/kontori sulgemise ja/või avamise ajal.



Vasakpoolses plokis kirjeldatakse ära avamise ajad nädalapäevade lõikes ning paremal pool sulgemise ajad. Alumistele ridadele saab sisestada kuupäevapõhised erandid, millal ülalkirjeldatud avamise ja sulgemise ajad ei kehti näiteks riigipühad.

1.1.20.10. Nupurea seadistamine

Kujundatud tööajatabelitesse saab seadistada erineva kujundusega nuppude rida. Nuppude rida võib olla igal grupil sama või erinev, olenevalt vajadusest. Seadistatud nuppude rea mall lisatakse tööajatabeli grupile väljale *NUPUREA TÄHIS*.



Veeru pealkiri	Kirjeldus
Nupu liik	Valikud: • *JOON* – võimalik on erinevate nuppude või nuppude gruppide vahele lisada eraldavat vertikaalset joont. • *TEKST* – vabateksti väli, millele saab lisada veebiaadressi *VEERGU NUPU VEEBIAADRESS*. • *KELLAAEG* – nuppude reale saab kuvama panna kellaaja. • *TÖÖTAJAD* – nupust avaneb loend tööajatabeli töötajad. • *TÖÖTAJA KAART* – nupust saab avada selle tööajatabeli *TÖÖTAJA KAARDI*, kelle rea peal parajasti ollakse. • *FILTRID* – nupul vajutades avaneb filtri aken, kus kasutaja saab sisestada ühekordse filtri(d), mille alusel saab töötajaid tööajatabelist välja filtreerida. • *FILTRITE LOEND* – nupul vajutades avaneb tööajatabelile seadistatud erinevate filtritrite loend. Filtrid saab eraldi seadistada igale tööajatabeli grupile ja neid siis salvestada. Salvestatud filtreid saab ka seadistada nuppude real vaikimisi nähtavaks. • *UUENDA VAADET* – nupul vajutades uuendatakse tööajatabeli vaadet, ilma et peaks tabeli kinni panema ning uuesti avama. Vajalik näiteks pärast mõne seadistuse muutmist (filtrite lisamine nuppude reale). • *PUHKUSE SALDO* – võimalik on lisada nuppude reale töötaja tabe
Nupu nimi	Kuvatakse nupu nime, mis on valitud veergu *NUPU LIIK*.
Nupu veebiaadress	Nupu liigile tekst saab lisada veebiaadressi, mis nupul vajutades avaneb.
Sorteeringu nr	Sisestada saab nuppude kuvamise järjestuse (1,2,3).

1.1.20.11. Tööajatabeli projektid

Funktsionaalsust kasutatakse projektipõhise tööajaarvestuse ja palgaarvestuse, kuluaruannete ning lähetuste korral. Seadistusega määratakse projektid, millele saab sisestada töötajate töötunde, millega siduda kuluaruande kulusid ning valida sündmustele ning sündmuste taotlustele. Võimalik on tekitada seos ka BC *PROJEKTIMOODULI* projektidega, mille tulemusel saab töötajate palgakulusid kajastada projektimooduli projektidel.

Seadistust saab lisada manuaalselt või sünkroniseerida projektid, projektiülesanded ja dimensioonid automaatselt projektimooduli projektide loendist. Selleks peab olema aktiveeritud marker *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* aknas väljal *PROJEKTIDE SÜNKRONISEERIMINE* ja määratud ka seotud dimensioonid, mis projektide ja ülesannete pealt kaasatakse tööajatabeli projektidele.


Seadistus avaneb asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI PROJEKTID

Digmatix Estonia



Veeru pealkiri	Kirjeldus
Projekti nr	Sisestatakse projekti number. Kui luuakse seos projektimooduliga, sisestatakse sama projekti number, mis projekti kaardil.
Kirjeldus	Sisestatakse projekti numbrile vastav kirjeldus. Kui luuakse seos projektimooduliga, sisestatakse sama projekti kirjeldus, mis projekti kaardil.
Projektijuhi nr/Projektijuhi nimi	Sisestatakse projektijuhi nimi rippmenüüst avanevast töötajate loendist. Projektijuhti saab kasutada kuluaruannete kinnitusringis ja kuluaruannete peale kuvatakse projektijuhi nime kui kulu on seotud projektiga.
Vastutaja/kinnitaja nr	Valitakse töötajate loendist projekti eest vastutav töötaja, kellel on õigus tööajatabeleid kinnitada, juhul kui kasutusel on aktipõhine tööajatabelite funktsionaalsus, kus töötaja ise täidab ja esitab oma tööajatabeli *TÖÖTAJA PORTAALIST* või *BRIGAADIPÕHINE TÖÖAJATABEL*. Siin valitud töötajale kuvatakse projektide koondtabelit *TÖÖTAJA PORTAALIS* menüüpunkti all *PROJEKTI VASTUTAJA*.
Vastutaja/kinnitaja asendaja nr	Valitakse töötajate loendist projekti eest vastutavale töötajale asendaja, kellel on võimalik tööajatabelit kinnitada ajal, kui vastutav töötaja peaks puhkusel olema.
Põhiprojekti nr	Projektile saab määrata projektide loendist põhiprojekti. See tähendab, et on võimalik projekte omavahel siduda ja tekida nö peaprojekt, millel on alamprojektid. Aktipõhises tööajatabelis reastatakse projektid sellisel juhul järjekorras *PÕHIPROJEKT/ALAMPROJEKTID*.
Projekti kasutus	Valikuga saab määrata millises funktsionaalsuses on projekti võimalik kasutada. Vaikeseadistus on alati *TÖÖAEG JA KULUARUANNE*. Valikud: • *TÖÖAEG* – projekt on valitav tööajatabelites. • *KULUARUANNE* – projekt on valitav kuluaruannetes, sündmustel ja sündmuse taotlustel, hinnapäringutel. • *TÖÖAEG JA KULUARUANNE* – projekt on valitav nii tööajatabelites kui ka kuluaruannetes, sündmustel ja sündmusetaotlustel ning hinnapäringutel. Projektile tehtud valik laieneb automaatselt ka projektile määratud töötajatele, kuid töötajate põhiselt on võimalik teha erandeid. Juhul kui projekti peal seadistust muudetakse, siis enne kui töötajate peal seadistust uuendatakse, esitatakse küsimus *KAS UUENDADA PROJEKTI KASUTUS KA TÖÖTAJA PROJEKTIDEL?* vastates *JAH* muutub seadistus ka töötajate peal.
Dimensiooni tähised	Projektile on võimalik seadistada palgamoodulis kasutusel olevaid dimensioone. Vastasel juhul võetakse tööajatabelisse sisestatud tundidele töötaja vaikedimensioonid. Kui on loodud seos projektimooduliga ning seal on projektile dimensioonide lisatud, täituvad väljad automaatselt projektile määratud dimensioonidega.

Digmatix Demo

Eeldatav tunnitasu	Sisestatakse arvestuslik tunnitasu määr. Kasutatakse vaid brigaadipõhise tööajatabeli lahendusega.
Protsent	Sisestatakse vaikimisi pakutav lisatasu % projektitööde korral. Kasutatakse vaid brigaadipõhise tööajatabeli lahendusega.
Ülesande malli nr	Selleks, et töötajad saaksid aktipõhisesse tööajatabelisse sisestada töötunde, on vaja projektile lisada ülesanded. Võimalik on selleks kirjeldada erinevad ülesannete mallid ja siduda need projektidega. Seadistus tehakse asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI ÜLESANDE MALLID* Mallide kasutamine ei ole kohustuslik, sest ülesandeid saab projektile lisada ka lintmenüü nupu *ÜLESANDED* kaudu. Mallide kirjeldamine lihtsustab ülesannete või ülesannete gruppide lisamist projektidele.  Kui seos on loodud projektimooduli projektide ja ülesannetega ning soovitakse üldises tööajatabelis töötajate töötunde siduda projektimooduli ülesannete ja nende dimensioonidega, lisatakse ülesanded lintmenüü nupu alt *ÜLESANDED*. Loendis on seose loomiseks veerud *PROJEKTI NR (PROJEKTIMOODUL)*, *ÜLESANDE NR (PROJEKTIMOODUL)*.
Jaotuse liik	Ühele projektile sisestatavaid tunde on võimalik jaotada vastavalt tehtud seadistusele teistele nt põhiprojektilt alamprojektidele. Näiteks sisestades aktipõhises tööajatabelis põhiprojektile 8 tundi jaotatakse see temaga seotud alamprojektidele vastavalt jaotuse sisestuse liigile. Seda, kuidas põhiprojektile sisestatud tunnid jaotatakse juhib seadistus veerus *JAOTUSE SISESTUSE LIIK*. Jaotuse seadistusel saab valida kahe variandi vahel: • *PROTSENT* • *PROPORTSIOON* Jaotuse sisestamiseks tuleb aktiivseks märkida põhiprojekt ning vajutada lintmenüül nuppu *JAOTUSED*. Avanevasse loendisse valitakse alamprojektid, millele tunde soovitakse jaotada ning määratakse protsent.
Jaotuse sisestuse liik	Seadistusega määratakse kuidas jaotatakse põhiprojektile sisestatud tunnid alamprojektidele. Valikud: • *SÄILITA* - põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid säilitatakse täies mahus ning lisatakse samas mahus vastavalt jaotuse seadistusele ka alamprojektidele. • *NULLI* – põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid nullitakse ja jaotatakse samas mahus vastavalt jaotuse seadistusele alamprojektidele. • *JÄÄK* – põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid jaotatakse vastavalt jaotuse seadistusele ning jaotamata tunnid säilitatakse põhiprojektil.

Digmatix

Jaotusega	Kui põhiprojektile on lisatud tundide jaotus alamprojektidele kuvatakse veerus *JAH*, vastasel juhul *EI*.
Projekti nr (projektimoodul)	Kuvatakse projektimoodulist saadetud projekti kaardi numbrit.
Ülesande nr (projektimoodul)	Kuvatakse projektimoodulist *ÜLESANDE NR*.
Loo tööajatabel	Markeri lisamisel luuakse vastava projekti nimega ja kirjeldusega tööajatabeli grupp. Kui seadistatud on tööajatabeli grupp, mille seadistus on aluseks uute tabelite loomisel, kasutatakse projekti pealt loodud grupil vastavat seadistust.
Suletud	Projekti lõppemisel saab projekti sulgeda, et seda enam loendis vaikimisi ei kuvataks. Sisestades projektile markeri, lisatakse marker ka kõikidele projektiga seotud töötajatele loendisse *TÖÖTAJA PROJEKTID* veergu *LUKUS*. Sellisel juhul ei ole võimalik töötajale tööajatabelisse vastavat projekti valida ning sellele tunde märkida. Samuti ei saa projekti valida töötaja kaardi alamkaardile *DIMENSIOONIDE JAOTUS*. Kui projekt on vaja hiljem uuesti avada, saab markeri eemaldada ning marker eemaldatakse automaatselt ka loendist *TÖÖTAJA PROJEKTID* veerust *LUKUS*.

Lisaks projektide, ülesannete ja jaotuse seadistusele tuleb projektidele lisada ka töötajad, kellel on õigus vastavatele projektidele töötunde sisestada, projekte kuluaruannete ja sündmustega siduda.

Töötajate lisamiseks tuleb projekti rida aktiivseks märkida ning vajutada loendi lintmenüül nuppu *TÖÖTAJAD*.



Tö... nr.	Töötaja nimi	Projekti nr.	Rea nr.	Kirjel...	Alates	Kuni	Projekti kasutus	Projektis osaleja liik	Projektis osaleja liigi kirjeldus
A001	Holger Saviauk	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
A002	Kuldar Petersell	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
T003	Kalle Kolmas	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
T004	Taisi Sooväli	X000	1	Peapr...			Tööaeg	PROJEKTIJUHT	Projektijuht
T012	Mari Murakas	X000	1	Peapr...		30.06.2024	Kuluaruanne		
T311	Karry Kari	X000	1	Peapr...		20.02.2024	Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige


Igale projektile on võimalik määrata ka ühikuhind, mida saab palgavalemitega ka arvutustes pärida. Hinna lisamiseks on lintmenüül nupp *ÜHIKUHIND*.



Alates	Kuni	Ühiku hind	Kirjeldus	Dimensioon: osakond	Dimensioon: ametigrupp	Dimensioon: tegevus	Dimensioon: allüksus	Dimensioon: piirkond	Projekt Tähis	Varad Tähis
01.01.2023	28.02.2023	**5 000,00**						LASNAMÄE	HY30	
01.03.2023		**6 000,00**						NARVA	HY30	


1.1.20.12. Tööajatabeli ülesande mallid

Mallidega kirjeldatakse projektidega seotud ülesanded või ülesannete grupid, millele on võimalik töötajatel sisestada tunde. Seadistused tehakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/ PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI ÜLESANDE MALLID ja lintmenüü nupp *ÜLESANDED*




Veeru pealkiri	Kirjeldus
Ülesande malli nr	Sisestatakse malli number.
Kirjeldus	Sisestatakse malli numbrile vastav kirjeldus.
Vaikimisi	Lisatakse marker, kui soovitakse, et vastav mall lisatakse alati automaatselt kõikidele projektidele. Projekti peal on võimalik vaikimisi lisatud malli muuta, kuid vaikimisi malli seadistus kindlustab selle, et igale projektile on ülesanded alati lisatud.

Kirjeldatud mallile ülesannete lisamiseks on loendi lintmenüül nupp *ÜLESANDED*.



1.1.20.13. Töötaja projektid

Loendis *TÖÖTAJA PROJEKTID* kuvatakse töötajate lõikes projekte, mis on töötajale seadistusega määratud. Nendele projektidele on võimalik tööajatablisse töötajale töötunde sisestada. Samas loendis saab teha muudatusi või sisestada uusi ridasid ilma loendi *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* avamata.



Kui lisada töötajale marker veergu lukus, ei saa töötajale enam seda projekti tööajatabelisse valida. Marker lisatakse veergu automaatselt kui suletakse projekt, millega töötaja seotud on. Kui projekt uuesti avatakse, eemaldatakse marker automaatselt ka siit loendist.


Loendis võib töötajal olla ka mitu seadistuse rida samade või erinevate kuupäevadega, erineva *PROJEKTI KASUTUSE* ja *PROJEKTID OSALEJA LIGIIGA*. Projektis osaleja liik veerg on seotud *TÖÖTAJA PROTSENTIDE* lahendusega.


1.1.20.14. Tööajatabeli reeglid

Töölepingu seaduse kohaselt on tööandjal kohustus kinni pidada töö- ja puhkeaja normidest. Et töö- ja puhkeaeg vastaks tööajatabelis reeglitele, on HRM4Baltics programmis võimalik seadistada kontrolli reeglid. Seadistada saab erinevaid reeglite kogumeid, mida seotakse *TÖÖAJATABELI GRUPIGA*.


Seadistus avaneb asukohas
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI REEGLID

Avaneb loend reeglite kogumite seadistamiseks, nendesse reeglite lisamiseks on lintmenüül nupp *REEGLID*.





Sorte... jknr.	Tegevuse liik	Kirjeldus	Tingimuse tunnid	Tundide piirmäär	Kontrollimi... ulatus	Värv	Keh... alates	Keh... kuni	Parameetri liik	Töötaja Parameetri nr
100	Maks.lubatud tunnid ...	Päevas on lubatud maksimus 8 tundi. Sisestatud on :	0,00	8,00	Grupp	Punane kal...			Parameeter...	SUMPER
200	Maks.lubatud tunnid ...	Nädalas on lubatud maksmaalselt 40 tundi. Sisestatud on:	0,00	40,00	Grupp	Sinine				
300	Min.vahe vahetuste v...	Kui tööpäeva pikkus on 10 h, siis vahe peab olema 10 tundi, ag...	10,00	11,00	Grupp	Sinine kaldk...				
400	Maks. öötöölise tunni...	Öötöölisel (15 öötundi nädalas) on lubatud järjest töötada 8 tu...	15,00	8,00	Grupp	Oraanž				
500	Min.puhkeaeg nädalas	Minimum järestikune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetkel on	0,00	36,00	Grupp	Paksus kirjas				
600	Min.paus vahetuses	Iga 6 tunni järel peab olema 0,5 h pausi. Hetkel on:	6,00	0,50	Grupp	Roheline p...				
610	Min.paus vahetuses	Iga 12 tunni järel peab olema 1 h pausi. Hetkel on:	12,00	1,00	Grupp	Roheline p...				
615	Min.vahe vahetuste v...	Iga 18 tunni järel peab olema 1,5 h pausi. Hetkel on	18,00	1,50	Grupp	Roheline p...				
310	Min.paus vahetuses	Kui tööpäeva pikkus on 14 h, siis vahe peab olema 12 tundi, ag...	14,00	10,00	Grupp	Sinine pak...				

Veerg	Kirjeldus
Järjestuse number	Sisestatakse kontrolli järjestuse numeratsioon vastavas reeglite grupis. Igale reeglite grupile määratakse oma numeratsioon. Näide: *GRUPILE D MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL* on määratud numeratsioon vahemikus 500-... Kontrolli teostatakse numeratsioon kasvavas järjekorras, kuid vahetuste/pauside tunnid peavad olema kirjeldatud kahanevas järjestuses. Sellisel juhul leiab programm kohe õige pikkusega vahetuse ning ei anna veateadet lühemate vahetuste korral. Kuna töötaja, kes töötab 20 tunnises vahetuses, töötab ka 19, 18, 17 jne tundi ning programm annaks kontrollimisel ka nende osas veateate. 
Reegli liik	Rippmenüüst valitakse kontrolli liik. Valikud • *MAKS. LUBATUD TUNNID PÄEVAS* • *MAKS LUBATUD TUNNID NÄDALAS* • *MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL* • *MAKS ÖÖTÖÖLISE TUNNID VAHETUSES* • *MIN PUHKEAEG NÄDALAS* • *MIN PAUS VAHETUSES* • *PUUDUMISEGA KONFLIKT* • *TOPELT VAHETUS* • *MIN VAHE PÄEVADE VAHEL* • *TÖÖSUHTE KONFLIKT* • *LUBATUD ÜLE NORMI %* • *LUBATUD ALLA NORMI %* • *PLAAN PUUDUB*
Kirjeldus	Vaba teksti väli, kuhu saab kirjutada teksti, mida tööajatabelis kontrolli tulemusel kuvatakse. Näiteks Kontrolli liik *MAKS LUBATUD TUNNID NÄDALAS* *NÄDALAS ON LUBATUD MAKSMAALSELT 40 TÖÖTUNDI. TÖÖTAJAL ON:*

Digmatix Eesti

Tingimuse tunnid	Tingimuse tunnid sisestatakse näiteks pausi pikkuse ja vahetuste vahele jääva vaba aja kontrollimiseks *(MIN PAUS VAHETUSES; MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL)*, kuna mõlema puhul tuleb jälgida kahte tingimust. Näiteks Töötajal peab iga 6 tunni kohta olema 0,5 h pausi. Veergu *TINGIMUSE TUNNID* sisestatakse *6 H* ehk programm kontrolli, kas töötaja tööpäeva pikkus on 6 tundi. Veergu *TUNDIDE PIIRMÄÄR* peab olema sisestatud *0,5 H* ehk kas 6 tunni kohta on töötajal 0,5 h pausi.
Tundide piirmäär	Sisestatakse tundide piirmäär, mille vastu kontrolli teostatakse. Näiteks maksimaalne lubatud tundide arv nädalas 48; maksimaalne tundide arv päevas 8. Kui tööajatabeli tundide arv ületab piirmäära, annab programm hoiatuse.
Kontrollimise ulatus	Valida saab, kas kontrollitakse tööajatabeli *GRUPI* või *TÖÖTAJA* kaupa. Töötaja kaupa kontrollides toimub kontroll üle kõikide tööajatabeli gruppide, kuhu töötaja on lisatud.
Värv	Valitakse teksti värv, millega kuvatakse tööajatabelis kontrolli tulemust.
Parameetri liik	Välja kasutatakse näiteks summeeritud tööaja korral, kuna neile rakenduvad tavatöötajatest erinevad tingimused. Valikud: • *PARAMEETER ON* – kontrollitakse kas töötajale on lisatud parameeter *SUMPERIOOD* • *EI OLE PARAMEETRIT*
Töötaja parameetrid	Parameetri liigile saab valida parameetrite loendist vastava parameetri, mille alusel kontrolli teostatakse näiteks *SUMPERIOOD*.
Reeglite grupi nr.	Sisestatakse reegli grupi tähis. Kontrolli teostatakse reegli grupi kaupa ning grupile määratud järjestuse alusel. Näiteks • *A GRUPP*- kontrollib kõige üldisemad reeglid (vahetuse pikkus) • *B GRUPP*- nädalas lubatud töötundide määr • *C GRUPP*- puhkeaja kontroll • *D GRUPP*- vahe eelmise vahetuse vahel • *E GRUPP* - pausid vahetuse jooksul
Kinnitamisel nõutud	Tööajatabelit ei ole võimalik kinnitada, ega registreerida kui tabelis on määratud reeglitega vastuolu. Kontroll töötab üle tabelite juhuks kui töötaja on sisestatud mitmesse tabelisse. Eriõigused on aga töötajal, kellel on töötaja kaardi erandite all marker *PERSONALISPETSIALIST*.

Digmatix Estonia


1.1.20.15. Kinnitusringide seadistus

Kinnitusringide seadistust kasutatakse erinevate taotluste kinnitamisel. Seadistusega määratakse kinnitusringis olevad kinnitajad ja missugused e-kirjad kinnitajatele erinevate tegevuste korral saadetakse ning missugusele kinnitaja e-maili aadressile teavitus läheb. Seadistus tehakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/KINNITUSRINGIDE SEADISTUS

E-kirjade mallid, mida kasutatakse kinnitusringide seadistuses, seadistatakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/E-MAILI MALLID



Veeru nimi	Kirjeldus
Kinnitusringi nr	Sisestatakse igale kinnitusringile unikaalne number/tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse kinnitusringi tähisele kirjeldus.
Luba kustutada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi määratud kinnitajaid vajadusel käsitsi kustutada. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama eriõigus anda vaid personalispetsialistile. Selliseljuhul ei tehta seadistust siin väljal vaid *TÖÖTAJATE ERANDITE* seadistuses on marker *LUBA MUUTA KINNITUSRINGI*. Kinnitaja kustutamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Luba lisada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi kinnitajaid vajadusel käsitsi juurde lisada. Näiteks kui mingil põhjusel on vaja eelseadistatud ringi ühekordselt mõni kinnitaja lisada. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama eriõigus anda vaid personalispetsialistile. Selliseljuhul ei tehta seadistust siin väljal vaid *TÖÖTAJATE ERANDITE* seadistuses on marker *LUBA MUUTA KINNITUSRINGI*. Kinnitaja lisamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Luba asendada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi määratud kinnitajat vajadusel käsitsi asendada teise kinnitajaga näiteks kui kinnitaja on puhkusel ning ta ei saa taotlust kinnitada ning tema asemele soovitakse lisada teine kinnitaja. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama eriõigus anda vaid personalispetsialistile. Selliseljuhul ei tehta seadistust siin väljal vaid *TÖÖTAJATE ERANDITE* seadistuses on marker *LUBA MUUTA KINNITUSRINGI*. Kinnitaja asendamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Automaatne asendamine	Markeri lisamisel suunatakse kinnitusring automaatselt kinnitajaks määratud töötaja asendajale ja/või juhile, kui kinnitaja ise puhkab. Olenevalt seadistusest asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* väljal *KINNITAJA ASENDAJA LIIK* leitakse asendaja kas *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *ASENDAJA NR* või *ASENDAJATE ANDMIKUST* ehk asendajaks on puudumisele märgitud tegelik asendaja. Kas kinnitusring suunatakse edasi ainult asendajale või ka juhile või mõlemal, saab määrata *KINNITUSRINGI KINNITAJA* seadistuses.

Digmatix Estonia


	Kui asendaja ei ole jõudnud tööülesannete täita ning esialgu kinnitajaks märgitud töötajal puhkus lõppeb, suundub kinnitusring talle automaatselt tagasi. Suunamist juhib automaattöö *KOODIPLOKIGA 24008482* parameetrijada *UUENDA* või *HOL_UPDATE.*
Näita kinnitusringi esitamisel	Lisades väljale markeri avaneb pärast taotluse esitamist kinnitusringi aken, kus on võimalik kinnitajaid kustutada, asendada, muuta (kui see on seadistusega lubatud) ning alles seejärel läheb taotlus kinnitusringile. Kui markerit lisatud ei ole, saadetakse taotlus kohe pärast esitamist kinnitusringile ning kinnitusringis olevaid kinnitajaid saab vaadata ja muuta alles siis, kui kinnitusring on juba aktiveeritud ning kinnitajatele emailid välja saadetud.
Keela topelt kinnitamine	Kui kinnitusringis on üks kinnitaja mitmes rollis näiteks nii asendajana kui ka juhina, siis ei saadeta talle kinnitamise tööülesannet topelt, vaid ta peab kinnitama ainult ühe korra ning teist rolli kinnitusringi sellisel juhul ei lisata. Samuti juhib marker seda, et kinnitajale ei saadeta tööajatabeli kinnitamisel iga tööajatabelis oleva töötaja kohta eraldi e-kirja ja tööülesannet, vaid ta saab ühe e-kirja ning peab kinnitama vaid ühe korra.
Luba ühekordne kinnitamine	Töötab sarnaselt eelmisele markerile, kuid väikese erinevusega. Kui töötaja on samas kinnitusringis kahes erinevas rollis nt asendaja ja juht, siis kinnitusringi jäetakse mõlemad rollid alles, kuid kinnitama peab töötaja vaid ühe korra ja sellega lisatakse kinnitused mõlema rolli eest. Kui töötaja tühistab oma kinnituse, siis tühistab ta korraga mõlema rolli kinnitused.
Vaja kinnitada e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitajale kui kinnitamise tööülesanne temani jõuab.
Tagasi lükkamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui keegi kinnitajatest ei ole nõus kinnitama ning saadab tööülesande esitajale tagasi. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on tagasi lükkamise ajaks juba jõudnud oma kinnituse juba lisada.
Kinnitamise tühistamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui keegi kinnitajatest on oma kinnituse tühistanud. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on kinnituse tühistamise ajaks juba jõudnud oma kinnituse lisada.
Kinnitatud e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui töövoog lõppenud ning taotlus/tööajatabel on lõplikult kinnitatud.
Tühistamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui taotluse/tööajatabeli esitaja tühistab oma esitamise. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on tagasi võtmise ajaks juba jõudnud on kinnituse lisada.
Muutuse e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui puhkuseavalduse esitaja soovib esitatud avaldust muuta. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on selleks ajaks juba jõudnud avalduse kinnitada. Tööajatabelite ja muude taotluste kinnitusringis seda valikut ei kasutata.

Digmatix Estonia

Vaja vormistada e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse siis, kui kinnitatud puhkuseavaldus on vaja vormistada tegelikuks puudumiseks. Meili saatmise aeg seadistatakse *TAOTLUSE SEADED* kaardi lintmenüü nupu *PUUDUMISE LIIGID* alt avanevas loendis veerus *VAJA VORMISTADA AJAVALEM*. Tööajatabelite ja muude taotluste kinnitusring seda valikut ei kasuta.
Vormistatud e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui taotlus/tööajatabel on vormistatud või tööajatabel on registreeritud palgaarvestuse aluseks.
Peatamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui töötaja puudumine peatatakse.
Nõua keeldumise põhjust	Marker lisatakse juhul, kui taotluse tagasi lükkamisel nõutakse tagasilükkamise põhjenduse lisamist.
Outlook	Puudumine lisatakse puhkuseavalduse esitajale Outlook kalendrisse pärast avalduse esitamist. Kui puhkuseavalduse esitab volitatud isik, lisatakse puhkus volitatud isiku kalendrisse ning puhkajale saadetakse koosoleku kutse.
Luba tagasi võtta üks samm (tööajatabel)	Markeriväli töötab vaid tööajatabelite kinnitusringidega. Markeri lisamisel töötab kinnitusring järgmiselt: • Tööajatabelit saab esitaja tagasi võtta ainult seni, kuni keegi ei ole veel tabelit kinnitanud. Hiljem kui esitaja soovib parandust sisestada ei ole tagasi võtmine tal enam võimalik. • Tööajatabeli kinnitust saab kinnitaja tagasi võtta seni kui järgmine kinnitaja ei ole veel enda poolt kinnitanud. • Lõplikult kinnitatud tööajatabelis saab kinnituse tagasi võtta ainult viimane kinnitaja ning siis tabeli tagasi saata eelmisele kinnitajale. Ilma markerita on esitajal igal ajal võimalik kinnitusringis olev tööajatabel parandamiseks tagasi võtta. Samuti saab kinnitaja oma kinnituse tühistada ja tabeli esitajale tagasi saata seni, kuni tabel ei ole lõplikult kinnitatud. Lõplikult kinnitatud tabelit saab parandamiseks avada esitaja.

1.1.20.15.1. Kinnitusringi kinnitajad

Igale seadistatud kinnitusringile lisatakse vaikekinnitajad. Selleks on kinnitusringide lintmenüül nupp *KINNITUSRINGI KINNITAJAD*. Avanevasse loendisse lisatakse kinnitajad nende kinnitamise järjekorras ja määratakse missugune e-kiri, millise tegevuse korral kinnitajale saadetakse.



Digmatix-stoma

Veeru nimi	Kirjeldus
Sorteerimise jknr	Sisestatakse kinnitajate järjestus kinnitusringis.
Kinnitaja liik	Kinnitusringi saab kinnitajaid lisada kinnitaja liikide lõikes. Valikud on järgmised: • *ESITAJA* – ei ole kasutusel puhkuseavalduste kinnitusringis. *ESITAJA* määratakse nt *TÖÖAJATABELI GRUPI* seadistuses ning ainult temal on õigus tööajatabelit kinnitusringile esitada. *KULUARUANNETE* puhul saab esitajaks olla töötaja, kellel on õigus teiste töötajate eest aruandeid koostada ja esitada. • *VASTUTAJA* – ei ole kasutusel puhkuseavalduste kinnitusringis. *VASTUTAJA* saab määrata *TÖÖAJATABELI GRUPI* seadistuses. Vastutajale kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* kuhjas *MINU TÖÖAJATABEL*, tema vastutusel olevaid tööajatabeleid. Vastav seadistus tuleb teha ka asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS* kiirkaart *PROJEKTID* väli *TÖÖTAJA PORTAALI VAADE* valik *TÖÖAJATABEL*. *KULUARUANNETE* kinnitusringis on vastutajaks kuluaruande omanik. *SÜNDMUSE TAOTLUSEL* on vastutajaks sündmuse organiseerija. • *TÖÖTAJA* – valitakse juhul, kui kinnitajaks on kindel töötaja. Veergu *KINNITAJA NR* tuleb valida *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja nr. *SÜNDMUSE TAOTLUSE* ja *VARADE* kinnitusringis, kui *KINNITAJA NR* väljale ei ole töötajat valitud, on kinnitajaks taotluse omanik. • *AMET* – veergu *KINNITAJA NR* tuleb määrata kinnitajaks kindel ametikoht *AMETIKOHTADE* loendist. Kui valitud ametikohal töötab mitu töötajat, on nad automaatselt kõik kinnitusringis osalejad. • *TÖÖTAJA JUHT* – kinnitaja leitakse *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *JUHI NR*. • *SAADA E-MAIL* - veergu *KINNITAJA NR* tuleb valida *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja, kellele saadetakse e-kiri, kuid kes ei pea kinnitama. Näiteks raamatupidaja, kes saab pärast puhkuseavalduse/tööajatabeli kinnitamist ja vormistamist sellekohase teavituse. • *ASENDAJAD/TÖÖTAJAD* – kinnitamise ülesanne saadetakse puhkuseavaldusele lisatud asendajatele. • *PUHKUSE KINNITAJA (TÖÖTAJA KAARDILT)* – puhkuseavalduse kinnitaja leitakse *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *PUHKUSE KINNITAJA*. • *PROJEKTIJUHT* – on kasutusel aktipõhises tööajatabelis ja kuluaruannetes. Projektijuht leitakse seadistusest *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* veerust *PROJEKTIJUHI NR.* • *PROJEKTI VASTUTAJA* - on kasutusel aktipõhises tööajatabelis ja kuluaruannetes. Projektijuht leitakse seadistusest *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* veerust *VASTUTAJA/KINNITAJA NR.*

DigmatiX Estonia

	• *STRUKTUURIJUHT 1/STRUKTUURIJUHT 2* – kinnitaja leitakse struktuuri seadistusest 1. ja 2. taseme osakondadele märgitud juhtide seast. • *PÕHIVARA VASTUTAV ISIK* – võimalik kasutada varadega seotud kinnitusringides, kus kinnitajaks on põhivara eest vastutav isik. • *ESITAJA JUHT* – kinnitajaks leitakse taotluse esitaja juht. • *ASENDAJATE JUHID/TÖÖTAJATE JUHID* - kasutatakse näiteks masstaotlustega, kus ühe taotluse peal on korraga mitu töötajat. Kinnitajateks leitaks sellisel juhul kõikide töötajate juhid või puhkuse asendajad.
Kinnitaja nr	Olenevalt veergu *KINNITAJA LIIK* valitud tähisest avaneb kinnitaja valimiseks kas *TÖÖTAJATE LOEND* või *AMETIKOHTADE LOEND*.
Kinnitaja liik	Vabateksti väli, kuhu saab sisestada informatsiooni selle kohta, mis rolli kinnitaja kinnitusringis täidab. Teksti kuvatakse kinnitusringide infos, logikannetes, puhkuseavalduste loendis.
Luba projekti asendaja	Kui kuluaruanne on seotud *TÖÖAJATABELI PROJEKTIDEGA*, siis on võimalik kinnitamise tööülesanne suunata edasi projektijuhi asendajale, kui projektile märgitud juht aruande esitamise hetkel puhkab. Projektijuhi asendaja leitakse asukohast *TÖÖAJATABELI PROJEKTID/VEERG VASTUTAJA/KINNITAJA ASENDAJA NR.*
Luba töötaja asendaja	Kui vaikeseadistuses määratud kinnitaja on kinnitusringi algatamise hetkel juba puhkusel, siis lisatakse tema asemele kinnitajaks automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* väljale *ASENDAJA NR* valitud töötaja või puhkusele määratud asendaja. Kumb asendaja kinnitusringi lisatakse saab seadistada asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* väli *KINNITAMISE ASENDAJA LIIK*. Kui märgitud on nii väli *LUBA TÖÖTAJA ASENDAJA* ja *LUBA ÜLEMUS ASENDAJANA*, siis esmalt suundub kinnitusring töötaja asendajale ning kui ka asendaja puhkab, siis alles juhile. Kui üksiki väli märgitud ei ole, siis kinnitamise tööülesanne edasi ei suundu.
Luba ülemus asendajana	Kui vaikeseadistuses määratud kinnitaja on kinnitusringi algatamise hetkel juba puhkusel, siis lisatakse tema asemele kinnitajaks automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* väljale *JUHI NR* valitud töötaja. Kui märgitud on nii väli *LUBA TÖÖTAJA ASENDAJA* ja *LUBA ÜLEMUS ASENDAJANA*, siis esmalt suundub kinnitusring töötaja asendajale ning kui ka asendaja puhkab, siis alles juhile. Kui üksiki väli märgitud ei ole, siis kinnitamise tööülesanne edasi ei suundu.
Paralleelne kinnitamine	Vaikimisi toimub kinnitamine veergu *JÄRJESTUSE NR* sisestatud järjekorra alusel. Markeri lisamine võimaldab kinnitada puhkuseavaldust paralleelselt. Näiteks on puhkuseavaldusele märgitud kolm asendajat, siis saavad nemad tööülesande kõik ühel ajal ning saavad samal ajal ka kinnitada.
Üks mitmest kinnituse grupp	Kinnitusringi saab lisada kinnitajate grupi, kellele kõigile saadetakse kinnitamise tööülesanne korraga, aga vaid üks neist peab töövoo kinnitama ning töövoog liigub seejärel edasi järgmisele kinnitajale. Kinnitaja grupi lisamiseks peab kõigile grupi liikmetele lisama siia veergu ühe ja selle sama tähise.
Personalispetsialist	Määratakse isik, kellel on kinnitusringis personalispetsialisti ehk laiendatud õigused. Näiteks saab see isik koostada teiste töötajate eest puhkuseavaldusi ning tühistada lõplikult kinnitatud avaldusi.

Digmatix Estonia

Lubatud riikidele	Kinnitajale saab määrata täiendava tingimuse, mille puhul lisatakse kinnitaja kinnitusringi. Valikud: • *EU* • *MITTE EU* Tähised *EU* ja *MITTE EU* tuleb eelnevalt lisada seadistusele asukohas *RIIGID/REGIOONID* veerus *KULUARUANDE RIIGI TÜÜP*.
Lubatud riigi koodile	Kinnitajale saab määrata täiendava tingimusena riikide koodid, mille puhul lisatakse kinnitaja kinnitusringi. Väljale saab lisada erinevad riigid nt *AE|MO|KE*. Rakendub ainult sündmuse taotluse kinnitusringides.
Miinimum summa	Kasutatakse nt lähetuskorraldustega seotud kinnitusringides, kus kinnitamine on seotud lähetuse maksumusega. Väljale sisestatakse summa alates millest saadetakse lähetuskorraldus kinnitamiseks vastavale kinnitajale. Nt kui lähetuse kulud ületavad 1000 eurot, siis peab lähetuskorralduse kinnitama ka eelarvejuht. Sellisel juhul tuleb üheks kinnitajaks lisada ka eelarvejuht ning sisestada tema reale väljale *MIINIMUM SUMMA* väärtuseks 1000.
Dimensioonidega	Võimalik on määrata dimensioonid, mille puhul peab reale määratud kinnitaja kuluaruande kinnitama. Dimensioonide lisamiseks on lintmenüül nupp *DIMENSIOONIDE TINGIMUSED*.
Kontode filter	Võimalik on väljale määrata pearaamatukontod, mille puhul peab reale määratud kinnitaja kuluaruande kinnitama.
Vaja kinnitada e-maili mall	Üldine e-maili mallide valik tehakse kinnitusiringi seadistuses ja kõikidele kinnitajatele saadetakse ühe ja sama malli alusel loodud e-mail. Kuid kinnitajate loendis on võimalik teha erisusi ning saata igale kinnitajale erineva sisuga e-mail taotluse kinnitamise vajaduse kohta.
Kinnitatava töötaja filter	Võimalik on väljale määrata töötajad, kelle puhul peab reale määratud kinnitaja taotluse kinnitama.
Alates/kuni kuupäev	Kinnitajaid on kinnitusringi võimalik määrata kuupäeva põhiselt sisestades alates ja/või kuni kuupäevad.
Põhjendab vead	Kasutatakse vaid puhkuseavalduste korral. Markeriga määratakse kinnitusringis see kinnitaja nt töötaja juht, kes peab enne kinnitamist sisestama põhjenduse, miks ta lubab töötaja puhkusele, mis ei vasta ettevõtte poolt määratud puhkuse kasutamise reeglitele. Nt võtab töötaja talvepuhkust suvisel perioodil.
Luba muutmine	Markeriga määratud töötajal on õigus tööajatabelit kinnitusringil olles muuta, kui tööülesanne temani jõuab. Teistel kinnitajatel tööajatabeli muutmise õigust ei ole, vaid nemad saavad tabeli esitajale parandamiseks tagasi saata.
Tagasi lükatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui üks kinnitusringis osalejatest keeldub taotluse kinnitamisest ning lükkab selle esitajale tagasi. Kiri saadetakse vaid nendel kinnitajatele, kes on tagasi lükkamise hetkeks jõudnud enda poolt juba taotluse kinnitada. Puhkusetaotluse esitajale kuvatakse tagasi lükkamise teavitust ka *TÖÖTAJA PORTAALIS*, kust see on võimalik kohe avada.
Tühistatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui esitaja on taotluse parandamiseks tagasi võtnud ehk tühistanud kinnitusringi. Kiri saadetakse vaid nendel kinnitajatele, kes on tagasi lükkamise hetkeks jõudnud enda poolt juba taotluse kinnitada.
Vaja kinnitada teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui kinnitamise tööülesanne temani jõuab.

Digmatix Eesti


Kinnitatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui kinnitusring on lõppenud ning taotlus on lõplikult kinnitatud.
Kinnitamise tühistamise teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui üks kinnitajatest oma kinnitamise tühistanud. Kinnitamise tühistamise järgselt saab kinnitaja taotluse esitajale parandamiseks tagasi saata.
Vaja vormistada teavitus	Kinnitusringis määratud töötajale saadetakse e-kiri kui puhkusavaldus on vaja vormistada tegelikuks puudumiseks. Funktsionaalsus on kasutusel vaid puhkuseavaldustel.
Vormistatud teavitus	Kinnitusringis määratud töötajatele saadetakse e-kiri kui taotlus on vormistatud või töötajatabel on registreeritud palgaarvutuse aluseks.
Sündmuse ettemaksu teavitus	Kinnitusringis määratud töötajatele saadetakse e-kiri kui *SÜNDMUSE TAOTLUS* on kinnitatud ja töötaja soovib saada ettemaksu. Veerg/väli on vaikimisi peidus ning tuleb isikupärastamisega välja tuua.
Saada teatvitus töötajale	Valikud: • *ETTEVÕTTE* – teavitus saadetakse kinnitaja ettevõtte e-maili aadressile, mis on sisestatud *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKT* väljale *ETTEVÕTTE E-POST*. • *ISIKLIK* – teavitus saadetakse kinnitaja isiklikule e-maili aadressile, mis on sisestatud töötaja kaardi kiirkaardil *TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKT* väljale *ISIKLIK E-POST*. • *MÕLEMALE* – teavitus saadetakse kinnitajale nii ettevõtte kui ka isiklikule e-maili aadressile.
Automaatne kinnitamine	Valik töötab vaid puhkuseavalduste kinnitusringides. Kinnitaja, kellele on lisatud automaatse kinnitamise marker, ei pea ise puhkuseavaldust kinnitama, vaid seda teeb BC tema eest automaatselt. Kuigi kinnitus lisatakse automaatselt, saadetakse siiski kinnitajale soovi korral e-mail ning kinnitaja saab soovi korral ka automaatselt lisatud kinnituse tühistada. Kinnitusringi logides on võimalik ka jälgida, kelle kinnitus on puhkuseavaldusele lisatud automaatselt.

1.1.20.16. Brigaadid

Brigaadipõhise tööajatabeli seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/BRIGAADID


Uue brigaadi kirjeldamiseks on loendi lintmenüül nupp *UUS*, olemasoleva rea redigeerimiseks *REDIGEERI LOENDIT*.

Dignity Estonia



Veeru nimi	Kirjeldus
Brigaadi tähis	Sisestatakse brigaadi tähis.
Brigaadi nimi	Sisestatakse brigaadi tähisele vastav kirjeldus.
Juhi nr	Valitakse avanevast rippmenüüst brigaadi juhi *TÖÖTAJA KAARDI NR*. Brigaadijuhil on õigus sisestada brigaadi liikmetele töötunde.
Juhi nimi	Kuvatakse brigaadi juhi nimi töötaja kaardilt.
Vaikimisi tööajatabeli grupi nr	Valitakse eelseadistatud tööajatabeli grupp, kuhu brigaadi töötunnid salvestuvad.
Lukus	Marker lisatakse nendele brigaadidele, mis enam kasutusel ei ole. Lukus brigaade loendis vaikimisi ei kuvata.
Ajutised töötajad	Kui väljale on sisestatud marker, siis brigaadi tööajatabelisse sisestatud töötunnid registreeritakse *TÖÖTAJA KAARDILE* väljale *VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPI NR* sisestatud *TÖÖAJATABELISSE*. Kui markerit lisatud ei ole, siis töötunnid registreeritakse brigaadi seadistuses väljal *VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPILE NR* valitud tabelisse.

Brigaadipõhisesse tööajatabelisse töötajate valimiseks on loendi lintmenüül nupp *TÖÖTAJAD*. Loendisse lisatakse vaid need töötajad, kes antud brigaadis igapäevaselt töötavad. *AJUTISED TÖÖTAJAD* sisestatakse brigaadile töötundide sisestamisel ning siis lisatakse need töötajad automaatselt ka loendisse *TÖÖTAJAD* koos *ALATES JA KUNI KUUPÄEVADEGA* ning lisatakse marker *AJUTINE*.



1.1.21. TÖÖREGISTER

Juhul kui ettevõte soovib saata andmeid EMTA TÖR infosüsteemi automaatselt otse Business Centralist üle X-tee peab ettevõte olema eelnevalt registreeritud X-tee kasutajaks ning kasutama X-tee turvaserverit.

Nii üle X-tee info TÖR'i automaatsel saatmisel kui ka TÖR faili loomise eeldusena peavad olema tehtud seadistused.

1.1.21.1. TÖR töötamise liikide klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics *TÖÖLEPINGUTE JA TÖÖTAMISE LIIKIDE (TÖR)* vahelised seosed . Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada Maksu- ja Tolliameti tööregistri *TÖÖTAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI.* Klassifikaatorid seotakse seejärel *TÖÖLEPINGU LIIKIDE, PASSIIVSUSE PÕHJUSTE, LAHKUMISE ALUSTEGA.*

1.1.21.2. TÖR peatamise liikide klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics *PASSIIVSUSE PÕHJUSTE* ning TÖR'i *PEATAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI* vastavused. Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada Maksu- ja Tolliameti tööregistri *PEATUMISTE ALUSTE KLASSIFIKAATORI.* Seda on võimalik teha järgmises asukohas:

1.1.21.3. TÖR lõpetamise aluste klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics *LAHKUMISE ALUSTE* ning TÖRi *LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATOR* vastavused. Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada Maksu- ja Tolliameti tööregistri *LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI.* Klassifikaatorid seotakse seejärel *TÖÖLEPINGU LIIKIDE, PASSIIVSUSE PÕHJUSTE, LAHKUMISE ALUSTEGA.*

1.1.21.4. TÖR muud vajalikud seadistused

Töötamise registrisse andmete edastamise kasutamiseks muud vajalikud seadistused on:

1. Seadistada HRM4Baltics *TÖÖLEPINGUTE* ja *TÖR SAATMISE LIIGI* seosed.
2. Seadistada HRM4Baltics *TÖÖLEPINGUTE* ja *TÖR TÖÖTAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI* seosed.
3. Seadistada HRM4Baltics *PASSIIVSUSE PÕHJUSTE* ning TÖR'i *PEATAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI* vastavused.
4. Seadistada HRM4Baltics *LAHKUMISE ALUSTE* ning TÖRi *LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATOR* vastavused.
5. Üle X-tee nii Haigekassa kui ka TÖR infosüsteemiga andmevahetusliidestuse toimimiseks on vajalik eelnevalt teha ka X-tee seadistused asukohas:
   AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/X-TEE->X-TEE SEADED
   Siin seadistatakse ka *TEAVITUSE AJAVARU VALEM*, s.t mitu päeva enne TÖR's registreeritava sündmuse toimumist Business Centrali sisestatud info kohta üle X-tee TÖR'i info saadetakse.
6. Soovi korral võib seadistada ka vastavused ettevõtte *TÖÖKOHTADE AADRESSID* ning Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti poolt kasutatavate *AADRESSI KLASSIFIKAATORI* väärtuste vahel. (Klassifikaatori väärtused leiab Maa-ameti ADS aadressiteenuse otsinguga)

1.1.22. KOOLITUS


HRM4Baltics mooduli töötajate koolitustega seotud funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik esmalt teha teatud seadistused.
Seadistusi on võimalik teha asukohas*: AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/KOOLITUS*

1.1.22.1. Koolituse liigid

Seadistusega saab kasutaja määrata oma ettevõttes kasutatavad *KOOLITUSTE LIIGID* ning liikidele omakorda *ALAMLIIGID.*

Uue *KOOLITUSE LIIGI* sisestamiseks tuleb valida akna lintmenüül nupp *UUS* ja sisestada *KOOLITUSE LIIGI TÄHIS* ja *NIMETUS.*

Digmatix Estonia



Kui koolituse kaardilt soovitakse koolitusel osalemist registreerida puudumisena, tuleb veergu *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS* määrata puudumise liik, millega koolitusel osalemine registreeritakse. Puudumine võib olla nii tunni- kui ka päevapõhine. Tunnipõhise puudumise korral leitakse puudutud tundide arv koolituse kaardi väljalt *TUNNID*.

Lisaks on võimalik koolituse liigi peal seadistada, kas ühte töötajat saab koolitusele lisada mitme reaga või mitte. Seadistus tehakse veerus *TOPELT TÖÖTAJA KONTROLL*. Vaikimis on töötaja mitmekordne lisamine lubatud.

KOOLITUSE LIIGILE ALAMLIIGI lisamiseks on lintmenüül nupp *ALAMLIIGID*.


1.1.22.2. Koolituse valdkonnad

Seadistusega *KOOLITUSE VALDKONNAD* saab määrata ettevõttes kasutatavad *KOOLITUSTE VALDKONNAD*.


Uue *KOOLITUSE VALDKONNA* sisestamiseks valitakse akna *REDIGEERI – KOOLITUSE VALDKONDADE LOEND* lintmenüül *UUS* ja sisestatakse *KOOLITUSE VALDKONNA TÄHIS* ja *NIMETUS*.

1.1.22.3. Koolitusfirmad

Loendisse sisestatakse *KOOLITUSFIRMAD*, keda soovitakse kasutada *KOOLITUSE KAARDIL*. Koolitusfirmad saab siduda ka Business Central finantsmooduli *HANKIJATE LOENDIS* kirjeldatud ettevõtetega Hankija kaardil on päises olemas ka nupp *LOO KOOLITUSFIRMA*, mis võimaldab hankijast luua automaatselt koolitusfirma.




Hankijate loendiga seose loomiseks saab veerust *HANKIJA NR* valida eelnevalt loendisse lisatud hankija. Uue *HANKIJA KAARDI* sisestamiseks valitakse akna *HANKIJATE LOEND* lintmenüül *UUS* ja täidetakse avaneval *HANKIJA KAARDIL* vajalikud väljad. Uue hankija kaardi saab luua vaid vastavate õigustega BC kasutaja. Enamasti sisestavad Business Central finantsmoodulisse *HANKIJA KAARTE* mitte personalitöötajad, vaid kas raamatupidajad või sisseostjad. Seega võiksi paluda *HANKIJA KAARDI* loomisel nende abi. Juhul kui aga siiski on vaja lisaabi, soovitame kontakti võtta ettevõttele Business Central osas kasutajatuge pakkuva Digmatix Estonia kontaktisikuga.



1.1.22.4. Koolituse kululiigid

Koolituse *KULULIIKIDE* seadistustes saab kasutaja määrata oma ettevõttes kasutatavad koolituste *KULULIIGID*, nende kuvamise järjestuse koolituse kaardil, kulu pearaamatusse konteerimise liigi ja seose.



Uue *KULULIIGI* seadistamiseks valitakse akna lintmenüül nupp *UUS* ja sisestatakse *KULULIIGI* seadistus.

Veerg	Selgitus
Kood	Sisestatakse koolituskulu tähis.
Nimetus	Sisestatakse koolituskulu nimetus .
Veergu jrk nr	Määratakse kululiikide kuvamise järjestus koolituse kaardil. Kululiigid kuvatakse kasvavas järjestuses.
Konteerimise liik	Koolituse kaardil jagatud koolitusega seotud kulud on võimalik lisada/siduda BC finantslahenduse ostuarvega, tellimusega, kreeditarvega. Kulude sidumiseks tuleb määrata, mis liiki kuluga on tegemist. Valikud: • *PR KONTO* – kulu saab siduda pearaamatu kontoga • *KAUP* – kulu saab siduda kaubakaardiga • *PÕHIVARA* - kulu saab siduda põhivara kaardiga • *KULUD (KAUP)* - kulu saab siduda põhivara kaardiga • *TÜHI* – kulu ei ole seotud finantslahendusega
Konteerimise nr	Vastavalt eelnevas veerus tehtud valikule, avaneb valiku tegemiseks ja seose loomiseks: • *KONTOPLAAN* • *KAUPADE LOEND* • *PÕHIVARADE LOEND* • *KAUBA KULUDE LOEND*
Ostudokumendi summa liik	Määratakse kas koolituskulu lisamisel ostuarvele arvutatakse sellest ka käibemaks või lisatakse summa üks-ühele. Valikud:


	• *OTSENE ÜHIKUMAKSUMUS* • *SUMMA KM-GA*

1.1.22.5. Koolituse küsimustiku seadistus

Küsimustikke kasutatakse koolitusel osalejatelt tagasiside saamiseks. Koolituse kaardile saab määrata eelnevalt seadistatud küsimustiku malli ning saata selle osalejatele vastamiseks. Koolitusel osaleja saab küsimustikule vastamise kohta emailile teavituse ning talle kuvatakse vastavat teadet ka iseteeninduspportaali teadete aknas. Küsimustikule saab vastata iseteeninduspportaalis, vastamiseks peab osalejal olema Business Centrali litsents ning kasutaja ja *KASUTAJA ID* olema soetud *TÖÖTAJA KAARDIGA*.

Küsimustike malli on võimalik seadistada erinevaid, kuid ühel koolituse kaardil saab kasutada vaid ühte. Võimalik on seadistada üleettevõttele ka vaikimisi mall, mis lisatakse kõikidele koolituse kaartidele. Seadistus tehakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS/KIIRKAART ÜLDISED SEADED/ VÄLI VAIKIMISI KOOLITUSE TAGASISIDE KÜSIMUSTIK.*

Seadistuse lisamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *KÜSIMUSTIKU SEADISTUS* ning avada seejärel pakutav tulemus.




Uue malli seadistamiseks tuleb lintmenüül vajutada *+UUS*.

Veerg	Selgitus
Küsimustiku kood	Sisestatakse küsimutiku malli tähis.
Tüüp	Valitakse küsimustiku tüüp *KOOLITUSE TAGASISIDE*.
Kirjeldus	Vaba teksti väli malli kirjelduse sisestamiseks.
Vaikimisi kehtivuse ajavalem	Sisestada saab ajavalemi, mille alusel aegub iseteeninduspportaalis teade tagasiside küsimustikule vastamise kohta.
Näita üldist tagasiside vastuse kaardile	Marker on vaja sisestada juhul, kui töötajalt soovitakse lisaks seadistusega kirjeldatud küsimuste vastustele ka üldist tagasisidet. Markeri lisamisel tekib küsimustiku mallile üldise tagasiside väli.

Kui seadistatud malle on juba kasutatud koolituse kaartidel ja osalejad on neile ka vastanud, siis loendi lintmenüült saab nupuga *KOKKUVÕTE* avada saadetud vastuste ülevaate.

Pärast küsimustiku malli rea kirjeldamist, saab mallile seadistada küsimuste read. Ridade seadistamiseks on mallide loendi lintmenüül nupp *READ.*


Avanevas loendis kirjeldatakse ridade kaupa küsimuste ja vastuste read ning kasutada on võimalik ka pealkirjade ridasid, mille abil saab küsimusi näiteks teemade kaupa grupeerida.



Tüüp	Punkti väärtus	Kirjeldus	Vastuse tüüp
Pealkiri		1. Koolituse sisu	
Küsimus		1.1. Mis motiveeris sind koolitusel osalema?	Tekst
Vastus			
Küsimus		1.2. Kas koolitusel käsitletud teemad vastasid ...	Üks vastus
Vastus	5	5 - vastasid täielikult	
Vastus	4	4 - enam-vähem	
Vastus	3	3 - ei oska öelda	
Vastus	2	2 - üldiselt mitte	
Vastus	1	1 - ei vastanud üldse	
Küsimus		1.3. Kuidas hindad koolituse sisu/programmi k...	Üks vastus
Vastus	5	5 - suurepärane	
Vastus	4	4 - väga hea	
Vastus	3	3 - hea	
Vastus	2	2 - võib rahule jääda	
Vastus	1	1 - kesine	
Küsimus		1.4. Kuidas hindad teemakäsitluse ulatust/aktu...	Üks vastus
Vastus	5	5 - suurepärane	
Vastus	4	4 - väga hea	
Vastus	3	3 - hea	
Vastus	2	2 - võib rahule jääda	
Vastus	1	1- kesine	
Küsimus		1.5. Nimeta koolitusel käsitletud enim kasulikk...	Tekst
Vastus			

Veerg	Selgitus
Tüüp	Valitakse rea liik. Valikud: • *PEALKIRI* – valitakse reale, kuhu sisestatakse pealkiri. Näiteks saab pealkirja rida kasutada erinevat liiki küsimuste grupeerimiseks – küsimused koolituse sisu kohta, küsimused koolitaja kohta jne. • *KÜSIMUS* – valitakse reale, kuhu sisestatakse küsimus. • *VASTUS* - valitakse reale, kuhu sisestatakse vastuse variandid või kuhu vastaja saab sisestada vaba teksti. Vaba teksti eeldava vastuse korral jäetakse real veerg *KIRJELDUS* tühjaks.
Punkti väärtus	Seadistatud punktide alusel arvutatakse välja vastuste keskmine punktihinne.
Kirjeldus	Kirjelduse veergu sisestatakse olenevalt rea tüübist kas küsimus või vastuse variandid. Vaba teksti vastuse korral jäetake veerg tühjaks.
Vastuse tüüp	Vastuse tüüp tuleb määrata reale, mille tüüp on *KÜSIMUS*. Valikud: • *TEKST* – küsimuse vastus tuleb sisestada vaba tekstina • *ÜKS VASTUS* – valida saab vaid ühe pakutud vastuse variantidest • *MITU VASTUST* – valida saab mitu pakutud vastuse variantidest

Küsimusi on võimalik ühelt küsimustikult teisele ka kopeerida. Kopeerimiseks tuleb avada küsimustik, millele soovitakse küsimusi lisada ning seejärel vajutada lintmenüül nuppu *KOPEERI READ TEISELT KÜSIMUSTIKULT*.



Avaneb loend teistele küsimustikele lisatud ridadega, kus saab soovitud read ära märkida ning kopeerida need seadistatavale mallile.

1.1.23. VARAD

1.1.23.1. Töötaja vara kategooriad

HRM4Baltics mooduli *TÖÖTAJATE VARADE LOENDI* kasutamiseks on vajalik eelnevalt seadistada:

- *VARA KATEGOORIAD*,
- kategooriate kaupa *VARA LIIGID*
- liikide kaupa *VARA ALAMLIIGID*
- igale vara kategooriale saab seadistada erineva *NUMBRISEERIA*. Kui erinevat numbriseeriat ei määrata, peab üldine numbriseeria olema määratud asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS*.

Seadistust on võimalik teha asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD/TÖÖTAJA VARA KATEGOORIAD.

Uue *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja/või *ALAMLIIGI* seadistamiseks tuleb vastava akna lintmenüül valida *UUS* ja sisestada sobivad *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja *ALAMLIIGI* soovitud *TÄHISED* ning neile vastavad *KIRJELDUSED*.

Veergudesse *VASTUTAJA LIIK* ja *KINNITAJA NUMBER* saab teha seadistused, mida kasutatakse aruannetes *VARADE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT* (sh *VARADE VASTUVÕTMINE*, *VARADE ÜLEANDMINE* ja *RINGKÄIGULEHT*)

Veergu *VASTUTAJA LIIK* saab valida, kas vastava *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja/või *ALAMLIIGI* eest vastutab *TÖÖTAJA* või *JUHT*. Juhul kui on veergu *VASTUTAJA LIIK* valitud *TÖÖTAJA*, siis veergu *KINNITAJA NR* saab valida väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* soovitud kinnitaja.

Väli	Selgitus
Kood	Võimaldab sisestada antud *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja/või *ALAMLIIGI* tähise.

Kirjeldus	Võimaldab sisestada *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja/või *ALAMLIIGI* tähisele vastava kirjelduse.
Vastutaja liik	Võimaldab määrata vastava *VARA KATEGOORIA, LIIGI* ja/või *ALAMLIIGI* tähise puhul vastutaja liigi. Võimalikud valikud: • *TÜHI* • *JUHT* • *TÖÖTAJA*
Kinnitaja liik	Juhul kui olete veergu *VASTUTAJA LIIK* valinud *TÖÖTAJA*, siis veergu *KINNITAJA NR* saate valida väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* soovitud kinnitaja.
Numbriseeria	Veergu kuvatakse ainult *KATEGOORIA* seadistuse peal. Igale kategooriale on võimalik määrata oma numbriseeria, mis varale selle loomisel omistatakse. Juhul kui eraldi numbriseeriaid ei soovita kasutada, antakse varale number üldisest seadistusest, mis tehakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS*. Uue vara loomisel lisataks vara kaardile number alles pärast seda kui on valitud vara kategrooria.
Kasutusperiood	Veergu kuvatakse ainult loendis *VARA ALAMLIIGID*. Võimalik on määrata varale kasutusperioodi nt sisestades veergu *5A* tähendab, et vastavat vara alamliiki on lubatud kasutada töötajale väljastamise kuupäevast alates 5 aastat. Lubatud kasutuse lõpukuupäev arvutab programm välja automaatselt ning kuvab loendis *TÖÖTAJA VARAD*.

1.1.23.2. Ringkäigulehe mallid

Aruande *RINGKÄIGULEHT* koostamiseks saab luua eelseadistatud aruandemalle asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD-> RINGKÄIGULEHE MALLID

Avanenud aknas sisestage seadistava aruandemalli peamine info:

Väli	Selgitus
Malli nr	Võimaldab sisestada aruandemalli tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada *MALLI NUMBRILE* vastava kirjelduse.
Aruande nimi	Võimaldab sisestada aruande nime. Näiteks: Ringkäiguleht.
Vaikimisi kaasa varad	Võimaldab määrata kas selle aruandemalli alusel loodavasse aruandesse lisatakse vaikimisi kohe ka *TÖÖTAJA VARADE* info. Juhul kui väljal on märge kaastakse *TÖÖTAJA VARADE* info vastava malli alusel loodud aruandesse.

Vastava aruandemalli alusel loodava aruande ridade seadistamiseks aktiveerige asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD-> RINGKÄIGULEHE MALLID* vastav aruandemalli rida ning vajutage lintmenüül *RIDADE SEADED*.

Avanenud aknas seadistakse soovitud aruande read:

Väli	Selgitus
Rea tekst	Võimaldab sisestada antud malli alusel loodavasse aruandesse vaikimisi kuvatavate ridade tekstid.
Paksus kirjas	Võimaldab määrata kas antud malli alusel loodavas aruandes kuvatakse vastava malli rea tekst paksus kirjas või mitte Juhul kui väli on märgitud, kuvatakse aruandes antu rea tekst paksus kirjas.
Sorteerimine	Võimaldab määrata antud malli alusel loodava aruande ridade järjestuse.
Vastutaja liik	Võimaldab määrata vastava aruandemalli rea puhul vastutaja liigi. Võimalikud valikud: • *TÜHI* • *JUHT* • *TÖÖTAJA*
Kinnitaja liik	Juhul kui olete veergu *VASTUTAJA LIIK* valinud *TÖÖTAJA*, siis veergu *KINNITAJA NR* saate valida väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* soovitud kinnitaja.


Digim Estonia

Antud malli alusel on võimalik luua vastav aruanne asukohtades:

- vajutades aknas *RINGKÄIGULEHTEDE MALLID* lintmenüült *ARUANNE/TRÜKI*.
- või asukohast *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED->TEGEVUSED-> RINGKÄIGULEHT*.

1.1.23.3. Varade loend

Varade loendis kirjeldatakse ettevõtte varad, mida soovitakse töötajatele väljastada. Igale varale luuakse unikaalse numbriga vara kaart. Number antakse varale kas üldisest numbriseeriast või saab ka igale vara kategooriale seadistada oma numbriseeria.



Väli	Selgitus
Vara tähis	Vara tähis ehk number antakse igale kaardile numbriseeriast. Numbriseeria saab olla igal kategoorial erinev või siis ühine. Kasutatav seeria seadistatakse kas *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* või *KATEGOORIA LIIGI* peal.
Nimetus	Sisestatakse vara nimetus.
Seisund	Valida saab vara seisundi. Valikud: • *AKTIIVNE* • *HOOLDUSES* • *SULETUD*
Vara kategooria	Valitakse eelnevalt seadistatud *VARA KATEGOORIA*.
Vara liik	Valida saab eelnevalt seadistatud *KATEGOORIA LIIGI* ja liigile *ALAMLIIGI*.

Vara number	Sisestada saab varale ettevõtte poolt määratu numbri.
Vara ID	Sisestada saab varale ID numbri.
Väärtus	Võimalik on sisestada varale väärtuse.
Kasutusperiood	Sisestada saab vara kasutusperioodi, mille alusel leitakse vara tagastamise aeg. Näiteks 3A ehk vara saab kasutada 3 aastat alates selle väljastamisest töötajale. Tagastamise kuupäev leitakse automaatselt ja kuvatakse väljale LUBATUD KASUTUSE LÕPU KUUPÄEV.
Lubatud kasutuse lõpu periood	Kuupäeva leitakse väljale KASUTUSPERIOOD sisestatud perioodist ja töötajale vara väljastamise kuupäeva alusel.
Aegumiskuupäev	Võimalik on sisestada kuupäev, mis ajal vara aegub. Näiteks kui on rendiarvutid, siis rendilepingu lõppemisel tuleb arvutid tagastada või vahetatakse need välja, siis sisestatakse väljale vastav kuupäev.
Põhivara nr/kirjeldus	Kui on kasutusel BC PÕHIVARA MOODUL ning põhivara vastutajaks määratakse töötaja HRM4Baltics lahenduse töötajate loendist, siis luuakse vara kaart automaatselt põhivara andmete alusel ning antud väljal kuvatakse põhivara numbrit.
PV soetusmaksumus	Põhivara kaardilt kuvatakse põhivara soetusmaksumust.
PV jääk	Põhivara kaardilt kuvatakse põhivara jääkväärtust.
PV passiivne/hoolduses/lukus	Kuvatakse põhivara kaardilt põhivara seisundit.

1.1.24. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID

HRM4Baltics moodulisse loodud TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUSE JA TERVISEKONTROLLI funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.
Eelseadistada on vajalik:

- OHUTEGURITE LIIGID
- TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID
- TERVISEKONTROLLI PAKETID

1.1.24.1. Ohutegurite liigid

TERVISEKONTROLLI KAARDI kiirkaardile TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID ning KUTSEHAIGUSTE kaardi kiirkaardile TÖÖTAJA KUTSEHAIGUSE OHUTEGURID on võimalik sisestada antud kaardiga seotud OHUTEGURITE LIIGID ja vastava liigiga seotud OHUTEGURID.

OHUTEGURITE LIIGID ja vastava liigiga soetud OHUTEGURID eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID ->OHUTEGURITE LIIGID
Avanenud aknas uue OHUTEGURI LIIGI ja OHUTEGURI lisamiseks vajutage lintmenüül UUS, sisestage soovitud OHUTEGURI LIIGI TÄHIS ja selle vastav OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS.


Seejärel on võimalik kirjeldada ka antud OHUTEGURI LIIGA seotud OHUTEGURI TÄHIS ning OHUTEGURI KIRJELDUS. Selleks vajutage lintmenüül OHUTEGUR ning avanenud aknas sisestage OHUTEGURI TÄHIS ning OHUTEGURI KIRJELDUS.

Digmatix Estonia

Ohutegureid saab lisada töötaja *TERVISKONTROLLI KAARDILE* kiirkaardile *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID* nii käsitsi kui ka automaatselt. Automaatselt lisatakse *OHUTEGURID* töötaja *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaardile juhul kui *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* akna kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* on märgitud väli *OHUTEGURID ON AMETIKOHA PÕHISED:* ning vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaaril *LEPINGUD* lisatud *AMETIKOHAGA* on seotud ohutegurid.

1.1.24.2. Töökeskkonna esindajate liigid

Ettevõttele vajalikud *TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID* on võimalik seadistada asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD



Esindaja liigi tähis	Esindaja liigi nimetus	Nõutud dokumendi liik	Dokumendid	Planeeritud arv	Tegelik arv
EAA	Esmaabiandja	TUNNISTUS_ESMAABI	1	2	2
TKNE	Töökeskkonna nõukogu esimees		_	1	0
TKNEA	Töökeskkonna nõukogu esimehe...		_	1	0
TKS	Töökeskkonna spetsialist		_	1	1
TKV	Töökeskkonna volinik		_	3	0
TOEV	Tuleohutuse eest vastutaja		_	2	1

Uue *TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LIIGI* lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage soovitud *ESINDAJA LIIGI TÄHIS*, sellele vastav *ESINDAJA LIIGI NIMETUS* ning veergu *PLANEERITUD ARV* kui mitu vastavat esindajat on ettevõttes planeeritud.

Juhul kui olete loendisse *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD* lisanud vastava *ESINDAJA LIIGIGA* esindaja, siis veerus *TEGELIK ARV* kuvatakse mitu vastava *ESINDAJA LIIGIGA* esindajat hetkel ettevõttes on. Veerus *TEGELIK ARV* oleval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritud *TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LOEND.*

Töökeskkonna esindaja liigiga on võimalik siduda dokumendi liiki nt tunnistust, ilma milleta töötaja ei saa/ei tohi töökeskkonnaga seotud esindaja kohustusi täita. Veergu *NÕUTUD DOKUMENDI LIIK* tuleb seose loomiseks valida eelseadistatud loendist *DOKUMENTIDE LIIGID* sobiv liik. Uue dokumendi liigi saab vajadusel seadistada.

Kui seos töökeskkonna esindaja liigi ja dokumendi liigi vahel on loodud, siis töötaja määramisel esindajaks leiab programm kas töötajal on vastavat liiki dokument ning dokumendi kehtivusaja. Juhul kui dokument on väljastatud koolituselt, siis kuvatakse loendis *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD* nii dokumendi kui ka koolituse andmed.

1.1.24.3. Tervisekontrolli paketid

Ettevõtte *TERVISEKONTROLLI KAARTIDEL* kiirkaardile *TERVISEKONTROLL* väljale *PAKETI TÄHIS:* valitavad paketid, on võimalik eelseadistada asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID->TERVISEKONTROLLI PAKETID

- Uue *TERVISEKONTROLLI PAKETI* lisamiseks vajutage avanenud akna lintmenüül *UUS* ja sisestage uuele reale soovitud tervisekontrolli *PAKETI TÄHIS* ning vastav *PAKETI KIRJELDUS*.
- Olemasoleva tervisekontrolli paketi rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Digmatix

1.1.25. HARIDUS

HRM4Baltics moodulisse loodud *TÖÖTAJATE HARIDUSED* funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.
Eelseadistada on vajalik:

- *HARIDUSASTMED*
- *HARIDUSASUTUSED*
- *HARIDUSE ERIALAD*

1.1.25.1. Haridusastmed

Loend *HARIDUSASTMED* eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS

Esmakordsel akna *HARIDUSTASEMED* avamisel sisestuvad loendisse üldkasutatavad haridusastmete read automaatselt, kuid vajadusel saab kasutaja antud aknas lisada uusi ridu ja olemasolevaid ridu muuta:

- uue *HARIDUSASTME* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:

HARIDUSTASE - võimaldab valida reale sobiva Haridustaseme. Võimalikud valikud*: PÕHIHARIDUS, KESKHARIDUS, KÕRGHARIDUS, MUU*

- *HARIDUSASTE TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
- *HARIDUSASTME KIRJELDUS* -vabalt sisestatav kirjeldus

Veerus *TASEMETE JÄRJESTUSE NR* kuvatakse haridusastmete tähtsuse järjestust. Mida suurem number seda olulisemat või kõrgemat haridust see tähistab. Selle alusel kuvatakse töötaja kaardile ka tema kõige kõrgema lõpetatud hariduse tähis.

Olemasoleva *HARIDUSASTME* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *HARIDUSASTMED* veerus *TÖÖTAJAID* kuvatav number näitab mitme erineva *SEISUNDIS AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* oleva töötajaga antud *HARIDUSASTE* on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE HARIDUSED* .

HARIDUSASTMEID on võimalik seostada töötajaga loendis *TÖÖTAJA HARIDUSED*.

1.1.25.2. Haridusasutused

Loend *HARIDUSASUTUSED* eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS

Esmakordsel akna *HARIDUSASUTUSED* avamisel sisestuvad loendisse üldlevinumad haridusasutuste read automaatselt, kuid vajadusel saab kasutaja antud aknas lisada uusi ridu ja olemasolevaid ridu muuta.

Uue *HARIDUSASUTUSE* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- *HARIDUSASUTUSE TÄHIS TASE* - vabalt sisestatav tähis
- *HARIDUSASUTUSE KIRJELDUS* -vabalt sisestatav kirjeldus

Olemasoleva *HARIDUSASUTUSE* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *HARIDUSASUTUSE* veerus *TÖÖTAJAID* kuvatav number näitab mitme *SEISUNDIS AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* oleva töötajaga antud *HARIDUSASUTUS* on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE HARIDUSED*.

Digmatix Estonia

HARIDUSASUTUSI on võimalik seostada töötajaga loendis *TÖÖTAJA HARIDUSED*.

1.1.25.3. Hariduse erialad

Loend *HARIDUSE ERIALAD* eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS
Uue *HARIDUSE ERIALA* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- *ERIALA TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
- *ERIALA NIMETUS* -vabalt sisestatav nimetus

Olemasoleva *HARIDUSE ERIALA* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

HARIDUSE ERIALASID on võimalik seostada töötajaga loendis *TÖÖTAJA HARIDUSED*.

1.1.26. OSKUSED JA KOGEMUSED

HRM4Baltics moodulisse loodud *TÖÖTAJATE OSKUSED JA KOGEMUSED* funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.

Eelseadistada on vajalik:

- *ENDISED TÖÖANDJAD*
- *ENDISED AMETID*
- *OSKUSTE LIIGID* ja igale liigile omakorda vastavad:
  - *OSKUSED*
  - *OSKUSTE TASEMED*

1.1.26.1. Endiste tööandjate seadistamine

Töötajate *ENDISED TÖÖANDJAD* eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS

Avanenud aknas:

- uue *ENDISE TÖÖANDJA* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:
- *TÖÖANDJA TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
- *TÖÖANDJA NIMI* -vabalt sisestatav nimi
- Olemasoleva *ENDISE TÖÖANDJA* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *ENDISED TÖÖANDJAD* veerus *TÖÖTAJATE ARV* kuvatav number näitab mitme erineva *SEISUNDIS AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* oleva töötajaga antud *ENDINE TÖÖANDJA* on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED*.

ENDISEID TÖÖANDJAD on võimalik seostada töötajaga aknas *TÖÖTAJA EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED* .

1.1.26.2. Endised ametite seadistamine

Töötajate *ENDISED AMETID* eelseadistatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS

Avanenud aknas:

- uue *ENDISE AMETI* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:

Digmatix Estonia

- *AMETI TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
- *AMETI NIMI* -vabalt sisestatav nimi


- Olemasoleva *ENDISE AMETID* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *ENDISED AMETID* veerus *TÖÖTAJAID* kuvatav number näitab mitme erineva *SEISUNDIS AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* oleva töötajaga antud *ENDINE TÖÖANDJA* on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED*.
ENDISEID AMETEID on võimalik seostada töötajaga aknas *TÖÖTAJA EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED*.

1.1.26.3. Töötaja oskuste liigid

Töötajate *OSKUSTE LIIGID*, igale liigile vastavad *OSKUSED* ning iga liigi puhul kasutatavad *OSKUSTE TASEMED* eelseadistatakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS



Oskuse liigi tähis	Liigi kirjeldus	Töötajad
ARVUTI	Arvutiprogrammid	2
HOBID	Hobid	2
KEELED	Keeled	7
TÖÖALASED	Tööalased oskused	1

Avanenud aknas:

- uue *OSKUSTE LIIGI* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:
  - *OSKUSTE LIIGI TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
  - *OSKUSTE LIIGI KIRJELDUS* -vabalt sisestatav kirjeldus


- olemasoleva *OSKUSTE LIIGI* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *OSKUSTE LIIGID* veerus *TÖÖTAJAD* kuvatav number näitab mitme erineva töötajaga hetkel antud *OSKUSTE LIIK* on seotud. Numbril vajutades avaneb nende töötajate peale filtreeritult loend *TÖÖTAJATE OSKUSED*.

Igale *OSKUSTE LIIGILE* saab eelseadistada *OSKUSED* ja *OSKUSTE TASEMED*.

1.1.26.3.1. Oskuste liigile vastavate oskuste lisamine

OSKUSTE LIIGILE vastavate *OSKUSTE* lisamiseks vajutage akna *OSKUSTE LIIGID* lintmenüül *OSKUSED*.



Oskuse tähis	Oskuse kirjeldus	Staaži arvutus	Nõutud ainepunktid	Nõutud dokumendi liik	Töötajad
INGLISE	Inglise keel	Näita	4	TUNNISTUS	3
SOOME	Soome keel	Passiivsusteta	4	TUNNISTUS	4
VENE	Vene keel	Peida	4	TUNNISTUS	3

Avanenud aknas:

- uue *OSKUSTE LIIGI* kohta *OSKUSE TÄHISE* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud
  - *OSKUSE TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
  - *OSKUSE KIRJELDUS* -vabalt sisestatav kirjeldus
  - *STAAŽI ARVUTUS* – võimalik on määrata, kuidas arvestatakse oskuse staaži.
    Valikud:
    NÄITA – staaži arvutatakse kalendrikuude alusel ehk 12 kuud on 1 aasta staaži ning 6 kuud on 0,5 aastat staaži
    PASSIIVSUSETA – staaži arvutusest jäetakse välja passiivsuse perioodid
    PEIDA – staaži ei arvutata
  - *NÕUTUD AINEPUNKTID* – võimalik on määrata oskusele ainepuntid, mis on kohustuslikud vastava oskuse saavutamiseks. Loendites *TÖÖTAJA OSKUSED* ja *TÖÖTAJATE OSKUSED* on võimalik võrrelda nõutud ainepunkte ja koolitustel saadud ainepunkte
  - *NÕUTUD DOKUMENDI LIIK* - võimalik on veergu valida avanevast rippmenüüst dokumendi liik, mis vastava oskusega on kohustuslik. Töötajale sellise *OSKUSE* sisestamisel seotakse rida automaatselt loendist *TÖÖTAJA DOKUMENDID* leitud vastavat liiki dokumendiga.

Olemasoleva *OSKUSTE* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.

Loendi *OSKUSED* veerus *TÖÖTAJAID* kuvatav number näitab mitme erineva *AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* seisundis oleva töötajaga hetkel antud *OSKUS* on seotud. Numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE OSKUSED*.

3.1.1.1.7 Oskuste liigile taseme lisamine

OSKUSTE LIIGILE vastavate *OSKUSTE TASEMETE* lisamiseks vajutage akna *OSKUSTE LIIGID* lintmenüül *OSKUSTE TASEMED.*

Avanenud aknas uue *OSKUSTE LIIGI* kohta *OSKUSTE TASEMETE* sisestamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- *OSKUSE TASEME TÄHIS* – vabalt sisestatav tähis
- *OSKUSE TASEME KIRJELDUS* -vabalt sisestatav kirjeldus

Olemasoleva *OSKUSE TASEME* rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT*.
Loendi *OSKUSTE TASEMED* veerus *TÖÖTAJAD* kuvatav number näitab mitme erineva *SEISUNDIS AKTIIVNE* või *PASSIIVNE* oleva töötajaga hetkel antud *OSKUSE TASE* on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend *TÖÖTAJATE OSKUSED*.

Digmatix Estonia

1.1.27. FAILID

1.1.27.1. Faili liigid


Faili liikide funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb esmalt *RAKENDUSE ALA SEADISTUSES* sisse lülitada marker *FAILI LIIGID*, seejärel saab teha vajalikud seadistused.

Faili liikide funktsionaalsus annab võimaluse seadistada failidele erinevaid liike, luua lepingute loendi pealt ühele töötajale või mitmele töötajale failide kogumit, milles saab olla kas üks või ka mitu erinevat faili liiki. Näiteks annab see võimaluse luua kõikidele töötajatele korraga lepingu lisad eelseadistud lepingu aluspõhjale. Aluspõhjadele loodud failid või faili liigile lisatud muud dokumendid (nt töökorraldusreeglid) saab saata iseteeninduse portaali kinnitusringile või laadida alla töötajate *FAILIDE LOENDIS* luues nendest zip-faili.

Aluspõhjade kasutamine eeldab kindlasti põhjade eelnevat seadistamist asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LEPINGUTE ALUSPÕHJAD

Loendis faili liigid seadistatud faile saab pärast seadistamist lisada seadistusse *NÕUTUD FAILIDE MALLID*.

Faili liikide seadistamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *FAILI LIIGID (HRM4BALTICS)* ning avada pakutav valik.



Liigi kood	Kirjeldus	Kinnitu... nr.	Vaikimisi faili liik tabelile	Vaikimis faili liik tabelile nimega	Ära näita tööt... faili...	Aruande ID	Aruande nimetus	Report Layout Description	Manuse tüüp	Vaike manuse faili nimi
AMETIJUHEND	Ametijuhend		0		☐	24002199	Koosta leping	Ametijuhend	PDF	_
→ HARIDUSE DIP...	Haridust tõenda...		24002136	Töötaja haridus	☐	0		_	PDF	_
LEPING	Leping	LEPING...	0		☐	24002199	Koosta leping	Töölepingu, kuupalk	PDF	_
LEPINGU LISA	Lepingu lisa	LEPING...	0		☐	24002199	Koosta leping	Töölepingu lisa	PDF	_
TÖÖKORRALDUS	Töökorraldusree...	KORRAD	0		☑	0		_	PDF	tookorralduse_reeglid.doc


Väli	Selgitus
Liigi kood	Sisestatakse faili liigi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse faili liigi kirjeldus.
Kinnitusringi nr	Kui faili soovitakse kinnitada kasutades iseteeninduse portaali kinnitusringi, tuleb väljale valida eelseadistatud kinnitusringi tähis. Faili loomise järgselt saadetakse see automaatselt kinnitusringile vastavalt kinnitusringi seadistusele. Kinnitaja näeb oma tööülesannet iseteeninduse portaali kastis *MINU KINNITADA*.
Vaikimisi faili liik tabelile/ Vaikimisi faili liik tabelile nimega	Failile saab luua seose konkreetset *HRM4BALTICS LAHENDUSE* tabeliga. Näiteks faili liigi *KOOLI DIPLOM* saab ära siduda tabeliga *TÖÖTAJA HARIDUS*. Kui töötajale lisatakse *HARIDUSE LOENDISSE* kooli diplom, siis *FAILIDE LOENDIS* on näha veerus *FAILI LIIK*, kust loendist fail lisatud on ning mis teemaga on see seotud.
Ära näita töötaja failides	Kui valitud faili ei soovita kuvada loendis *TÖÖTAJA FAILID*, tuleb väljale lisada marker. Fail on endiselt nähtav loendis *TÖÖTAJATE FAILID*.
Aruande ID	Aruande number (*24002199*) tuleb valida juhul kui faili liigiga soovitakse luua uut aluspõhja, mis on seadistatud loendisse *24002199 - KOHANDATUD ARUANDE KUJUNDUSED - KOOSTA LEPING*.
Aruande nimetus	Kuvatakse eelnevale väljale valitud tabeli nimetust.
Aruande kujunduse kirjeldus	Kui väljale *ARUANDE ID* on valitud *TABEL 24002199*, saab väljal kuvatavale kriipsule vajutades avada eelseadistatud aluspõhjade loendi ning valida sealt sobiva põhja, mille alusel töötajale fail luuakse.
Manuse tüüp	Võimalik on valida, mis tüüpi fail luuakse. Valik:

	• *PDF* • *WORD* • *EXCEL*
Vaike manuse faili nimi	Kui ei soovita töötajale luua uut faili, vaid saata kinnitamiseks mõnda olemasolevat faili näiteks töökorraldusreegleid, tuleb see lisada siia väljale. Faili lisamiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kriipsul ning laadida üles sobiv fail.

1.1.27.2. Nõutud failide mallid


Eelnevalt seadistatud faili liikide põhjal saab koostada failide kogumid, mille alusel koostatakse *LEPINGUTE LOENDI* pealt ühele või mitmele töötajale kogumis olevad failid või fail.

Seadistuse avamiseks tuleks otsinguaknasse kirjutada *NÕUDUTUD FAILIDE MALLID (HRM4BALTICS)* ning avada pakutav valik.



Väli	Selgitus
Kogumi nr	Sisestatakse kogumile tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse kogumile kirjeldus.
Faili liikide arv	Kuvatakse antud kogumis sisalduvate failide arvu.

Igale faili mallile tuleb seejärel lisada eelnevalt seadistatud *FAILI LIIGID*, selleks on lintmenüül vastav nupp.



Väli	Selgitus
Liigi kood	Väljalt avanevast rippmenüüst saab kogumisse lisada sobiva faili liigi.
Liigi kirjeldus	Kuvatakse valitud faili liigi nimetust.
Aruande ID	Kuvatakse valitud faili liigile seadistatud aruande ID-d. Enamasti *24002199*.
Aruande nimetus	Kuvatakse valitud faili liigile seadistatud aruande ID kirjeldust. Enamasti *KOOSTA LEPING*.

Manuse tüüp	Kuvatakse faili liigile valitud faili tüüpi. Valikud: • *PDF* • *WORD* • *EXCEL*
Aruande kujunduse kirjeldus	Kuvatakse faili liigile lisatud eelseadistatud aluspõhja nimetust.

1.2. X-TEE

Juhul kui ettevõtte on X-teega liitunud on võimalik kasutada Haigekassa ja TÖR infosüsteemidega andmevahetusel nn masin -masin liidetust. X-tee masin -masin liidestusse kasutamiseks tuleb eelnevat teha vajalikud seadistused asukohtades:

- *X-TEE SEADED*
- *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE LIIGID* aknas *X-TEE VÄÄRTUSED*

1.2.1. X-TEE SEADED

Üle X-tee Haigekassa ja TÖR infosüsteemidega andmevahetusliidestuse toimimiseks on vajalik eelnevalt teha vastavad seadistused asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/X-TEE->X-TEE SEADED

Väli	Selgitus
X-tee	
Teenuse andmed	
Serveri aadress	Ettevõtte enda *X-TEE SERVERI* aadress, mis on iga ettevõtte puhul erinev.
XML Versioon (protokoll)	X-tee teenuse poolt ette nähtud XML versiooni (protokolli) number. Ette antud X-tee halduri poolt. Seisuga august 2017 on versiooni numbriks *4.0*

Kliendi andmed	
Kliendi keskkond (XRoadinstance)	Üle X-tee suhtluses kasutatav xml kliendi keskkond. Seisuga august 2017 on: • X-tee töökeskkonna puhul vajalik sisestada *EE* • X-tee arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada *ee-dev*.
Kliendi klass (memberClass)	X-teega suhtluses kasutatav xml X-tee kliendi klass. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada *COM.*
Kliendi tähis (memberCode)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi tähis ehk ettevõtte registrikood. Vahendusteenuse kasutamisel vahendusteenuse pakkuja registrikood.
Kliendi andmebaas (subsystemCode)	Kliendi/ ettevõtte enda Business Central andmebaasi nimi, mille kohta on teenuse leping sõlmitud.

Esindamine Kasutatakse vahendamisteenuse korral kui ettevõttel endal ei ole turvaserverit ega ole ka renditud serverit ning päringuid tehakse kolmanda osapoole vahendusel.	
Esindamise klass (partyClass)	X-teega suhtluses kasutatav xml X-tee kliendi klass: *COM*

Digmatix Estonia

Esindamise tähis (partyCode)	Sisestatakse selle ettevõtte registrikood, kes kasutab vahendusteenust ning kelle andmeid päritakse/saadetakse vahendaja kaudu. Vahendaja registrikood sisestatakse sellisel juhul väljale *KLIENDI TÄHIS (MEMBERCODE)*.
Haigekassa teenus	
Kehtiv kuupalga valem	Väljale seadistatakse kuupalga arvutamise valem, mida kasutatakse *TVL KAARDILE* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* väljale *TÖÖTAJA TÖÖTASU* kuupalga automaatsel arvutamisel. Kasutaja saab automaatselt arvutatud kuupalga summat alati vajadusel käsitsi muuta. Standardvalem on tootes alljärgnev: *[[AEG,ETKNR-RP<TASU_KUUPALK|TASU_GRAAFIK|TASU_GRAAFIKÖ,A[0]]+[TASU,TASU_TUND|TASU_TUNDÖ,A[0]]*[[AEG,K+ETKNR-RP*8,A[0]]]]* Iga konkreetse ettevõtte puhul tuleb standardvalem üle vaadata ja muuta just sellele ettevõttele sobivaks.
Kergema töö töötasu valem	Saab sisestada tööasu valemi, mille põhjal arvutatud summat kuvatakse Tervisekassast tulnud töövõimetuslehe kaardi väljale *TASU KERGEMAL TÖÖL* juhul, kui kergema töö täpsustus ja kuupäevad on täidetud.
Teenuse keskkond: (XRoadinstance)	Haigekassa teenuse poolt ette antud teenuse keskkond. Seisuga august 2017 on: • Haigekassa töökeskkonna puhul vajalik sisestada *EE* • Haigekassa arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada *EE-DEV*
Teenuse klass: (memberClass)	Haigekassa teenuse poolt ette antud teenuse klass. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada *GOV.*
Teenuse tähis: (memberCode)	Sisestatakse Haigekassa registrikood *74000091*.
Teenuse andmebaas: (subsystemCode)	Haigekassa teenuse poolt ette antud Haigekassa andmebaas. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada *kirst.*
Teenuse versioon: (serviceVersion)	Haigekassa teenuse poolt ette antud Haigekassa teenuse versioon. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada *v1.*
Töötaja filter:	Filtri lisamisega on võimalik määrata need töötajad, kelle kohta Haigekassast päringuid tehakse. Nt saab lisada filtri ainult aktiivsetele töötajatele või ainult töölepingu alusel töötavatele.

Töötamise registreerimise teenus	
Teavituse ajavaru valem	Saab määrata ajavaru, mitu päeva enne konkreetse töötaja töösuhte või lepingulise suhte või selle muutuse jõustumist edastatakse üle X-tee andmevahetusliidese TÖR keskkonda vastav töösuhte muutuse info. Näiteks. Antud väljale on sisestatud *2P* Olete juba 01. septembril sisestanud HRM4Baltics moodulisse, et konkreetse töötaja töösuhe lõpetatakse alates 25. novembrist. Sellisel juhul saadetakse vastava töösuhte lõpetamise info üle X-tee TÖR'i mitte varem kui 23. novembril.
Teenuse keskkond (XRoadinstance)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi keskkond. Seisuga oktoober 2017 on:

Digmatix Estonia

	• EMTA Töötamise registri puhul vajalik sisestada *EE* • EMTA Töötamise registri arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada *ee-dev* või testkeskkonna puhul *ee-test.*
Teenuse klass: (memberClass)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud teenuse klass. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada *GOV.*
Teenuse tähis: (memberCode)	Sisestatakse EMTA registrikood *70000349*.
Teenuse andmebaas: (subsystemCode)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud TÖR andmebaas. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada *tor.*
Teenuse versioon: (serviceVersion)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud TÖR teenuse versioon. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada *v2.*

Andmepõhine aruandlus Kiirkaart tuleb nähtavale vaid juhul kui funktsionaalsus on rakendusalas sisse lülitatud.	
Teenuse keskkond (xRoadInstance)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi keskkond *EE*.
Teenuse klass (memberClass)	Sisestatakse Statistikaameti poolt ette antud teenuse klass *GOV.*
Teenuse tähis (memberCode)	Sisestatkse Statistikaameti registrikood *70000332*.
Teenuse andmebaas (subsystemCode)	Statistikaameti teenuse poolt ette antud andmebaasi nimi. Seisuga oktoober 2025 on siia vajalik sisestada *ESTAT*.
Teenuse versioon (serviceVersion)	Statistikaameti teenuse poolt ette antud teenuse versioon. Seisuga 2025 on vajalik sisestada *V1*.

Maksudeklaratsioon	
Teenuse keskkond (xRoadInstance)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud teenuse keskkond *EE*.
Teenuse klass (memberClass)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud teenuse klass *GOV*.
Teenuse tähis (memberCode)	Sisestatakse EMTA registrikood *70000349.*
Teenuse andmebaas (subsystemCode)	Sisestatakse EMTA maksudeklaratsioonide esitamise teenuse tähis. 2023 seisuga on siia vajalik sisestada *MKRLIIDES.*
Teenuse versioon (serviceVersion)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud maksudeklaratsioonide teenuse versioon. Seisuga mai 2023 on siia vajalik sisestada *V1*.

VITS liides **(Nähtav juhul kui rakendusala seadistuses aktiveeritud. Töötab kas käsitsi või koos tööjärjekorraga Report 24017103)**	
VITS URL	Sisestatakse VITS liidese URL aadress.
VITS asutus	Kui asutus koosneb mitmest alamasutusest, millel on VITS-as eraldi konto, siis sellele väljale saab sisestada alamasutuse järjenumbri, mis lepitakse eraldi kokku.
VITS autentimise võti	Sisestatakse VITS liidese autentimise võti.
VITS test keskkonna Basic auth	Saab sisestada testkeskkonna Basic autentimise parooli.
Uuenda automaatselt VITS staatus	Markeri aktiveerimisel muudetakse *TÖÖTAJA KAARDI* välja *VITS TÖÖTAJA STAATUS* väärtusi automaatselt, vastasel juhul peab välja väärtusi käsitsi muutma.

Digmatix Estonia

VITS viimane uuendus	Kuvatakse viimast andmete saatmise kuupäeva ja kellaaega VITS logidest.


1.2.1.1. Nupud X-tee seaded lintmenüül ja X-tee ajalugu

Akna X-tee seaded lintmenüül on avatav ka X-tee päringute ajalooga seotud info:

- *PÄRINGUTE LOGI* – avaneb *X-TEE AJALOO* register. Register avaneb ka asukohast *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365-> ARHIIV ->X-TEE AJALUGU*
- *PÄRITUD TÖÖTAJAD*- kuvatakse Haigekassast sisse loetud TVL'd ja nendega seotud töötajad
- *SAADETUD TÖÖTAJAD* - kuvatakse Haigekassasse saadetud TVL'd ja nendega seotud töötajad

1.2.2. X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID

X-tee töövõimetuslehtede liigid ja seosed HRM4Baltics moodulisse sisestatud *PUUDUMISTE PÕHJUSTEGA* seadistatakse tabelisse *X-TEE VÄÄRTUSED* asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID



Liik	Kood	Kirjeldus	Sorteeringu nr.	Puudumise põhjuse (suletud)	Puudumise põhjuse (avatud)
Töövõimetuslehele...	la	Lapsendusleht	4		
Töövõimetuse liik	1	Haigestumine	1	H_HAIGE	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	2	Kutsehaigus	2		
Töövõimetuse liik	3	Olmevigastus	3		
Töövõimetuse liik	4	Liiklusvigastus	4		
Töövõimetuse liik	5	Tööõnnetus	5	H_TONNETUS	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	6	Tööõnnetus liikluses	6	H_TONNETUS	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	7	Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tü...	7		
Töövõimetuse liik	8	Vigastus riigi või ühiskonna huvide ...	8		
Töövõimetuse liik	10	Karantiin	10		
Töövõimetuse liik	12	Haige perekonnaliikme põetamine ...	12		
Töövõimetuse liik	13	Alla 3a lapse või alla 16a puudega l...	13	L_HAIGE	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	14	Alla 12-aastase haige lapse põetam...	14	L_HAIGE	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	15	Rasedus- ja sünnituspuhkus	15	H_SYND	H_AVATUD
Töövõimetuse liik	16	Alla 10-aastase lapse lapsendaja pu...	16		


Antud tabeli veerud *LIIK., TÄHIS, KIRJELDUS, SORTEERINGU NR* täidab Business Central Haigekassa infosüsteemist saadud info alusel ise automaatsel. Kasutajal tuleb täita veerg *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS (SULETUD)* ja *PUUDUMISE PÕHJUS (AVATUD).*

Väli	Selgitus
Liik	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel kasutatavad Haigekassa poolt ette antud, *TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE* ja *TÖÖVÕIMETUSE* liigid. Võimalikud väärtused:

	• *TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIK*- TVL peamine liik • *TÖÖVÕIMETUSE LIIK* - teatud liiki *TÖÖVÕIMETUSELEHE* puhul on lubatud kasutada ainult teatud kindlat liiki *TÖÖVÕIMETUSE LIIKE*. Seega sisuliselt võib *TÖÖVÕIMETUSE LIIKI* pidada ka *TÖÖVÕIMETUSLEHE ALAMLIIGIKS*. Vastav seos tekib automaatselt vastavalt Haigekassa infosüsteemis kehtivale seosele.
Tähis	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel kasutatavad Haigekassa poolt ette antud *TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE* ja *TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE* tähised.
Kirjeldus	*TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE* ja *TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE* kirjeldused. Vaikimisi täidetakse veerg Haigekassa infosüsteemis kasutatavate kirjeldustega, kuid kasutaja saab seda muuta.
Sorteeringu nr	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel *TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE* ja *TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE* kasutamise järgnevust määrav number.
Puudumise põhjuse tähis (suletud)	Võimaldab kasutajal seadistada seose Haigekassa poolt ette antud *TÖÖVÕIMETUSE LIIGI* ning HRM4Baltics moodulis kasutatava *PUUDUMISE PÕHJUSEGA*. Juhul kui vastav seadistus on tehtud, seostatakse Haigekassa infosüsteemist sisse loetud lõpetatud haiguseleht automaatselt vastava *PUUDUMISE PÕHJUSEGA*.
Puudumise põhjus (avatud)	Võimaldab kasutajal seadistada seose Haigekassa poolt ette antud *TÖÖVÕIMETUSE LIIGI* ning HRM4Baltics moodulis kasutatava *PUUDUMISE PÕHJUSEGA*. Juhul kui vastav seadistus on tehtud, seostatakse Haigekassa infosüsteemist sisse loetud avatud haiguseleht automaatselt vastava *PUUDUMISE PÕHJUSEGA*.

1.2.3. DIRECO LIIDES

Directo liidestusega seotud seadistused

Väli	Selgitus
Directo võti	Sisestatakse Directo keskkonnast saadav parool. Parooli sisestamise järgselt kuvatakse väljal ainult täpikesi.
Directo URL	Sisestatakse aadress, mille kaudu andmed liiguvad nt: https://login.directo.ee/xmlcore/ettevõttenimi/xmlcore.asp
Objekti dimensiooni tähised	Sisestatakse dimensioonid nt *OSAKOND/PIIRKOND/ISIK,* mis võetakse PR kannete konteerimisel Directosse kaasa. Kui ettevõtte kasutab dimensiooni *PROJEKT*, tuleb väljale lisada projekti dimensiooni välistus (< > Projekt), kuna projekti dimensiooni on vaja Directosse saata eraldi väljal, mitte koos teiste dimensioonidega. Lehel *DIRECTO DIMENSIOONID* seadistatakse, milline dimensiooni kood Directos vastab millisele BC dimensiooni koodile näiteks *STRUCTURE = OSAKOND*. 

	Directos seadistatud dimensioonide väärtused on võimalik pärida ka BC-sse. BC kontrollib uue dimensiooni väärtuse lisamisel, et sama dimensioon ei oleks juba eelnevalt sisestatud. Kui BC-s olev dimensiooni väärtus Directos suletakse, siis päringu käigus suletakse see ka BC-s ja varem suletud olnud dimensiooni väärtus taasavatakse.
Projekti dimensiooni tähis	Sisestatakse projekti dimensiooni tähis. Dimensioon seadistatakse eraldi väljale, kuna projekt on ka Directos eraldi teistest dimensioonidest. Projektid imporditakse asukohta *PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTID*, mille alusel luuakse automaatselt uus dimensiooni väärtus projekti numbriga, kui seda veel pole ja lisatakse projektile juhul kui antud dimensioon on Palga dimensioonide seadistuses olemas. Kui päritud projekte ei soovita näha *TÖÖAJATABELI PROJEKTIDE* loendis, vaid pärida neid kui dimensioone, tuleb sisse lülitada marker *PROJEKT AINULT DIMENSIOONINA*.
Projekt ainult dimensioonina	Marker on vaja sisse lülitada kui Directost päritavad projektid on vaja seadistada BC-s ainult dimensioonina ning ei ole vaja luua *PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTE*.
Viimane PR tehingu nr	Kuvatakse viimast kandenumbrit, millega kanded Directosse saadeti.
PR kannete ekspordi liik	Väljale sisestatakse Directo pearaamatu faili jaoks vajalik „type“ tähis nt *PALK*.
Ära kasuta PR ekspordil valuuta summasid	Kui ettevõttes ei ole kasutusel valuutad, tuleb marker sisse lülitada ning siis ei lisata valuuta summa ekspordi faili.
Kaasatud töötaja filter	Avanevas filtriaknas saab määrata missuguste töötaja *TÖÖTAJA DIMENSIOONI* väärtused Directosse kaasatakse.

DIRECTO liidesega seotud nupud lintmenüül:

- *IMPORDI PROJEKTID* – projektid imporditakse Directost BC-sse asukohta *PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTID*.
- *IMPORDI OBJEKTID* - dimensioonid imporditakse Directost BC *DIMENSIOONIDE* seadistusse.
- *SAADA PR KANDED* – kävitab kõigile veel saatmata *PALGAARVESTUSE REGISTRITELE*, mis on tüübiga *KONTEERIMINE*, saatmise Directosse. Ühe registri haaval on võimalik saata registrite lehelt nupuga *SAADA DIRECTOSSE*.
- *SAADA TÖÖTAJAD* – töötajate andmed saadetakse Directosse.

Eelpool nimetatud Directoga seotud tegevuste jaoks on võimalik seadistada ka automaatööd tööjärjekorrad:
Koodiplokk ID-ga *24002002*
Kirjeldus: *PLK PAYROLL JOBQUEUE.*
Objektide importimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_OBJECT*
Projektide importimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_PROJECT*
Kannete konteerimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_GLENTRIES*


1.2.4. VEEBITEENUSTE LOEND

Veebiteenused võimaldavad HRM4Baltics andmeid pärida välistesse süsteemidesse või saata andmeid välisest süsteemis HRM4Baltics baasi. Näiteks saab veebiteenuse abil saata välisest tööajatabelist andmeid HRM4Baltics *TÖÖAJATABELISSE* või välises süsteemis koostatud ja kinnitatud puhkuseavalduste andmed HRM4Baltics *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE.*

HRM4Baltics SOAP veebiteenuste spetsifikatsiooni, selle kohta missuguste väljade andmeid täpselt saata/pärida on võimalik ja missugustele kaartidele ning loenditesse neid saab saata, täpsustage oma konsultandiga.

HRM4Baltics veebiteenuste loend avaneb asukohast
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/SOAP LEHTEDE LOEND

Digmatix Estonia



Loendis kuvatakse ainult HRM4Baltics veebiteenuseid. Teiste BC-s kasutatavate veebiteenuste loendi avamiseks on lintmenüül nupp *AVA VEEBITEENUSED*.


Loendisse uue HRM4Baltics veebiteenuse lisamiseks saab kasutada nuppu Lisa veebiteenus. Uuele reale tuleb lisada veebiteenuse *LEHE NR*, *KIRJELDUS* ja *VEEBITEENUSE NIMI*.


Lintmenüü nupp *AVA LEHT* avab veebiteenusele vastava HRM4Baltics lehe, kuhu teenusega andmeid saadetakse/päritakse.

1.2.5. E-MAILI MALLID

Seadistusega kirjeldatakse e-mailide mallid, mida kasutatakse näiteks kinnitusringides, volituste andmisel, insaiderite lahenduses ja töötaja ankeedi funktsionaalsusega. Mallide seadistus avaneb asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/E-MAILI MALLID

Avaneb loend juba kirjeldatud mallidest. Uue malli lisamiseks on lintmenüül nupp *UUS*, olemasoleva avamiseks või redigeerimiseks *HALDA-> REDIGEERI* või *VAADE*.






Välja nimi	Kirjeldus
Malli liik	Valitakse malli liik. Valikud: • *INSAIDER* – kasutatakse insaiderite lahenduses e-kirjade saatmisel. E-kirja on võimalik saata loendist *INSAIDERID* või töötaja kaardilt avanevast *INSAIDERI KAARDILT*. • *TÖÖAJATABEL* – kasutatakse aktipõhise tööajatabeli funktsionaalsusega, kus töötaja esitab oma tööajatabeli ise *TÖÖTAJA PORTAALIST*. • *TÖÖTAJA* – kasutatakse töötajate loendi pealt töötajatele e-kirjade saatmiseks nt koos *TÖÖTAJA ANKEEDI* funktsionaalsusega. • *KINNITUSRING* – kasutatakse puhkuseavalduste ja tööajatabelite funkstionaalsusega
Malli tähis	Sisestatakse malli tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse malli tähisele vastav kirjeldus.
Teema	Väljale sisestatud teksti näeb e-maili saaja kirja real *TEEMA*.
E-maili stsenaarium	Väljale tuleb rippmenüüst valida meilide saatmisel kasutatav stsenaarium. Stsenaariumid saab omakorda siduda erinevate meilikontodega, mis tähendab et puhkuseavalduste ja tööajatabelitega seotud meilid saab välja saata erinevate meilikontode alt. Meilide saatmiseks peab olema BC-s tehtud *MEILISAATMISE SEADISTUSED*, ehk lisatud *MEILIKONTOD*, mida kasutatakse meilide saatmisel ning kontodele määratud *STSENAARIUMID* ehk tehtud valikud missuguselt meiliaadressilt missugune meil saadetakse. Näiteks saab määrata, et puhkustega seotud meilid saadetakse personaliüksuse üldmeiliaadressilt ning tööajatabelite meilid raamatupidamisüksuse meililt.

Pime koopia	Sisestatakse e-maili aadress, kuhu soovitakse saata pimekoopiat.
HTML	Sisestatakse marker, kui soovitakse e-maili malli teksti seadistada HTML vormingus. Soovitav on alati kasutada HTML vormingut, sest sellisel juhul saab teksti kujundamisel kasutada erinevaid värve, kirjastiile, vorminguid, taandridu.
Testimise saaja e-mail	Sisestatakse e-maili aadress, kuhu soovitakse saata testmaili, et kontrollida seadistatud maili sisu. Testmaili saatmiseks on lintmenüül nupp *SAADA TEST E-MAIL*.
Logi saatmised	Lisades markeri antud väljale tekkivad iga e-kirjaga kanded ka *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE*.
Portaali lingi liik	Väljal tehtud valik määrab missugune link lisatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* teatele. Kasutatakse koos *TÖÖTAJA ANKEEDI* funktsionaalsusega. Valikud: • *EI NÄITA* – linki teatele ei lisata • *KÄSITSI LINK* – link tuleb teatele käsitsi lisada väljale *PORTAALI TEATE LINK* • *TÖÖTAJA ANDMED* - portaali teatel vajutades avaneb lehekülg *MINU ANDMED*, link lisatakse automaatselt • *TÖÖTAJA ANKEET* – portaali teatel vajutades avaneb lehekülg *TÖÖTAJA ANKEET*, link lisatakse automaatselt
Portaali teade	Sisestatakse teate tekst, mida kuvatakse e-kirja saajale *TÖÖTAJA PORTAALIS*. Kasutatakse koos *TÖÖTAJA ANKEEDI* funktsionaalsusega. Teade on portaalis nähtav seni, kuni töötaja on ankeedi täitnud, kinnitanud ning personalispetsialist on taotlusega esitatud andmed kinnitanud. Juhul kui personalispetsialist tühistab taotluse, jääb teade töötajale portaalis nähtavaks. Kirja saatmisel tekib asukohta *TÖÖTAJA PORTAALI TEADETE SEADISTUS* automaatselt uus teate rida, millele lisatakse veergu *KEHTIV ALATES* e-kirja saatmise kuupäev. Personalispetsialisti poolne andmete kinnitamine lisab kuupäev veergu *KEHTIV KUNI* ning markeri veergu *SULETUD*.
Portaali teate link	Kui väljale *PORTAALI LINGI LIIK* on valitud väärtus *KÄSITSI*, siis sellele väljale sisestatakse link, mis lisatakse teatele.
Ära saada e-maili	Sisestatakse marker, kui ei soovita selle malli kasutamisel töötajatele e-kirja saata.
Sisu	Sisestatakse e-maili sisu kas *HTML* vormingus või tavalise tekstina. Kasutades tavalist teksti, ei ole võimalik kasutada erinevaid kirjavorminguid (*italic*/**bold**/ ja värvid) ja taandridu jms.

Nupud lintmenüül


Nupu nimi	Kirjeldus
Saada test e-mail	Nupul vajutades saab testida e-maili saatmist ja seadistuse õigsust, väljanägemist. Testmail saadetakse aadressile, mis on sisestatud väljale *TESTIMISE SAAJA E-MAIL*.
HTML muutja	Nupul vajutades avaneb interneti lehekülg, mille abil saab kirjutada e-maili teksti HTML vormingus ning seejärel kopeerida selle väljale *SISU*.

Digmatix Estonia


Muutujate abi	Avaneb loend protsentmuutujatest, mida saab e-maili mallis kasutada ning mis asendatakse e-kirjas ja e-kirja teema real tekstiga. 

1.3. MEILIKONTODE SEADISTAMINE


Selleks, et HRM4Baltics lahenduses oleks võimalik saata töötajatel e-kirju nt palgateatised, puhkuseavalduste kinnitusringidega seotud e-kirjad jne, tuleb BC-s teha meilisaatmise seadistused. Selleks tuleb otsinguaknasse sisestada *MEILIKONTOD* või *SEADISTA MEILITEENUS* ning avada vastav aken.



Meilikontode loendis on näha juba seadistatud meiliaadressid ja *KIIRINFOAKNAS* neile määratud *STSENAARIUMID*.




Uue meilikonto loomiseks on lintmenüül nupp *UUS* , avaneb sissejuhatava tekstiga aken, kus tuleb valida *JÄRGMINE.*




Seejärel tuleb valida, mis tüüpi meilikontot soovitakse seadistada. Valida on kolme meilikonto vahel:

- *SMTP* - kasutataval meilikontol ei tohi peal olla kahetasemelist autentimist (MFA), sest vastasel juhul on vaja autentimisel telefoni teel kinnitust. Meilikontol peab aga kindlasti olema lubatud SMTP.
- *PRAEGUNE KASUTAJA* – iga kasutaja saadab meilisõnumeid oma meilikonto kaudu, millel peab olema kehtiv Microsoft Exchange litsents. Seadistus eeldab OnPrem klientidelt O365 autentimist.
- *MICROSOFT 365*




Konto liigi valimise järgselt tuleb täita kohustuslikud väljad. Näide SMTP seadistusest, kus on kasutatud *OFFICE 365 SERVERI SEADEID* (nupp lintmenüül).



Meilikontodele määratakse *STSENAARIUMID* ehk valitakse missugune meil missuguse konto alt saadetakse. Näiteks on võimalik saata *PUHKUSEAVALDUSTEGA* seotud meilid välja personaliüksuse meiliaadressilt ning *TÖÖAJATABELITEGA* seotud meilid raamatupidamisüksuse meililt. Kõik HRM4Baltics lahendusega seotud stsenaariumid algavad tähisega *PAYROLL365*... Stsenaariumite lisamiseks meilikontole on lintmenüül nupp *NAVIGEERI/MEILI STSENAARIUMID* ja avanevas loendis *MÄÄRA STSENAARIUMID*.

Kui on stsenaariumeid, mis ei ole ühegi meilikontoga seotud, kasutatakse selle stsenaariumiga seotud meili saatmiseks meilikontode loendis *VAIKIMISI* kontoks määratud kontot. Seetõttu on soovitav märkida üks meilikonto alati *VAIKIMISI KONTOKS*.



BC-s seadistatud HRM4Baltics lahendusega seotud stsenaariumid on alljärgnevad:

Stsenaariumi nimi	Kirjeldus
Payroll365 Dokument aegub	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Katseaeg keskel	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Katseaja algus	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Katseaja lõpp	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Mall - Ajatabel	Kasutatakse kõikide nende e-maili mallidega, mille liigiks on *TÖÖAJATABEL*. Näiteks aktipõhine tööajatabel.
Payroll365 Mall - Insaider	Kasutatakse e-maili malliga, mille liigiks on *INSAIDER*.
Payroll365 Mall - Kinnitus	Kasutatakse kõikide nende e-maili mallidega, mille liigiks on *KINNITUSRING*. Näiteks puhkuseavaldused, tööajatabel, volitused.
Payroll365 Mall - Töötaja	Kasutatakse nende e-maili mallidega, mille liigiks on *TÖÖTAJA*. Näiteks *TÖÖTAJA ANKEET* ja muud *TÖÖTAJA KAARDI* kaudu saadetavad e-mailid.
Payroll365 Nimepäev	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Palgateatis	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Pensionile minek	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.


Payroll365 Portaali teade	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Püha	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Puhkuse aegumine	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Puhkuseavaldused	Kasutatakse nende e-maili mallidega, mis on seotud puhkuseavalduste kinnitusringiga. Stsenaarium tuleb valida *E-MAILI MALLILE* liigiga *KINNITUSRING* , mis on seotud puhkuseavalduste kinnitamisega. Tegemist on sarnase stsenaariumiga nagu *PAYROLL365 MALL – KINNITUS*. Seega on võimalik valida kumba stsenaariumit kasutatakse, kuid on võimalik puhkuseavalduste e-kirja mallid siduda hoopis erinevate stsenaariumitega, mis annab võimaluse saata neid välja erinevatelt meilikontodelt.
Payroll365 Puudumine	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Sünnipäev	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Tähtpäev	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Tervisekontroll	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Terviskontroll (järgmine)	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Tööajatabeli akt	Kasutatakse *AKTI PÕHISTE TÖÖAJATABELITEGA* seotud kinnitusringidega. Stsenaarium tuleb valida *E-MAILI MALLILE* liigiga *TÖÖAJATABEL*.
Payroll365 Tööajatabeli Kinnitamine	Kasutatakse *TÖÖAJATABELITEGA* seotud kinnitusringide korra. Stsenaarium tuleb valida *E-MAILI MALLILE* liigiga *KINNITUSRING* , mis on seotud tööajatabelite kinnitamisega. Tegemist on sarnase stsenaariumiga nagu *PAYROLL365 MALL – KINNITUS*. Seega on võimalik valida kumba stsenaariumit kasutatakse, kuid on võimalik tööajatabeli *E-KIRJA MALLID* siduda hoopis erinevate stsenaariumitega, mis annab võimaluse saata neid välja erinevatelt meilikontodelt.
Payroll365 Tööle võtmine	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Töölt lahkumine	Kasutatakse kalendriteavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja *VAIKIMISI KONTO* alt.
Payroll365 Volitus	Kasutatakse *VOLITUSTEGA* seotud kinnitusringide korra. Stsenaarium tuleb valida *E-MAILI MALLILE*, mis on seotud *VOLITUSTE TAOTLUSEGA*.

1.4. OUTLOOKI KALENDRI SEADISTAMINE

RAKENDUSE ALA SEADISTUSEGA saab sisse lülitada Outlooki kalendri funktsionaalsuse, mis võimaldab saata teavituste ja puudumiste andmed otse kasutaja Outlooki kalendrisse. Puudumisi, teavitusi ja sündmuse taotluste andmeid kuvatakse Outlookis terve päeva kohtumisena. Selleks, et töötajale Outlooki kohtumine saata, peab olema töötajal BC kasutaja ning *KASUTAJA KAARDIL* kiirkaardile *ÜLDINE* väljale *AUTENTIMISE MEILIAADRESS* sisestatud Outlooki e-maili aadress. Juhul kui töötajal ei ole BC kasutajat, tuleb *TÖÖTAJA KAARDIL* väljale *AUTENTIMISE E-MAIL* sisestada tema e-maili aadressi, mille alusel andmed Outlooki saadetakse.



Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb esmalt teha vajalikud seadistused. Seadistuste avamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUS* ning avada pakutav otsingutulemus.




Avanevasse aknasse kirjeldatakse serveri ja kliendi id andmed. Ühenduse testimiseks saab kasutada lintmenüü nuppu *TESTI ÜHENDUST*.

Kui saadetavad teavitused peavad liikuma teise ajavööndisse, tuleb vastav ajavöönd valida väljale *AJAVÖÖND.*


Markeri väljal *OUTLOOK SÜNKR.AKTIIVNE* sisse lülitamisel hakkab funktsionaalsus tööle, kui seadistused on tehtud ja õiged. Soovi korral saab markeri välja lülitada ning funktsionaalsuse peatada.

Seadistuse akna lintmenüül on nupp *MALLID*. Avanevas loendis kirjeldatakse erinevad mallid, mida kasutatakse puudumise , teavituste ja sündmuste liikidega.



Väli	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse malli tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse mallile vastav kirjeldus.
Sündmuse kuvamisviis	Valitakse kohtumise kuvamise viis Outlookis. Valikud: • *VABA* • *EBALEV* • *HÕIVATUD* • *KONTORIST VÄLJAS* • *TÖÖTAN MUJAL*
Sündmuse kategooria	Võimalik on kohtumisele lisada Outlookis kasutusel olevat kategooriat. Kui vastavat kategooriat Outlookis ei ole, siis see luuakse automaatselt.
Sündmuse kalender	Juhul kui Outlooki on loodud erinevad kalendrid, saab väljale sisestada kalendri tähise, kuhu kohtumine saadetakse.
Pealkiri	Sisestatakse kalendris kuvatava kohtumise pealkiri, mille koostamisel on võimalik kasutada infoaknas kuvatavaid % muutujaid.
Sisu	Sisestatakse kalendris kuvatava kohtumise sisu, mille koostamisel on võimalik kasutada infoaknas kuvatavaid % muutujaid.
Ühiskalendri e-mail	Kui on soov saata kohtumine mitte töötaja Outlooki vaid mõnda ühiskalendrisse, tuleb väljale sisestada vastava kalendri e-maili aadress.

Outlooki kalendri seadistuse aknas nupuga *KANDED* on võimalik avada ja vaadata kõiki kandeid, mis on Outlooki saadetud või proovitud saata ning kas saatmine õnnestus või mitte. Loendisse tekkivad kanded saadetakse töötajate Outlooki kalendrisse tööjärjekorrakandega, mille koodiplokk on *24002063.* Samuti on võimalik kannete lehelt kandeid Outlook käsitsi saate vajutades nupule *SAADA KALENDRISSE KANNE*.



Kande nr.	Töötaja nr.	Allika liik	Seisund	Seisund teade	Sündmuse pealkiri	Sündmuse sisu	Sündmuse algusaeg	Sündmuse lõppaeg
1	T0003	Puudumine	Kalendrisse lisatud	201 Created	Puhkus 06.05.26 kuni 08.05.26	Puhkus 06.05.26 kuni 08.05.26		
2	T0003	Puudumine	Kalendrisse lisatud	201 Created		Puhkus 04.05.26 kuni 05.05.26		
3	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Itaalia_11.05.26-15.05.26	Lähetus - - 11.05.26-kell 08:00:00 kuni 15.05.26 kell 23:00:00 - - Itaalia - - Lähetus Rooma...	08:00:00	23:00:00
4	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Belgia_20.05.26-21.05.26	Lähetus - - 20.05.26-kell 13:00:00 kuni 21.05.26 kell 18:00:00 - - Belgia - - testin outlooki	13:00:00	18:00:00
5	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Koolitusel	Koolitus - - 27.05.26-28.05.26 - - Eesti - - Inglise keele koolitusel	15:00:00	18:00:00
6	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Bulgaaria_16.06.26-19.06.26	Lähetus - - 16.06.26-kell 15:00:00 kuni 19.06.26 kell 14:00:00 - - Bulgaaria - - Outlooki kal...	15:00:00	14:00:00


1.5. TÖÖJÄRJEKORRA KANNETE SEADISTAMINE (TABEL 472)

Business Centralis on võimalik seadistada taustal automaatselt toimuvaid regulaarseid tegevusi nn. *TÖÖJÄRJEKORRA KANDEID*. HRM4Baltics mooduli tõhusaks toimimiseks on standardlahenduses seadistatud järgmised *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED*:

- Töötaja andmeid eri HRM4Baltics mooduli tabelite vahel sünkroniseeriv automaattöö.
- Teavituste loomise automaattöö.
- Teavituste e-mailile saatmise automaattöö.
- Pensionikindlustuse parameetrite automaatse lisamine.

1.5.1. TÖÖTAJA ANDMEID ERI TABELITE VAHEL SÜNKRONISEERIV AUTOMAATTÖÖ

Töötajate kaardi andmete automaatseks uuendamiseks tuleb seadistada automaattöö. Vaikimisi uuendatatakse ainult nende töötajate kaarte, mis ei ole *LUKUS*. Tööjärjekorra funktsionaalsus on sama, mis *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* aknas nupul *UUENDA TÖÖTAJA KAARDI ANDMED*.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

TÖÖJÄRJEKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *EMPLOYEE*
- *TÖÖJÄRJEKORRA KATEGOORIA TÄHIS:* valige *PAYROLL*

Digmatix Estonia

- *KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:* juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamisseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks *5*
- *VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL*: sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks

Kiirkaart *KORDUS*


Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.

Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.2. TEAVITUSTE LOOMISE AUTOMAATTÖÖ

Töötajatega seotud *TEAVITUSTE* loomise automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

TÖÖJÄRJEKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*

Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *CALENDAR*
- *TÖÖJÄRJEKORRA KATEGOORIA TÄHIS:* valige *PAYROLL*
- *KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:* juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamisseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks *5*
- *VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL*: sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.


Kiirkaart *KORDUS*

Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.
Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.3. TEAVITUSTE E-MAILILE SAATMISE AUTOMAATTÖÖ

Töötajatega seotud *KALENDRI TEAVITUSTE* saatmise automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



KALENDRI TEAVITUSTE e-mailile saatmise eelduseks on, et *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardile *TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKTID* oleks sisestatud e-posti aadress ning Business Centralis oleks seadistatud meiliteenus sh *MEILIKONTOD*, *STSENAARIUMID*.

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

TÖÖJÄRJEKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.
Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *NOTIFICATION*
- *TÖÖJÄRJEKORRA KATEGOORIA TÄHIS:* valige *PAYROLL*
- *KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:* juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamisseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks *5*
- *VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL*: sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.
Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg


Digmatix Estonia

- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

MINUTITES.

1.5.4. TÖÖTAJATE PENSIONIKINDLUSTUSE PARAMEETRITE AUTOMAATNE LISAMINE JA UUENDAMINE

Töötajate *PENSIONIKINDLUSTUSE PARAMEETREID* automaatselt lisava/uuendava automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*

Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002033*
- *PARAMEETRIJADA:* saate valida milliste töötajatega seotud pensionifondi parameetrit antud Tööjärjekorra kande puhul uuendatakse. Valikud
  - *KÕIK* – uuendatakse kõikide töötajate andmed, soovitav kasutada ainult juurutamisel.
  - *UUED* – uuendab ainult veel kontrollimata töötajad, seadistada näiteks igaöise tegevusena.
  - *AKTIIVSED* – uuendab kõik mitte lahkunud töötajad, seadistada mitte tihedamini kui korra kuus.
- *TÖÖJÄRJEKORRA KATEGOORIA TÄHIS:* valige *PAYROLL*
- *KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:* juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamisseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks *5*
- *VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL*: sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.

Kiirkaart *KORDUS*


Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.
Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.5. TÖR KANNETE AUTOMAATNE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

TÖR automaattöö võimaldab saata kõik päeva jooksul tehtud töölepingute muudatused, uued töölepingud ja passiivsused ühe korraga TÖR registrisse. Automaattöö tööpõhimõte on sama, mis *TÖÖTAJA KAARDILT* andmete TÖR-i saatmisel nupuga *TÖÖREGISTRISSE SAATMINE*.

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage TÖR

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.


- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.6. TERVISEKASSAST ANDMETE AUTOMAATNE PÄRING

Automaattööga saab pärida Tervisekassast töövõimetuslehtede andmeid.

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.

Digmatix Estonia



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:


- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *HAIGEKASSA*

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.7. JÄRGMISE AASTA PUHKUSE SALDO PÄRING

Automaattöö võimaldab saata välisesse süsteemi töötajate puhkuste saldod järgmise aasta lõpu seisuga. Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



Digmatix Estonia

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002043*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *JA+1A*


Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.8. PUHKUSE SALDO PÄRINGUD – DAY, MONTH, YEAR

Automaattöö töötab koos veebiteenusega *LEHT 50100* ning saadab välisesse süsteemi töötajate puhkuste saldod jooksva kalendripäeva, jooksva kuu viimase päeva ning jooksva aasta viimase päeva seisuga. Võimalik on saldosid saata ka kuupäeva põhiselt kasutades parameetrijadas ajavalemeid.

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada *TÖÖJÄRJEKORRA KANDED* ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*


- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002043*
- *PARAMEETRIJADA:* sisestage *DAY* või *MONTH* või *YEAR* või ajavalemid nt +JA-6P jne

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.9. OUTLOOKI KALENDRISSE ANDMETE SAATMINE

Automaattöö saadab puudumiste ja teavituste info töötaja või üldisesse Outlooki kalendrisse. Eelnevalt peavad olema tehtud *OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUSED*.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002063*
- *PARAMEETRIJADA:* ei ole vaja sisestada

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.10. PUHKUSEAVALDUSE VORMISTAMISE VAJADUSEST TEAVITAMINE JA TAOTLUSE VORMISTAMINE

Tööjärjekorraga saadetakse töötajale teavitus selle kohta, et puhkusevaldus on vaja vormistada ning teine tööjärjekord vormistab puhkuseavaldused, mis on kinnitatud seisundis ning mille vormistamise tähtaeg on kätte jõudnud.

Lahkunud töötajate kinnitatud seisundis taotlused tühistatakse automaatselt sama (*VORMISTA_AUTO*) tööjärjekorra raames.

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks tuleb avada vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutada lintmenüül *REDIGEERI*. Uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks on lintmenüül nupp *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* saab teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24008482*

PARAMEETRIJADA: VORMISTA_VAJA saadab teavituse vormistamise vajaduse kohta. Vormistamise vajadus leitakse puhkuse taotluse puudumise põhjuse seadistuse pealt.

PARAMEETRIJADA: VORMISTA_AUTO vormistab puhkuseavalduse tegelikuks puudumiseks.

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.11. KINNITUSRINGI KINNITAJATE UUENDAMINE

Automaattöö uuendab puhkuseavalduste, kuluaruannete, sündmuse hinnapäringute ja sündmuse taotluste kinnitusringis olevaid kinnitajaid. Näiteks kui kinnitaja on puhkusel või ei jõua avaldust kinnitada ning läheb ise puhkusele, siis suunatakse kinnitamise tööülesanne automaatselt kinnitaja *TÖÖTAJA KAARDILE* märgitud *VAIKIMISI ASENDAJALE, JUHILE* või tema asendajale, kes on valitud puhkusetaotlusele. Kes asendajaks leitakse oleneb *KINNITUSRINGI KINNITAJATE* peal tehtud seadistusest ning palgaarvestuse seadistusest väljal *KINNITUSE ASENDAJA LIIK*. Kui kinnitajaks määratud töötaja tuleb puhkuselt tagasi ning asendajad ei ole avaldust kinnitanud, suunab automaattöö kinnitamise ülesande kinnitajale tagasi.

Digmatix Estonia

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:


- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24008482*
- *PARAMEETRIJADA: UUENDA*

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.12. TÖÖTAJA KAARDIL JUHI UUENDAMINE VASTAVALT STRUKTUURI SEADISTUSELE

Automaattöö uuendab töötaja kaardil välja *JUHI NR* ja *JUHI NIMI* vastavalt struktuuri seadistusele. Tööjärjekord on vaja seadistada ja käivitada kui kasutatakse kuupäev põhist struktuuri. Kui tehakse struktuurimuudatus seoses juhi muutumisega, siis selleks et töötajate kaartidel muutuksid juhi andmed sellel kuupäeval kui tööd alustab uus juht, on vaja et tööjärjekord uuendaks töötaja kaartidel juhi välju.



Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*

- *PARAMEETRIJADA: STRUCTURE_MANAGER*

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.13. ANDMEVAHETUS DIRECTOGA

Automaattöö pärib Directost dimensioonide tähiseid, projektide andmeid ja loob/uuendab *TÖÖTAJATABELI PROJEKTIDE* seadistust või olenevalt seadistuses projekti dimensioonid. Lisaks saadab automaattöö palgakanded Directo pearaamatusse.

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:*
- Objektide importimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_OBJECT*
- Projektide importimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_PROJECT*
  Kannete konteerimiseks on parameetri jada: *DIRECTO_GLENTRIES*

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.14. TÖÖTAJA ANDMETE SAATMINE VITS-A

Automaattöö saadab töötaja andmed või muudetud andmed VITSa, kus luuakse töötajale konto. Töötaja andmetest liiguvad VITSa: töötaja nimi, töötaja isikukood, töösuhte alguse kuupäev, ametikoht, struktuuriüksus, isiklik emaili aadress/ettevõtte emaili aadress, mobiiltelefoninumber, VITS seisund.

Digmatix Estonia

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.


Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *ARUANNE*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24017103*
- *PARAMEETRIJADA:* jääb tühjaks

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

Võimalik on tööjärjekorrale seadistada filter, mille alusel leitakse töötajad, kelle andmed VITSa saadetakse. Filtri lisamiseks on tööjärjekorra kande kaardi lintmenüül nupp *ARUANDED/ARUANDE PÄRINGUAKEN*. Näiteks saab siin teha seadistuse, mille alusel saadekse VITSa ainult aktiivsete töötajate andmed või konkreetse lepingu liigiga töötajad. Filtrisse on mõistlik lisada *VITS UUENDUS VAJALIK -> JAH*, kuna sellisel juhul saadetakse VITSa ainult nende töötajate andmed, kelle töötaja kaardil on aktiivne marker *VITS UUENDUS VAJALIK*.



1.5.15. AUTOMAATNE TÖÖAJATABELI PLAANI ARVUTAMINE

Automaattöö lisab töötajad automaatselt tööajatabelisse ja arvutab neile tööajaplaani. Eelduseks on, et seadistatud on tööajatabeli vahetused, nende alusel loodud tööajatabeli mallid ning töötajad on lepingu rea kudu seotud tööajatabeli ja malliga. Tööajaplaan arvutatakse töötajale sellesse kuusse, millal tööjärjekord käivitub.

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA: SCH_AUTO_PLAN*

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.16. AUTOMAATTÖÖ LIHTSUSTATUD LOENDI VÄRSKENDAMISEKS JA LOOMISEKS

Automaattööga luuakse iseteeninduspordaalis kasutusel olev *LIHTSUSTATUD TÖÖTAJATE LOEND* igakordselt uuesti. Automaatöö teeb sama toimingut, mida saab teha käsitsi *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* nupuga *UUENDA LIHTSUSTATUD TÖÖTAJATE LOEND*.

Olemasoleva *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* redigeerimiseks valige vastava *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* rida ning vajutage lintmenüül *REDIGEERI*, uue *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* lisamiseks valige lintmenüül *UUS*.

Avanenud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* kaardi kiirkaartidel *ÜLDINE* ja *KORDUS* tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart *ÜLDINE*
Kiirkaardil *ÜLDINE* seadistage väljad:

- *KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK*: valige *KOODIPLOKK*
- *KÄIVITATAVA OBJEKTI ID*: valige *24002002*
- *PARAMEETRIJADA:* RECREATE_SIMPLE_ESMPLOYEES

Kiirkaart *KORDUS*
Kiirkaardil *KORDUS* saab määrata antud *TÖÖJÄRJEKORRA KANDE* toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaatöö igaks õhtuks.

- *NÄDALAPÄEVAD*: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- *ALGUSAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *LÕPPAEG*: sisestage automaatöö alguskellaaeg
- *MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV*: sisestage kahe järjestikuse automaatöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

2. Kokkuvõtteks

HRM4Baltics on parim valik ettevõtetele, kes soovivad maailmatasemel, Microsoft Dynamics Business Central funktsionaalsustega ning Microsofti toodetega hästi ühilduvat palga- ja personaliarvestuse lahendust.

Palga- ja personalilahendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele:

Digmatix Estonia

- kus arvestatakse palka rohkem kui 2 -le inimesele ja kasutusel on erinevad palgaskeemid
- kes soovivad hallata oma äriprotsesse ühest kesksest kohast – Business Centralist
- kelle palgaarvestuse algandmed kogutakse erinevatest äriprotsessidest
- kes vajavad paindlikke palgaskeeme ning võimalust palgaarvestuse valemeid ise seadistada
- kes soovivad salvestada töötajate kohta ka põhjalikku personaliinfot nagu haridus, oskused, eelnev töökogemus, koolitused, tervisekontroll jne
- kes on harjunud majandustarkvara erinevate seadistusvõimalustega ja et lahendus oleks suures osas ise kohandatav
- kes vajavad erilahendusi arvestuse kiirendamiseks ja lihtsustamiseks

Palga- ja personaliarvestuse funktsionaalsusi on võimalik kasutada kõigil Microsoft Dynamics Business Centrali kasutajatel.

HRM4Baltics:

- töötab samadel lihtsatel põhimõtetel kui kogu Business Central (kasutajapoolsed seadistusvõimalused, kontoanalüüsiga analoogne aruandlus, filtreerimine erinevates loendites, finantsarvestuses kirjeldatud dimensioonide kasutamine jpm)
- vähendab palgaarvestaja ja personalispetsialisti ajakulu ja võimalikke vigu, sest puudub vajadus andmete mitmekordseks sisestamiseks
- aitab pikemas perspektiivis vähendada kulusid: vajalik ainult üks moodul, kus koos on nii palga- ja personaliarvestus kui ka tööaja planeerimine
- pakub paindlikke palgaskeeme. Erinevaid palga arvutuse meetodeid ja valemeid on võimalik kasutajal ise seadistada.

HRM4Baltics areneb koos Microsoft Dynamics Business Centraliga, mis annab kindluse, et alati on võimalik kasutada kõige ajakohasemat platvormi.

Digmatix Estonia