# [실습] 스위치 장비 초기화

## 1. NVRAM에 저장되어 있는 'startup-config' 파일이 있다면, 삭제를 실시한다.

#### SWx>enable

## SWx#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] (엔터)

[OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV\_BLOCK\_INIT: Initialized the geometry of nvram

## 2. Flash 메모리에 'vlan.dat' 파일이 있다면, 삭제를 실시한다. (만약, 없다면 '4'번 과정을 실시한다.)

#### SWx#show flash

## System flash directory:

File Length Name/status

- 3 8662192 c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
- 2 28282 sigdef-category.xml
- 1 227537 sigdef-default.xml
- 4 616 vlan.dat

[8918627 bytes used, 55097757 available, 64016384 total]

63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)

#### SWx#delete flash:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]? (엔터)

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] (엔터)

## 3. 'vlan.dat' 파일만 삭제되었는지 확인하도록 한다.

(만약, flash 메모리 전체가 삭제되었다면, '4'번 과정을 실시하지 않고 강사에게 꼭 얘기한다.)

#### SWx#show flash

#### System flash directory:

File Length Name/status

- 3 8662192 c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
- 2 28282 sigdef-category.xml
- 1 227537 sigdef-default.xml

[8918011 bytes used, 55098373 available, 64016384 total]

63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)

## 4. 스위치 재부팅을 실시한다. (만약, Save 질문이 나오면 'no'를 실시한다.)

#### SWx#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: **no** Proceed with reload? [confirm] (엔터)

#### ~~ 스위치 재부팅 ~~

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: **no** % Please answer 'yes' or 'no'.

Press RETURN to get started! (엔터)

Switch>enable

Switch#

## 5. 라우터 초기화 및 재부팅

# Rx#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] (엔터) [OK]

Erase of nvram: complete


%SYS-7-NV\_BLOCK\_INIT: Initialized the geometry of nvram

## Rx#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:  ${f no}$ 

Proceed with reload? [confirm] (엔터)

## [실습] L3 스위치를 이용한 내부 네트워크 구축



# 1. SW1~SW3, R1에서 기본 설정을 실시한다. (모든 실습 진행시 설정하는 것을 권장함)

1. SW1~SW3, R1에서 기본 설정을 설시한다.(보는 설급 신행시 설정하는 것을 권정임)		
@ SW1, SW2, SW3(y는 장비 번호)	@ R1	
en	en	
conf t	conf t	
hostname SWy	hostname R1	
no ip domain-lookup	!	
!	no ip domain-lookup	
line con 0	!	
exec-timeout 0 0	line con 0	
logg syn	exec-timeout 0 0	
!	logg syn	
line vty 0 15	!	
no login	line vty 0 4	
privilege level 15	no login	
!	privilege level 15	
int vlan 1		
ip address 192.168.100.y 255.255.255.0		
no shutdown		
!		
ip default-gateway 192.168.100.254		

# 2. SW1~SW3 연결 구간에 트렁크를 구성하여라.

@ SW1	@ SW2
int range fa0/19 - 20, fa0/23 - 24	int range fa0/21 - 24
switchport trunk encapsulation dot1q	switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk	switchport mode trunk
@ SW3	SW1,SW2,SW3#show int trunk
int range fa0/19 - 22	
switchport trunk encapsulation dot1q	
switchport mode trunk	

# 3. SW1~SW3 트렁크 구간에 LACP 프로토콜을 이용하여 이더체널을 구성하여라.

@ SW1	@ SW2
int range fa0/23 - 24	int range fa0/23 - 24
channel-group 12 mode active	channel-group 12 mode active
!	!
int range fa0/19 - 20	int range fa0/21 - 22
channel-group 13 mode active	channel-group 23 mode active
@ SW3	SW1,SW2,SW3#show etherchannel summary
	SW1,SW2,SW3#show int port-channel 번호
int range fa0/21 - 22	SW1,SW2,SW3#show int trunk
channel-group 23 mode active	SW1,SW2,SW3#show spanning-tree vlan 1
!	
int range fa0/19 - 20	
channel-group 13 mode active	

# 4. VTP를 이용하여 VLAN 정보를 공유하여라. (SW2 VTP 서버, SW1 & SW3 VTP 클라이언트)

@ SW2	@ SW1, SW3	SW1,SW2,SW3#show vtp status
vtp mode server	vtp mode client	
vtp domain CISCO	vtp domain CISCO	
vtp password cisco	vtp password cisco	

# 본 교재는 수업용으로 제작된 게시물입니다.

# 영리 목적으로 사용할 경우 저작권법 제30조항에 의거 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

# 5. SW2에서 VLAN 11~14를 생성하고, SW1 & SW3에서 공유 받았는지 확인하도록 한다.

@ SW2	SW1,SW2,SW3#show vlan brief
vlan 11	
name VLAN_A	
vlan 12	
name VLAN_B	
vlan 13	
name VLAN_C	
vlan 14	
name VLAN_D	

# 6. SW1과 SW3에서 각각의 스위치 포트를 VLAN에 엑세스하며, Portfast를 설정하여라.

@ SW1	@ SW3	SW1,SW3#show vlan brief
int fa0/1	int fa0/1	
switchport mode access	switchport mode access	
switchport access vlan 11	switchport access vlan 13	
spanning-tree portfast	spanning-tree portfast	
!	!	
int fa0/2	int fa0/2	
switchport mode access	switchport mode access	
switchport access vlan 12	switchport access vlan 14	
spanning-tree portfast	spanning-tree portfast	

# 7. SW1~SW3에서 IEEE 802.1d STP를 IEEE 802.1w RSTP로 변경한다.

" '	;
@ SW1, SW2, SW3	
spanning-tree mode rapid-pvst	
SW1,SW2,SW3#show spanning-tree	

## 8. 다음 조건에 맞게 PVST를 이용하여 VLAN 로드 분산을 실시한다.

# 8-1. SW1은 vlan 11, 12에 대해서 루트 브리지, SW2 Po23 포트가 Blocking 되도록 구성한다.

# 8-2. SW3은 vlan 13, 14에 대해서 루트 브리지, SW2 Po12 포트가 Blocking 되도록 구성한다.

@ SW1	@ SW3		
spanning-tree vlan 11,12 priority 4096	spanning-tree vlan 11,12 priority 16384		
spanning-tree vlan 13,14 priority 16384 spanning-tree vlan 13,14 priority 4096			
SW1#show spanning-tree vlan 11,12 <- This bridge is the root 확인			
SW2#show spanning-tree vlan 11,12 <- Po23 BLK 확인			
SW3#show spanning-tree vlan 13,14 <- This bridge is the root 확인			
SW2#show spanning-tree vlan 13,14 <- Po12 BLK 확인			

# 9. SW2에서 'IP Routing'을 활성화하고, 각각의 VLAN 게이트웨이를 수행할 SVI 인터페이스를 설정한다.

```
@ SW2

ip routing
!
int vlan 11
ip address 10.1.11.254 255.255.255.0
!
int vlan 12
ip address 10.1.12.254 255.255.255.0
!
int vlan 13
ip address 10.1.13.254 255.255.255.0
!
int vlan 14
ip address 10.1.14.254 255.255.255.0
SW2#show ip int brief
SW2#show ip route
```

# 10. PC에 IP 주소 정보를 설정한다.

PC	IP 주소	서브넷 마스크	기본 게이트웨이	DNS 서버
Α	10.1.11.1	255.255.255.0	10.1.11.254	168.126.63.1
В	10.1.12.1	255.255.255.0	10.1.12.254	168.126.63.1
С	C 10.1.13.1 255.255.255.0 10.1.13.254 168.126.63.		168.126.63.1	
D	10.1.14.1	255.255.255.0	10.1.14.254	168.126.63.1

# 영리 목적으로 사용할 경우 저작권법 제30조항에 의거 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

## 11. 각각의 PC에서 기본 게이트웨이 및 다른 VLAN PC로 Ping 테스트를 실시한다.

A_PC>ping 10.1.11.254	A_PC>ping 10.1.12.1	A_PC>ping 10.1.13.1	A_PC>ping 10.1.14.1
B_PC>ping 10.1.12.254	B_PC>ping 10.1.11.1	B_PC>ping 10.1.13.1	B_PC>ping 10.1.14.1
C_PC>ping 10.1.13.254	C_PC>ping 10.1.11.1	C_PC>ping 10.1.12.1	C_PC>ping 10.1.14.1
D_PC>ping 10.1.14.254	D_PC>ping 10.1.11.1	D_PC>ping 10.1.12.1	D_PC>ping 10.1.13.1

# 12. SW2 F0/10 포트를 L3 포트로 설정하고, R1 F0/0 IP 주소 설정한다. 그리고 SW2에서는 정적 기본 경로를 설정하고, R1에서는 내부 네트워크 '10.1.x.0/24'로 패켓 전송이 가능한 정적 경로를 설정한다.

@ SW2	@ R1
int fa0/10	int fa0/0
no switchport	ip address 61.42.166.1 255.255.255.0
ip address 61.42.166.2 255.255.255.0	no shutdown
!	!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 61.42.166.1	ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 61.42.166.2
	ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 61.42.166.2
SW2,R1#show ip route	

## 13. R1에서 인터넷 연결을 위한 NAT 설정 및 정적 기본 경로를 실시한다.

```
@ R1 (X는 조번호)

access-list 10 permit 10.0.0 0.255.255.255
access-list 10 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 10 interface fa0/1
!
int fa0/1
ip address 192.168.1.20X 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
!
int fa0/0
ip nat inside
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
!
R1#show ip route
R1#ping 168.126.63.1
```

# 14. A~D PC에서 'ping 168.126.63.1' 및 인터넷이 가능한지 확인하도록 한다.