Kettle对接FusionInsight

适用场景

Kettle 6.1 ↔ FusionInsight HD V100R002C60U10

环境准备

###Linux平台

- 安装操作系统
 - 安装CentOS6.5 Desktop
 - 禁用防火墙, SELinux
 - 添加本地主机名解析
 - 使用 vi /etc/hosts 添加本地主机名解析

162.1.115.89 kettle

- 安装FusionInsight HD客户端
 - 下载完整客户端,安装至目录 /opt/hadoopclient
 - 使用 vi /etc/profile 编辑以下内容插入到文件末尾

source /opt/hadoopclient/bigdata_env

• 将krb5.conf放在/etc目录下

cp /opt/hadoopclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf /etc/

Windows平台

• 安装JDK8

```
C:\Users\Administrator\java -version
java version "1.8.0_112"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_112-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.112-b15, mixed mode)
```

• 配置系统环境变量

JAVA_HOME= C:\\Program Files\\Java\\jdk1.8.0_112

- 在PATH环境变量添加 %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;
- 获取Kerberos配置文件

在FI管理界面下载用户的认证凭据



解压后得到Kerberos配置文件krb5.conf和用户密钥文件user.keytab

• 将krb5.conf文件复制 C:\Windows 目录下, 重命名为krb5.ini


• 添加系统环境变量KRB5_CONFIG(可选步骤)

KRB5_CONFIG=C:\Windows


配置并启动Kettle

- 从以下地址 https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/ 下载Kettle6.1版本
- 解压得到data-integration目录
- 替换pentaho-big-data-plugin下的配置文件
 - 下载FusionInsightHD客户端并解压
 - 用解压目录下 Hive/jdbc-examples/conf/core-site.xml 文件
 - o 替换 data-integration/plugins/pentaho-big-data-plugin/hadoop-configurations/hdp23 目录下的core-site.xml文件
- 替换Hive相关jar包

将 data-integration/plugins/pentaho-big-data-plugin/hadoop-configurations/hdp23/lib 下的hive相关的jar包



替换成Hive客户端下jdbc-examples/lib目录下的以下jar包



- 获取用户keytab文件
 - 在FI管理界面下载用户的keytab文件到本地
- Kerberos认证(可选步骤)

在对接Hive时,可以使用本地缓存的认证票据,或者在jdbc URL中指定principal和keytab文件进行认证(对接HDFS时,只能使用本地缓存的票据)如果使用本地缓存的票据,需要在启动kettle前先完成认证。

使用本地缓存票据存在以下问题: kettle只在启动时读取一次票据,而不是连接时实时读取当前票据信息,所以当kettle启动时获取的票据过期以后,连接Hive会失败,必须重启kettle。

- 启动kettle
 - Linux平台

VNC登录CentOS桌面,打开Terminal

cd /opt/data-integration/
./spoon.sh


• Windows平台

双击data-integration目录下的Spoon.bat


对接Hive

创建Hive连接

- 选择文件 -> 新建 -> 转换
- 点击 主对象树 页签,在页签中选择 转换 -> DB连接,右键选择 新建



• 连接类型选择Hive 2, 填写主机名、端口号、数据库名




• 点击左侧 选项,如果使用本地缓存票据,填写以下参数:



• 如果要在连接Hive时使用keytab文件认证,增加user.principal和user.keytab两个参数:


🖹 数据库连接



命名参数:

| test | |
|-----------------------------------|--|
| C:/user.keytab | |
| auth-conf | |
| KERBEROS | |
| hive/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM | |
| | |

• 测试连接时,Hadoop版本选用HDP2.3






• 连接测试成功后,点击 确认 保存连接

读取Hive数据


以hive -> postgresql为例

- 将上面创建的转换保存为hive2postgres.ktr
- 创建postgresql连接



• 添加转换步骤

在核心对象 页签下,拖动输入 -> 表输入,和输出 -> 表输出 两个步骤到工作区,并连接这两个步骤。



• 修改Hive表输入配置

双击 表输入 步骤,数据库连接 选择前面创建的hive连接,点击 获取SQL查询语句,选择需要导入的hive表




• 修改postgresql表输出配置

双击 表输出 步骤,数据库连接中 选择前面创建的postgresql连接,点击 获取目标表配置 如下(需要先在postgresql数据库创建目标表)



- 运行转换
- 保存配置,点击 执行 按钮,选择 本地执行




postgresql数据库查看:

```
testdb=> select count(*) from cn.sample;
count
  823
(1 row)
testdb=> select * from cn.sample limit 10;
 code
                      description
                                               | total emp | salary
00-0000 | All Occupations
                                                 135185230
                                                             42270
                                                   6152650
                                                             100310
11-0000
          Management occupations
          Chief executives
11-1011
                                                    301930
                                                             160440
11-1021
          General and operations managers
                                                   1697690
                                                             107970
11-1031
          Legislators
                                                     64650
                                                             37980
11-2011
          Advertising and promotions managers
                                                     36100
                                                             94720
          Marketing managers
11-2021
                                                    166790
                                                             118160
11-2022
          Sales managers
                                                    333910
                                                             110390
11-2031
          Public relations managers
                                                    51730
                                                             101220
11-3011 | Administrative services managers
                                                    246930
                                                             79500
(10 rows)
```

• 添加Oracle JDBC Driver

从http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html 下载对应版本的jdbc Driver,放到 data-integration/lib 目录下,重启 kettle


- 新建转换,保存为oracle2hive.ktr
- 创建Oracle连接



- 参考上面章节创建hive连接
- 创建待导入的Hive表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS kettle_export (
  id int,
  name string
);
```


• 添加转换步骤




- 修改步骤配置
- Oracle表输入配置



• Hive表输出配置






• 运行转换


保存配置,点击执行 按钮,选择本地执行

执行结果:向Hive表写入13条数据,用时4min+



查看Hive表数据:

```
0: jdbc:hive2://162.1.117.82:21066/> select * from kettle_export;
  kettle_export.id | kettle_export.name
                         )))
)))
)))
  3
  4
  5
6
1
2
9
                        nnn
                        nnn
                         rrr
  10
                         rrr
  11
                         rrr
  20
                         aaaa
  21
                         bbbb
  22
                         CCCC
  23
                        dddd
13 rows selected (0.193 seconds)
```




说明:向Hive表中写入数据,每插入一条数据会起一个MR任务,所以效率特别低,不推荐用这种方式,可以将数据写入HDFS文件

对接HDFS

创建Hadoop Cluster

选择文件->新建->转换,点击主对象树页签,在 Hadoop Clusters 右键选择 New Cluster
 HDFS的Hostname填写NameNode主节点的IP,端口号是25000,如果NaneNode发生主备切换,需要修改IP
 JobTracker的Hostname填写 Yam ResourceManager主节点的IP,端口号是26004,如果ResourceManager发生主备切换,需要修改IP。



点击 测试




kettle6.1不支持HDFS NameNode和Yarn ResourceManager的HA配置

导入HDFS文件

以postgresql -> HDFS为例

- 将上面创建的转换保存为postgres2hdfs.ktr
- 参考前面章节创建postgresql连接
- 添加转换步骤

在核心对象页签下,拖动输入->表输入,和 Big Data-> Hadoop File Output 两个步骤到工作区,并连接这两个步骤。



• 创建待导入的Hive表

```
total_emp int,
  salary int
)
ROW FORMAT SERDE
'org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe' WITH
SERDEPROPERTIES ("field.delim"="[,]")
STORED AS TEXTFILE;
```

如果数据中含有",",列分隔符不可以使用默认的",",本样例使用多字节分隔符"[,]"


• 修改postgresql表输入配置

双击 表输入 步骤,数据库连接 选择前面创建的postgresql连接,点击获取SQL查询语句,选择需要导入的表



修改Hadoop File Output配置

双击 Hadoop File Output 步骤,在 文件 页签下,Hadoop Cluster 选择前面创建的集群,Folder/File 选择到hive表对应的hdfs目录,文件名可以任意指定



• 点击 **内容** 页签,分隔符设置与前面创建的Hive表相同,勾选 **快速数据存储(无格式)**(否则保存的文件中会按字段长度填充空格)

| ■ Hadoop File Output | _ |
|-------------------------|--------------------|
| 步骤名称 | Hadoop File Output |
| 文件 内容 字段 | |
| 追加方式 分隔符 封闭符 | [,] ◆ 插入TAB ◆ |
| 强制在字段周围加封闭符? | |
| 尾部 | |
| 格式 | _ |
| | i None |
| 编码 | VTF-8 |
| 字段右填充或裁5 快速数据存储 (无格式 | |
| 分拆 每一行 | |
| 添加文件结束行 | ī |
| | |
| 7 Help | 确定(0) 取消(C) |


• 点击 字段 页签,获取字段



• 运行转换

保存配置,点击 **执行** 按钮,选择 **本地执行**。

• 执行结果:



查看导入的HDFS文件:

```
[root@kettle ~]# hdfs dfs -cat /user/hive/warehouse/sample_kettle_hdfs_test/data.txt
00-0000[,]All Occupations[,]135185230[,]42270
11-0000[,]Management occupations[,]6152650[,]100310
11-1011[,]Chief executives[,]301930[,]160440
11-1021[,]General and operations managers[,]1697690[,]107970
11-1031[,]Legislators[,]64650[,]37980
11-2011[,]Advertising and promotions managers[,]36100[,]94720
11-2021[,]Marketing managers[,]166790[,]118160
11-2022[,]Sales managers[,]333910[,]110390
11-2031[,]Public relations managers[,]51730[,]101220
11-3011[,]Administrative services managers[,]246930[,]79500
11-3021[,]Computer and information systems managers[,]276820[,]118710
11-3031[,]Financial managers[,]500590[,]110640
11-3041[,]Compensation and benefits managers[,]38810[,]93410
11-3042[,]Training and development managers[,]29350[,]93830
11-3049[,]Human resources managers, all other[,]60980[,]103920
11-3051[,]Industrial production managers[,]154030[,]91200
11-3061[,]Purchasing managers[,]67150[,]94300
11-3071[,]Transportation, storage, and distribution managers[,]96300[,]84520
11-9011[,]Farm, ranch, and other agricultural managers[,]3410[,]62400
11-9012[,]Farmers and ranchers[,]490[,]49140
11-9021[,]Construction managers[,]220550[,]89770
```

查看Hive表数据:

```
c:hive2://162.1.117.82:21066/> select count(*) from sample_kettle_hdfs_test;

: Number of reduce tasks determined at compile time: 1

: In order to change the average load for a reducer (in bytes):

: set hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=cnumber>

: In order to limit the maximum number of reducers:
             In order to limit the maximum number of reducers:

set hive.exec.reducers.max=<number>
In order to set a constant number of reducers:

set hive.exec.reducers.max=<number>
In order to set a constant number of reducers:

set mapreduce.job.reduces=<number>
number of splits:1

Submitting tokens for job: job_1490177603286_0094

Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 143959 for test)

Kind: HTVE_DELEGATION_TOKEN, Service: HiveServer2ImpersonationToken, Ident: 00 04 74 65 73 74 04 74 65 73 74 21 68 69 76 65 2f 68 61 64 6f 6f 70 2e 68 61 64 6f 6f 3 01 5c 2f 29 54 43 8d 04 ab 0a 78

The url to track the job: https://162-1-117-83:26001/proxy/application_1490177603286_0094/

Starting Job = job_1490177603286_0094, Tracking URL = https://162-1-117-83:26001/proxy/application_1490177603286_0094/

Kill Command = /opt/huwaevis/Bigdata/FusionInsight/VloOR002C60U10/FusionInsight-Hive-1.3.0/bin/..//./hadoop/bin/hadoop job -kill job_1490177603286_0094

Hadoop job information for Stage-1: number of mappers: 1: number of reducers: 1

2017-05-15 18:39:13,030 Stage-1 map = 0%, reduce = 0%, Cumulative CPU 3.05 sec

2017-05-15 18:39:37,660 Stage-1 map = 100%, reduce = 100%, Cumulative CPU 5.34 sec

MapReduce Total cumulative CPU time: 5 seconds 340 msec


Ended Job = job_1490177603286_0094
_c0
row selected (38.323 seconds)
    jdbc:hive2://162.1.117.82:21066/> select * from sample kettle hdfs test limit 10;
sample_kettle_hdfs_test.code | sample_kettle_hdfs_test.description | sample_kettle_hdfs_test.total_emp | sample_kettle_hdfs_test.salary
00-0000
11-0000
11-1011
                                                                                                              All Occupations
Management occupations
                                                                                                                                                                                                                                                       135185230
6152650
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        42270
100310
                                                                                                                                                                                                                                                        301930
                                                                                                                                                                                                                                                       1697690
64650
36100
166790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         107970
37980
94720
118160
 11-1021
                                                                                                                General and operations managers
                                                                                                              General and operations managers
Legislators
Advertising and promotions managers
Marketing managers
Sales managers
Public relations managers
Administrative services managers
 11-1031
11-2011
```

读取HDFS文件

以HDFS -> Excel为例

- 新建转换,保存为hdfs2excel.ktr
- 添加转换步骤

在 核心对象 页签下,拖动 Big Data -> Hadoop File Input 和 输出 -> Microsoft Excel 输出,两个步骤到工作区,并连接这两个步骤。



• 修改 Hadoop File Input配置


双击 **Hadoop File Input** 步骤,**文件** 页签,选择待导出的文件,文件类型支持CSV(txt也可以)和Fixed(固定列宽)




点击 内容 页签,选择文件类型、分隔符、编码方式等

| □ Hadoop File Input | |
|----------------------------|---|
| 步骤名称 | Hadoop File Input |
| 文件 内容 错误处理 过滤 字段 | |
| 文件类型 | CSV |
| 分隔符 | [,] |
| 文本限定符 | [,] |
| | |
| 在文本限定符里允许换行。 | |
| 逃逸字符 | — A 20/-44-23 F |
| | □ 头部行数里 [1□ 民部行数器 [1 |
| | □ 尾部行数里 [1 |
| | ↑ U 以时间包装的行数 [1 |
| 分页布局 (printout)? | |
| | 文档头部行 [0 |
| | None |
| 没有空行 | |
| | □ 包含文件名的字段名称 □ |
| 輸出包含行数? | □ 行数字段名称 |
| | 按文件取行号 ■ |
| 格式 | Unix |
| 编码方式 | VTF-8 |
| 记录数量限制 | 0 |
| 解析日期时候是否严格要求? | |
| 本地日期格式 | zh_CN |
| | |
| 添加文件 | ₹ 🔽 |

点击 字段 页签,获取字段





可以手动修改字段名称和长度




点击 确定 按钮,保存配置

● 修改Microsoft Excel输出配置

双击 Microsoft Excel 输出 步骤,选择文件保存位置和文件名

| å Bicrosoft Excel 輸出 | |
|---|--------------------------|
| 步骤名称 Microsoft Excel 输出 | |
| 文件&工作表 内容 | |
| 文件 | |
| 90.50 | port test 🚳 浏览(B) |
| 文件名 C:\software\data-integration\hdfs_exp | port_test 🔮 <u>浏览(6)</u> |
| 扩展名 xlsx [Excel 2007 and above] | _ |
| Stream XSLX data [] 分割每 数据行 [0 | |
| 文件名包含步骤数目? □ | |
| 文件名包含日期? [| |
| 文件名包含时间? □ | |
| 指定日期时间格式 🖂 | |
| 日期时间格式 | ▼ |
| | |
| 显示文件名 | |
| 如果文件已存在 覆盖原文件 | ▼ |
| 在接收到数据前不创建文件 🗀 | |
| 结果中添加文件名 ☑ | |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| 工作表名 Sheet1 | • |
| 设为活动工作表 ▽ | |
| 如果输出文件中已存在工作表 覆盖原工作表 | ▼ |
| 保护工作表?(仅限 XLS 格式) □ | _ |
| 保护人 | • |
| 密码 | • |
| 1#16 | 20 |
| _ 模板 | |
| 使用模板创建新文件 🗀 | With |
| 模板文件 template.xls | |
| 使用模板创建新工作表 🗆 | |
| 模板工作表 | • |


点击 内容 页签,获取字段



• 运行转换

保存配置,点击 执行 按钮,选择 本地执行

• 执行结果



• 查看导出的excel文件

