Kuberenetes Master (Control-Plane) - Setup (k8s_v1.28 / RHEL8.4)



1. local.repo 구성

```
IsbIk
fdisk -I

mkdir /iso
mkdir /mnt/cdrom

mount /dev/sr0 /mnt/cdrom

cp -rvf /mnt/cdrom/* /iso
```

umount /mnt/cdrom

```
vi /etc/yum.repo.d/local.repo
---
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///iso/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
name=AppStream
baseurl=file:///iso/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
---
```

```
yum clean all
yum repolist
```

필요 pkg 확인

yum list

```
yum list | grep -i <PKG_NAME>
# 예시
yum list | grep -i network-scripts
yum list | grep -i chrony
```

2. firewalld, NetworkManager Disable/Stop

• 네트워크 설정 및 편의성에 따라 진행

```
# firewalld
systemctl status firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

# NetworkManager
systemctl status NetworkManager
systemctl stop NetworkManager
systemctl disable NetworkManager
```

3. selinux 비활성화

```
vi /etc/selinux/config
---
...
SELINUX=disabled # enforcing → disabled 로 변경
...
```

• 확인

cat /etc/selinux/config | grep 'SELINUX=disabled'

4. Network Install/Start/Enable

```
yum install -y network-scripts
systemctl status network
systemctl start network
systemctl enable network
systemctl is-enabled network
systemctl status network
```

5. swap 기능 비활성화

```
swaopoff -a

# 영구 적용
sed -i '/swap/s/^/#/' /etc/fstab

# 확인
# swaopon --show
swapon -s

# swaop 영역 확인
free -h
```

6. network-scripts 설정

• 네트워크 인터페이스, IP 등 세부 설정은 상황에 맞게 변경

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192
TYPE=Ethernet
#PROXY_METHOD=none
#BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
#DEFROUTE=yes
#IPV4_FAILURE_FATAL=no
#IPV6INIT=yes
#IPV6_AUTOCONF=yes
#IPV6_DEFROUTE=yes
#IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=ens192
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.75 # 실제 설정에 맞게 변경
NETMASK=255.255.255.0 # 실제 설정에 맞게 변경
GATEWAY=192.168.0.254 # 실제 설정에 맞게 변경
```

systemctl restart network

• 확인

```
ping -c 2 192.168.0.254

PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.351 ms

--- 192.168.0.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.351/0.362/0.374/0.022 ms
```

7. hostname, /etc/hosts, /etc/resolv.conf 설정

```
hostnamectl set-hostname k8s-master01

exec bash

[root@k8s-master01~]

vi /etc/hosts
---
# 추가
192.168.0.70 k8s-master01
192.168.0.75 k8s-worker01
---
```

7-1. (인터넷 사용 가능 및 필요 시)(인터페이스 내 설정) DNS 서버 설정

```
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192
---
TYPE=Ethernet
#PROXY_METHOD=none
#BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
#DEFROUTE=yes
#IPV4_FAILURE_FATAL=no
#IPV6INIT=yes
#IPV6_AUTOCONF=yes
#IPV6_DEFROUTE=yes
#IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=ens192
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
```

```
IPADDR=192.168.0.75
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.254
DNS1=8.8.8.8 # 추가
```

7-2. /etc/resolv.conf 설정

• 추후, kubeadm init 으로 클러스터 생성 시, /etc/reslov.conf 파일의 존재 여부를 점검합니다.

오류 방지를 위해 생성 및 설정합니다.

```
vi /etc/resolv.conf
---
# 추가
nameserver 8.8.8.8
```

8. NTP 설치 및 시간 동기화

• 클러스터를 구성하는 노드별 시간이 동일 및 동기화 돼야 합니다.

```
yum list | grep -i chrony

yum install -y chrony

systemctl status chronyd

systemctl start chronyd

systemctl enable chronyd

systemctl is-enabled chronyd
```

```
systemctl status chronyd
```

```
# NTP 확인
chronyc tracking
chronyc sources
```

9. containerd 설치 및 설정

9-1. 기존 docker 관련 패키지 삭제 (필수)

• 설치 과정에서 오류 발생 가능하므로, 기존에 설치된 pkg들을 삭제

```
dnf remove docker \\
docker-client \\
docker-common \\
docker-latest \\
docker-latest-logrotate \\
docker-logrotate \\
docker-engine \\
podman \\
runc
```

9-2. 패키지 다운로드 및 설치

• RHEL 8.4 version 기준

```
mkdir pkg-containerd

cd pkg-containerd
```

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/containerd.io-1.7.27-3.1.el8.x86_64.rpm

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/docker-buildx-plugin-0.23.0-1.el8.x86_64.rpm

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/docker-ce-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/docker-ce-cli-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/docker-ce-rootless-extras-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm

curl -fsSLO https://download.docker.com/linux/rhel/8/x86_64/stable/Packages/docker-compose-plugin-2.35.1-1.el8.x86_64.rpm

확인

containerd.io-1.7.27-3.1.el8.x86_64.rpm docker-buildx-plugin-0.23.0-1.el8.x86_64.rpm docker-ce-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm docker-ce-cli-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm docker-ce-rootless-extras-28.1.1-1.el8.x86_64.rpm docker-compose-plugin-2.35.1-1.el8.x86_64.rpm

설치 yum install ./*

9-3. containerd 확인 및 start/enable

systemctl status docker

systemctl start docker

```
systemctl enable docker

systemctl status docker

systemctl status containerd

systemctl enable containerd
```

9-4. containerd 설정

10. 커널 모듈 및 파라미터 설정

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/containerd.conf
overlay
br_netfilter
EOF
```

• 확인

cat /etc/modules-load.d/containerd.conf

• 모듈 명시적으로 로드

modprobe overlay modprobe br_netfilter

• 확인

[root@k8s-master01 ~]# Ismod | grep overlay overlay 135168 0

[root@k8s-master01 ~]# Ismod | grep br_netfilter

br_netfilter 24576 0

bridge 192512 1 br_netfilter

- IPv4를 포워딩하여 iptables가 브리지된 트래픽을 보게 하기
 - 。 재부팅 후에도 설정 유지

cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 net.ipv4.ip_forward = 1 EOF

재부팅하지 않고, sysctl 파라미터 적용 sysctl --system

11. 포트 포워딩 활성화

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0 # 결과
echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1 # 변경 확인
```

12. kubernetes repo 설정

- OS, 커널 버전, cgroup 버전 등에 따라 호환되는 쿠버네티스 버전이 상이하니, 공식 홈페이지에서 적절한 버전 확인 후 설치해야 합니다.
- 여기서는 v1.28로 진행했습니다.

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/kuberentes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/rpm/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/rpm/repodata/repomd.xml.k
ey
exclude=kubelet kubeadm kubectl cri-tools kubernetes-cni
EOF
```

• 확인

cat /etc/yum.repos.d/kuberentes.repo

13. kubelet, kubeadm, kubectl 설치

yum install -y kubelet kubeadm kubectl --disableexcludes=kubernetes

- -disableexcludes=kubernetes
 - o yum 이 kubernetes 에 대해 설정된 모든 제외(excludes) 규칙을 무시하게 합니다.
- 확인

kubelet --version

kubeadm version

kubectl version

14. kubelet 실행 및 확인

systemctl start kubelet

systemctl enable kubelet

systemctl is-enabled kubelet

systemctl status kubelet

15. (Master Node) 클러스터 생성

kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.158.0/24

- 성공 메세지
 - 아래의 성공 메세지가 출력 안된다면, 오류 메세지를 읽고 트러블 슈팅이 필요합니다.
 - 。 아래 join에 사용되는 키 값은 매번 달라지니, 참고만 하시길 바랍니다.

Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!

To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:

mkdir -p \$HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/.kube/config sudo chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/.kube/config

Alternatively, if you are the root user, you can run:

export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf

You should now deploy a pod network to the cluster.

Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at: https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/

Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:

kubeadm join 192.168.0.70:6443 --token gq2w9s.ebkkcq3um7926wwi \\
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:149134142b21de6122e6f4552
970422045d99227d494994c47614b58b7312db3

- config 설정
 - 。 출력 결과에 나온대로 config 설정

mkdir -p \$HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/.kube/config sudo chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/.kube/config

• 출력 결과 중 다음의 내용은 추후 worker node를 클러스터에 join시킬 때 필요하므로, 따로 저장합니다.

kubeadm join 192.168.0.70:6443 --token gq2w9s.ebkkcq3um7926wwi \\
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:149134142b21de6122e6f4552
970422045d99227d494994c47614b58b7312db3

• 만약 저장하지 않고 넘어갔다면, 다음의 명령을 마스터 노드에서 실행함으로써 다시 얻을 수 있습니다. 기존 클러스터 노드의 운영에는 영향을 끼치지 않습니다.

kubeadm token create --print-join-command

15. (Master Node) 클러스터 확인

• 클러스터 확인 시, STATUS 가 NotReady 일텐데, CNI가 설치 및 설정이 안돼있기 때문입니다.

정상인 상황이니 다음으로 넘어갑니다.

kubectl get nodes

출력 결과

NAME STATUS ROLES AGE VERSION k8s-master01 NotReady control-plane 3m53s v1.28.15

16. CNI 설치

해당 사항은 클러스터를 구성하려는 Master node와 Worker node를 join 시킨 후, Master Node에서 수행해야 합니다. 즉, 다음과 같은 상태여야 합니다.

kubectl get nodes

출력 결과

NAME STATUS ROLES AGE VERSION k8s-master01 NotReady control-plane 6m8s v1.28.15 k8s-worker01 NotReady <none> 4m11s v1.28.15

- 쿠버네티스 클러스터에서 구성 요소 간 통신을 가능하게 하는 CNI를 설치합니다.
- 여러 CNI가 존재하지만, 여기서는 Calico CNI 로 구성하겠습니다.
- Calico CNI 도 쿠버네티스 버전에 따라 호환되는 버전이 상이합니다. 반드시 공식 홈페이지에서 호환성을 확인 후, 적절한 버전으로 설치합니다.
- 여기서는 Kubernetes v1.28 을 호환하는 calico v3.19 로 구성하겠습니다.

18-1. calico manifest 다운

curl -fsSLO https://docs.projectcalico.org/archive/v3.19/manifests/calico.ya ml

ls

출력 결과 (현재 위치에 calico.yaml 파일이 다운 받아집니다.) calico.yaml

18-2. calico.yaml 수정

• Pod CIDR를 기본값인 192.168.0.0/16 로 사용하는 경우, 해당 절차를 생략하고 바로 apply 합니다.

• 하지만, 여기서는 kubeadm init 으로 클러스터 생성 시, Pod CIDR를 192.168.158.0/24 으로 설정 했습니다. 따라서, calico.yaml 에서 다음의 내용을 수정해야 합니다.

```
vi calico.yaml
---
# /CALICO_IPV4POOL_CIDR 를 통해 패턴을 찾은 후, 주석 제거 후 변경
...

## 변경 전
# - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
# value: "192.168.0.0/16"

## 변경 후
- name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
value: "192.168.158.0/24"

...
---
```

- 다음의 내용도 수정해야 합니다.
 - Kubernetes 1.21 버전부터 policy/v1 이 정식 API 버전으로 도입되어,
 Kubernetes v1.25 버전부터

policy/v1beta1 API 버전의 PodDisruptionBudget 이 더 이상 제공되지 않기 때문입니다.

```
vi calico.yaml
---
...

apiVersion: policy/v1 # 기존 v1beta1 을 수정
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
name: calico-kube-controllers
namespace: kube-system
labels:
k8s-app: calico-kube-controllers
spec:
maxUnavailable: 1
```

```
selector:
matchLabels:
k8s-app: calico-kube-controllers
...
```

18-3. calico.yaml 적용

kubectl apply -f calico.yaml