

# **1** บทนำ

ระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี (FreeBSD) ซึ่งเกิดจากห้องปฏิบัติการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเบอร์คเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาถึงรุ่นที่ 11.0 ในเดือนตุลาคม ปี 2559 เป็น ระบบปฏิบัติการที่แจกจ่ายฟรี นิยมนำมาใช้ในการทำอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสามารถทำงานได้ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น i386, AMD, Sparc, PowerPC รวม ไปถึงเป็นแกนระบบที่สำคัญในสมาร์ทโฟนบางยี่ห้อ

ระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี มีโครงสร้างเช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมา จากที่เดียวกัน แต่แจกจ่ายให้ผู้ใช้สามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรี

#### การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการติดตั้ง

โดยทั่วไปในการติดตั้งระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดีนั้น สามารถติดตั้งได้ในหลายแพลตฟอร์ม แต่ในที่นี้จะ ขอกล่าวเพียงการติดตั้งบนทรัพยากรที่ใช้สถาปัตยกรรม i386 ซึ่งมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป สามารถหาได้ ง่ายและสะดวก ทั้งยังสามารถติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่น โน้ตบุ๊ค ได้ โดยผ่านโปรแกรมเวอร์ชวลแม ชชีนที่ชื่อ เวอร์ชวลบล๊อค (Virtualbox) ได้

ระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจำเป็นต้องถูกติดตั้งบนสื่อจัดเก็บข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียกใช้ ได้โดยง่าย ทางเลือกหลักของสื่อในการจัดเก็บข้อมูลปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมจัดเก็บลงบนฮาร์ดดิสก์ ถึงแม้นว่าจะ มีสื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงอย่างเอสเอสดี (Solid State Drive) ซึ่งไร้อุปกรณ์ทางกล แต่มีราคาต่อความจุที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทางกล หลายขึ้น การเข้าถึง ข้อมูลทำได้ช้ากว่า แต่มีข้อได้เปรียบที่มีราคาต่ำกว่า

ฉะนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น ควรมีการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม ความสำคัญ และตามลักษณะของข้อมูลที่มีการเขียน หรือมีการลบบ่อย ๆ ซึ่งในที่นี้จะใช้วิธีการจัดพื้นที่เชิง กายภาพในรูปแบบพาร์ติชั่น โดยปกติผู้ที่คุ้นเคยกับระบบฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ จะเห็นลักษณะของพาร์ ติชั่น แยกออกเป็นไดร์ฟ การอ้างถึงข้อมูลก็ต้องอาศัยตัวอักษร A:, B:, C: แทนชื่อไดร์ฟเป็นหลัก สำหรับ ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ หรือระบบปฏิบัติการคล้ายยูนิกซ์อย่างเช่น Linux จะใช้ในรูปแบบไดเร็คทรอรี่ส์ (ใน

วินโดวส์เรียกโฟลเดอร์) และถูกผนวกเข้ากับพาร์ติชั่น ทำให้ผู้ใช้โดยทั่วไปไม่อาจทราบได้ว่าเข้าถึงข้อมูลพาร์ติชั่น ใด การตั้งชื่อพาร์ติชั่นการคือการตั้งชื่อไดเร็คทรอรี่ส์ เป็นรูปแบบเดียวกับชื่อไฟล์

#### แนวทางการติดตั้ง

ก่อนทำการติดตั้งผู้ใช้ควรวางแผนการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ บริหารระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพในการการเข้าถึงข้อมูล ลดความเสี่ยงต่อความ เสียหายของข้อมูล และความสะดวกในการบำรุงรักษาระบบในภายหลัง อาจมีแนวทางในการจัดการพื้นที่ใน ฮาร์ดดิสก์ ดังนี้

- 1. เพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือหน่วยงาน (Web Server) ควรต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่ใน การเก็บเว็บ รูปภาพ การอับโหลดไฟล์ การดาวน์โหลดต่าง ๆ และการใช้ฐานข้อมูล โดยแยกส่วนพาร์ติชั่นให้ รองรับกับกิจกรรมทั้งหมด ที่สำคัญผู้ดูแลระบบหรือผู้ติดตั้ง ควรต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติปริมาณข้อมูลใน แต่ละลักษณะ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้ในการจัดเก็บส่วนต่างๆ ให้เพียงพอและครอบคุม
- 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลขององค์กร (Database Server) ในกรณีนี้ควรคำนึงถึงพื้นที่ในส่วนของการ จัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่
  - 3. เพื่อเป็นการบริการไฟล์ขององค์กร (File server)
  - 4. เพื่อเป็นการบริการให้ดาวนโหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  - 5. เพื่อใช้เป็นแคชเซิร์ฟเวอร์ หรือพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์
- 6. เพื่อเป็นแน็ท (NAT : Network Address Translation) เป็นการบริการลูกข่ายให้ใช้อินเทอร์เน็ต กรณีที่มีหมายเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) จำกัด

## ชนิดของพาร์ติชั่น

การกำหนดพาร์ติชั่นของระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี จะขึ้นอยู่กับระบบไฟล์ (File System) ซึ่งระบบ ไฟล์ที่นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดีมี 2 ประเภทคือ

- 1. ฟรีบีเอสดียูเอฟเอส (freebsd-ufs) คือยูนิกซ์ไฟล์ซิสเต็ม (Unix File System) เป็นระบบไฟล์ปกติที่ สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ในการสร้างจะถูกเชื่อม (Mount) เป็นไดเร็คทรอรี่ส์
- 2. ฟรีบีเอสดีสว๊อฟ (freebsd-swap) เป็นระบบไฟล์ที่ใช้ทำเป็นหน่วยความจำเสมือน (Virtual memory) เป็นพื้นที่สวนของระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ส่วนนี้จะถูกใช้งาน เมื่อหน่วยความจำหลักเหลือน้อยลง ในการทำงานจะนำโปรเซสหรือข้อมูลที่ ไม่ได้ถูกใช้งาน (idle) ในขณะนั้น ไปเขียนลงฮาร์ดดิสก์ในส่วนของพาร์ติชั่นนี้ และบอกระบบปฏิบัติการว่าหน่วยความจำว่าง เพื่อให้โปรเซสอื่นที่ ต้องการทำงาน เข้าครอบครองหน่วยความจำ การกำหนดในระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี จะกำหนดค่าของพื้นที่

นี้ไว้เท่ากับสองเท่าของหน่วยความจำหลัก เช่น ถ้าหน่วยความจำหลักมี 512 กิโลไบต์ ควรกำหนดพื้นที่พาร์ติชั่น ส่วนนี้เป็น 1,028 กิโลไบต์ หรือ 1 กิกะไบต์ นั่นเอง

#### การจัดการพาร์ติชั่นในฮาร์ดดิสก์

ในการจัดการพาร์ติชั่น เพื่อใช้งานควรต้องมีพาร์ติชั่นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- 1. / (root) พาร์ติชั่นที่เป็นไดเร็คทรอรี่ส์หลักของระบบ โดยทั่วไปจะมีขนาดไม่เกิน 2 กิกะไบต์ ไดเร็ค ทรอรี่ส์ใดๆ ที่ไม่ถูกสร้างเป็นพาร์ติชั่นจะนำมาเก็บในพาร์ติชั่นนี้ทั้งหมด เช่น /etc, /bin, /lib และเก็บค่าเริ่มต้น สำหรับการบูตระบบของระบบปฏิบัติการนี้
  - 2. swap พาร์ติชั่นที่เป็นส่วนของเวอร์ชวลเมโมรี่กำหนดไว้ 2 เท่าของหน่วยความจำหลัก
- 3. /var พาร์ติชั่นส่วนนี้จะใช้ในการเก็บค่าข้อมูลต่างๆ ของระบบ และการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด ขึ้นกับเครื่องเป็นล็อกไฟล์ (Log file) เพื่อใช้ดูความผิดปกติของระบบในส่วนต่าง ๆ โดยทั่วไปขั้นต่ำควรจะ กำหนดไว้อย่างน้อย 20 GB ในการทดลองกำหนดไว้ 10 กิกะไบต์ก็เพียงพอ
- 4. /tmp พาร์ติชั่นที่เก็บไฟล์ชั่วคราว ในระหว่างระบบทำงานอยู่ เช่นการใช้คำสั่ง การใช้ข้อมูล โดยทั่วไปกำหนดไว้ เพียง 512 เมกะไบต์
- 5. /usr พาร์ติชั่นสำคัญสำหรับเก็บค่าติดตั้งของเซอร์วิสต่าง ๆ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ และที่สำคัญเป็นที่เก็บของซอร์สโค้ดของระบบปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถสั่งคอมไพล์ระบบใหม่ ทั้งหมด เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการใช้งาน ทั้งยังเป็นการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้วย พาร์ ติชั่นนี้ควรกำหนดขึ้นต่ำไว้ที่ 20 กิกะไบต์

ในการใช้งานจริง ๆ ผู้ดูแลระบบอาจพิจารณาการจัดสรรพาร์ติชั่นต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาจ ขยายขนาดพาร์ติชั่นเพิ่มขึ้นได้ ส่วนพาร์ติชั่นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยหลักที่ สำคัญคือต้องมีขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลหรือความจุของฮาร์ดดิสก์อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจาก

- 1. ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ ในแต่ละวัน หรือในแต่ละเดือน
- 2. ปริมาณผู้ใช้งาน เช่น กรณีที่ผู้ดูแลระบบจะต้องจัดสรรให้ผู้ใช้ทุกคนมีพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ราย ละเท่าไร แล้วจึงนำมาคำนวณกับจำนวนผู้ใช้ จึงจะทราบความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้

#### ข้อควรระวังในการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ในชุดแพ็คเก็ต บางตัวเป็นของค่อนข้างใหม่ อาจจะมีไลบรารี่ส์ไฟล์ หรือแพ็คเก็ตที่เกี่ยวข้อง อาจไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี ฉะนั้นการติดตั้งอาจจำเป็นที่จะต้องศึกษา และสำรวจดูว่ามีแพ็คเก็ตสนับสนุนหรือไม่

# ทรัพยากรที่แนะนำในการติดตั้งขั้นต่ำ

- 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สถาปัตยกรรม i386 32 บิต
- 2. มีหน่วยความจำขั้นต่ำ 96 เมกะไบต์ (แนะนำ 1024 เมกะไบต์)
- 3. มีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 1.5 กิกะไบต์ (แนะนำ 20 กิกะไบต์)
- 4. มีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

## ชอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งและใช้ประกอบ

- 1. ระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี รุ่น 11 มีขนาดประมาณ 2.5 กิกะไบต์ เช้าถึงได้จาก https://www.freebsd.org/where.html
- Putty สำหรับการ Remote Login มีขนาด 700 KB ในรุ่น 32 บิต และ 800 KB 64 บิต เข้าถึงได้จาก https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe
- 3. Virtual box โปรแกมเวอร์ชวลแมชชีล สำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ https://www.virtualbox.org/

ก่อนทำการติดตั้งให้ทำการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดีเวอร์ชั่น 11.0 โดยเข้าไปที่ URL https://www.freebsd.org/where.html ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 หน้าเว็บดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี

เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว จะได้ไฟล์นามสกุลเป็น .ISO นำไฟล์นี้ไปเขียนลงแผ่น DVD เพื่อทำ การติดตั้ง สำหรับการติดตั้งบนเวอร์ชวลแมชชีน ให้นำไฟล์ไปใช้ติดตั้งได้เลย



จากบทที่แล้ว ได้กล่าวถึงระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดีไปแล้ว ในบทนี้จะเริ่มทำการติดตั้ง โดยเริ่มจากการ ใส่แผ่น DVD ลงในเครื่องที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นให้ทำการและบูตระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1 โดยปกติ หน้าจอบูต สกรีนของฟรีบีเอสดีจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แม้จะเป็นคนละเวอร์ชั่นกัน หน้าจอนี้จะหยุดพักรอ ผู้ใช้ประมาณ 10 วินาที หากไม่ทำการกดปุ่มใด ๆ การบูตจะดำเนินต่อไปทันที ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Enter โดยไม่ ต้องรอให้ถึง 10 วินาทีได้เลย

```
Welcome to FreeBSD

1. Boot Multi User [Enter]
2. Boot Single User
3. Escape to loader prompt
4. Reboot

Options:
5. Kernel: default/kernel (1 of 2)
6. Configure Boot Options...
```

รูปที่ 2.1 หน้าจอบูตสกรีนของฟรีบีเอสดี

เมื่อระบบทำการบูตไปสักครู่จะปรากฏข้อความที่จอภาพดังแสดงในรูปที่ 2.2 เพื่อให้เลือกในสิ่งต่อไปนี้



รูปที่ 2.2 จอภาพแสดงตัวเลือก การทำงาน

- 1. < Install > เป็นการติดตั้งใหม่
- 2. < Shell > เข้าสู่โหมดคำสั่งเชลล์
- 3. < Live CD > ทำงานบนแผ่น CD

ในที่นี้ให้กด Enter (Install) เนื่องจากแถบแสดงตำแหน่งอบ (Highlight bar) จะแสดงตำแหน่งตัวที่ถูก เลือกปัจจุบัน เราสามารถเคลื่อนตำแหน่งของ แถบไฮไลท์ไปตามทิศทางของปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์

หลังจากที่เลือก Install แล้ว ถัดไปจะเป็นการเลือก รูปแบบตำแหน่งของแป้นพิมพ์ที่ใช้ โดยแถบไฮต์ ไลท์จะปรากฏอยู่ที่รายการ "Continue with default keymap" ดังรูปที่ 2.3 การเลือกคีย์แมพ (Keymap) ชนิดอื่น ๆ สามารถเลื่อนแถบไฮต์ไลท์ลงมาเรื่อย ๆ โดยใช้ปุ่มลูกศร ในที่นี้แนะนำให้กดปุ่ม 'Enter' ผ่านไปโดย ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ เพราะถ้าเลือกตัวอื่นตำแหน่งปุ่มต่าง ๆ ของคีย์บอร์ดอาจจะคลาดเคลื่อน จนไม่ สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคีย์แมพตัวอื่น ๆ ใช้กับคีย์บอร์ดที่ไม่ใช่มาตรฐาน

รูปที่ 2.3 ตัวเลือกรูปแบบคีย์บอร์ด (Key map)


หน้าจอถัดจากเลือกคีย์แมพจะเป็นการตั้งชื่อเครื่อง ตามด้วยชื่อโดเมน (Hostname) ซึ่งชื่อโดเมนจะต้อง เป็นชื่อที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ ในการติดตั้งใช้งานภายในองค์กร ชื่อที่ใช้อาจสมมติขึ้นใช้ชั่วคราวก็ได้

Please choose a hostname for this machine.				
If you are running on a managed network, please ask your network administrator for an appropriate name.				
home.intranet.com				
< OK >				

รูปที่ 2.4 ป้อนชื่อเครื่อง (Hostname)

เมื่อทำการป้อนชื่อเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ให้กด 'Enter' เพื่อทำการติดตั้งขั้นถัดไป

ในรูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงรายการชุดซอฟต์แวร์ให้เลือกเพื่อติดตั้ง แต่หากไม่จำเป็นต้องใช้งานก็ไม่ จำเป็นต้องเลือกก็ได้ ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บในฮาร์ดดิสค์



รูปที่ 2.5 ชุดซอฟต์แวร์ที่ทำการติดตั้ง

การเลือกชุดซอฟต์แวร์แต่ละชุดมีความหมาย ดังนี้

base-dbg ชุดซอฟต์แวร์เพื่อการหาข้อผิดพลาดของระบบพื้นฐาน

doc ชุดเอกสารต่าง ๆ ของระบบ

kernel-dbg ชดซอฟต์แวร์เพื่อติดตามหาข้อผิดพลาดของตัวแกนระบบ (Kernel)

ports ชุดคำสั่งเพิ่มเติม หรือแอปพลิชั่นเพิ่มเติมความสามารถระบบ เช่น Web, DNS

src ชุดโปรแกรมต้นฉบับของระบบปฏิบัติการ การแก้ไข หรือปรับแต่งส่วนของแกน


ระบบ และทำการคอมไพล์ใหม่ได้ เช่น การทำไฟล์วอลล์

tests ส่วนของชุดคำสั่งทดสอบระบบ

วิธีการเลือกชุดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ให้เลื่อนแถบไฮต์ไลท์ (สีน้ำเงิน) เลื่อนขึ้นลงโดยใช้ปุ่มลูกศร เมื่อได้ รายการที่ต้องการให้กดคานเคาะ (Space bar) เพื่อเลือก และกดซ้ำเพื่อยกเลิก เมื่อได้รายการครบตามต้องการ ให้กดปุ่ม 'Tab' ไปจนถึงตำแหน่งคำว่า "< OK >" จากนั้นจึงกดปุ่ม 'Enter'

ในเบื้องต้นให้ทำการเลือก **b**ase-dbg, **p**orts และ **s**rc ไว้ก่อน

ขั้นตอนถัดไปเป็นการกำหนดพาร์ติชั่น เป็นการแบ่งส่วนต่าง ๆ ของฮาร์ดดิสค์เพื่อจัดเตรียมไว้เก็บข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง ในหน้าจอนี้ผู้ใช้จะต้องเลือกรูปแบบการกำหนดพาร์ติชั่น สำหรับผู้ยังไม่เคยติดตั้งมา ก่อนอาจเลือกรูปแบบ " Auto (UFS)" ก็ได้



รูปที่ 2.6 เลือกวิธีการกำหนดพาร์ติชั่น

รูปแบบของพาร์ติชั่น มีดังนี้

Auto (UFS) เป็นการเลือกรูปแบบพาร์ติชั่นแบบอัตโนมัติ

Manual เลือกกำหนดเอง (สำหรับผู้ชำนาญแล้ว)

Shell จะเป็นการคืนเครื่องหมายพร้อมมาให้ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งจัดการพาร์ติชั่นเอง

Auto (ZFS) จะเป็นการแนะนำรูปแบบพาร์ติชั่นอย่างง่าย

ในหน้าจอนี้ให้เลือก "Auto (UFS)" หลังจากนั้น จอถัดมาจะเป็นการเลือกการจัดการพาร์ติชั่น โดยที่จะ มี 2 รายการให้เลือก คือ <Entire Disk> คือเป็นการจัดทำพาร์ติชั่นใหม่ทั้งหมด โดยไม่สนใจว่าพาร์ติชั่นเดิมเป็น อย่างไร ส่วนตัวเลือก < Partition > นั้นจะเป็นการทำงานร่วมกับพาร์ติชั่นชนิดอื่น ที่อาจมีระบบปฏิบัติการอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว เช่น ไมโครซอฟต์วินโดวส์ ลีนุกซ์



รูปที่ 2.7 เลือกรูปแบบการจัดการพาร์ติชั่น

ให้เลือก "<Entire Disk>"



*รูปที่ 2.8* แบบแผนพาร์ติชั่น

รูปที่ 2.8 จะเป็นแบบแผนของพาร์ติชั่นที่จะให้ฟรีบีเอสดีทำงาน หากผู้ใช้ต้องการให้ฟรีบีเอสดีเป็นตัว หลักในการทำงานก็ให้เลือก MBR (Master boot record) ส่วนการเลือกตัวอื่น ๆ เช่น "BSD" จะเป็นการทำให้ ฟรีบีเอสดีอยู่ในรายการบูตระบบ กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นตัวหลักของการบูตระบบ

ก่อนที่จะทำขั้นตอนถัดไป ขอให้ทำความเข้าใจกับพาร์ติชั่นที่ต้องในการติดตั้งระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี ในตัวอย่างที่จะแสดงต่อไปนี้ จะใช้ทรัพยากรฮาร์ดดิสก์ที่ 40 กิกะไบต์ สำหรับติดตั้งระบบต่าง ๆ จนสามารถใช้ งานอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยทำการแบ่งพาร์ติชั่นตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งพาร์ติชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลกรณีใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 40 กิกะไบต์

No.	Mount point	Туре	Size (MB)	Description
1	/	freebsd-ufs	2,048	Root
2	none	freebsd-swap	2,048	Virtual memory (RAMx2)
3	/var	freebsd-ufs	5,120	System variable
4	/tmp	freebsd-ufs	512	Temporary
5	/usr	freebsd-ufs	20,480	System command & Source
6	/home	freebsd-ufs	5,120	User Directory
7	/database	freebsd-ufs	5,632	Database store
Total			40,960	40 Gigabyte

ตารางข้างบนนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีส่วนของระบบ แยกจากส่วนของ ข้อมูล ทำให้มีเสถียรภาพในการจับเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่แล้ว จอถัดมาจะแสดงรายการพาร์ติชั่นที่ระบบได้เตรียมไว้ให้แล้ว บนพื้นที่ดิสก์ขนาด 40 กิกะไบต์ ซึ่งในรูปที่ 2.9 จะเห็นได้ว่ามีพาร์ติชั่นทั้งหมด 2 พาร์ติชั่น กล่าวคือพาร์ติชั่น "/" (root) มีขนาด 38 กิกะไบต์ เป็นชนิด freebsd-ufs (ฟรีบีเอสดี ยูนิกซ์ไฟล์ซิสเต็ม) และ none มีขนาด 2 กิกะไบต์ เป็น freebsd-swap (ฟรีบีเอสดีสว๊อฟ)

รูปที่ 2.9 รายการพาร์ติชั่นที่มีอยู่เดิม


จากหน้าจอตามรูปที่ 2.9 นี้ เราจะทำการลบพาร์ติชั่นทั้งหมดทิ้ง โดยใช้ปุ่ม tab และลูกศรช่วยเลื่อน ตำแหน่งแถบไฮต์ไลท์ไปที่ต่าง ๆ

รูปที่ 2.10 เลือกลบพาร์ติชั่นที่ 2

ในรูปที่ 2.10 กดปุ่ม Tab จนกระทั่งแถบไฮต์ไลท์มาอยู่ตำแนห่งพาร์ติชั่นที่ 2 จากนั้น เลือกลบ จากนั้น ก็ลบพาร์ติชั่นที่ 1 ทิ้ง การลบพาร์ติชั่นควรต้องลบจากด้สนท้ายขึ้นมาก่อนเพื่อลดความเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

รูปที่ 2.11 พาร์ติชั่นที่ถูกลบออกจนหมด


เมื่อทำการลบพาร์ติชั่นทิ้งจนหมดแล้ว จะปรากฏตามรูปที่ 2.11 และเริ่มสร้างใหม่ตามตารางที่ 1 โดย เลื่อนแถบไฮต์ไลท์มาที่ตำแหน่งของคำสั่ง "<Create>" แล้วจึงกดปุ่ม 'Enter'



รูปที่ 2.12 เริ่มสร้างพาร์ติชั่นใหม่

เมื่อเริ่มทำการสร้างพาร์ติชั่นใหม่ระบบจะใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด ตามรูปที่ 2.12 ก่อนทำการแก้ไข พาร์ติชั่น ให้ทำความเข้าใจการรายการที่กรอกของการเพิ่มพาร์ติชั่น โดยที่

- Type: เป็นการระบุชนิดของพาร์ติชั่นมี 2 แบบ คือ freebsd-ufs กับ freebsd-swap
   Size: เป็นการระบุขนาดของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการใช้ มีหน่วยเป็น MB (เมกะไบต์) และ GB (กิกะไบต์)
- 3. Mountpoint จุดติดตั้งหรือชื่อไดเร็คทรอรี่สำหรับเข้าถึงพาร์ติชั่น กรณีเป็นระบบไฟล์แบบ freebsdswap ไม่ต้องกำหนด mountpoint ให้ปล่อยเป็นค่าว่างไว้เฉยๆ



รูปที่ 2.13 สร้างพาร์ติชั่นใหม่ชื่อ "/" (root)

จากรูปที่ 2.13 เป็นการสร้างพาร์ติชั่นซึ่งกำหนดชื่ออ้างอิงพาร์ติชั่นในชื่อไดเร็รทรอรี่ "/" (root) มี ขนาด 2 กิกะไบต์ (2,048 เมกะไบต์) ไดเร็คทรอรี่นี้ถือเป็นไดเร็คทรอรี่ตำแหน่งบนสุด ฉะนั้นการอ้างถึงไดเร็ค ทรอรี่ใดๆ ก็ตาม จะต้องอ้างถึงไดเร็คทรอรี่นี้เสมอ เว้นแต่การอ้างไดเร็คทรอรี่แบบสัมพันธ์ (อ้างบางระดับของ ไดเร็คทรอรี่) โดยระบบไดเร็คทรอรี่จะเป็นรูปแบบต้นไม้หัวกลับ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เกือบจะทุก ๆ ระบบฏิบัติการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้

เมื่อทำการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ติชั่นเสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้กด tab ตามด้วยปุ่มลูกศร เพื่อเลื่อน ตำแหน่งไฮต์ไลท์มาที่ < OK > จากนั้นจุงกด 'Enter'

the Fini	Partition Editor Peview the disk setup. When complete, press sh button. Add Partition
ada0 ada0s <mark>ada</mark>	Type: freebsd-swap Size: 3GB Mountpoint:
	< DK > <options> ⟨Cancel &gt;</options>
(Create)	<pre><delete> <modify> <revert> &lt; Auto &gt; <finish></finish></revert></modify></delete></pre>


รูปที่ 2.14 สร้างพาร์ติชั่นใหม่ชื่อ "/" (root)

ถัดมาจะเป็นการสร้างพาร์ติชั่นในรูปแบบของ freebsd-swap ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำเสมือน และไม่กำหนด Mountpoint



รูปที่ 2.15 สร้างพาร์ติชั่นชื่อ "/var"

ในรูปที่ 2.15 เป็นการสร้างพาร์ติชั่นในรูปแบบ freebsd-ufs มีขนาด 5 กิกะไบต์ (5,120 เมกะไบต์) เข้าถึงไดเร็คทรอรี่โดยใช้ชื่อ /var ไดเร็คทรอรี่นี้จะมีการเก็บข้อมูลของการทำงานระบบตลอดเวลา เช่น ไฟล์ log ต่างๆ message ต่างๆ รวมไปถึง mail ของระบบ



รูปที่ 2.16 สร้างพาร์ติชั่นชื่อ "/tmp"


การถ่ายโอนข้อมูลข้ามระบบ ไดเร็คทรอรี่ "/tmp" จะเป็นที่เก็บไฟล์ชั่วคราว ค่ามาตรฐานของ ไดเร็ค ทรอรี่นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ใด ๆ สามารถ เขียนข้อมูลลงได้ ขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่ผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้เป็นช่องทาง เจาะระบบ ในรูปที่ 2.16 นี้ เป็นการสร้างพาร์ติชั่นชื่อ "/tmp" มีขนาดเพียง 512 เมะไบต์ พาร์ติชั่นเป็นแบบ freebsd-ufs



รูปที่ 2.17 สร้างพาร์ติชั่นพร้อมกำหนดชื่อ "/usr"

ไดเร็คทรอรี่ "/usr/" ตามรูปที่ 2.17 เป็นที่เก็บไฟล์ต้นฉบับ ทั้งของระบบ (kernel) และส่วนของแอป พลิชั่นต่างๆ ในระว่างการติดตั้ง จะมีการคอมไพล์โปรแกรมใหม่ และไดเร็คทรอรี่นี้จะถูกเขียนและลบอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ส่วนนี้หากกำหนดน้อยเกินไป อาจจะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นได้ ในพื้นที่ส่วนนี้จะมี ไดเร็คทรอรี่ย่อย ๆ ที่สำคัญได้แก่

/usr/local/ ใช้เก็บแอปพลิเคชั่นและค่าติดตั้งของแอปพลิเคชั่น
/usr/src ใช้เก็บโปรแกรมต้นฉบับของระบบปฏิบัติการ
/usr/ports ใช้เก็บโปรแกรมต้นฉบับของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ



รูปที่ 2.18 สร้างพาร์ติชั่นชื่อ "/home"

ไดเรคทรอรี่ "/home" เป็นไดเร็คทรอรี่สำหรับเก็บไฟล์ของผู้ใช้ที่บัญชีทุกคนในระบบ ผู้ใช้สามารถ สร้างเว็บเพจของตัวเองไว้ในไดเร็คทรอรี่นี้ได้ โดยตั้งชื่อไดเร็คทรอรี่ว่า "public\_html" ในรูปที่ 2.18 ตัวเลข "9728MB" เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือในฮาร์ดดิสก์ และจะนำไปใช้ทั้งหมด จึงไม่ต้องแก้ไขตัวลขแต่อย่างไร

```
Please review the disk setup. When complete, press
the Finish button.
ada0
                40 GB
  ada0s1
                40 GB
                        BSD
    ada0s1a
                2.0 GB freebsd-ufs
               3.0 GB freebsd-swap
    ada0s1b
                                       none
               10 GB freebsd-ufs
    ada0s1d
    ada0s1e
                512 MB freebsd-ufs
                                       /tmp
    ada0s1f
                15 GB freebsd-ufs
                                       /usr
                9.5 GB freebsd-ufs
    ada0s1g
                                       /home
<Create> <Delete> <Modify> <Revert> < Auto > <Finish>
```

รูปที่ 2.19 พาร์ติชั่นทั้งหมดที่ถูกสร้าง

พาร์ติชั่นที่ถูกสร้างโดยสมบูรณ์พร้อมการผนวกเข้าชื่อไดเร็คทรอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 2.19 ถัดจากนี้ไป เลือกเท็บ <Finish> เพื่อสิ้นสุดการจัดการพาร์ติชั่น



รูปที่ 2.20 ยืนยันการสร้างพาร์ติชั่นทั้งหมด

หน้าจอตามรูปที่ 2.20 เป็นการให้ผู้ใช้ยืนยัน เพราะถัดจากนี้ไปจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์กลับมาได้อีกเลย กด 'Enter' ที่เท็บ "< Commit >" เพื่อยืนยัน

Fetching Distributi	on-		1		
MANIFEST base.txz kernel.txz base-dbg.txz ports.txz src.txz	[ [ [ ] [	Done Done Done 94% Pending Pending	] ] ] ]		
Fetching distribution files					
Overall Progress 45%			]		

รูปที่ 2.21 เริ่มติดตั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

เริ่มอ่านไฟล์ต่างๆ จาก DVD ทีละชุด จนครบ


base.txz	Ε		)	
kernel.txz	E E		]	
base-dbg.txz	E E		]	
ports.txz	; [	22%	]	
src.txz	[	Pending	]	
Overall Progress:				

รูปที่ 2.22 ทำการแตกไฟล์และสำเนาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ลงในฮาร์ดดิสก์

เมื่อทำการอ่านไฟล์จากแผ่น DVD เสร็จแล้ว ตามรูปที่ 2.22 ก็จะทำการแตกแฟ้มต่าง ๆ ที่อยู่ในไฟล์บีบ อัดต้นฉบับ จนถึงไฟล์สุดท้าย จะใช้เวลาไม่นานมากนัก


รูปที่ 2.23 ใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ "root" (Admin)

ตามรูปที่ 2.23 ให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านในช่อง "New Password:" และพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง "Retype New Password:" (จะไม่ปรากฏตัวอักษรใด ๆ ระหว่างผ้อนข้อมูลเข้าไป) ผู้ติดตั้งจะต้องพิมพ์รหัสผ่านให้ตรงกันทั้ง 2 ครั้ง แล้วกด 'Enter' ทำต่อไป




รูปที่ 2.24 เลือกการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย

ในหน้าจอรูปที่ 2.24 มาเป็นการเลือกการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หน้าจอนี้จะแสดงรายการการ์ดที่สามารถ เชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งหมด ให้เลือกการ์ดที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วกด 'Enter'



รูปที่ 2.25 ติดตั้ง IPv4

ในรูปที่ 2.25 ถัดมาเป็นการสอบถามว่า จะใช้หมายเลขไอพีแอดเดรส รุ่น 4 (IPv4) สำหรับการ์ด เชื่อมต่อเครือข่ายนี้หรือไม่ ให้ตอบ "< Yes >" จากนั้นจะถามว่าใช้ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เป็นให้กำหนดเลขที่อยู่ไอพีอัตโนมัติ ดังรูปที่ 2.26 ให้ตอบ "< Yes >" เช่นกัน




รูปที่ 2.26 ติดตั้ง DHCP




รูปที่ 2.27 ติดตั้ง IPv6

หน้าจอถัดมาในรูปที่ 2.27 เลือก "< No >" เนื่องจากยังไม่ต้องการใช้ IPv6 แต่ถ้าเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งใช้งานอยู่ ใช้รูปแบบ IPv6 ให้เลือก "< Yes >"



รูปที่ 2.28 ป้อนชื่อโดเมน สำหรับการใช้ค้นหาชื่อเครื่อง

ในรูปที่ 2.28 หน้าจอนี้เป็นการตั้งค่าของชื่อโดเมนเนมที่จะใช้ค้นหาสำหรับเครื่องนี้ ผู้ใช้อาจปล่อยช่อง Search ว่างไว้โดยไม่ต้องใส่ค่าใดๆ ก็ได้




รูปที่ 2.29 เลือกทวีป

รูปที่ 2.29 ให้เลือกทวีปที่ ที่คอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ ในทีนี้ให้เลือก "Asia"

```
Select a country or region
     Philippines
  36
      Qatar
      Russian Federation
      Saudi Arabia
      Singapore
      Sri Lanka
      Syrian Arab Republic
      Ta i wan
      Tajikistan
      Tha i land
      Timor-Leste
      Turkmenistan
      United Arab Emirates
      Uzbekistan
      Viet Nam
  50
      Yemen
          < <u>D</u>K >
                          <Cancel>
```

รูปที่ 2.30 เลือกประเทศ

รูปที่ 2.30 เลือกประเทศที่ติดตั้ง เลือก "Thailand" เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กด 'Enter' เครื่องจะถาม ยืนยันสิ่งที่เลือกไป ถ้าเห็นว่าถูกต้อง หรือตรงตามที่ต้องการแล้วให้ตอบ "< Yes >" ดังแสดงในรูปที่ 2.31




รูปที่ 2.31 ยืนยันการเลือกประเทศ




รูปที่ 2.32 ตั้งค่าวันที่

เพื่อความถูกต้องของวันที่ ดังรูปที่ 2.32 หน้าจอนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนวันที่ที่ถูกต้องได้ เลือก "<Set Date>" การปรับเปลี่ยนค่าข้อมูลวันที่ให้ใช้ปุ่มลูกศร เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก "< Skip >" เพื่อตั้งค่าเวลา ดังรูปที่ 2.33 ให้เลือก "<Set Time>" เมื่อค่าเวลาถูกต้องแล้วให้เลือก "< Skip >"



รูปที่ 2.33 ตั้งค่าเวลา


เมื่อตั้งค่าเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการเลือกเซอร์วิสที่ต้องการให้ทำงานพร้อมกับการเริ่ม ระบบปฏิบัติการ ดังรูปที่ 2.34 ในเบื้องต้นผู้ใช้อาจจะข้ามส่วนนี้ไปก่อน เมื่อทำความเข้าใจกับส่วนต่างๆ แล้วจึง ทำการรับแต่งภายหลังได้



รูปที่ 2.34 เลือกเซอร์วิสต่าง ๆ ที่ต้องการเรียกใช้งานตอนเปิดเครื่อง

รูปที่ 2.35 ส่วนของตัวเลือกด้านความปลอดภัย

เนื่องจากในการเข้าระบบ อาจมีผู้ร่วมใช้หลายคน ซึ่งผ่านเข้ามาทางจากหลายช่องทาง ฉะนั้นส่วนสำคัญ อย่างยิ่ง ผู้ดูแลระบบควรตระหนักและให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัยให้มาก ในภาพที่ 2.35 เป็นการ กำหนดว่าจะให้ส่วนใดทำงาน หรือส่วนใดไม่แสดง ส่วนนี้สามารถนำมาปรับแก้ภายหลังได้เช่นกัน



รูปที่ 2.36 ส่วนของการเพิ่มผู้ใช้เข้าระบบ


การเข้าใช้ระบบในระยะไกล (Remote Login) ผู้ใช้ระบบจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Admin) ระบบไม่อนุญาตให้เข้าใช้ได้โดยตรง โดยจะตรงเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ธรรมดา ก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ดูแลระบบ โดยใช้คำสั่ง "su –"

```
Full name: Mr.Jumroon Chankulchorn

Jid (Leave empty for default):
Login group [jumroon]: wheel
Login group is wheel. Invite jumroon into other groups? []:
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]:
Home directory [/home/ jumroon]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : jumroon
Password : *****
Full Name : Mr.Jumroon Chankulchorn
Uid : 1001
Class :
Groups : wheel
Home : /home/jumroon
Home Mode :
Shell : /bin/sh
Locked : no
OX? (yes/no): yes
```

รูปที่ 2.37 หน้าจอแสดงเมื่อมีการป้อนข้อมูลผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ

ในรูปที่ 2.37 เป็นหน้าจอแสดงส่วนของการสร้างผู้ใช้ (User login) เมื่อสำเร็จแล้ว โดยขั้นตอนการ สร้างผู้ใช้ จะเริ่มจากป้อนชื่อผู้ใช้ (User name) และชื่อเต็ม จากนั้นจะต้องกำหนดกลุ่มผู้ใช้ (User group) ให้ กำหนดเป็น "wheel" ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ หากผู้ใช้เป็นประเภทอื่น ๆ ไม่ควรใส่ชื่อกลุ่มนี้ เนื่องจาก ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีกลุ่มดังกล่าว สามารถผันตัวเองเข้าไปเป็นผู้ดูแลระบบได้ (admin) ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามหน้าจอที่ปรากฏ เมื่อดำเนินการทุกขั้จตอนสำเร็จแล้ว ระบบจะให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง



รูปที่ 2.38 สิ้นสุดการติดตั้ง

สิ้นสุดการติดตั้ง ในหน้าจอตามรูปที่ 2.38 จะแสดงรายการเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ได้ โดยมี ส่วนต่างๆ ดังนี้

Exit ออกจากการติดตั้งและใช้ค่าการปรับแต่ง ในการเริ่มระบบ

Add User เพิ่มผู้ใช้ระบบ

Root Password แก้ไขรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

Hostname ตั้งชื่อเครื่องใหม่

Networking ปรับแต่งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย


Services ตั้งค่า Daemons โพเซสที่ให้ทำงานตอนเริ่มระบบ

System Hardening ตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ

Time Zone ปรับแต่งค่าโซนเวลาตามภูมิภาค


Handbook ติดตั้งคู่มือระบบปฏิบัติการฟรีบีเอสดี

หากยังไม่ต้องการปรับเปลี่ยนค่าใด ๆ ให้เลือก 'Exit' ออกไปก่อน



รูปที่ 2.39 ต้องการเข้าไปปรับแต่งค่าต่าง ๆ เอง หรือไม่

หลังจากที่เลือกออกจากการติดตั้ง ฟรีบีเอสดีจะถามว่าต้องการใช้คำสั่งเชลล์ (Command shell) เพื่อ ทำการแก้ไขหรือไหม่ ดังที่ปรากฏในรูป 2.39 ขั้นตอนนี้ให้เลือก "< No >" ไปก่อน



รูปที่ 2.40 เริ่มต้นระบบใหม่

หน้าจอถัดมาในรูปที่ 2.40 เป็นการยืนยันเพื่อเริ่มต้น ระบบใหม่

```
Updating motd:.
Mounting late filesystems:.
Configuring vt: blanktime.
Generating RSA host key.
2048 SHAZ56:7mjua4MSkL+ntzDeKcw4r9JA+3bThSVLBWZwi6fQTDg root@home.intranet.com (
RSA)
Generating ECDSA host key.
256 SHA256:09WwWXEBPk+C1PHjaKI1448c8rJZ60LeQMqf9mmBnYc root@home.intranet.com (E
CDSA)
Generating ED25519 host key.
256 SHA256:6a4HCfcFi9nuzipgHwD5DQUkX0Z3/VcBmJcLCS1SV4I root@home.intranet.com (E
D25519)
Performing sanity check on sshd configuration.
Starting sshd.
Starting sendmail_submit.
Starting sendmail_msp_queue.
Starting cron.
Starting background file system checks in 60 seconds.
Thu May 18 23:49:34 ICT 2017
FreeBSD/i386 (home.intranet.com) (ttyv0)
login: root
Password:
```

รูปที่ 2.41 บุตระบบใหม่

เมื่อเริ่มต้นบูตระบบใ พร้อมรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อเ ได้กล่าวถึง วิธีการติดตั้ง	หม่แล้ว จะปรากฏหน้าจอดั ข้าสู่ระบบต่อไป จากหน้าจอ	