使用 go语言 golang 编译 dll 给易语言使用支持多线程

之前发过一份,但是大家提到多线程问题,因此重新修改了一份源 码,好支持多线程。

一、必要准备

- 必须导入 import "c" 并且要单独一行,在其上方的注释中必须写上 #include <stdlib.h>;
- 这是在导入 C 的标准动态库头文件, 若不导入将有几率编译失败。

二、形参与返回值

- 在go中,除了 string 特殊外,其他 int 、bool,等基本类型原本怎样还是怎样;
- 传 string 与返回值 string 都改成 *c.char 类型,其他基本类型不用改;
- 有三个方法比较重要,C.Cstring 转成c字符串,C.Gostring 转成go字符串,C.free 释放内存:
- 只要用到 C.CString 此方法,就必须记得释放内存。

三、内存泄漏

- 如果使用了 c.cstring 却不使用 c.free , 内存暂用只会越来越大, 最后奔溃;
- 释放内存时,请不要重复取地址,例如 unsafe.Pointer(&xx变量),这样等于没释放;
- 也可能是 vc6 的原因,使用 defer 在即将出栈时释放,会造成易语言得不到返回值;
- 解决方法,返回c字符串的同时,也将需要释放的指针传出去,再定义一个释放函数例如 Free() 用于释放!

四、如何编译

- 安装 tdm-gcc 编译器,可选择64位,依然可以编译出32位,下载地址: https://jmeubank.github.io/tdm-gcc/download/;
- 若想彻底解决 gcc 兼容性问题建议下载 msys2 后再安装 gcc, 此条为建议并不一定需要;
- 易语言只支持32位dll,使用64位会出错,例如找不到此函数,因此下面两项设置尤为重要;
- 用 cmd 执行两项设置: set GOARCH=386 , set CGO_ENABLED=1 , 每次打开新的 cmd 都要重新设置;
- 编译命令: go build -ldflags "-s -w" -buildmode=c-shared -o dlldemo.dll dlldemo.go。

五、如何调用

- 在填写dll命令时,请在填写,在库中对应命令名时,前面加个@,不然会出现栈错误;
- 每次调用返回值是文本型dll命令时,请都使用前面准备的 Free() 释放内存!