Linux中查看各文件夹大小命令du -h --maxdepth=1 - 一个人,如果你不逼自己一把,你根本 不知道自己有多优秀! - 博客频道

2013-08-27 19:24 21443人阅读 评论(0) 收藏 举报

≣

分类:

Linux学习 (16)

₩....

版权声明:本文为【欧阳鹏】原创文章,欢迎转载,转载请注明出处!

【http://blog.csdn.net/ouyang_peng】

du [-abcDhHklmsSx] [-L <符号连接>][-X <文件>][--block-size][--exclude=<目录或文件 >] [--max-depth=<目录层数>][--help][--version][目录或文件]

常用参数:

- -a或-all 为每个指定文件显示磁盘使用情况,或者为目录中每个文件显示各自磁盘使用情况。
- -b或-bytes 显示目录或文件大小时,以byte为单位。
- -c或-total 除了显示目录或文件的大小外,同时也显示所有目录或文件的总和。
- -D或-dereference-args 显示指定符号连接的源文件大小。
- -h或-human-readable 以K, M, G为单位,提高信息的可读性。
- -H或-si 与-h参数相同,但是K,M,G是以1000为换算单位,而不是以1024为换算单位。
- -k或-kilobytes 以1024 bytes为单位。
- -l或-count-links 重复计算硬件连接的文件。
- -L<符号连接>或-dereference<符号连接>显示选项中所指定符号连接的源文件大小。
- -m或-megabytes 以1MB为单位。
- -s或-summarize 仅显示总计,即当前目录的大小。
- -S或-separate-dirs 显示每个目录的大小时,并不含其子目录的大小。
- -x或–one-file-xystem 以一开始处理时的文件系统为准,若遇上其它不同的文件系统目录则略过。
- -X<文件>或-exclude-from=<文件>在<文件>指定目录或文件。

- -exclude=<目录或文件>略过指定的目录或文件。
- -max-depth=<目录层数> 超过指定层数的目录后,予以忽略。
- -help 显示帮助。
- -version 显示版本信息。
- 1> 要显示一个目录树及其每个子树的磁盘使用情况
- du /home/linux
- 这在/home/linux目录及其每个子目录中显示了磁盘块数。
- 2> 要通过以1024字节为单位显示一个目录树及其每个子树的磁盘使用情况
- du -k /home/linux
- 这在/home/linux目录及其每个子目录中显示了 1024 字节磁盘块数。
- 3> 以MB为单位显示一个目录树及其每个子树的磁盘使用情况
- du -m /home/linux
- 这在/home/linux目录及其每个子目录中显示了 MB 磁盘块数。
- 4> 以GB为单位显示一个目录树及其每个子树的磁盘使用情况
- du -g /home/linux
- 这在/home/linux目录及其每个子目录中显示了 GB 磁盘块数。
- 5>查看当前目录下所有目录以及子目录的大小:
- du-h.
- "."代表当前目录下。也可以换成一个明确的路径
- -h表示用K、M、G的人性化形式显示
- 6>查看当前目录下user目录的大小,并不想看其他目录以及其子目录:
- du -sh user
- -s表示总结的意思,即只列出一个总结的值
- du -h --max-depth=0 user
- --max-depth=n表示只深入到第n层目录,此处设置为0,即表示不深入到子目录。
- 7>列出user目录及其子目录下所有目录和文件的大小:
- du -ah user
- -a表示包括目录和文件
- 8>列出当前目录中的目录名不包括xyz字符串的目录的大小:
- du -h --exclude='*xyz*'
- 9>想在一个屏幕下列出更多的关于user目录及子目录大小的信息:
- du -0h user
- -0(杠零)表示每列出一个目录的信息,不换行,而是直接输出下一个目录的信息。

10>只显示一个目录树的全部磁盘使用情况 du -s /home/linux