Para describir la retación al rededar de ejes fijo, no necesitamos introducir nuevas leyes,. Son suficiente las ecuaciones conocidas hasta ahaa, si - como en el caso del teorema de Centro de masa - tomamos el cuerpo rijedo. Com puesto de N puntas de masa.

Entonces la energia cinética (par ejempo de una rueda pasada / volante) al rotar al rededa de una eje fijo es

$$T = \sum_{j=1}^{N} \frac{m_i}{2} v_i^2$$
 (6.2-n)

Ya que todos los puntos de masa jiran al rededas del aje con la misma relocidad angulas a, paso con distindos radio Ti, los relocidades de rotación un.

Definimos una nueva e importante dimensión.

física, el "Momento de Inercia", también

conocido como "Momento de Inercia de la Masa":

$$I := \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2$$

(6.2.-3)

Con esto obtenemos la energia de rotación

$$T = \frac{I}{2} \omega^2$$

(6.2-4)

Esta louación corresponde a la conosila ecuación

(4.3-2)

Aqui podemos recomocas, que el momento de inexia I
y la velocidad angulas a pos en el mismo sol
los los sotaciones como la Mosa m y la relocidad
V en las translaciones:

I+> m

W W

Con esters analogías y con la ecuación (4.3-3) 215 se puede resolves la importante ecuación (6.2-4).

Tenames que volves a la définición eca. (6.2-3):

Ella muestra que el momento de inarcia
y con ella tembién la energia de rotación

mumenton,:

I:= \(\frac{\pi}{\pi_{in}} m_i \, i^2 \)

- · Cuando pura la misma glumetria aumanta la masa total del cuespo por medio del uso de Mathiales con mayor Densidad g
- · Cuando para la misma masa total aumante la distancia promedia F de los puntos de masa.

 Con respecto al eje de rotación.

Una daplicación de 7 es ijual de efectiva
que una cuadraplicación de la damidad 8.

=> Un valante con una masa m y padio 7

dades es por lo tanto dostante eficiente,
cuando una gran parte de la masa
se encuentra en el borde exterior.

Calculo del Momento de Inescia:

- La Z en acu. (6.2-3) no se prede calculas, parque N=0.

- Aclina's SI Considera un overpo en la mécanica
Clásica como un continuo con la classidad f.

Para una distribución el masa confinara se
elemplaza la suma sobre los puntos el masa m;

por un Indeped sobre los elemados de masa dim
infinitesimales:

Erim; -> Sradm

con don = gdV obtenens por la densidad g=constante:

$$I = \int_{V}^{2} dV \quad para S = const.$$
 (6.2-5)

ton T = distancia del elamanto de Voluman d V infinitesimales del eje de rotación.

Éjemplo 6.2-1:

Momento de Inercia de un anillo para Estaciones al rededas del eje de Simetria:

Calcule el Momento de Inescia de un trillo delgado para rotaciones al rededos deleje de simetria.



Solución:

Para el anillo delgado y el cilindro de paredes
delgadas se pueden calcular los momentos de
Inescia para sotaciones al rededor del eje de
Simetría com Indefalas may Sencillas.
Ya que todas los llemantos de volumen de
por el pequeño apesor de la anillo triman la
misma distancia R desde el eje de sotación,
vale:

$$\frac{I = s \int_{r^2} dV = p R^2 | dV = g R^2 V = m R^2}{V} = \frac{m R^2}{(6.2-6)}$$