

SpeechPilot — Anleitung

Diktieren statt Tippen: Der gesprochene Text landet in dem Eingabefeld, in dem der Cursor steht. Diese Anleitung beschreibt alles, was die Erweiterung kann — vom ersten Klick bis zu Makros, Leiste und Lizenz.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Erster Start | 8. Leiste |
| 2. Diktieren | 9. Sicherung |
| 3. Satzzeichen sprechen | 10. Lizenz |
| 4. Einstellungen | 11. Datenschutz |
| 5. Ersetzungen | 12. Wenn etwas klemmt |
| 6. Emojis | 13. Tasten und Klicks |
| 7. Makros | |

1. Erster Start

Einschalten

Öffne die Website, auf der du schreiben willst, und klicke auf das SpeechPilot-Symbol in der Chrome-Leiste. Unten rechts auf der Seite erscheint der Mikrofon-Knopf. Ein zweiter Klick auf das Symbol blendet ihn wieder aus.

SpeechPilot ist immer nur auf dem Tab aktiv, auf dem du es eingeschaltet hast. Ein neuer Tab braucht einen neuen Klick.

Mikrofon freigeben

Beim ersten Einschalten fragt Chrome nach dem Mikrofon. Die Frage steht oben in der Adressleiste — mit **Zulassen** antworten. Ohne Freigabe kann nicht diktiert werden. Die Freigabe gilt danach dauerhaft und wird nur von SpeechPilot selbst angefordert, nicht von der Website.

Hast du versehentlich **Blockieren** geklickt: auf das Schloss- oder Schieberegler-Symbol links in der Adressleiste klicken und das Mikrofon dort wieder erlauben.

Symbol anheften

Falls das Symbol nicht sichtbar ist: In Chrome rechts oben auf das Puzzleteil klicken und SpeechPilot mit der Stecknadel anheften.

Einstellungen öffnen

Rechtsklick auf das SpeechPilot-Symbol → **Optionen**. Dort liegen alle Reiter: Einstellungen, Makros, Emojis, Ersetzungen, Leiste, Lizenz und diese Hilfe.

2. Diktieren

Der Ablauf

1. In das Feld klicken, in das geschrieben werden soll — der Cursor muss darin blinken.
2. Auf den Mikrofon-Knopf klicken oder **Strg** + **Shift** + **Y** drücken.
3. Sprechen. Der Text erscheint laufend im Feld.
4. Erneut klicken oder das Tastenkürzel drücken, um das Mikrofon abzuschalten.

Der Text geht immer in das Feld, in dem der Cursor steht. Klickst du zwischendurch in ein anderes Feld, schreibt SpeechPilot dort weiter.

Enter

Solange noch Text in Arbeit ist, hält SpeechPilot die Enter-Taste zurück, damit keine halbe Nachricht rausgeht. Daraus folgt die Faustregel: **Das erste Enter schreibt den Satz fest, das zweite sendet ihn**. Ist gerade nichts in Arbeit, wirkt Enter sofort wie gewohnt.

Groß- und Kleinschreibung

Am Satzanfang und nach **. ! ?** sowie nach einem Zeilenumbruch wird groß weitergeschrieben. Das erledigt SpeechPilot selbst, unabhängig von der Lizenz.

Passwortfelder

In Passwort- und Zahlungsfelder wird grundsätzlich nicht diktiert. Der Versuch wird mit einem kurzen Hinweis abgelehnt.

Wo es funktioniert

In gewöhnlichen Eingabefeldern, Textfeldern und den meisten Chat-Editoren. Nicht möglich ist es auf Chrome-eigenen Seiten (chrome://..., Web Store) und in PDF-Ansichten — dort lässt Chrome keine Erweiterung ins Feld schreiben.

3. Satzzeichen sprechen

Diese Wörter werden beim Diktieren in Zeichen verwandelt. Sie sind fest eingebaut und arbeiten in jeder Lizenzstufe — auch in der kostenlosen Fassung.

Gesprochen	Geschrieben
Punkt	.
Komma	,
Fragezeichen	?
Ausrufezeichen	!
Doppelpunkt	:
Semikolon / Strichpunkt	;
Bindestrich	-
Gedankenstrich	–
Klammer auf / Klammer zu	()
Anführungszeichen / Anführungszeichen zu	„ “
neue Zeile	Zeilenumbruch
neuer Absatz / Absatz	Leerzeile

Die Leerzeichen setzt SpeechPilot passend: Vor . , ! ? : ;) kommt keins, nach (und einem Zeilenumbruch ebenfalls nicht.

Die Wörter richten sich nach der Erkennungssprache (Einstellungen → Sprache der Erkennung): auf Englisch sagst du comma, auf Spanisch coma. Die Liste der eingestellten Sprache steht im Reiter **Ersetzungen**. Eigene Einträge dort haben Vorrang vor den eingebauten.

4. Einstellungen

Alle Schalter im ersten Reiter wirken sofort, ohne Speichern.

Einstellung	Was sie tut
Sprache der Oberfläche	Beschriftung der Einstellungsseite und der Knöpfe auf der Website: Deutsch, Englisch, Spanisch oder „wie der Browser“. Wirkt sofort und hat mit der Erkennung nichts zu tun.
Sprache der Erkennung	In welcher Sprache du sprichst. Zur Wahl stehen Deutsch (Deutschland, Österreich, Schweiz), Englisch (USA, UK), Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch und Türkisch. Der Wechsel greift beim nächsten Einschalten des Mikrofons, nicht mitten im Satz.
ß durch ss ersetzen	Schweizer Schreibweise. Gilt auch für Makros und die Texte der Leiste.
Nach einem Smiley groß weiterschreiben	Ein Smiley steht meist am Satzende. Abschalten, wenn du Smileys oft mitten im Satz benutzt.
Mikrofon-Knopf auf der Seite anzeigen	Ausgeblendet läuft alles über das Symbol in der Chrome-Leiste oder das Tastenkürzel.
Makroleiste auf der Seite anzeigen	Zeigt je Buchstabengruppe das zuletzt benutzte Makro. Die Leiste lässt sich verschieben.
Tastenkürzel	Vorgabe ist Strg + Shift + Y . Chrome vergibt Kürzel selbst, deshalb führt „ändern“ auf die Chrome-Seite chrome://extensions/shortcuts .
Sicherung	Exportiert und importiert alles auf einmal — siehe Sicherung .

5. Ersetzungen Standard

Was du links sagst, wird rechts geschrieben. Gedacht für Fachbegriffe, Eigennamen und alles, was die Erkennung regelmäßig falsch schreibt.

Anlegen

1. Reiter **Ersetzungen** öffnen, auf **Zeile hinzufügen** klicken.
2. Links das gesprochene Wort, rechts den Text, der erscheinen soll.
3. **Speichern** — Änderungen gelten erst danach.

Was du wissen solltest

- **Nur ganze Wörter.** „Haus“ ersetzt nicht die ersten vier Buchstaben von „Hausboot“.
- **Umlaute sind egal.** „für“ und „fuer“ treffen denselben Eintrag, Groß- und Kleinschreibung ebenso.
- Auch mehrere Wörter sind erlaubt: „mit freundlichen Grüßen“ → eine ganze Grußformel.
- Die eingebauten Satzzeichen stehen unten in der Liste. Die musst du nicht selbst anlegen — und du kannst sie mit einem eigenen Eintrag überschreiben.

6. Emojis Standard

Ein gesprochenes Wort wird zu einem Zeichen — praktisch für alles, was sich nicht diktieren lässt.

1. Reiter **Emojis** → **Zeile hinzufügen**.
2. Links das Wort, etwa daumen. Rechts das Zeichen: eintippen, mit Windows + . die Emoji-Tastatur von Windows öffnen, oder über ▼ aus der kleinen Auswahl wählen.
3. **Speichern**.

Nimm Wörter, die du sonst nicht diktierst — sonst steht mitten im Satz ein Smiley. Umlaute und Groß-/Kleinschreibung spielen wie bei den Ersetzungen keine Rolle.

Ob nach einem Smiley groß weitergeschrieben wird, stellst du im ersten Reiter ein.

7. Makros Complete

Makros sind gespeicherte Texte, die auf ein kurzes Kürzel hören: Kürzel sagen, ganzer Text erscheint.

Kürzel

Ein Kürzel ist ein Buchstabe mit Zahl, etwa **A1**. Erkannt wird auch „A eins“ oder „A 1“ — die Spracherkennung schreibt Zahlen je nach Laune unterschiedlich, deshalb prüft SpeechPilot alle Formen. Zahlwörter bis zwölf werden in Ziffern übersetzt.

Die Einstellungsseite warnt, wenn zwei Kürzel gesprochen gleich klingen — sonst verdeckt eines das andere.

Anlegen

- **In den Einstellungen:** Reiter **Makros** → **+ Neues Makro**, Kürzel und Text eintragen, **Speichern**.
- **Unterwegs:** Text auf der Website markieren und auf das **+** am Mikrofon-Knopf klicken. Das Kürzel vergibt SpeechPilot der Reihe nach.

Sperren

Damit derselbe Text nicht zweimal rausgeht, wenn man sich verspricht, lässt sich ein benutztes Makro sperren: aus, 1, 5 oder 15 Minuten, 1 oder 8 Stunden, oder bis zum Rücksetzen. Die Zeitstufen geben das Makro von selbst wieder frei; bei „bis zum Rücksetzen“ bleibt es zu, bis du es über **Sperren aufheben** freigibst — wahlweise eine Buchstabengruppe oder alle. Die Zählung, wie oft ein Makro benutzt wurde, bleibt dabei erhalten.

Die Liste im Griff behalten

- **Suchen** und **Anfangsbuchstabe** filtern die Anzeige, lange Listen werden auf Seiten verteilt.
- **Doppelte finden** zeigt Makros mit gleichem Text.
- **Angezeigte löschen** entfernt genau das, was gerade gefiltert zu sehen ist — das lässt sich nicht rückgängig machen.

Sichern und einspielen

Makros sichern und **Makros einspielen** arbeiten nur mit den Makros, getrennt von der allgemeinen Sicherung. Beim Einspielen fragt SpeechPilot, was passieren soll:

Alles ersetzen	Der vorhandene Bestand wird verworfen.
Hinzufügen	Die Datei kommt zum Bestand dazu.
Hinzufügen ohne Textdubletten	Wie oben, aber Makros mit einem Text, den es schon gibt, bleiben außen vor.

Makros liegen aus Platzgründen nur auf diesem Rechner und wandern nicht über die Chrome-Synchronisierung mit. Auf ein zweites Gerät kommen sie über Sichern und

Einspielen.

Makroleiste

Ist sie im ersten Reiter eingeschaltet, zeigt sie je Buchstabengruppe das zuletzt benutzte Makro und lässt sich mit der Maus verschieben. **Shift** + Klick entfernt eine Gruppe aus der Anzeige.

Bitte beachten: Manche Plattformen machen Vorgaben dazu, ob und wie vorformulierte Texte verwendet werden dürfen. Prüfe die Regeln der Seite, auf der du arbeitest, und richte dich danach — die Verantwortung dafür liegt bei dir.

8. Leiste Complete

Die Leiste ist die Knopfleiste am rechten Seitenrand. Das  am Mikrofon-Knopf blendet sie ein und aus. Sie enthält Textknöpfe und drei Auswahllisten.

Textknöpfe

- **Text hinterlegen:** Rechtsklick auf den Knopf. Ein noch leerer Knopf öffnet die Eingabe auch mit gewöhnlichem Klick.
- **Benutzen:** Klick — der Text geht in das verknüpfte Feld, sonst in das Feld, in dem der Cursor steht.

Felder verknüpfen

Damit ein Knopf immer ins selbe Feld schreibt:

1. **Shift** + Klick auf den Knopf oder die Liste.
2. Das Feld auf der Seite anklicken. **Esc** bricht ab.

Alt + Klick löst die Verknüpfung wieder.

Gemerkt wird die **Position** des Feldes, nicht sein Name — Namen ändern die Websites ständig. Blendet die Seite ein Feld ein oder aus, verschieben sich die Positionen, und die Verknüpfung muss neu gesetzt werden. Genau das steckt hinter der Meldung „Feld Nr. 3 gibt es auf dieser Seite nicht“.

Die drei Listen

Berufe, Hobbys und Namen pflegst du in den Einstellungen im Reiter **Leiste**: ein Eintrag pro Zeile. Beim Speichern werden Leerzeilen und Doppelte entfernt und alles alphabetisch sortiert. Die Listen gelten für **alle** Profile gemeinsam.

Profile

Profile legst du in der Leiste selbst an, nicht in den Einstellungen. Jedes Profil hat eigene Texte und eigene Feldverknüpfungen — für jede Website ein passender Satz.

Umbenennen und Löschen gehen ebenfalls dort; beim Löschen verschwinden die Texte und Verknüpfungen dieses Profils.

Platz

Die Breite der Leiste lässt sich ziehen. Mit **Seite schmaler machen** rückt die Website zur Seite, statt dass die Leiste über ihr liegt.

9. Sicherung

Im ersten Reiter sichert **exportieren** alles in eine Datei: Emojis, Ersetzungen, Makros, die Leiste samt Profilen und alle Einstellungen.

importieren ersetzt den gesamten Bestand — es wird vorher gefragt. Wer nur Makros übertragen will, nimmt den eigenen Weg im Reiter Makros; erkennt SpeechPilot beim Import eine reine Makro-Datei, weist es darauf hin, statt alles zu löschen.

Lege vor größeren Änderungen eine Sicherung an. Sie ist auch der Weg auf einen zweiten Rechner.

10. Lizenz

Diktieren, die eingebauten Satzzeichen und die Groß-/Kleinschreibung sind immer dabei — auch ohne Lizenz.

Stufe	Enthält
Kostenlose Fassung	Diktat, eingebaute Satzzeichen, Groß-/Kleinschreibung.
Standard	Dazu eigene Ersetzungen und eigene Emoji-Wörter.
Complete	Dazu Makros und die Leiste auf der Seite.

Freischalten

Den Schlüssel aus der E-Mail nach dem Kauf im Reiter **Lizenz** eintragen und auf **Freischalten** klicken. Der Schlüssel bleibt auf diesem Gerät und wird danach höchstens einmal am Tag nachgeprüft.

Ohne Netz

Ist der Lizenzserver nicht erreichbar, gilt die zuletzt bestätigte Stufe noch **14 Tage** weiter. Erst danach fällt sie auf die kostenlose Fassung zurück, bis die nächste Prüfung gelingt.

Gerätewechsel

Jeder Schlüssel hat eine begrenzte Zahl an Aktivierungen; der Stand steht im Reiter Lizenz. **Lizenz entfernen** gibt den Platz wieder frei — danach lässt sich derselbe Schlüssel auf einem anderen Rechner eintragen. War der Server dabei nicht erreichbar, wird der Platz bei der nächsten Gelegenheit frei.

Was mit gesperrten Inhalten passiert

Nichts geht verloren. Makros und Leistertexte bleiben gespeichert, werden ohne passende Stufe nur nicht eingesetzt. Nach dem Freischalten sind sie sofort wieder da — ohne die Seite neu zu laden.

11. Datenschutz

- Die Erkennung übernimmt Chrome mit der Spracherkennung von Google — so wie bei den meisten Diktier-Erweiterungen.
- Sie läuft in einem abgeschirmten Bereich der Erweiterung, nicht in der Website: Die Seite bekommt weder deinen Ton noch den erkannten Text zu sehen — nur das, was in ihr Eingabefeld geschrieben wird.
- SpeechPilot speichert weder Aufnahme noch erkannten Text.
- Einstellungen, Ersetzungen und Emojis liegen in der Chrome-Synchronisierung, Makros nur lokal auf diesem Gerät.
- Kein Konto, keine Anmeldung. Nach außen geht nur die Lizenzprüfung, höchstens einmal am Tag.

Die vollständige Erklärung steht auf speechpilot.vip/datenschutz.html.

12. Wenn etwas klemmt

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Kein Mikrofon-Knopf	SpeechPilot ist auf diesem Tab nicht eingeschaltet (Symbol anklicken), oder der Knopf ist in den Einstellungen ausgeblendet. Auf chrome://-Seiten und im Web Store lässt Chrome keine Erweiterung zu.
Es tut sich nichts beim Sprechen	Mikrofon nicht freigegeben — die Frage steht oben in der Adressleiste. Sonst über das Symbol links in der Adressleiste erlauben.
Text landet im falschen Feld	Der Cursor stand woanders. Ins gewünschte Feld klicken; für feste Ziele die Knöpfe der Leiste verknüpfen.
„In Passwort- und Zahlungsfelder wird nicht diktiert“	So gewollt.
„Der Text konnte hier nicht eingefügt werden“	Das Feld nimmt keinen fremden Text an — meist ein besonderer Editor. Dort hilft nur Tippen.
Enter sendet nicht	Es war noch Text in Arbeit; dieses Enter hat ihn festgeschrieben. Das nächste sendet.
Ein Makro kommt nicht	Es ist gesperrt („wurde schon benutzt“) — Sperren aufheben im Reiter Makros. Oder die Erkennung hat das Kürzel anders geschrieben: Text

	im Feld ansehen und gegebenenfalls ein zweites Kürzel anlegen.
Ein Knopf der Leiste trifft daneben	Die Seite hat ein Feld ein- oder ausgeblendet, dadurch stimmt die Position nicht mehr. Verknüpfung mit Shift + Klick neu setzen.
Zwei Mikrofon-Knöpfe	Kann nach einem Update bei offenem Tab auftreten. Seite neu laden.
Änderungen an Ersetzungen oder Emojis wirken nicht	Speichern nicht vergessen — anders als die Schalter im ersten Reiter gelten die Listen erst danach.
„Nicht gespeichert: die Liste ist zu lang“	Die Chrome-Synchronisierung hat eine Größengrenze. Einträge kürzen oder aufteilen.
Alles ist gesperrt	Reiter Lizenz ansehen: Schlüssel eingetragen? Stand der Prüfung? Nach 14 Tagen ohne Netz fällt die Stufe zurück.

13. Tasten und Klicks

Strg + Shift + Y	Diktat ein- und ausschalten (in Chrome änderbar)
Klick auf das Symbol	SpeechPilot auf diesem Tab ein-/ausblenden
Klick auf den Mikrofon-Knopf	Mikrofon an und aus
+ am Mikrofon-Knopf	Markierten Text als Makro speichern
≡ am Mikrofon-Knopf	Leiste ein- und ausblenden
Rechtsklick auf einen Leistenknopf	Text ändern
Shift + Klick auf Knopf oder Liste	Feld verknüpfen
Alt + Klick auf einen Knopf	Verknüpfung lösen
Shift + Klick in der Makroleiste	Gruppe ausblenden
Esc	Verknüpfen abbrechen
Windows + .	Emoji-Tastatur von Windows

SpeechPilot — speechpilot.vip · contact@speechpilot.vip
© 2026 Benjamin Alexander Bertl. Alle Rechte vorbehalten.