

1402A Architecture logicielle

Séance 4 Métrique et évaluation de code



Rappels

- Identification et classification des bad smells
 - Défaut de design dans un code fonctionnel
 - Techniques de réfactoring de code
- Notion d'anti-pattern
 - Développement, architecture et gestion de projet
 - Quelques exemples d'anti-patterns et solutions possibles

Objectifs

- Notions de métrique et évaluation de propriétés
 - Complexité software de Halstead
 - Complexité cyclomatique de McCabe
 - Complexité Fan-in Fan-out de Henry et Kafura
- Métriques standards pour évaluer du code
 - Présentation de plusieurs métriques et propriétés à évaluer
 - Cas particulier des systèmes orientés objets

THE THE STANLEY OF THE COORDS Métrique

Métrique (1)

■ Mesurer un critère pour mieux le comprendre



Expression sous la forme d'une valeur, pour évaluer, comparer...

"When you can **measure** what you are speaking about and express it in **numbers**, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind: it may be the beginnings of knowledge but you have scarcely in your thoughts advanced to the stage of Science." — Lord Kelvin (physicien)

Métrique (2)

Mesurer dans le but de pouvoir contrôler
 Évaluer et améliorer la qualité en fonction de la mesure

"You cannot **control** what you cannot measure." — Tom DeMarco (software engineer)

Pas évident de bien déterminer ce qu'on veut mesurer Importance du choix des mesures et du critère à évaluer

"In truth, a good case could be made that if your knowledge is meagre and unsatisfactory, the last thing in the world you should do is make measurements; the chance is negligible that you will measure the right things accidentally." — George Miller (psychologist)

Mesure

- Attribuer nombre à attribut d'une entité du monde réel Description des entités à l'aide de règles non ambigües
- Possibilité de mesurer des produits ou processus
 Une classe, un module ou la documentation, les tests...

Entité	Exemples d'attribut
Design	Nombre de défauts détectés par une review
Spécification	Nombre de pages
Code	Nombre de lignes de code, nombre d'opérations
Équipe de développement	Taille de l'équipe, expérience moyenne de l'équipe

Type de métrique (1)

- Mesure directe d'une propriété/d'un critère
 Nombre de lignes de code, nombre de classes...
- Mesure indirecte ou dérivée à partir d'autres mesures
 Densité de défauts = nombre de défauts / taille du produit
- Prédiction basée sur des mesures
 Effort requis pour développer un software

Prédiction

- Utilisation d'un modèle de prédiction de variables
 Relation entre variables prédites et variables mesurables
- Trois hypothèses pour qu'une variable soit prédictible
 - 1 On peut mesurer des propriétés d'un logiciel avec exactitude
 - 2 Il y a une relation entre ce qu'on veut et ce qu'on sait mesurer
 - 3 Relation comprise, validée, exprimable comme modèle/formule
- Peu de métriques sont prédictibles en pratique
 Difficulté d'établir un modèle précis

Type de métrique (2)

- Plusieurs types de valeurs pour une métrique
 - Nominal est un label sans ordre Langage programmation: 3GL, 4GL
 - Ordinal avec ordre mais pas comparaison quantitative Aptitudes programmeur : basse, moyenne, haute
 - Intervalle entre des valeurs

 Aptitudes programmeur : entre 55e et 75e percentiles population
 - Ratio de proportionnalité pour comparer Logiciel : deux fois plus gros que le précédent
 - **Absolu** avec simplement une valeur Logiciel : 350000 lignes de code

Entité mesurée

- Mesure d'un produit concret, typiquement un logiciel
 Critères de taille, complexité ou qualité du produit
- Autres entités mesurables liées au développement
 Critères sur un processus, une ressource ou un projet

Complexité software de Halstead (1)

- Mesure de la complexité software par Halstead en 1977
 Sur base de l'implémentation effective d'un programme
- Un programme est une séquence d'opérateurs et opérandes
 - \blacksquare η_1, η_2 nombre d'opérateurs/opérandes uniques



• N_1, N_2 nombre total d'opérateurs/opérandes

"A computer program is an implementation of an algorithm considered to be a collection of tokens which can be classified as either operators or operands" — Maurice Halstead

Complexité software de Halstead (2)

- Plusieurs propriétés calculables sur un logiciel Basées sur les valeurs mesurées η_1, η_2, N_1 et N_2
- Volume d'information du programme mesuré en bits

 Taille de n'importe quelle implémentation de l'algorithme
- Plusieurs mesures de la difficulté et des efforts
 - Difficulté ou propension à faire des erreurs
 - Effort pour implémenter ou pour comprendre un algorithme

Complexité software de Halstead (3)

Propriété	Formule
Vocabulaire	$\eta = \eta_1 + \eta_2$
Longueur	$N = N_1 + N_2$
Volume (bits)	$V = N \times \log_2 \eta$
Difficulté	$D = \frac{\eta_1}{2} \times \frac{N_2}{\eta_2}$
Effort (discrimination mentale élémentaire)	$E = D \times V = \frac{\eta_1 N_2 \log_2 \eta}{2\eta_2}$
Temps d'implémentation (secondes)	$T = \frac{E}{S} = \frac{\eta_1 N_2 N \log_2 \eta}{2\eta_2 S}$
Nombre de bugs	$B = \frac{E^{2/3}}{3000} \text{ ou } B = \frac{V}{3000}$

- $20 \le V(fonction) \le 1000 \text{ et } 100 \le V(fichier) \le 8000$
- Difficulté à cause de nouveau opérateur et d'opérandes répétés
- *S* est le nombre de Stoud valant 18 pour un informaticien

Complexité software de Halstead (4)

Avantages

- Pas besoin d'analyse poussée du flux de contrôle du programme
- Prédictions de l'effort, taux d'erreur et temps d'implémentation
- Donne des mesures de qualité globales

Inconvénients

- Dépend de l'utilisation d'opérateurs et opérandes dans le code
- Pas de prédiction au niveau du design d'un programme

Exemple

```
main()
{
   int a, b, c, avg;
   scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
   avg = (a + b + c) / 3;
   printf("avg = %d", avg);
}
```

- Opérateurs uniques $(\eta_1=10)$: main () {} int scanf & = + / printf
- Opérandes uniques $(\eta_2=7)$: a b c avg "%d %d %d" 3 "avg = %d"
- **Vocabulaire et longueur** : $\eta = 10 + 7 = 17$ et N = 16 + 15 = 31
- Volume, difficulté et effort : V = 126.7 bits, D = 10.7 et E = 1355.7
- **Temps d'implémentation** : T = 75.4 secondes
- Nombre de bugs : B = 0.04

Complexité cyclomatique de McCabe (1)

- Mesure du nombre d'instructions de décision
 Beaucoup de choix possibles implique une plus grande complexité
- Modèle basé sur un graphe représentant les décisions Instructions if-else, do-while, repeat-until, switch-case, goto...
- Complexité cyclomatique calculée sur le graphe de flux

$$V(G) = e - n + 2$$

Avec nombre d'arêtes (e) et nombre de nœuds (n)

Complexité cyclomatique de McCabe (2)

- Plusieurs variantes possibles selon ce qui est mesuré
 - Complexité cyclomatique (V(G))

 Nombre de chemins linéaires indépendants
 - Complexité cyclomatique réelle (ac)
 Nombre de chemins indépendants traversés par les tests
 - Complexité du design du module (IV(G))

 Pattern d'appels d'un module vers d'autres
- Dans l'idéal, les deux premières doivent correspondre V(G) = ac

Complexité cyclomatique de McCabe (3)

Avantages


- Métrique permettant d'évaluer la facilité de maintenance
- Identifie les meilleures zones où les tests seront importants
- Facile à calculer et mettre en œuvre

Inconvénients

- N'évalue pas la complexité des données, que du contrôle
- Même poids pour les boucles, imbriquées ou non

Exemple

Identifier blocs délimités par des instructions de décision
 Construction du graphe avec nœuds et arêtes



$$V(G) = e - n + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

Complexité Fan-in Fan-out (1)

- Prise en compte du flux de données (Henry et Kafura)
 Nombre de flux de données et structures de données globales
- Utilise une longueur comme SLOC ou CC de McCabe

$$HK = Length \times (Fan_{in} \times Fan_{out})^2$$

Avec information locale entrant (Fan_{in}) et sortant (Fan_{out})

Variante par Shepperd sans multiplier par une longueur

$$S = (Fan_{in} \times Fan_{out})^2$$

Complexité Fan-in Fan-out (2)

- Flux d'information de la procédure A vers B
 - A appelle B
 - B appelle A et utilise sa valeur de retour
 - A et B appelés par C, qui passe la valeur de retour de A à B
- Définition des flux de données entrant et sortant
 - Fanin = procédures appelées par celle-ci + paramètres lus + variables globales accédées
 - Fan_{out} = procédures appelant celle-ci + paramètres de sortie
 + variables globales écrites

Complexité Fan-in Fan-out (3)

Avantages

- Peut être évaluée avant même d'avoir l'implémentation
- Prend en compte les programmes contrôlés par les données

Inconvénients

Complexité nulle pour procédure sans interaction externe

Exemple

```
char * strncat(char *ret, const char *s2, size_t n) {
       char *s1 = ret;
       if (n > 0) {
           while (*s1)
5
              s1++:
           while (*s1++ = *s2++) {
6
7
              if (--n == 0) {
                  *s1 = ' \setminus 0':
9
                  break:
10
11
12
13
       return ret;
14
```

- Entrées (fanin = 3)
- Sorties (fanout = 1)
- **Complexité Fan-in Fan-out non pondérée** : $S = 3^2 = 9$
- Complexité Fan-in Fan-out pondérée : $HK = 10 \times 9 = 90$

Mesure de la modularité

- Évaluation du couplage et de la cohésion de modules
 - Fan_{in} de M compte modules qui appellent fonctions de M
 - Fan_{out} de M compte modules appelés par M
- Modules avec un *Fan_{in}* nul suspects
 - Code mort
 - En dehors des frontières du système
 - Approximations de la notion d'appel n'est pas assez précise

Métrique de complexité

- Trois principales métriques de complexité
 - Mesure de l'effort avec Halstead
 - Mesure de la structure avec McCabe
 - Mesure du flux d'information avec Henry et Kafura/Shepperd
- Métriques développées pour langages impératifs

Peut néanmoins être utilisé en orienté objet



Complexité cyclomatique

- Complexité cyclomatique d'une fonction ou méthode Nombre de chemins linéaires dans une fonction
- Pas toujours mesurable par outils d'analyse statique Estimation avec nombre d'instructions if, while, for...
- Ne devrait pas dépasser une valeur de 10 en moyenne
 - Diminution de la lisibilité et compréhension par d'autres
 - Moins d'information de debugging, stack trace moins précise
 - Tests unitaires plus complexes et moins efficaces

Ligne de code source

- Nombre de lignes de code source (SLOC)
 - Lignes « physiques » présentes directement dans le fichier
 - Lignes « logiques » effectivement exécutées
- Classification selon Boehm à interpréter avec précaution

```
Small (S): 2 KLOC, Intermediate (I): 8, Medium (M): 32
Large (L): 128, Very Large (VL): 512
```

Métrique à utiliser avec grande précaution

Ne mesure pas l'effort de production, ni la valeur d'un logiciel

Densité des commentaires

- Densité des commentaires (DC) par rapport aux lignes de code
 DC = SLOC / CLOC (comment line of code)
- Nombre de lignes de commentaire ne définit pas leur qualité Entre 20% et 40% semble normal, en dehors suspect
- Précautions similaires qu'avec SLOC à prendre
 En plus, code bien rédigé est sa propre documentation

Couverture de code

- Proportion de code source couverte par des tests
 Nombre d'instructions, méthodes, classes... parcourues
- Généralement des tests automatisés, mais aussi des manuels
 Couvre les tests unitaires, fonctionnels et de validation
- Diminution de la probabilité d'erreurs d'exécution ou bugs
 Plus facile à évoluer, maintenir, réfactorer grâce aux tests

Duplication de code

- Répétition de code similaire ou identique dans un code source
 Violation claire du principe DRY (don't repeat yourself)
- Quatre types principaux de duplication de code
 Imposée, par inadvertance, par impatience et interdéveloppeur
- Diminution de la maintenabilité d'un code
 Augmente le risque d'introduction de bugs

Couplage

- Le couplage mesure les liens qui existent entre des classes
 - Afferent (Ca) nombre de références vers classe mesurée
 Uniquement les références externes
 - Efferent (Ce) nombre de types que la classe connait Héritage, implémentation, paramètre, variable, exception...
- Classe beaucoup référencée (afferent) est importante
 Impact grand d'une modification, mais bonne réutilisation
- Non respect de responsabilité unique si grand efferent
 Instabilité potentiellement élevée avec augmentation dépendances

Instabilité

- Instabilité d'un module mesure sa résistance au changement
 Un module stable est difficile à changer
- Se mesure par le rapport couplage efferent et couplage total

Instabilité =
$$\frac{Ce}{Ce + Ca}$$

■ Code de qualité facile à modifier grâce à instabilité

Très stable de 0,0 à 0,3 ou très instable de 0,7 à 1,0

Abstractness


- Niveau d'abstraction par rapport aux autres classes
 Rapport entre types abstraits internes et autres types internes
- Abstraction élevée recommandée dans classe très stable Module complètement concret (1,0) ou abstrait (1,0)
- Métrique généralement pas utilisée seule
 Est souvent combinée avec instabilité, par exemple

Distance from main sequence (1)

■ Équilibre d'un module entre abstractness et instabilité

$$D = |A + I - 1|$$

• Mesure non normalisée en divisant le résultat par $\sqrt{2}$



Distance from main sequence (2)

- Droite oblique main sequence donne les bonnes situations
 - Classe très stable, mais abstraite
 - Classe très instable, mais contraite
- $lue{}$ Le plus proche possible de la main sequence lorsque D
 ightarrow 0 Valeur supérieure à 0,7 peut indiquer un problème

Lack of Cohesion of Methods (1)

Manque de cohésion des méthodes (LCOM)

$$LCOM = 1 - \frac{\sum_{F} MF}{M \times F}$$

Avec nombre de méthodes (M), nombre de champs d'instance (F), nombre de méthodes appelant un champ donné (MF)

- Une classe de devrait avoir qu'une seule raison de changer
 - Permet d'évaluer le principe de responsabilité unique
 - Diminution cohésion si peu en commun dans fonctionnalités
- Cohésion forte méthodes et champs d'instance se référencent

$$LCOM > 0.8$$
 et $F, M > 10$ suspect

Lack of Cohesion of Methods (2)

Autre mesure du manque de cohésion des méthodes

$$LCOM\ HS = \left(M - \frac{\sum_{F} MF}{F}\right) \times (M-1)$$

Avec nombre de méthodes (M), nombre de champs d'instance (F), nombre de méthodes appelant un champ donné (MF)

Variante de Henderson-Sellers simplifiée et normalisée

Valeur supérieure à 1 est suspecte

Relational cohesion

■ Nombre moyen de relations internes à un module

$$H=\frac{R+1}{N}$$

Avec nombre de références internes au module (R), nombre total de types contenu dans le module (NF)

■ Grande valeur indique classes d'un module en forte relation

Valeur typiquement entre 1.5 et 4.0

Taille de l'instance

- Mesure la quantité de mémoire utilisée pour une instance Nombre d'octets mémoire pour stocker un objet instancié
- Somme des tailles des champs de la classe et des hérités

 Peut être calculé de manière statique
- Gros objets peuvent dégrader les performances
 Valeur maximale conseillée de 64

Indice de spécialisation

Degré de spécialisation d'une classe

$$\frac{\textit{NORM} \times \textit{DIT}}{\textit{NOM}}$$

Avec nombre de méthodes redéfinies (NORM), nombre total de méthode (NOM), profondeur de l'arbre d'héritage (DIT)

Augmentation de l'indice avec profondeur et redéfinitions
 Valeur supérieure à 1.5 suspecte

Nombre d'éléments

- Compte d'un nombre d'éléments dans une classe
 - Paramètres d'une méthode à limiter à 5
 - Variables déclarées dans une méthode à limiter à 8
 - Surcharges de méthodes à limiter à 6
- Simplification en utilisant des données structurées
 Classe, structure, tuples...

Violation de règles de codage

- Compter nombre de règles de codage violées
 Règles souvent spécifiques à un langage de programmation
- Règles couvrant plusieurs catégories de critères évalués
 Maintenabilité, fiabilité, efficacité, portabilité, utilisabilité
- Certaines alertes ne représentent pas forcément un bug
 Pas forcément nécessaire de vouloir toutes les corriger

Code de qualité (1)

Valeurs optimales à atteindre pour les métriques standards
Il s'agit de valeurs moyennes en dehors desquelles c'est suspect

Métrique	Valeur optimale
Complexité cyclomatique (CC)	10
Ligne de code source (SLOC)	> 20 difficile à comprendre, $>$ 40 complexe
Densité des commentaires	entre 20%–40%
Couverture de code	100%
Duplication de code	0%
Distance from main sequence (D)	< 0.7
Lack of cohesion of methods (LCOM)	< 0.8 (avec $F, M < 10$)
Lack of cohesion of methods (LCOM HM)	< 1

Code de qualité (2)

Valeurs optimales à atteindre pour les métriques standards
Il s'agit de valeurs moyennes en dehors desquelles c'est suspect

Métrique	Valeur optimale
Relational cohesion (H)	entre 1.5-4.0
Taille de l'instance (octets)	< 64
Indice de spécialisation	< 1.5
Paramètres d'une méthode	≤ 5
Variables locales à une méthode	≤ 8
Versions surchargées d'une méthode	≤ 6

Voir http://www.ndepend.com/docs/code-metrics

Analyse statique de code

- Analyse statique de code à l'aide d'un analyseur syntaxique

 Facile à réaliser car tout langage possède un tel analyseur
- Plusieurs problèmes par rapport à la mesure de la qualité
 - Pas souvent d'intuition réelle pour la plupart des métriques
 - Ignore environnement, domaine d'application, algorithmes particuliers, utilisateurs...
 - Facile à contourner par un code obscur



Système Orienté Objet (1)

Méthodes pondérées par classe

$$WMC = \sum_{i=1}^{n} c_i$$

Avec méthodes $M_1, ..., M_n$ de complexités $c_1, ..., c_n$

- Profondeur de l'arbre d'héritage d'une classe
 - DIT la maximale en cas d'héritage multiple
 - Réutilisabilité et maintenabilité compliquées si grand DIT

Système Orienté Objet (2)

- Nombre d'enfants (directs) d'une classe
 Doit être minimisé sans quoi le design est considéré mauvais
- Couplage entre classes lors d'appels de méthodes/variables
 - Un design encapsulé donnera un petit CBO
 - Une classe indépendante est facile à tester et réutiliser
- Réponse d'une classe à des sollicitations externes

Nb de méthodes pouvant être exécutées en réponse à un message

Système Orienté Objet (3)

- Nombre de variables par classe (NVC)
 Nombre moyen de variables publiques et privées par classe
- Nombre de paramètres par méthode (APM)

 Nombre de paramètres divisé par nombre de méthodes (< 0.7)
- Nombre d'objets (NOO)
 Nombre d'objets extraits du code source

Métriques de MOOD

- Métriques proposées par l'équipe du projet MOOD en 1994
 Sous la direction de Abreau
- Niveau du système complet pour mesurer plusieurs aspects
 - Encapsulation avec facteur de dissimulation méthode, attribut
 - **Héritage** avec facteur d'héritage méthode, attribut
 - Polymorphisme avec facteur polymorphisme
 - Couplage avec facteur couplage

Encapsulation (1)

Mesure de l'encapsulation des variables et des méthodes

$$MHF = \frac{\sum_{i=1}^{M} (1 - V(M_i))}{M}$$

Avec M méthodes de visibilité $V(M_i)$ chacune

Mesure de la visibilité d'une méthode

$$V(M_i) = \frac{\#\{C_j \mid \text{classe } C_j \text{ peut appeler } M_i \text{ et } M_i \text{ pas dans } C_j\}}{C-1}$$

Avec C classes dans tout le système

Encapsulation (2)

- MHF de 100% si toutes les méthodes sont privées
 Tend vers 0% lorsque le nombre de méthodes publiques augmente
- Cacher les méthodes est une bonne pratique
 - Augmentation réutilisabilité et diminution complexité
 - Un MHF bas indique implémentation pas assez abstraite
 - Un MHF haut reflète un faible nombre de fonctionnalités
- Augmenter MHF diminue densité de bugs et augmente qualité Valeurs acceptables situées entre 8% et 25%

Héritage

■ Facteur d'héritage des méthodes d'une classe

$$MIF = \frac{\sum_{i=1}^{C} Mi(C_i)}{\sum_{i=1}^{C} Ma(C_i)}$$

Avec $Mi(C_i)$ nombre de méthodes héritées par C_i et non redéfinies, Avec $Ma(C_i)$ nombre total de méthodes dans C_i

- Valeurs acceptables pour facteurs d'héritage méthode/attribut
 - Entre 20% et 80% pour MIF
 - AIF devrait être entre 0% et 48%

Polymorphisme

■ Facteur de polymorphisme basé sur la redéfinition

$$PF = \frac{\sum_{i=1}^{C} Mo(C_i)}{\sum_{i=1}^{C} (Mn(C_i) \times DC(C_i))}$$

Avec $Mo(C_i)$ nombre de méthodes redéfinies dans C_i , $Mn(C_i)$ nombre de nouvelles méthodes définies dans C_i , et nombre de descendants DC de la classe C_i

■ Mesure indirecte de la liaison dynamique dans un système Opportunités pour la redéfinition $Mn(C_i) \times DC(C_i)$

Couplage

- A est couplé à B si A appelle méthode/variable dans B
 Ne prend pas en compte le couplage par héritage
- Couplage d'une classe avec une autre

$$CF = \frac{\sum_{i=1}^{C} \sum_{j=1}^{C} is_client(C_i, C_j)}{C(C-1)}$$

Avec is_client(A, B) =
$$\begin{cases} 1 & \text{si } A \neq B \text{ et } A \text{ est couplé à B} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Augmenter CF augmente densité de défauts
 Effort de rework pour trouver et corriger défaut augmente

Crédits

- https://www.flickr.com/photos/mad_house_photography/4311409835
- https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/images/cyclomatic_complexity.png
- https://www.flickr.com/photos/alainbachellier/125739388
- https://www.flickr.com/photos/nomadcrocheter/5334037661