

## Aula anterior

- Assuntos Introdutórios sobre MAC
- Alocação Estática de Canal
- Alocação Dinâmica de Canal
- MAC wireless (802.11)


### CSMA Persistente e Não-persistente




## Abrangência Wireless



### Cobertura X Taxa de transmissão




## Protocolos de LAN sem Fio (2)





- O protocolo MACA. (a) A enviando um RTS para B.
- (b) B respondendo com um CTS para A.

# O Protocolo de Subcamada MAC 802.11



# O Protocolo de Subcamada MAC 802.11





#### • SIFS: Short InterFrame Spacing

 Usado para garantir prioridade para uma conversa (fragmentos), inclusive para o receiver enviar CTS ou ACK (control)

#### PIFS: PCF InterFrame Spacing

A Estacao Base pode enviar um beacon ou poll frame (convite para quem quiser usar o meio)

#### • DIFS: DCF InterFrame Spacing

- Qualquer estacao pode tentar alocar o canal para transmitir
- Pode haver colisao

#### • EIFS: Extended InterFrame Spacing

Usado para reportar recebimento de frames danificados

#### 802.11 usa OFDM

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing.

• Estudos começaram nos anos 70.

 Baseado no conceito de múltiplas portadoras.



#### **OFDM**

• A técnica de transmissão é muito utilizada em:

- -Sistemas de TV Digital
- -Redes Wireless 802.11 a/g/n e 802.16
- -xDSL



### Idéia do Sistema OFDM

• Idéia Básica


 Uso de um grande número de subportadoras paralelas com baixa banda, instanciadas em uma única portadora de grande banda para transportar informações.

### Idéia do Sistema OFDM





### Idéia do Sistema OFDM






### Nesta aula....

... continuaremos avaliando a pilha 802.11


(em suas várias versões)... e outros W-MACs (se der tempo)

- Frame 802.11 e endereçamento
- Serviços
- MIMO (multiple input, multiple output)
- WiMax e Bluetooth


## A Estrutura de Quadro 802.11



## A Estrutura de Quadro 802.11




### A Estrutura de Quadro 802.11: Enderessamento



Address 2: MAC address of wireless host or AP transmitting this frame

To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA	BSSID	SA	N/A
1	0	BSSID	SA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA

#### To DS bit is set



To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA/RA	TA (BSSID)	SA	N/A
1	0	RA (BSSID)	SA/TA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA


DA – Destination Address

SA – Source Address

BSSID – Network Identifier (MAC address in infra mode)

RA – Receiver Address

#### From DS bit is set



To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA/RA	TA (BSSID)	SA	N/A
1	0	RA (BSSID)	SA/TA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA


DA – Destination Address

SA – Source Address

BSSID – Network Identifier (MAC address in infra mode)

RA – Receiver Address

## From DS and To DS are cleared (Ad-hoc)



To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA/RA	TA (BSSID)	SA	N/A
1	0	RA (BSSID)	SA/TA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA


DA – Destination Address

SA – Source Address

BSSID – Network Identifier (MAC address in infra mode)

RA – Receiver Address

### From DS and To DS are set (WDS)



To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA/RA	TA (BSSID)	SA	N/A
1	0	RA (BSSID)	SA/TA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA


DA – Destination Address

SA – Source Address


BSSID – Network Identifier (MAC address in infra mode)

RA – Receiver Address

### Alocação de frequências no 802.11



#### Apenas canais frequências sem interferência



## Serviços 802.11

### Serviços de Distribuição


- Associação
- Desassociação
- Reassociação
- Distribuição
- Integração

## Serviços 802.11

### Serviços Intra-células

- Autenticação
- Desautenticação
- Privacidade
- Entrega de Dados

### Sobre a tecnologia MIMO (802.11n)



• SISO - Única entrada e única saída




Única antena para enviar e única antena para receber


• SISO - Única entrada e única saída



Única antena para enviar e única antena para receber


• SIMO - Única entrada e Múltiplas saídas





Única antena para transmitir e várias antenas para receber

• SIMO - Única entrada e Múltiplas saídas




Única antena para transmitir e várias antena para receber

• MISO - Múltiplas entradas e única saída



Várias antenas para transmitir e única antena para receber

• MISO - Múltiplas entradas e única saída




Várias antenas para transmitir e única antena para receber

MIMO - Múltiplas entradas e múltiplas saídas




Várias antenas para enviar e várias antenas para receber

• Múltiplas entradas e múltiplas saídas



Várias antenas para enviar e várias antenas para receber




sohand - Dagoberto Carvalio Junior

## Banda Larga Sem Fio

- Comparação entre 802.11 e 802.16
- A Pilha de Protocolos 802.16
- A Camada Física 802.16
- O Protocolo da Subcamada MAC 802.16
- A Estrutura do Quadro 802.16

#### A Pilha de Protocolos 802.16



#### 802.16


#### **HOW IT WORKS**

#### 802.16

IEEE 802.16 standards define how wireless traffic will move between subscribers and core networks.

O A subscriber sends
wireless traffic at speeds
ranging from 2M to 155M
bit/sec from a fixed
antenna on a building.

OThe base station receives transmissions from multiple sites and sends traffic over wireless or wired links to a switching center using 802.16 protocol.




Switching center

Wireless or wired link using 802.16 protocol


The switching center sends traffic to an ISP or the — public switched telephone network.

ISP

#### A Camada Física 802.16



## A Camada Física 802.16 (2)




Quadros e slots de tempo para duplexação por divisão de tempo.

# O Protocolo da Subcamada MAC 802.16

#### Classes de Serviço

- Serviço de *bit rate* constante
- Serviço de bit rate variável em real-time
- Serviço de bit rate variável não real-time
- Serviço de melhor esforço


## A Estrutura do Quadro 802.16



#### Bluetooth

- Aquitetura Bluetooth
- Aplicações Bluetooth
- A Pilha de Protocolos Bluetooth
- A Camada de Rádio Bluetooth
- A Camada de Banda Base Bluetooth
- A Camada L2CAP Bluetooth Layer
- A Estrutura do Quadro Bluetooth

## Arquitetura Bluetooth



#### Bluetooth: 802.15


MOTOROLA

- Used to wirelessly transfer data among devices.
  - Original goal: get ride of the serial cable or USB cable.
  - Upload picture from you cellular phone to desktop PC
  - Wireless headphone...
- Short-range radio frequency (RF) technology
- Operates at 2.4 GHz
  - Interfere with 802.11
- Effective range of Bluetooth devices is 32 feet (10 meters).
- Data at the rate of 1 Mbps
- Compared to 802.11
  - Slow,Low Power, and Short range
  - Master / slave architecture, no collision

## Aplicações Bluetooth


Name	Description
Generic access	Procedures for link management
Service discovery	Protocol for discovering offered services
Serial port	Replacement for a serial port cable
Generic object exchange	Defines client-server relationship for object movement
LAN access	Protocol between a mobile computer and a fixed LAN
Dial-up networking	Allows a notebook computer to call via a mobile phone
Fax	Allows a mobile fax machine to talk to a mobile phone
Cordless telephony	Connects a handset and its local base station
Intercom	Digital walkie-talkie
Headset	Intended for hands-free voice communication
Object push	Provides a way to exchange simple objects
File transfer	Provides a more general file transfer facility
Synchronization	Permits a PDA to synchronize with another computer

#### A Pilha de Protocolos Bluetooth



- TDM com 79 canais, de 1 MHz e 1 bit/baud (1 Mbps)
- Frequency hopping a 1600 hops/s ou 625 uS (dwell time)
- Normalmente o master usa os slots pares e os slaves os impares
- Baseband controla framing e aloca slots para eles. Normalmente um frame ocupa 1, 3 ou 5 slots
- Settling time pode durar 260 uS (overhead de 260 bits!)
- Range de 10 metros
- Mesma faixa do WiFi, 2.4 GHz muita interferência

## A Estrutura do Quadro Bluetooth



Um típico quadro de dados Bluetooth.

Quanto overhead tem num frame de 1 slot?

### UWB (Ultra-wide-band)

- Tecnologia MB-OFDM (Multi-Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing);
- Centenas de rajadas de sinais por segundo;
- Menos consumo de energia;
- Largura do canal: 528 MHz, 1,368 GHz e 2,736 GHz;
- Freqüência: 3,1 GHz até 10,6 GHz;
- Modulação: QPSK.

#### Sumário

Method	Description
FDM	Dedicate a frequency band to each station
WDM	A dynamic FDM scheme for fiber
TDM	Dedicate a time slot to each station
Pure ALOHA	Unsynchronized transmission at any instant
Slotted ALOHA	Random transmission in well-defined time slots
1-persistent CSMA	Standard carrier sense multiple access
Nonpersistent CSMA	Random delay when channel is sensed busy
P-persistent CSMA	CSMA, but with a probability of p of persisting
CSMA/CD	CSMA, but abort on detecting a collision
Bit map	Round robin scheduling using a bit map
Binary countdown	Highest numbered ready station goes next
Tree walk	Reduced contention by selective enabling
MACA, MACAW	Wireless LAN protocols
Ethernet	CSMA/CD with binary exponential backoff
FHSS	Frequency hopping spread spectrum
DSSS	Direct sequence spread spectrum
CSMA/CA	Carrier sense multiple access with collision avoidance

Métodos e sistemas de alocação de canais para um meio comum.