

Revisão de Conceitos sobre Sistemas Operacionais

Prof. Anderson Luiz Fernandes Perez

Departamento de Computação Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde Universidade Federal de Santa Catarina Campus Araranguá

Conteúdo




- Definição de Sistema Operacional
- Responsabilidade de um Sistema Operacional
- Arquitetura Interna de um Sistema Operacional
- Chamadas de Sistema
- Definição de Processo
- Troca de Contexto
- Escalonamento de Processos
- Sincronização de Processos
- Comunicação entre Processos
- Gerenciamento de Memória
- Gerenciamento de Dispositivos de Entrada e Saída de Dados

Definição de Sistema Operacional



Sistema Computacional



Definição de Sistema Operacional



- O que é um SO?
 - Um SO é um software que controla diretamente o hardware e fornece uma infraestrutura para outros softwares.
 - É o software de base da qual a maioria das aplicações depende.
 - Gerencia o compartilhamento de recursos entre entidades concorrentes.
 - Fornece vários serviços comuns que tornam as aplicações mais fáceis de escrever.

Definição de Sistema Operacional



• O que é um SO?

Um Sistema Operacional é composto de um ou mais programas que fornece um conjunto de serviços, o qual cria uma interface entre aplicações e o hardware do computador e que aloca e gerencia recursos compartilhados entre múltiplos processos.

Responsabilidade de um Sistema Operacional



- Um sistema operacional deve lidar com um série de recursos e para cada um aplicar técnicas de gerenciamento específicas.
- São responsabilidade de um SO:
 - Gerenciar processos;
 - Gerenciar a memória;
 - Gerenciar os dispositivos de E/S;
 - Prover um sistema de arquivos;
 - Controlar a segurança do sistema computacional;
 - Prover um mecanismo de comunicação (rede);
 - Prover um interface com o usuário.

Arquitetura Interna de um Sistema Operacional




- Um SO é composto por diversos componentes com objetivos e funcionalidades complementares.
- Os componentes mais comuns presentes em um SO são:
 - Kernel (núcleo)
 - Drivers
 - Código de inicialização
 - Programas utilitários

Arquitetura Interna de um Sistema Operacional



• Integração entre os Componentes de um SO



Fonte: Maziero, 2010.

Chamadas de Sistema



- Chamadas de sistema ou chamadas ao sistema são rotinas implementadas no SO com para a execução de funções específicas.
- Essas rotinas são executadas pelas aplicações de usuário quando estas necessitam de algum serviço do SO.
- Todo sistema operacional possui uma API (*Application Programmer Interface*) que implementa um conjunto de chamadas de sistemas.

Definição de Processo



- Um processo é uma entidade ativa no sistema e representa um programa em execução.
- Um processo é representado no SO por uma estrutura de dados chamada PCB (*Process Control Block*/Bloco de Controle do Processo).
- A PCB possui informações sobre o contexto de execução do processo.

Definição de Processo



- Informações Contidas na PCB (*Process Control Block*)
 - Identificação do processo;
 - Estado de execução;
 - Dados do contador de programas (Program Counter);
 - Dados dos registrados da CPU;
 - Informações para o escalonamento de CPU, por exemplo prioridade;
 - Informações sobre memória;
 - Informações de contabilidade;
 - Informações sobre as operações de E/S (status das informações de E/S).

Definição de Processo



• Informações Contidas na PCB (*Process Control Block*)






- A troca de uma tarefa (processo ou thread) em execução, ou seja que está com a posse do processador, por outra, é definida como troca de contexto.
- Os dados de contexto de uma tarefa são armazenados em sua PCB (*Process Control Block*).
- A troca de contexto é realizada pelo despachante (do Inglês dispatcher) e a escolha de qual tarefa deverá assumir o processador é realizada pelo algoritmo de escalonamento de tarefas.



Passos de uma Troca de Contexto






- Estados de uma Tarefa (processo ou thread)
 - Uma tarefa pode estar em um dos seguintes estados durante sua execução:
 - **Novo** a tarefa acabou de ser criada;
 - **Pronto** a tarefa está pronta para ser executada. Está na fila de tarefas aptas;
 - **Executando** a tarefa está em execução;
 - Aguardando a tarefa está aguardando um evento;
 - Concluído a tarefa concluiu sua execução.



• Diagrama de Troca de Contexto






- A troca de contexto pode ocorrer quando:
 - O tempo de execução do processo atual se esgotou;
 - Ocorrer uma interrupção de hardware;
 - Ocorrer uma interrupção de software (execução de uma chamada de sistema conhecida como trap);
 - Ocorrer um erro de execução.



- A CPU é um dos principais recursos do computador, desta forma é necessário mantê-la ocupada o maior tempo possível.
- Em um sistema multiprogramado existe a necessidade de selecionar qual e por quanto tempo um determinado programa ocupará a CPU.
- Processos em execução alternam entre picos de CPU e picos de E/S.



• Esquema do Escalonamento de Processos





- Algoritmo Baseado em Prioridades
 - A cada processo é associada um número que indica a prioridade.
 - Processos com prioridade maior tem preferência de execução sobre os demais.
 - A prioridade pode ser definida da seguinte forma:
 - Número menor prioridade maior
 - Número maior prioridade menor
 - Ou
 - Número maior prioridade maior
 - Número menor prioridade menor
 - Geralmente se utiliza números baixos (menores) para indicar maior prioridade.
 - Esse algoritmo pode ser preemptivo ou não preemptivo.



- Algoritmo Baseado em Prioridades
 - Exemplo 1 (versão não preemptiva):
 - Processos aptos

ID	Tempo de Criação (chegada	Prioridade	Tempo de CPU
P1	0	3	10
P2	0	1	1
Р3	0	4	2
P4	0	5	1
P5	0	2	5



- Algoritmo Baseado em Prioridades
 - Exemplo 1 (versão não preemptiva):
 - Diagrama de Gantt





- Algoritmo Round-Robin (revezamento)
 - Este algoritmo foi projetado para sistemas de tempo compartilhado.
 - É parecido com o algoritmo FCFS mas com preempção baseada em um tempo conhecido como *quantum*.
 - Geralmente um *quantum* de tempo tem duração de 10 a 100 milissegundos.
 - A fila de aptos é implementada como uma fila circular, sendo que novos processos são adicionados ao final da fila.



- Algoritmo Round-Robin (revezamento)
 - Exemplo:
 - Processos aptos

ID	Tempo de Criação (chegada	Tempo de CPU
P1	0	24
P2	0	3
Р3	0	3



- Algoritmo Round-Robin (revezamento)
 - Exemplo:
 - Diagrama de Gantt quantum de 4 milissegundos





- Processos cooperativos podem afetar outros processos em execução ou ser por eles afetados.
- Processos cooperativos podem:
 - compartilhar um espaço de endereçamento lógico;
 - compartilhar dados através de arquivos ou mensagens.



- Processos produtor e consumidor
 - Um recurso é compartilhado entre dois processos, o produtor que insere dados no buffer e o consumidor que retira dados do buffer.



- Exemplo:
 - Produtor e Consumidor
 - Recurso compartilhado entre dois processos.





Produtor e Consumidor em C

```
#define BUFFER SIZE 10
int buffer[BUFFER_SIZE], contador = 0;
// Produtor
Int in = 0, out = 0, item = 1;
while (1) {
 // Espera ocupada
  while (contador == BUFFER SIZE);
  buffer[in] = item++;
  in = (in + 1) \% BUFFER SIZE;
  contador++;
```

```
// Consumidor
int itemConsumido, out = 0;
while (1) {
 // Espera ocupada
 while (contador == 0);
 itemConsumido = buffer[out];
 out = (out + 1) % BUFFER SIZE;
 contador--;
```



- Processos produtor e consumidor
 - Quais os problemas inerentes ao compartilhamento do recurso (buffer) e da variável contador?

Condição de Corrida!



- Um seção crítica é um segmento de código em que o processo pode estar:
 - alterando variáveis comuns;
 - atualizando uma tabela;
 - gravando um arquivo;
 - ...



- Quando um processo estiver executando sua seção crítica, nenhum outro processo deve ter autorização para fazer o mesmo.
- Dois processos não podem estar executando suas seções críticas ao mesmo tempo.



• Cada processo deve solicitar permissão para entrar em sua seção crítica (protocolo da seção crítica).

```
do {
  Seção de entrada

Seção crítica

Seção de saída
  Seção remanescente

} while (1);
```



- Uma solução para o problema da seção crítica deve satisfazer aos quatro requisitos a seguir:
 - 1. <u>Exclusão Mútua</u>: enquanto um processo estiver executando sua seção crítica, outros processos não poderão executar suas seções críticas.
 - Progresso: se um processo necessitar executar sua seção crítica e nenhum processo estiver executando sua seção crítica ele não deve ser impedido. A decisão sobre qual processo acessará a seção crítica deve ser resolvida entre os processos concorrentes e não deve afetar os demais processos do sistema.



- Uma solução para o problema da seção crítica deve satisfazer aos quatro requisitos a seguir:
 - 3. <u>Espera Limitada</u>: Um processo não deve aguardar indefinidamente o acesso a sua seção crítica.
 - 4. Eficiência: um processo deve acessar a seção crítica de maneira eficiente, ou seja sem operações adicionais.



- Para garantir a seção crítica existem três tipos de soluções possíveis que diferem consideravelmente quanto a <u>recursos utilizados</u>, desempenho e na facilidade de utilização:
 - Soluções algorítmicas (algoritmo de Dekker e Peterson, algoritmo de Lamport);
 - 2. Soluções de hardware (inibição de interrupções, instruções especiais);
 - 3. Objetos do sistema operacional (semáforos, variáveis mutex).

Sincronização de Processos



- Semáforos
 - Criado por E. W. Dijkstra (1965)
 - Tipo abstrato de dado composto por um valor inteiro e uma fila de processos
 - Operações permitidas sobre o semáforo:
 - P(s) (testar / holandês proberen)
 - Espera até que s seja maior que 0 e então subtrai 1 de s.
 - V(s) (incrementar / holandês verhogen)
 - Incrementa s em 1 unidade.

Sincronização de Processos



- Semáforos
 - Quando um processo executa a operação P sobre um semáforo, o seu valor inteiro é decrementado.
 - Se o valor for negativo, o processo é bloqueado e inserido no fim da fila desse semáforo
 - Quando um processo executa a operação V sobre um semáforo, o seu valor inteiro é incrementado.
 - Se existe algum processo bloqueado na fila desse semáforo, o primeiro processo da fila é liberado

Sincronização de Processos



- Semáforos
 - Definição de P()

```
P(S)
{
   S->valor--;
   if (S->valor < 0) {
      // adiona a lista de espera S-list
      bloqueia;
   }
}
```

Definição de V()

```
V(S)
{
  S->valor++;
  if (S->valor <= 0) {
    remove um processo de S->list
    desbloqueia;
  }
}
```



- Os processos executando em um sistema computacional podem ser do tipo independentes ou cooperativos.
- Os processos independentes <u>não compartilham dados</u> com os demais processos.
- Os processos cooperativos compartilham algum tipo de dado com um ou mais processos.



- A cooperação entre processos oferece as seguintes facilidades:
 - Compartilhamento de Informações: acesso concorrente a dados, por exemplo, mais de um processo acessando um arquivo em disco.
 - Velocidade do Processamento: a divisão de uma tarefa em subtarefas permite minimizar o tempo de processamento. O processamento paralelo acontece se houver mais de um processador disponível.



- A cooperação entre processos oferece as seguintes facilidades:
 - Modularidade: um sistema com muitas funcionalidades pode ser dividido em várias threads.
 - Conveniência: um único usuário pode usufruir das vantagens do compartilhamento de informações entre processos.



- A interação ou comunicação entre dois ou mais processos pode ser caracterizada por:
 - Um ou mais processos produtores: geram dados/informações que serem lidas/consumidas pelos processos consumidores;
 - Um ou mais processos consumidores: leem/consomem os dados gerados pelos produtores para executar alguma função específica.



- Os mecanismos de comunicação entre processos (do Inglês IPC *Inter-Process Communication*) implementados no SO podem ser:
 - Memória compartilhada;
 - Troca de Mensagens;
 - PIPE;
 - Comunicação Cliente-Servidor.




Modelo de Interação Um para Um (mestre-escravo)






Modelo de Interação Muitos para Um






Modelo de Interação Um para Um de Vários





• Modelo de Interação Um para Muitos (difusão)





- A comunicação no modelo computacional é realizada por mecanismos disponibilizados pelo sistema operacional ou disponibilizados nos ambientes de programação.
- A comunicação entre processos é suportada por um objeto do tipo canal de comunicação.
- A transferência de informações entre processos pode ser vista como resultado da invocação de operações sobre um objeto canal.



Objeto do tipo Canal de Comunicação





- As operações realizadas em um canal de comunicação podem ser:
 - Criar: cria um canal de comunicação que será utilizado por dois ou mais processos.
 - Associar: associa o processo a um canal de comunicação.
 - Enviar: envia dados para o canal.
 - Receber: recebe dados do canal.
 - Terminar: fecha o canal de comunicação, sinalizando que a comunicação foi realizada.
 - Eliminar: elimina o canal de comunicação.



- A comunicação entre processos pode se dar em diversos contextos, sendo:
 - Processos executando em um mesmo computador com relação hierárquica (processo pai e processo filho);
 - Processos executando em um mesmo computador sem relação hierárquica;
 - Processos executando em computadores diferentes com o mesmo sistema operacional;
 - Processos executando em computadores diferentes com sistemas operacionais diferentes.



- A comunicação entre processos não somente determina um meio de troca de informações entre processos, mas também um mecanismo para sincronizar as ações dos processos comunicantes.
- A semântica na comunicação de processos determina o comportamento do processo ao receber e enviar um mensagem, e podem ser:
 - **Síncrona:** o produtor fica bloqueado até que o consumidor receba a mensagem e acesse o seu conteúdo.
 - Assíncrona: o produtor envia a mensagem e continua a execução, assim que esta tenha sido armazenada no canal de forma temporária até que seja recebida pelo consumidor.
 - Cliente-Servidor: o processo produtor (cliente) fica bloqueado até que o consumidor (servidor) tenha recebido a mensagem e enviado uma mensagem de resposta.



- Um canal de comunição pode ser implementado de duas formas distintas:
 - Memória compartilhada: os processos comunicantes acessaram uma área de memória que faz parte do espaço de endereçamento de ambos.
 - Transferência através do núcleo do sistema operacional: os dados são sempre copiados para o núcleo antes de serem transferidos para o consumidor.




- Existem basicamente três classes de canais de comunicação:
 - Memória compartilhada;
 - Caixas de mensagens;
 - Conexões virtuais (stream).



- Um PIPE pode ser enquadrado como uma versão limitada das classes de mecanismos das conexões virtuais.
- O PIPE liga dois processos o permite o fluxo de informações de forma unidirecional.
- São adequados para a implementação de mecanismos mestre-escravo (umpara-um).
- Os PIPEs podem ser anônimos ou possuírem um nome.
- Um PIPE anônimo tem que ser usado entre processos que possuam relação hierárquica (pai e filho).
- Cada PIPE é representando por um arquivo especial no sistema de arquivos.



- Exemplo 1:
 - who | sort | lpr





- Exemplo 2:
 - Programa em C para troca de mensagens entre dois processos via PIPE.
 - Cabe ressaltar que os processos possuem uma hierarquia, ou seja, processo pai e processo filho utilizando o PIPE.



• Exemplo 2:

```
1. #include <unistd.h>
2. #include <stdio.h>
3. #include <string.h>
4. #include <stdlib.h>
5. #define SIZE 100
6. int main()
    int fd[2], pid;
    char msg[SIZE];
10. if (pipe(fd) < 0) {
     printf("Erro ao criar o pipe...\n");
12.
      exit(0);
```

```
14. pid = fork();
15. if (pid > 0) { // Processo pai
16.
     close(fd[0]);
     write(fd[1], "Fala ai filho...", strlen("Fala ai
   filho...")+1);
     close(fd[1]);
18.
19. }
    else if (pid == 0) { // Processo filho
     close(fd[1]);
21.
      read(fd[0], msg, sizeof(msg));
22.
      printf("Mensagem recebida do pai...:
   %s\n", msg);
     close(fd[0]);
25. }
26. return 0;
```



- O Sistema Operacional é o responsável pelo gerenciamento da memória, ou seja, seu uso e otimização.
- Um processo ocupa uma porção de memória denominado *espaço de endereçamento do processo*.
- Um espaço de endereçamento de um processo é o conjunto de posições de memória que um programa executado por este processo pode referenciar.



• Espaço de Endereçamento

Sistema	Duo que po o de Heyévia
Operacional	Programas de Usuário

• Espaço de Endereçamento Visto pelos Programadores





- Existe uma clara noção de confinamento do processo ao seu espaço de endereçamento válido.
- O sistema operacional tem em cada instante um mapa preciso de quais posições de memória o programa pode acessar e de que forma.
- O confinamento garantido pelo SO é chamado de mecanismo de proteção de memória.



• Um endereço de memória permite acessar um byte que conterá parte ou a totalidade do dado ou instrução que se quer acessar.


endereço -> valor
_{Ou}
endereço virtual -> endereço real -> valor



- Normalmente o sistema operacional disponibiliza um conjunto de chamadas de sistema para manipulação da memória.
- Chamadas de sistema para manipular memória:
 - Alocar;
 - Liberar;
 - Proteger;
 - Mapear;
 - Desmapear;
 - Associar;
 - Desassociar.




Endereçamento Real (exemplo)






Endereçamento Virtual (exemplo)






- Endereçamento Real
 - Sistemas Multiprogramados





- Endereçamento Real
 - Sistemas Multiprogramados
 - Partições Variáveis






- Endereçamento Virtual
 - Segmentação

Sistema Operacional	_	Segmento de Código	Segmento de Dados	Segmento de Pilha		
	Programa dividido em segmentos					




- Endereçamento Virtual
 - Segmentação
 - Tabela de Segmentos






- Endereçamento Virtual
 - Paginação
 - Tabela de Páginas






- Endereçamento Virtual
 - Paginação
 - Tabela de Páginas com TLB





73

- Endereçamento Virtual
 - Segmentação Paginada
 - Tabela de Segmentos/Páginas com TLB






- A camada de E/S em um SO é responsável por prover um meio de comunicação entre os processos e os dispositivos de Entrada e Saída de dados.
- Os dispositivos de E/S, também conhecidos como periféricos, proveem uma gama de funcionalidades ao sistema computacional.
- A camada de E/S deve ser capaz de interfacear com diferentes dispositivos com diferentes configurações.



- Os objetivos da camada de E/S são:
 - Tornar a programação independente de periféricos e de todos os detalhes de E/S.
 - Permitir a fácil inclusão de novos periféricos, o que implica que é possível a diferentes fabricantes criarem o software de adaptação entre o núcleo do SO e as funções específicas de controle de periféricos.




Arquitetura de um Sistema de E/S





Ações de um Operação de E/S





- Os device drivers podem ser de dois tipos com relação ao SO:
 - 1. Um processo independente: neste caso o device driver tem uma pilha de execução, cache, espaços de memória etc.
 - 2. Integrado ao núcleo: o *device driver* faz parte do núcleo do SO, evitando assim muitas troca de contexto na comunicação entre um processo e um dispositivo de E/S.



- A comunicação do *device driver* com o dispositivo ao qual gerencia, pode ser realizada da seguinte forma:
 - Acesso Direto a Memória (DMA Direct Memory Access)
 - Quando existe um mapeamento direto entre a memória principal e o periférico, permitindo que este grave dados diretamente na memória.



- A comunicação do *device driver* com o dispositivo ao qual gerencia, pode ser realizada da seguinte forma:
 - E/S Programada
 - Leitura de dados diretamente do controlador. Por exemplo, atualização das informações sobre o posicionamento do mouse na interface gráfica.



- Quando um dispositivo de E/S conclui uma operação de escrita ou leitura de dados, esta deve ser sinalizada ao device driver.
- As formas de sinalização/verificação de fim de operação são:
 - Polling: o gerenciador testa periodicamente o estado do controlador.
 - Interrupção: o processador é interrompido quando a operação termina.