

lègles d'or en nodélisation

calcul numérique

Discrétisation

orientée objet

D.///

MODÉLISATION ET INVERSION EN GÉOPHYSIQUE 1 - Introduction

Bernard Giroux
(bernard.giroux@ete.inrs.ca)

Institut national de la recherche scientifique Centre Eau Terre Environnement

> Version 1.2.0 Hiver 2018



Règles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

orientée objet

Références

Motivation



Motivation

Règles d'or e

Notions utiles e calcul numériqu

Discrétisation

orientée objet

orientee objet

• Dans ce cours, la modélisation fait référence au calcul de la réponse *géophysique* d'un modèle *numérique* donné.

- La modélisation directe peut servir à
 - planifier et déterminer les paramètres de levés de terrain;
 - étudier la sensibilité des méthodes à une distribution donnée des propriétés du sous-sol, ou à une variation de ces propriétés dans le temps;
 - o calculer la réponse des modèles lors de l'inversion.



Motivation - Planification des levés

Motivation

Regies d'or e nodélisation

calcul numérique

Discrétisation

orientée objet

1101010101


OMNI 3D® Workshop includes the following OMNI 3D® Layout Modules:

- Design & Edit Module
- Target Module
- Status Module
- 2D Ray Model Module
- Array Module
- 4D Module

Advanced Analyses Module

- Assess 3D geometry effects on DMO, PSTM, multiples, and noise
- Analyze potential 3D geometry artifacts (footprints) using existing 2D seismic traces
- Interactive fold analysis
- Estimate PSTM illumination using Fresnel Zone binning
- Generate synthetic SEG Y data using survey geometry and a 3D model
- Build a depth cube of stack fold to analyze illumination at depth
- Analyze illumination on a subsurface horizon using any survey geometry





Source: http://www.gedco.com



Motivation - Planification des levés

Motivation

ègles d'or e nodélisation

Notions utiles er calcul numérique

Discretisation

Dan omomo o ti o


D 464 mm mm


3D Ray Model Module

- Investigate parameters such as bin size, offsets, resolution, and imaging (migration) effects
- Build multi-layer 3D models including surface topography
- Create horizons using theoretical parameters or imported horizon data
- Model diffractions, reflections, and exploding horizons

Elastic Wave Equation (EWE) Module

- Calculate Elastic or Acoustic Wave Equation response using a finite-difference solution
- Create full-waveform 2D synthetics using surface, VSP, OBC, and inter-well geometries
- Import model parameters from 2D Ray Models
- Add user-defined velocity gradients and heterogeneity
- Output real-time movies of shot wavefronts in Microsoft AVI format
- Monitor calculations interactively
- Will work on a multi-node cluster
- Built-in cluster manager to spread work across LANs





Source: http://www.gedco.com



Motivation - Études de sensibilité

Motivation


Règles d'or er

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmatio

Référence



Source: Perozzi et al., soumis



Motivation - Études de sensibilité

Motivation


lègles d'or er nodélisation

Notions utiles er calcul numérique

Discrétisation

Programmation

Référence



Source: Perozzi et al., soumis



Motivation - Inversion

Motivation

Problème direct

```
estimé des paramètres du modèle
                                            modèle quantitatif \rightarrow
                                        \rightarrow
                     prédiction des données
```

Problème inverse

```
données observées
                        modèle quantitatif \rightarrow
      estimé des paramètres du modèle
```



Règles d'or en modélisation

Notions utiles en

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références





Règles d'or en modélisation

Motivation

Règles d'or en modélisation

Notions utiles er calcul numériqu

Discrétisation

- Valider son code
 - par comparaison avec une solution analytique
 - par comparaison avec un autre code éprouvé
 - tester les cas extrêmes (forts contrastes de propriétés, position arbitraire des sources/récepteurs, limites du domaine de modélisation, ...)
- Connaître les limites des algorithmes et méthodes utilisés
- Connaitre un débogueur pour le language utilisé
 - MATLAB : le débogueur est intégré à l'éditeur
 - Python: spyder est un IDE (integrated development environment) avec débogueur intégré
- Optimiser la performance avec un outil de profilage
 - Dans MATLAB: doc profile
 - Python: modules cProfile ou profile



Règles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références

Notions utiles en calcul numérique



Motivation

ègles d'or er iodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio:

Programmatic orientée obiet

orientee obje

- Le fait de négliger la précision des calculs peut avoir des conséquences dramatiques.
- Trois cas tristement célèbres :
 - Des erreurs d'arrondi mal gérées auraient entraîné le mauvais fonctionnement d'un missile Patriot en 1991, causant la mort de 28 personnes;
 - L'explosion de la fusée Ariane 5 en 1996 aurait été causée par une erreur de dépassement en assignant une valeur réelle à une variable déclarée comme un entier;
 - Une modélisation numérique par éléments finis imprécise couplée à un mauvais encrage a causé le naufrage de la plate-forme pétrolière Sleipner A en 1991, causant des pertes de plus de 700 millions de dollars.

Source: http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/disasters.html



Motivation

lègles d'or nodélisatio

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio

orientée objet

 Dans un ordinateur, les nombres sont représentés par un système binaire.

- Les entiers peuvent être représentés de façon exactes, en autant qu'ils se situent à l'intérieur d'une fourchette de valeurs données,
 - La largeur de cette fourchette dépend du nombre de *bits* utilisés pour représenter les nombres, e.g. pour 4 bits

$$0 = 0000_2 = 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$1 = 0001_2 = 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$4 = 0100_2 = 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$15 = 1111_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Une erreur de dépassement surviendrait si on tentait s'assigner la valeur 16 à un entier 4 bits.

- Un bit est utilisé pour représenter le signe dans le cas d'entiers positifs et négatifs.
- Quelles sont les limites si on utilise 32 bits, 64 bits?



Motivation

ègles d'or en iodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmatio orientée objet

orientee objet

• Les réels sont représentés en virgule flottante, en utilisant

- un signe s;
- une mantisse (ou significande) *m*;
- un exposant e;

sous la forme

$$s \times m \times B^{e-E}$$
,

où *B* est la base de la représentation et *E* est le *biais* de l'exposant.

 La norme IEEE 754 (la plus courante et celle utilisée par MATLAB et Python) définie B=2, et comporte deux formats : 32 bits et 64 bits, soit

Précision	S	е	m	Е	Précision	Ch. significatifs
single (32 bits)	1 bit	8 bits	23 bits	127	24 bits	environ 7
double (64 bits)	1 bit	11 bits	52 bits	1023	53 bits	environ 16



Motivation

Règles d'or e

Notions utiles en calcul numérique

Discretisation

- Avec la norme IEEE 754, la mantisse est "normalisée", i.e. si les premiers bits du nombre en mantisse sont des zéros, on déplace vers la gauche (*left-shift*) les bits jusqu'au 1^e bit égal à 1 (en ajustant l'exposant en conséquence)
 - comme ce bit est toujours 1, il n'est pas stocké et on augmente ainsi la précision d'un bit;
 - la mantisse a la valeur numérique 1 f, où f est la fraction définie par les bits de m;
 - pour la fraction f, la puissance de la base après le point est négative, i.e. 1.1010_2 est équivalent à $1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4}$, soit 1 + 0.5 + 0.125 = 1.625
- Quelques exemples de nombre représentés en double

```
0 01111111111 0000 (+ 48 autres zéros) = +1 \times 2^{1023-1023} \times 1.0_2 = 1.

1 01111111111 0000 (+ 48 autres zéros) = -1 \times 2^{1023-1023} \times 1.0_2 = -1.

0 01111111111 1000 (+ 48 autres zéros) = +1 \times 2^{1023-1023} \times 1.1_2 = 1.5

0 10000000000 0000 (+ 48 autres zéros) = +1 \times 2^{1024-1023} \times 1.0_2 = 2.

0 10000000001 1010 (+ 48 autres zéros) = +1 \times 2^{1025-1023} \times 1.1010_2 = 6.5
```



Précision des calculs – Erreurs d'arrondi

Motivation

ègles d'or nodélisatio

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisatio

Programmation orientée objet

- Les réels ne sont pas toujours représentés de façon exacte,
 - e.g. évaluez le nombre 123456789 en simple précision.
 - Python: https://github.com/bernard-giroux/ geo1302/blob/master/p_erreur_single.ipynb
 - MATLAB: https://github.com/bernard-giroux/ geo1302/blob/master/m_erreur_single.ipynb
- Les opérations arithmétiques en virgule flottante ne sont pas exactes, mêmes si les nombres sont représentés exactement.
 - Par exemple, pour additionner deux entiers, les bits de la mantisse du plus petit nombre sont décalés vers la droite jusqu'à ce que l'exposant soit le même que celui du plus grand nombre, et on perd alors de la précision car des bits sont "perdus" à cause du décalage vers la droite.
- La précision matérielle (machine accuracy) ϵ_m est définie comme le plus petit nombre qui, lorsqu'additionné à 1.0, donne une valeur différente de 1.0
 - Pour les float IEEE 754, ϵ_m vaut environ 1.19×10^{-7}
 - Pour les double IEEE 754, ϵ_m vaut environ 2.22×10^{-16}



Précision - Erreurs d'arrondi

Motivation

ègles d'or er odélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio:

- On peut voir ϵ_m comme la précision de la partie fractionnelle, i.e. correspondant au changement causé par le bit le moins significatif de la mantisse.
- La quasi totalité des opérations arithmétiques entraı̂ne une erreur d'au moins ϵ_m .
- Ce type d'erreur est appelé erreur d'arrondi (roundoff error).
- Les erreurs d'arrondi s'accumulent au cours des calculs.
 - En étant chanceux, N opérations entraînent une erreur de $\sqrt{N}\epsilon_m$, si le signe des erreurs est aléatoire
 - Très fréquemment, il y a un biais de signe et on a alors $N\epsilon_m$
 - Certaines opérations peuvent entraîner une erreur d'arrondi beaucoup plus grande que ϵ_m , e.g. la soustraction de deux nombres très rapprochés donne un résultat avec peu de bits significatifs



Précision – Erreurs de troncation

Motivation

ègles d'or en Iodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisatio

Programmation orientée objet

orientee obje

- En calcul numérique, il est fréquent de calculer une approximation "discrète" d'une quantité "continue";
 - e.g. une intégrale est évaluée numériquement en calculant une fonction à un nombre fini de points, plutôt qu'en "tout" point.
- Les erreurs de troncation surviennent lorsque le résultat obtenu par calcul numérique diffère de la réponse vraie.
- Contrairement aux erreur d'arrondi, il est possible de contrôler la magnitude des erreurs de troncation
 - e.g. en choisissant avec soin le nombre de points pour évaluer une intégrale.



Précision – Stabilité

Notions utiles en calcul numérique

- Une méthode est dite instable lorsqu'une erreur d'arrondi introduite au début des calculs est progressivement amplifiée, au point de corrompre complètement la solution.
- Sur un ordinateur "parfait" une telle méthode serait utilisable.



Motivation

ègles d'or e odélisatior

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio:

- Lors de l'exécution d'un code, la création de variables accapare une certaine quantité de mémoire vive (RAM).
 - Si le nombre de variables est élevé, toute la mémoire physique disponible peut être consommée;
 - Pour éviter le plantage du programme, le système d'exploitation utilise alors un espace disque (2 à 3 ordres de grandeur plus *lent* que la RAM) pour alouer plus de mémoire (*swap space*).
- La quantité de mémoire se mesure en octet (byte), où un octet vaut 8 bits.
- Par convention et abus de language,
 - un kilooctet vaut 1024 (2¹⁰) octets (on devrait utiliser un kibioctet...);
 - un mégaoctet (mébioctet) vaut 1 048 576 (2²⁰) octets;
 - un gigaoctet (gibioctet) vaut 1 073 741 824 (2³⁰) octets;
 - un téraoctet (tébioctet) vaut 1 099 511 627 776 (2⁴⁰) octets;
 - etc...



Motivation

ègles d'or (odélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio

orientée objet

Programmatio

- Contrairement au C/C++ ou au FORTRAN, MATLAB et Python gèrent l'allocation de la mémoire de façon transparente.
- Avantage : simplifie la gestion des variables et accélère le développement;
- Désavantage : peut affecter la performance car les opérations de gestion de mémoire sont "lentes"
 - Lorsque la taille des tableaux est connue, important de créer ces tableaux à la bonne taille;
 - MATLAB: lors d'appels de fonctions, les variables en arguments sont passées par référence. Si la variable est modifiée, une copie est créée automatiquement (inutile si on retourne le résultat à la variable initiale).
- Désavantage : peut entraîner des bogues
 - Comme les variables ne sont pas *déclarées* avant d'être *initialisées*, on peut écraser le contenu d'une variable existante en créant une nouvelle variable sous le nom d'une variable existante (e.g. à l'intérieur d'une boucle).



Motivation

gles d'or e adélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisatio

orientée objet

- Désavantage : structures potentiellement inefficaces
 - MATLAB créé une entête pour chaque tableau, pour y stocker la taille du tableau et la classe de variable;
 - Pour des structures, MATLAB génère une entête pour la structure, pour *chaque* champ de la structure et pour *chaque* variable correspondant aux champs;
 - Soient deux variables contenant la même information

```
S1.R(1:100,1:50)
S1.G(1:100,1:50)
S1.B(1:100,1:50)
```

et

S2(1:100,1:50).R S2(1:100,1:50).G S2(1:100,1:50).B,

S1 contient 7 entêtes et S2 contient 15 004 entêtes.



Motivation

Règles d'or e modélisation


Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Dan omo mo mo o ti

orientee objet

- Désavantage (MATLAB) : pas de contrôle sur l'emploi de la mémoire cache
 - l'allocation manuelle de la mémoire permet de construire des codes cache-friendly;
 - En calcul haute performance, beaucoup d'efforts sont déployés pour optimiser l'utilisation de la mémoire cache.
- Python: quelques modules disponibles (cachetools),
 @functools.lru_cache.



Source: http://www.talktoanit.com



Calcul sériel et calcul parallèle

Motivation

ègles d'or e odélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisation

- Calcul sériel : les opérations sont effectuées les unes à la suite des autres;
 - l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées est prédictible.
- Calcul parallèle: des opérations sont effectuées simultanément, sur plusieurs coeurs, processeurs, ou noeuds de calcul;
 - l'ordre des opérations ne peut pas être prédit.
- Taxonomie de Flynn
 - SISD (Single Instruction, Single Data): PC jusqu'à la fin des années 90;
 - SIMD (Single Instruction, Multiple Data) : unités de calcul spécialisé (traitement du signal ou d'image);
 - MIMD (Multiple Instructions, Multiple Data): processeurs multi-coeur;
 - MISD (Multiple Instructions, Single Data): beaucoup plus rarement utilisé.



Calcul sériel et calcul parallèle

Motivation


ègles d'or en iodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation orientée objet

orientee objet



Source: C.M.L. Burnett

- Légende
 - PU: Processeur (acronyme anglais de Processing Unit)
 - Instruction Pool: ensemble des instructions disponibles pour le ou les PU
 - Data Pool: ensemble des données nécessaires aux calculs



Calcul sériel et calcul parallèle

Motivation

ègles d'or e iodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmatio orientée objet

- Tout les algorithmes ne sont parallélisables
- Différents schémas (pattern) de parallélisation existent
 - Décomposition par tâches (task decomposition);
 - Décomposition des données (data decomposition);
 - et plusieurs autres (voir Mattson *et al.*, 2004).
- Certains problèmes scientifiques sont propices au schéma de décomposition des données (les données sont séparées en groupes sur lesquels les opérations sont effectuées indépendamment):
 - multiplication de matrices;
 - différences-finies.
- Le calcul scientifique parallèle n'est cependant pas limité au schéma de décomposition des données;
 - Modélisation en parallèle de plusieurs tirs sismiques : décomposition par tâches.



Plateformes de calcul

Motivation

ègles d'or en odélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discretisation

- Toutes les plateformes récentes permettent un certain degré de parallélisme (même vos téléphones intelligents).
- Plateformes courantes pour le calul scientifique :
 - un ordinateur avec 1 ou quelques CPUs multi-coeurs;
 - la mémoire RAM est dite partagée, i.e. accessible à tous les coeurs;
 - architecture MIMD.
 - une grappe d'ordinateurs avec 2 ou plusieurs CPUs multi-coeurs;
 - la mémoire RAM est dite distribuée, i.e. chaque noeud n'a accès qu'à sa RAM.
 - architecture MIMD.
 - GPU(s) (graphics processing unit), ajouté(s) aux plateformes précédentes.
 - chaque GPU a sa propre RAM qui est indépendante de la RAM sur la carte-mère;
 - architecture SIMD.



lègles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation orientée objet

Keferences

Discrétisation



Généralités

Motivation

ègles d'or

Notions utiles e calcul numérique

Discrétisation


- En science de la Terre en général, les milieux étudiés sont fortement hétérogènes ou de géométrie complexe;
- Il est généralement impossible de trouver une solution analytique pour résoudre les problèmes les plus communs;
- L'approche privilégiée consiste à représenter le milieu par une distribution discrète des propriétés physiques d'intérêt, i.e. le milieu est discrétisé;
- Le choix du type de discrétisation dépend
 - des algorithmes disponibles pour solutionner le système,
 - du coût des calculs (temps et mémoire),
 - et de la précision recherchée.



INRS Types de maillage

Discrétisation

Grilles régulières






INRS Types de maillage

Discrétisation

Maillages non structurés





Types de maillage

Motivation


Règles d'or er nodélisation

Notions utiles er calcul numériqu

Discrétisation

orientée objet

Multi-grid



Source: Haber et al., 2007



Types de maillage

Motivation

ègles d'or e iodélisation

calcul numériqu

Discrétisation

orientée objet

- La génération de maillages non structurés est une opération pouvant s'avérer complexe.
- Pusieurs mailleurs ont été conçus pour accomplir cette tâche, dont
 - gmsh, tetgen (C++)
 - iso2mesh, DistMesh (MATLAB)
 - MeshPy, frentos (Python)

et plusieurs autres dans la liste de la page

http://www.robertschneiders.de/meshgeneration/software.html.

- En science de la Terre, des logiciels spécialisés comme
 - GOCAD
 - Petrel

peuvent également produire des maillages non structurés.



Différences finies

Discrétisation

- Les phénomènes géophysiques peuvent souvent être décrits par des équations aux dérivées partielles;
- Les différences finies sont une façon d'approximer numériquement des dérivées;
- La méthode des différences finies (MDF) constitue une approche conceptuellement simple et intuitive car le formalisme est proche de l'équation aux dérivées partielles;
- Également, la mise en oeuvre est généralement simple car la MDF est implémentée sur des grilles régulières.

Différences finies

Motivation

lègles d'or nodélisatio

calcul numérique

Discrétisation


Programmation orientée objet

orientee objet

• La définition classique de la dérivée d'une fonction u(x) est

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \tag{1}$$

- Un ordinateur ne peut gérer la limite $\Delta x \to 0$;
- L'idée est de définir un ensemble de points discrets x_i , où la fonction u est évaluée ($u_i = u(x_i)$);
- La distance entre les points est $\Delta x_i = x_{i+1} x_i$, ou simplement Δx si la distance est constante partout.





Différences finies

Discrétisation

Dans le cas discret, on a ainsi

$$u'(x_i) \approx \frac{u(x_i + \Delta x) - u(x_i)}{\Delta x} = \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$
 (2)

qui est nommé opérateur de différence avant;

• Similairement, on a l'opérateur de différence arrière :

$$u'(x_i) \approx \frac{u(x_i) - u(x_i - \Delta x)}{\Delta x} = \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$
(3)

et l'opérateur de différence centrée :

$$u'(x_i) \approx \frac{u(x_i + \Delta x) - u(x_i - \Delta x)}{2\Delta x} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}.$$
 (4)

- Dans le cas discret, ces expressions donnent un résultat différent : comment quantifier l'erreur?
 - L'analyse par séries de Taylor peut nous donner la réponse.

Motivation

lègles d'or ei nodélisation

Notions utiles e calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

Keterences

• Partons de l'identité

$$u(x) = u(x_i) + \int_{x_i}^{x} u'(s) ds$$
 (5)

• Cette relation tient après dérivation, i.e.

$$u'(x) = u'(x_i) + \int_{x_i}^x u''(s) ds$$
 (6)

• En insérant (6) dans (5) et en intégrant, on trouve

$$u(x) = u(x_i) + (x - x_i)u'(x_i) + \int_{x_i}^{x} \int_{x_i}^{x} u''(s)ds ds.$$
 (7)

Motivation

ègles d'or er nodélisation

Notions utiles e calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références

• En répétant l'opération *n* fois, on trouve

$$u(x) = u(x_i) + (x - x_i)u'(x_i) + \frac{(x - x_i)^2}{2!}u''(x_i) + \dots + \frac{(x - x_i)^n}{n!}u^{(n)}(x_i) + R_{n+1}$$
(8)

où

$$R_{n+1} = \int_{x_i}^{x} \cdots \int_{x_i}^{x} u^{(n+1)}(s) (ds)^{n+1}.$$
 (9)

• L'équation (8) est la série de Taylor de la fonction u(x) en x_i .



Motivation

lègles d'or nodélisatio

calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

n.cc

Évaluons la précision de l'opérateur de différence avant.

• Développons la fonction u à x_{i+1} à partir de la série en x_i , soit

$$u(x_i + \Delta x_i) = u(x_i) + \Delta x_i \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x_i} + \frac{\Delta x_i^2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Big|_{x_i} + \frac{\Delta x_i^3}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Big|_{x_i} + \dots$$
(10)

En réarrangeant on trouve

$$\frac{u(x_i + \Delta x_i) - u(x_i)}{\Delta x_i} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x_i} = \underbrace{\frac{\Delta x_i}{2!}}_{\text{erreur de troncation}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Big|_{x_i} + \frac{\Delta x_i^2}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Big|_{x_i} + \dots$$

(11)



Motivation

tegles d'or e nodélisatior

calcul numérique

Discrétisation

orientée objet

- L'erreur de troncation est la différence entre la dérivée exacte et sa représentation discrète
 - Pour des fonctions lisses et un pas Δx_i petit, le 1^e terme est utilisé pour caractériser l'ordre de grandeur de l'erreur;
 - Ce terme dépend de $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ et de Δx , ce dernier seulement sur lequel il est possible d'agir pour réduire l'erreur;
 - La notation $\mathcal{O}(\Delta x_i)$ est utilisée pour représenter le 1^e terme de l'erreur de troncation, i.e.

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x_i} = \frac{u(x_i + \Delta x_i) - u(x_i)}{\Delta x_i} + \mathcal{O}(\Delta x). \tag{12}$$

• Pour l'opérateur de différence arrière, on trouve également une erreur en $\mathcal{O}(\Delta x)$, soit

$$\frac{u(x_i) - u(x_i - \Delta x_{i-1})}{\Delta x_{i-1}} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x_i} = \underbrace{-\frac{\Delta x_{i-1}}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Big|_{x_i} - \frac{\Delta x_{i-1}^2}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Big|_{x_i} + \dots}_{\text{erreur de troncation}}$$



• Pour l'opérateur de différence centrée, l'erreur de

Motivation

ègles d'or ei iodélisation

calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet troncation est obtenu en combinant les équations (10) et (13), ce qui donne (si $\Delta x_{i-1} = \Delta x_i = \Delta x$)

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x_i} = \frac{\Delta x^2}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Big|_{x_i} + \dots$$
 (14)

• On a alors une convergence quadratique :

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2). \tag{15}$$

- Puisqu'on examine la convergence pour $\Delta x \to 0$, on a que $\mathcal{O}(\Delta x^2) < \mathcal{O}(\Delta x)$;
 - l'erreur est plus *faible* en utilisant un opérateur centré qu'en utilisant un opérateur avant ou arrière.



Motivation

lègles d'or e nodélisation

Notions utiles e calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

.

Exercice sous MATLAB/Python

- Évaluez la fonction sinus dans l'intervalle $[0,4\pi]$ avec un pas de $\pi/10$.
- Calculez la dérivée
 - avec l'opérateur avant;
 - avec l'opérateur centré.
- Pour les deux dérivées discrètes, calculez l'erreur avec la solution analytique.
- Répétez avec un pas de $\pi/20$.
- Comment varie l'erreur en fonction de l'opérateur et en fonction du pas?

Différences finies - Ordres supérieurs

Motivation

lègles d'or nodélisatio

calcul numériqu

Discrétisation

Programmatio orientée objet

orientée objet

- Les opérateurs précédents sont définis avec deux points, on dit qu'ils sont d'ordre 2.
- Que se produit-il si on utilise 4 points?
- Partons de l'équation (14)

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\Delta x^2}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{\Delta x^4}{5!} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} + \frac{\Delta x^6}{7!} \frac{\partial^7 u}{\partial x^7} + \dots + \frac{\Delta x^{2m}}{(2m+1)!} \frac{\partial^{(2m+1)} u}{\partial x^{(2m+1)}} + \dots \tag{16}$$

• Utilisons maintenant les points x_{i-2} et x_{i+2} , et remplaçons Δx par $2\Delta x$:

$$\frac{u_{i+2} - u_{i-2}}{4\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{(2\Delta x)^2}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{(2\Delta x)^4}{5!} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} + \frac{(2\Delta x)^6}{7!} \frac{\partial^7 u}{\partial x^7} + \dots$$
(17)



Différences finies - Ordres supérieurs

Motivation

ègles d'or er nodélisation

Notions utiles er calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

a...

$$\frac{8(u_{i+1} - u_{i-1}) - (u_{i+2} - u_{i-2})}{12\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{4\Delta x^4}{5!} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} - \frac{20\Delta x^6}{7!} \frac{\partial^7 u}{\partial x^7} + \dots$$
(18)

• On remarque que l'erreur de troncation est maintenant d'ordre 4 :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i-2} - 8_{i-1} + 8_{i+1} - u_{i+2}}{12\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$
 (19)

• De façon générale, plus l'ordre de l'opérateur est élevé, plus faible est l'erreur (Fornberg, 1998).



Discrétisation

- Considérons la distribution verticale de la température dans la croûte terrestre.
- En l'absence de variations latérales, l'équation de la chaleur en régime permanent est

$$\frac{d}{dz}\left(\lambda(z)\frac{dT}{dz}\right) = -A(z),\tag{20}$$

OÙ

- λ est la conductivité thermique (W/m/K);
- *T* est la température (K);
- A est la production de chaleur (W/m^3) ;
- z est la profondeur (m).



Motivation

Règles d'or en


Notions utiles er calcul numériou

Discrétisation

Programmation orientée objet

Ráfároncos

Discrétisation du milieu en *N* couches homogènes





Motivation

ègles d'or ei iodélisation

calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

- .

- Pour solutionner le problème, il est nécessaire de poser des conditions aux limites;
- Considérons
 - une température connue en surface, T_0 ;
 - un flux de chaleur \mathbf{Q} dans la N^e couche.
- L'objectif est de déterminer les valeurs de température aux noeuds de la grille.



Motivation


Règles d'oi nodélisatio

Notions utiles er calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

orientee objet



- Considérons le *i*^e noeud.
- En choisissant un opérateur centré de largeur $\Delta z/2$, la dérivée du terme entre parenthèses de l'équation (20) vaut

$$\frac{d}{dz} \left(\lambda(z) \frac{dT}{dz} \right) \bigg|_{z_i} = \frac{\lambda_{i+1} \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z_{i+1/2}} - \lambda_i \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z_{i-1/2}}}{\Delta z} \tag{21}$$



Motivatio

modélisa

calcul numériqu

Programmation

orientée objet

• Avec également un opérateur centré de largeur $\Delta z/2$ pour la dérivée de la température, on trouve

$$\left. \frac{d}{dz} \left(\lambda(z) \frac{dT}{dz} \right) \right|_{z_i} = \frac{\lambda_{i+1} \left(\frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta z} \right) - \lambda_i \left(\frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta z} \right)}{\Delta z}$$
 (22)

• En réarrangeant le terme de droite, on trouve

$$\frac{\lambda_i}{\Lambda_{2}} T_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1} + \lambda_i}{\Lambda_{2}} T_i + \frac{\lambda_{i+1}}{\Lambda_{2}} T_{i+1} \tag{23}$$

- $\frac{\Delta z^2}{\Delta z^2} I_{i-1} \frac{\Delta z^2}{\Delta z^2} I_{i} + \frac{\Delta z^2}{\Delta z^2} I_{i+1}$ L'équation (23) est égale à la production de chaleur à z_i ,
 - soit $A(z)|_{z_i}$ Puisque A est défini pour les couches et non aux noeuds, on prends la moyenne entre deux couches, i.e.

$$A(z)|_{z_i} = \frac{A_i + A_{i+1}}{2} \tag{24}$$

• Les équations (23) et (24) vont nous permettre de construire un système matriciel de la forme $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ où le vecteur \mathbf{x} est le vecteur des températures.



Motivation

egies a or nodélisatio

calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références

Mais

- L'équation (23) contient le terme T_{i-1} , ce qui pose un problème en surface
 - Heureusement, on sait que la température T_0 est déjà connue étant donnée les conditions aux frontières posées;
 - C'est une condition dite *de Dirichlet*, i.e. la valeur que la solution doit vérifier sur les frontières est spécifiée.



Discrétisation

- En profondeur, le flux **Q** est connu.
 - Par définition, le flux de chaleur vaut

$$\mathbf{Q} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \tag{25}$$

• Évalué dans la N^e couche avec un opérateur de différence arrière, on a

$$\mathbf{Q} = -\lambda_N \frac{T_N - T_{N-1}}{\Delta z} \tag{26}$$

ou bien

$$\frac{\lambda_N}{\Delta z} T_{N-1} - \frac{\lambda_N}{\Delta z} T_N = \mathbf{Q}. \tag{27}$$

• Lorsqu'on spécifie les valeurs des dérivées que la solution doit vérifier sur les frontières, on a une condition dite de Neumann.

otivation

egies a oi odélisatio

tions utiles cul numéri

Discrétisation

Programmation

orientée objet

• Le système matriciel peut maintenant se construire :

$$\begin{bmatrix} \frac{\lambda_1}{\Delta z^2} & -\frac{\lambda_2 + \lambda_1}{\Delta z^2} & \frac{\lambda_2}{\Delta z^2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\lambda_2}{\Delta z^2} & -\frac{\lambda_3 + \lambda_2}{\Delta z^2} & \frac{\lambda_3}{\Delta z^2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{\lambda_{N-1}}{\Delta z^2} & -\frac{\lambda_N + \lambda_{N-1}}{\Delta z^2} & \frac{\lambda_N}{\Delta z^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\lambda_N}{\Delta z} & -\frac{\lambda_N}{\Delta z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_{N-2} \\ T_{N-1} \\ T_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_0 \\ A_1 + A_2 \end{bmatrix}$$

(28)

où les valeurs de production de chaleur A_i sont interpolées aux noeuds.

Discrétisation

Exercice sous Python/MATLAB

- Partant des conditions
 - $T_0 = 280 \text{ K}$;

 - $\mathbf{O} = -55 \, \text{mW/m}^2$; et considérant un milieu à 20 couches de 100 m d'épaisseur
- chacune. • Calculez le profil vertical de température si

 $A = \{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.8 \times 10^{-6}, 2.8 \times 10^{-6}, 2.8 \times 10^{-6}, 2.8 \times 10^{-6}\}$

- $\lambda = \{1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5\}$
- et



Motivation

ègles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références

Programmation orientée objet



Motivation

Motivation

ègles d'or e nodélisation

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation

orientée objet

- Le développement de logiciels d'envergure moyenne à grande pose plusieurs défis sur le plan de la programmation :
 - structure cohérente entre les éléments;
 - maintenance de cette structure;
 - organisation du code.
- La programmation orientée objet (POO) offre plusieurs avantages pour faciliter ces développements :
 - modularité;
 - abstraction;
 - encapsulation;
 - sûreté;
 - productivité et réutilisabilité.



Modularité

Motivation

ègles d'or er iodélisation

calcul numérique

Discretisation

Programmation orientée objet

- Division d'un logiciel en modules indépendants;
- Ces modules regroupent les données et les opérations associées;
 - Exemple: un module Maillage contenant
 - les coordonnées des noeuds,
 - les indices des noeuds formant les faces,
 - une fonction pour importer un maillage à partir d'un fichier,
 - une fonction pour retourner les limites du maillage,
 - une fonction pour retourner le nombre de faces ou de voxels,
 - etc
- Classe : formalisme permettant de représenter le module.
- Objet : représentation du module, *instance* de la classe qui existe dans la mémoire de l'ordinateur.
- La modularité permet une organisation hiérarchique du code.



Abstraction

orientée objet

Programmation

- Abstraction :
 - La spécification des fonctionnalités d'une classe est définie;
 - Classe dite abstraite
 - Les fonctionnalités constitue l'interface
 - La représentation (l'implémentation) n'est pas définie;
 - l'implémentation se fait dans une classe *dérivée*.
- Il ne peut exister une instance d'une classe abstraite.
- L'abstraction permet
 - de définir de façon générale les relations entre les classes,
 - permet de définir une structure cohérente pour un programme/logiciel.

< <abstract>> Maillage</abstract>	< <abstract>> Donnees</abstract>
getLimites() getNombreDeNoeuds() getNombreDeCellules()	getLocalisation() getValeurs()



Encapsulation et sûreté

orientée objet

Programmation


- Encapsulation : fonctionnalité du language qui permet la modularité:
 - Une classe permet de lier des variables, ou attributs, à des fonctions, ou méthodes
 - Un object contient les valeurs des variables, les fonctions appelées par l'objet produisent un résultats propre à ses valeurs
- Permet de changer librement l'implémentation.
- Possibilité de restreindre l'accès direct aux données :
 - Des variables privées ne sont acessibles que par les méthodes de la classe.
 - Tenter d'accéder aux variables privées produit une erreur.
 - Permet de produire un code plus "sûr".



Productivité et réutilisabilité

Programmation orientée obiet

- La POO favorise *en principe* la productivité et la réutilisabilité
 - Travail en équipe : la modularité simplifie l'organisation du code et sa gestion et peut améliorer la productivité.
 - L'abstraction et l'héritage permettent, dans une certaine mesure, la réutilisabilité du code.





Héritage

Programmation

orientée objet

- Chaque classe possède des caractéristiques (attributs et méthodes) qui lui sont propres.
- On dit d'une classe dérivée qu'elle hérite de la classe *mère*
 - la classe *fille* peut alors utiliser les caractéristiques de la classe mère:
 - le code écrit pour la classe mère *n'a pas* à être écrit à nouveau pour la classe fille;
 - une classe fille *peut* réimplémenter une méthode de la classe mère.
- Propriétés de l'héritage :
 - Transitivité : si B hérite de A et si C hérite de B alors C hérite de A
 - Non réflexif : une classe ne peut hériter d'elle-même
 - Non symétrique : si A hérite de B, B n'hérite pas de A
 - Sans cycle : il n'est pas possible que B hérite de A, C hérite de B et que A hérite de C.



Héritage

Motivation


ègles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmation orientée objet

Ráfároncos





Polymorphisme

Programmation orientée objet

- Avec le polymorphisme, une interface est partagée par des classes différentes;
 - e.g.: multiplication définie pour des scalaires, des matrices ou des vecteurs
- Sortes de polymorphisme :
 - Ad hoc : interface implémentée par plusieurs fonctions de même nom ayant des arguments différents;
 - paramétré : interface implémentée par une seule fonction prenant en arguments un type générique pour chaque entité (templates en C++);
 - par sous-typage : classes filles possédant chacune son implémentation d'une méthode de la classe mère.



Motivation

ègles d'or en

Notions utiles en calcul numérique

Discrétisation

Programmatio:

Références

Références



Références générales

Motivation

ègles d'or odélisation

Notions utiles e calcul numérique

Discrétisatio

Programmation orientée objet

Références

- Fornberg, B. (1998). A Practical Guide to Pseudospectral Methods, volume 1 of Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics. Cambridge University Press
- Franek, F. (2004). *Memory as a Programming Concept in C and C++*. Cambridge University Press
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., and Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley



Références générales

Motivation

ègles d'or (

Notions utiles e calcul numériqu

Discrétisation

Programmation orientée objet

Références

- Karniadakis, G. E. and Kirby, II, R. M. (2003). *Parallel Scientific Computing in C++ and MPI*. Cambridge University Press
- Mattson, T. G., Sanders, B. A., and Massingill, B. L. (2004).
 Patterns for Parallel Programming. Software Patterns Series.
 Addison-Wesley
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., and Flannery, B. P. (1992). *Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2nd edition