樹木点検・外観診断アプリ 操作説明書

樹木医・点検員向け　／　アプリ Ver 1.19.0

はじめにお読みください
この説明書は、作業の順番に章を分けています。初めて使う日は「絶対にやってはいけないこと」と「第1章 準備」を必ず読んでから現地に向かってください。画面の**赤い枠と番号**は、押す場所を示しています。地図の画面写真はイメージです。

注意	絶対にやってはいけないこと・注意事項
第1章	準備（初めて使うときだけ）
第2章	点検を始める・地図の見方
第3章	樹木点検
第4章	外観診断
第5章	立地平面図・診断概要図・写真
第6章	カルテの確認
第7章	作業状況写真（デジタル黒板）
第8章	点検一覧で確認する
第9章	速報を送る
第10章	新しい点検木の追加・位置の修正
第11章	一日の終わりに（バックアップ）
第12章	困ったとき

! 絶対にやってはいけないこと

点検データ（入力内容・写真）は、**その端末の中だけ**に保存されています。次のことをすると、**データが消えて元に戻せません。**

× ホーム画面のアプリ（アイコン）を削除しない

アイコンを削除すると、端末内の点検データも一緒に消えることがあります。アプリの更新のときも削除は不要です（第12章）。

× ブラウザの「履歴とWebサイトデータの消去」「閲覧データの削除」をしない

Safari・Chromeの設定にある消去を行うと、点検データが消えます。「サイトデータを削除」「ストレージを消去」も同じです。

× プライベートブラウズ（シークレットモード）で使わない

閉じるとデータが消えます。必ずホーム画面のアプリから開いてください。

× 別のアプリ・別のURLで開いて続きを入力しない

データは端末とブラウザごとに別々です。Safariで入力した続きをChromeで開いても、データはありません。

× 樹木データや点検データのファイルを、インターネット上（SNS・公開の共有フォルダなど）に置かない

樹木データは公開しないことになっています。受け渡しはメールや庁内の共有フォルダで行ってください。

× バックアップをせずに端末を初期化・機種変更・修理に出さない

先に「設定・データ → バックアップ」で全データのZIPを保存してください（第11章）。

必ず守ること

- **ホーム画面にアプリとして追加し、いつもそこから開く**（第1章）。ホーム画面から使うと、端末がデータを自動で消しにくくなります。
- **毎日の作業の終わりにバックアップ（ZIP）を保存する**（第11章）。アプリが「未バックアップ」をお知らせします。
- **アプリの更新は自動**です。通信のある場所でアプリを開き直すだけで新しい版に切り替わります。スタート画面の一番下で版（Ver）を確認できます。
- 通信のない場所で使う公園は、**事前に「オフライン地図」で地図を保存**しておく（第1章）。

注意事項

- 位置（GPS）は数m〜十数mずれることがあります。木の位置が違うときは「位置を修正」で直せます（第10章）。
- 写真が多いと端末の容量を使います。「アプリの設定 → この端末の情報」で使用量を確認できます。
- 速報メールの添付が大きすぎると送信エラーになります。アプリが警告したら、写真の添付を「テープ対象のみ」にしてください（第9章）。
- 削除した記録・写真は「設定・データ → 保管庫」に残り、元に戻せます。


第1章 準備（初めて使うときだけ）

通信のある場所で行います。所要時間は5〜10分です。

1-1 ホーム画面にアプリを追加する

iPhone・iPad	Safariでアプリのページを開く → 画面下（iPadは上）の**共有ボタン（□に↑）** → **「ホーム画面に追加」** → 「追加」
Androidスマホ・タブレット	Chromeでアプリのページを開く → 右上の**「⋮」** → **「アプリをインストール」**または**「ホーム画面に追加」** → 「インストール」

追加したら、以後は必ずホーム画面のアイコンから開いてください。初めて開いたときは、位置情報（現在地）とカメラの利用を「許可」してください。



1-2 スタート画面

1. 「準備の状況」：済んでいない項目が色付きで表示されます。
2. 「アプリの設定」を押します。



1-3 アプリの設定


1. 「樹木データ」を押します（要対応）。
2. 「速報の送信先」を押してメールアドレスを入れます。



1-4 樹木データを読み込む


1. 「樹木データをすべて更新（データ入れ替え）」を押し、配られたExcelを選びます。

> 樹木データは端末の中だけに保存されます。読み込み直すと入れ替わり、前のデータは保管庫に残ります。



1-5 読み込みの確認

1. 本数を確認して「◯本を読み込む」を押します。



1-6 速報の送信先

1. 送信先のメールアドレス。
2. メールの添付の上限（会社のメールは10MB前後）。
3. 「保存」を押します。

1-7 オフライン地図を保存する（通信のない公園で使う場合）

点検を開始したあと、「設定・データ → オフライン地図」で、点検する範囲が画面に入るように地図を合わせて保存します。背景地図ごとに保存が必要です。


第2章　点検を始める・地図の見方

毎日の作業はここから始めます。



2-1 名前と公園を選ぶ

1. 点検員（樹木医）の名前。
2. 点検する公園（読み込んだ樹木データの公園と本数が出ます）。
3. 「点検を開始」を押します。



2-2 地図の画面

1. 名前と公園・本日の件数。押すと点検一覧が開きます。
2. 地図の表示設定（背景地図・地図の文字・色分け）。
3. 新しい点検木を追加（第10章）。
4. 次の未点検の木へ移動します。
5. 現在地を表示します。
6. 下のメニュー：点検一覧・作業記録・速報・設定・データ。

> 地図の点（木）を押すと、その木の点検画面が開きます。点の色の意味は画面下の凡例、またはスタート画面の「アプリの設定 → 地図の見方」で確認できます。



2-3 地図の表示設定

1. 背景地図（航空写真・淡色・標準・OSM）。
2. 地図の文字：なし・樹種名・樹木番号・点検番号。拡大すると表示されます。
3. 点の色分け：点検状況・樹種。

第3章 樹木点検


地図の木を押す、または「次の未点検の木へ」で点検画面を開きます。画面は緑色です。



3-1 点検画面を開く


1. 樹木点検／外観診断の切り替え（外観診断は紫色の画面）。
2. 樹種・樹高・幹周・枝張・樹木番号などの情報。
3. (1)〜(4)の項目ごとに、当てはまる理由にチェックします。

> 1つでもチェックすると「有」、「該当なし」をチェックすると「無」になります。(1)が「該当なし」のときに(2)〜(4)が出ます。「その他」を選んだら内容を必ず書いてください。



3-2 チェックの例


1. 当てはまる状態にチェックします。
2. 項目ごとに「判定：有／無」が表示されます。



3-3 判定結果を確認して保存

1. 判定結果と、速報表に入る判定理由（チェック内容から自動で作られます）。
2. 写真（任意）。カメラまたは写真を選んで追加します。
3. 「点検完了・保存」を押します。


> 途中でやめるときは「下書き保存」を押します。



3-4 テープの案内

1. 巻くテープ（赤・オレンジ・緑）と巻き方が表示されます。
2. 巻いたら「対応した」を押します。
3. その場で外観診断を行う場合は「直ちに外観診断を行う（緑テープなし）」を押します。

> テープの対応をするまで保存できません。




3-5 外観診断へ進む

1. 外観診断が必要な木は、続けて外観診断の画面に切り替えられます。

第4章 外観診断

画面は紫色です。項目はカルテと同じ順番に並んでいます。必須は「外観診断判定」だけです。



4-1 外観診断の画面

1. 外観診断のタブ（「要」は樹木点検で外観診断が必要と判定された木）。
2. 植栽形態・支柱・樹高などの基本事項から入力します。



4-2 部位診断（根元・幹・骨格となる大枝）

1 表の各項目を押して選びます。最初は「なし」になっているので、異常がある所だけ押します。



4-3 「あり」の内容

1 「あり」を選ぶと、内容（キノコの種類・範囲など）の入力欄が出ます。

> 入力欄の下に、カルテの欄に収まる文字数（全角換算。半角は0.5文字）が表示され、それ以上は入りません。




4-4 外観診断判定・総合判定

1. 総合判定（機器診断を行わない場合は外観診断判定と同じ）。
2. 目安。押すと選ばれます。

> 完了・保存のとき、C判定はピンク、機器診断は黄色などテープの案内が出ます。支柱等で安全確保できる場合は案内の中で選びます。


第5章 立地平面図・診断概要図・写真

外観診断の画面の下の方にあります。カルテの決まった枠に入ります。




5-1 立地平面図・診断概要図の欄

1. 立地平面図を地図から作成。
2. 図面・写真から作成（切り取って使います）。
3. 白紙にスケッチ。
4. 診断概要図を撮影。
5. 診断概要図に使う写真を選ぶ。



5-2 地図から立地平面図を作る


1. 背景地図の切り替え。
2. 拡大・縮小（2本指でも操作できます）。
3. 黄色い枠の中が立地平面図になります。
4. 「この範囲で作成」を押します。



5-3 方位・撮影方向を書き込む

1. 方位（左上に自動で入ります。↺↻で向きを合わせます）。
2. 撮影方向（◯Sから撮影した向きへなぞります）。
3. 「保存」を押します。

> 縮尺は左下に自動で入ります。どちらも「移動・選択」で位置を変えられます。



5-4 写真への書き込み（診断概要図など）

1. 戻る・進む・移動・選択・切り取り・回転・削除・拡大縮小。
2. 道具：文字・線・矢印・両矢印・旗揚げ矢印・スケッチ・丸・四角・寸法、外観の写真では写真番号・機器診断位置（R）・打診音異常・鋼棒貫入（立地平面図では方位・撮影方向）。
3. 色・線の太さ（◀▶でpt）・実線／破線・文字の大きさ（◀▶でpt）・文字の背景。

> 図形や文字は「移動・選択」で選んで動かせます。何もない所をなぞると範囲で選べます。文字は「1行の文字数」で折り返しを調整できます。



5-5 その他の写真

1. 局部写真など。左から写真①②③…と番号が付き、カルテの写真欄と写真帳に入ります。写真を開くと「◀前へ／次へ▶」で順番を変えられます。
2. カルテを確認（第6章）。

第6章 カルテの確認

外観診断の画面の「カルテを確認」で、提出するExcelと同じ見た目のカルテを確認できます。



6-1 カルテの確認画面

1. 「Excelで出力」：この1本のカルテをExcelで保存します。
2. 拡大・縮小。

> カルテの写真欄に入らない写真は、次のページの写真帳（A4・1ページ3枚、右に説明）に入ります。

第7章 作業状況写真（デジタル黒板）

決まった本数ごと（初期値：樹木点検100本・外観診断50本に1本）に撮影の案内が出ます。下のメニューの「作業記録」からも撮影できます。



7-1 作業記録の画面

1. 黒板の工種（樹木点検・外観診断）を選びます。
2. 「作業状況写真を撮影」を押します。

> 撮り忘れがあると、この画面に表示されます。「写真帳（Excel）」で、作業状況写真を写真撮影要領の様式（表紙「写真撮影記録の報告書」＋A4・1ページ3枚、施行状況写真と安全管理写真に分類）にまとめられます。



7-2 黒板の内容を確認・修正

1. 件名・工種・位置・番号（樹木番号・点検番号）・撮影種別内容・受託者・撮影年月日。必要なら直します。件名と受託者は次回から自動で入ります。



7-3 撮影する

1. 「黒板を全画面で確認」：黒板を画面いっぱいに表示します。
2. 「撮影済みの写真に黒板を入れる」：先に撮った写真を選びます。
3. 「カメラを起動」：撮影します。

> 撮影後の画面で、黒板の位置（左端／表示なし）、大きさ、内容をあとから直せます。写真撮影要領により、作業状況写真は黒板の記入以外の編集はできません。

第8章 点検一覧で確認する

下のメニューの「点検一覧」。選んだ公園のすべての木が並びます。



8-1 点検一覧

1. 文字で探す（樹種・樹木番号・点検番号など）。
2. 絞り込み：未点検・点検済・外観診断待ち・テープ未など。
3. 提出書類（総括表・速報表・カルテ）をExcelで作成。
4. 木を押すと、地図がその木に移動し点検画面が開きます。

8-2 提出書類（樹木点検総括表・外観診断の統合／結果一覧／カルテ）を出力する

次のどちらからでも作れます。

- 「点検一覧」→「提出書類」→ 作る書類を選ぶ（一覧で絞り込んだ木だけで作れます）
- 「設定・データ」→「データを保存・提出」→「提出書類（Excel）だけを作る」のボタン、または「点検データ一式（ZIP）」。ZIPの中は次のとおりです。

点検データ／	樹木点検総括表（1シート）と、外観診断の1つのファイル（外観診断_統合 → 外観診断_結果一覧 → カルテ（1本1シート）・写真帳）。カルテと統合は結果一覧を参照する式なので、結果一覧を直すと反映されます。結果一覧の樹木番号を押すとカルテに移動します。
点検履歴／	点検履歴_〇〇.xlsx（点検履歴概要・点検履歴一覧〈テープの色の列あり〉・作業記録）。とりまとめ担当者がアプリに取り込めます。
写真／・作業状況写真／	写真のファイル。作業状況写真は「点検データ」の作業状況写真帳（Excel）にもまとまります。

> iPhone・iPad・Androidでは、作成後に「保存する」を押し、共有メニューで**「"ファイル"に保存」**（Androidは「ドライブ」「ダウンロード」など）を選んでください。メールで送ることもできます。

第9章 速報を送る

その日の作業の終わりに、下のメニューの「速報」から送ります。樹木点検と外観診断はまとめて1つのファイルで送ります（シートは別紙1・別紙2に分かれます）。




9-1 速報の提出

1. その日の樹木点検・外観診断の本数と判定。送る木はチェックで選びます。
2. 「メールを作成」：メールアプリが開き、速報表（樹木点検・外観診断の2種類のシート）と写真が添付されます。
3. 「Excel保存」：端末に保存だけします。

> スマホでは共有メニューでメールアプリを選びます。件名・宛先はメールアプリによって自動で入ります。入らない場合、宛先はコピー済みなので貼り付けてください。添付が上限を超えるときは警告が出ます。

第10章　新しい点検木の追加・位置の修正

樹木データにない木を見つけたときや、木の位置がずれているときに使います。



10-1 新しい点検木を追加

1. 地図を動かして、中央の＋を木の位置に合わせます。
2. 「この位置に追加」（または「現在地」）を押します。



10-2 樹木の情報を入れる

1. 樹種（必須）。
2. 区分。
3. 「追加して点検する」を押すと、そのまま樹木点検の画面が開きます。


> 樹木番号を空欄にすると自動で付きます。

10-3 木の位置を修正する

点検画面の「この木の位置を修正」を押し、地図の＋を正しい位置に合わせて「この位置にする」（または「現在地」）を押します。点検記録の位置も一緒に直り、元の位置も記録に残ります。


第11章　一日の終わりに（バックアップ）

データの消失を防ぐため、毎日必ず行ってください。



11-1 設定・データ

1. 「確認すること」：未バックアップ・撮り忘れなどが表示されます。
2. データを保存・提出。
3. 保管庫（削除・変更前の記録の確認と復元）。



11-2 バックアップ

1. 「全データをZIPで保存」を押し、端末の「ファイル」アプリやパソコンなどに保存します。

> このZIPは、端末が壊れたときに別の端末へ「取り込み」で戻せます。とりまとめ担当者への提出にも使えます。

第12章 困ったとき

アプリが新しい版にならない	通信のある場所で、アプリを完全に閉じて（アプリ切り替え画面で上にスワイプ）開き直します。2回ほど繰り返すと切り替わります。スタート画面の一番下の版（Ver）で確認できます。**ホーム画面のアイコンは削除しないでください。**
地図（背景）が表示されない	通信がない場所では、事前に保存した範囲の地図だけが表示されます。点（木）と点検の入力は通信がなくても使えます。
現在地がずれる・出ない	端末の設定で位置情報を「許可」にしてください。建物や樹木の下ではずれることがあります。木の位置は「位置を修正」で直せます。
カメラが起動しない	端末の設定で、ブラウザ（Safari／Chrome）のカメラの利用を「許可」にしてください。
記録や写真を間違えて削除した	「設定・データ → 保管庫」から元に戻せます。
メールの添付が大きいと警告が出た	速報の「写真の添付」を「テープ対象のみ」または「なし」にするか、提出する木を分けて2通で送ってください。
Androidで使えるか	Chromeで開き、「アプリをインストール」でホーム画面に追加してください。iPhone・iPadと同じように使えます。