



فهرست مطالب

• مباحث

- اعلان كلاسها
 - سازندهها
- فهرست مقدار دهي در سازندهها
 - توابع دستيابي
 - توابع عضو خصوصي
 - سازندهٔ کپي
 - نابود كننده
 - اشیای ثابت
 - اشارهگر به اشیا
 - اعضاي دادهاي ايستا
 - توابع عضو ايستا

آشنایی با کلاسها

40120

«شیگرایی» رهیافت جدیدی بود که برای پاره ای از مشکلات برنامه نویسی راه حل داشت. این مضمون از دنیای فلسفه به جهان برنامهنویسی آمد و کمک کرد تا معضلات تولید و پشتیبانی نرمافزار کم تر شود.

اشیا را می توان با توجه به مشخصات ورفتار آنها دسته بندی کرد.

در بحث شیگرایی به دستهها «کلاس» میگویند و به نمونههای هر کلاس «شی» گفته میشود.

مشخصات هر شی را «صفت» مینامند و به رفتارهای هر شی «متد» می گویند.

برنامهنویسی شی گرا بر سه ستون استوار است:

الف. بستهبندی: یعنی این که دادههای مرتبط، با هم ترکیب شوند و جزییات پیادهسازی مخفی شود.

ب. وراثت: در دنیای واقعی، وراثت به این معناست که یک شی وقتی متولد میشود، خصوصیات و ویژگیهایی را از والد خود به همراه دارد .

ج. چند ریختی: که به آن چندشکلی هم می گویند به معنای یک چیز بودن و چند شکل داشتن است. چندریختی بیشتر در وراثت معنا پیدا می کند.

اعلان كلاسها

```
کد زیر اعلان یک کلاس را نشان می دهد.
class Ratio
{ public:
    void assign(int, int);
    viod print();
  private:
    int num, den;
```

اعلان اعضای کلاس درون یک بلوک انجام میشود و سرانجام یک سمیکولن بعد از بلوک نشان میدهد که اعلان کلاس پایان یافته است.

عبارت public و عبارت private . هر عضوی که ذیل عبارت public اعلان شود، یک «عضو عمومی» محسوب می شود و هر عضوی که ذیل عبارت private اعلان شود، یک «عضو خصوصی» محسوب می شود.

سازندهها

وظیفهٔ تابع سازنده این است که حافظهٔ لازم را برای شیء جدید تخصیص داده و آن را مقداردهی نماید و با اجرای وظایفی که در تابع سازنده منظور شده، شیء جدید را برای استفاده آماده کند.

هر کلاس می تواند چندین سازنده داشته باشد. در حقیقت تابع سازنده می تواند چندشکلی داشته باشد. سازندهها، از طریق فهرست پارامترهای متفاوت از یکدیگر تفکیک میشوند

```
class Ratio
{ public:
    Ratio() { num = 0; den = 1; }
    Ratio(int n) \{ num = n; den = 1; \}
    Ratio(int n, int d) { num = n; den = d; }
    void print() { cout << num << '/' << den; }</pre>
  private:
    int num, den;
```

یک کلاس می تواند سازنده های مختلفی داشته باشد. ساده ترین آن ها، سازنده ای است که هیچ پارامتری ندارد. به این سازنده سازندهٔ پیش فرض می گویند.

اگر در یک کلاس، سازندهٔ پیشفرض ذکر نشود، کامپایلر به طور خودکار آن را برای کلاس مذکور ایجاد میکند.

فهرست مقداردهی در سازندهها

سازنده ها اغلب به غیر از مقداردهی داده های عضو یک شی، کار دیگری انجام نمیدهند. به همین دلیل در ++ C یک واحد دستوری مخصوص پیش بینی شده که تولید سازنده را تسهیل مینماید. این واحد دستوری فهرست مقداردهی نام دارد.

```
class Ratio
{ public:
   Ratio(): num(0), den(1) { }
   Ratio(int n): num(n), den(1) { }
   Ratio(int n, int d): num(n), den(d) { }
 private:
   int num, den;
```

توابع دستیابی

دادههای عضو یک کلاس معمولا به صورت خصوصی (private) اعلان میشوند تا دستیابی به آنها محدود باشد اما همین امر باعث میشود که نتوانیم در مواقع لزوم به این دادهها دسترسی داشته باشیم. برای حل این مشکل از توابعی با عنوان توابع دستیابی استفاده میکنیم.

تابع دستیابی یک تابع عمومی عضو کلاس است و به همین دلیل اجازهٔ دسترسی به اعضای داده ای خصوصی را دارد.

با استفاده از توابع دستیابی فقط می توان اعضای دادهای خصوصی را خواند ولی نمی توان آنها را دست کاری کرد.

افزودن توابع دستیابی به کلاس Ratio

```
class Ratio
{ public:
    Ratio(int n=0, int d=1): num(n),
den(d) { }
    int numerator() { return num; }
    int denomerator() { return den; }
  private:
    int num, den;
```

توابع عضو خصوصي

توابع عضو را گاهی می توانیم به شکل یک عضو خصوصی کلاس معرفی کنیم. واضح است که چنین تابعی از داخل برنامهٔ اصلی به هیچ عنوان قابل دستیابی نیست. این تابع فقط می تواند توسط سایر توابع عضو کلاس دستیابی شود. به چنین تابعی یک تابع سودمند محلی می گوییم.

```
class Ratio
{ public:
     Ratio(int n=0, int d=1): num(n), den(d) { }
    void print() { cout << num << '/' << den <<</pre>
endl; }
    void printconv() { cout << toFloat() <<</pre>
endl; }
                           این تابع فقط درون بدنهٔ تابع عضو (printconv
  private:
                            استفاده شده و به انجام وظیفهٔ آن کمک مینماید
                                      و هیچ نقشی در برنامهٔ اصلی ندارد.
     int num, den;
     double toFloat();
```

سازندهٔ کپی

میدانیم که به دو شیوه می توانیم متغیر جدیدی تعریف نماییم:

int x;
int x=k;

در روش اول متغیری به نام x از نوع x ایجاد می شود. در روش دوم هم همین کار انجام می گیرد با این تفاوت که پس از ایجاد x مقدار موجود در متغیر x که از قبل وجود داشته درون x کپی می شود. اصطلاحا x یک کپی از x است.

Ratio y(x);

```
کد بالا یک شی به نام y از نوع Ratio ایجاد می کند و تمام مشخصات
شیء X را درون آن قرار می دهد. اگر در تعریف کلاس، سازندهٔ کیی ذکر
نشود (مثل همهٔ کلاسهای قبلی) به طور خودکار یک سازندهٔ کیی
                               پیش فرض به کلاس افزوده خواهد شد.
                                    افزودن یک سازندهٔ کیی به کلاس Ratio
{ public:
    Ratio(int n=0, int d=1) : num(n), den(d) \{ \}
  Ratio(const Ratio& r): num(r.num), den(r.den) { }
    void print() { cout << num << '/' << den; }
  private:
   int num, den;
```

سازندهٔ کپی در سه وضعیت فرا خوانده میشود:

۱ – وقتی که یک شی هنگام اعلان از روی شیء دیگر کپی شود.

۲ – وقتی که یک شی به وسیلهٔ مقدار به یک تابع ارسال شود.

- وقتی که یک شی به وسیلهٔ مقدار از یک تابع بازگشت داده شود .

نابود کننده

وقتی که شی به پایان زندگیاش برسد، تابع عضو دیگری به طور خودکار فراخوانی میشود تا نابودکردن آن شی را مدیریت کند. این تابع عضو، *نابودکننده* نامیده میشود .

سازنده وظیفه دارد تا منابع لازم را برای شی تخصیص دهد و نابودکننده وظیفه دارد آن منابع را آزاد کند.

هر کلاس فقط یک نابودکننده دارد.

افزودن یک نابودکننده به کلاس Ratio

```
class Ratio
{ public:
    Ratio() { cout << "OBJECT IS BORN.\n"; }
    ~Ratio() { cout << "OBJECT DIES.\n"; }
    private:
    int num, den;
};</pre>
```

اشیای ثابت

اشیا را نیز می توان با استفاده از عبارت const به صورت یک شیء ثابت اعلان کرد:

const Ratio PI(22,7);

اشاره کر به اشیا

می توانیم اشاره گر به اشیای کلاس نیز داشته باشیم. از آنجا که یک کلاس می تواند اشیای دادهای متنوع و متفاوتی داشته باشد، اشاره گر به اشیا بسیار سودمند و مفید است.

اشاره گر به اشیا برای ساختن فهرستهای پیوندی و درختهای دادهای به کار میرود.

```
class X
{ public:
   int data;
};
main()
{ X*p = new X;
 (*p).data = 22; // equivalent to: p->data = 22;
 cout << "(*p).data = " << (*p).data << " = " << p->data << endl;
 p->data = 44;
 cout << " p->data = " << (*p).data << " = " << p->data << endl;
```

در این مثال، p اشاره گری به شیء x است. پس p^* یک شیء x است و x است و x دادهٔ عضو آن شی را دستیابی می کند.


حتما باید هنگام استفاده از p* آن را درون پرانتز قرار دهید زیرا عملگر انتخاب عضو (.) تقدم بالاتری نسبت به عملگر مقداریابی (*) دارد.

اگر پرانتزها قید نشوند و فقط p.data* نوشته شود، کامپایلر این خط را به صورت (p.data)* تفسیر خواهد کرد که این باعث خطا می شود.

```
مثال بعدی اهمیت بیشتری دارد و کاربرد اشاره گر به اشیا را بهتر
                                         نشان میدهد.
             فهرستهای پیوندی با استفاده از کلاس Node
                 به کلاسی که در زیر اعلان شده دقت کنید:
class Node
{ public:
    Node(int d, Node* p=0): data(d),
 next(p) \{ \}
    int data;
    Node* next;
```


عبارت بالا کلاسی به نام Node تعریف میکند که اشیای این کلاس دارای دو عضو دادهای هستند که یکی متغیری از نوع است و دیگری یک اشاره گر از نوع همین کلاس. این کار واقعا ممکن است و باعث میشود بتوانیم یک شی را با استفاده از همین اشاره گر به شیء دیگر پیوند دهیم و یک زنجیره بسازیم.

اگر اشیای q و r و s از نوع Node باشند، می توانیم پیوند آین سه شی را به صورت زیر مجسم کنیم:



به تابع سازنده نیز دقت کنید که چطور هر دو عضو دادهای شیء جدید را مقداردهی می کند.

```
int main()
{ int n;
  Node* p;
  Node* q=0;
  while (cin >> n)
  \{ p = new Node(n, q); \}
    q = p;
  for (; p->next; p = p->next)
    cout << p->data << " -> ";
  cout << "*\n";
```



اعضاي دادهاي ايستا

هر وقت که شیئی از روی یک کلاس ساخته میشود، آن شی مستقل از اشیای دیگر، دادههای عضو خاص خودش را دارد. گاهی لازم است که مقدار یک عضو دادهای در همهٔ اشیا یکسان باشد. اگر این عضو مفروض در همهٔ اشیا تکرار شود، هم از کارایی برنامه میکاهد و هم حافظه را تلف میکند. در چنین مواقعی بهتر است آن عضو را به عنوان یک عضو ایستا اعلان کنیم .

عضو ایستا عضوی است که فقط یک نمونه از آن ایجاد می شود و همه اشیا از همان نمونهٔ مشترک استفاده می کنند. با استفاده از کلمهٔ کلیدی static در شروع اعلان متغیر، می توانیم آن متغیر را به صورت ایستا اعلان نماییم. یک متغیر ایستا را فقط باید به طور مستقیم و مستقل از اشیا مقداردهی نمود. کد زیر نحوهٔ اعلان و مقداردهی یک عضو داده ای ایستا را بیان می کند:

```
class X
```

{ public:

static int n; // declaration of n as a static data member

};

int X::n = 0; // definition of n

خط آخر نشان میدهد که متغیرهای ایستا را باید به طور مستقیم و مستقل از اشیا مقداردهی کرد. متغیرهای ایستا به طور پیشفرض با صفر مقداردهی اولیه میشوند. بنابراین مقداردهی صریح به این گونه متغیرها ضروری نیست مگر این که بخواهید یک مقدار اولیهٔ غیر صفر داشته باشید.

یک عضو دادهای ایستا

کد زیر، کلاسی به نام widget اعلان میکند که این کلاس یک عضو دادهای ایستا به نام count دارد. این عضو، تعداد اشیای widget که موجود هستند را نگه میدارد. هر وقت که یک شیء widget ساخته میشود، از طریق سازنده مقدار count یک واحد افزایش مییابد و هر زمان که یک شیء widget نابود میشود، از طریق نابودکننده مقدار count یک واحد کاهش مییابد؛

```
class Widget
                             Now there are 2 widgets.
{ publie:
                             Now there are 6 widgets.
   Widget() { ++count; }
                             Now there are 2 widgets.
   ~Widget() { --count; }
                             Now there are 3 widgets.
   static int count;
int Widget::count = 0;
main()
{ Widget w, x;
 cout << "Now there are " << w.count << " widgets.\n";
 { Widget w, x, y, z;
   cout << "Now there are " << w.count << " widgets.\n";
 cout << "Now there are " << w.count << " widgets.\n";
 Widget y;
 cout << "Now there are " << w.count << " widgets.\n";
```

توجه کنید که چگونه چهار شیء widget درون بلوک داخلی ایجاد شده است. هنگامی که اجرای برنامه از آن بلوک خارج میشود، این اشیا نابود میشوند و لذا تعداد کل widgetها از 6 به 2 تقلیل مییابد.

یک عضو دادهای ایستا مثل یک متغیر معمولی است: فقط یک نمونه از آن موجود موجود است بدون توجه به این که چه تعداد شی از آن کلاس موجود باشد. از آنجا که عضو دادهای ایستا عضوی از کلاس است، میتوانیم آن را به شکل یک عضو خصوصی نیز اعلان کنیم.

یک عضو دادهای ایستا و خصوصی

```
class Widget
 public:
    Widget() { ++count; }
    ~Widget() { --count; }
    int numWidgets() { return count; }
  private:
    static int count;
```

```
int Widget::count = 0;
main()
{ Widget w, x;
 cout << "Now there are " << w.numWidgets()
widgets.\n";
 { Widget w, x, y, z;
   cout << "Now there are " << w.numWidgets() << "
widgets.\n";
 cout << "Now there are " << w.numWidgets() << "
widgets.\n";
 Widget y;
 cout << "Now there are " << w.numWidgets() << "
widgets.\n";
```

این برنامه مانند مثال قبل کار میکند با این تفاوت که متغیر ایستای count به شکل یک عضو خصوصی اعلان شده و به همین دلیل به تابع دستیابی (numWidgets) نیاز داریم تا بتوانیم درون برنامهٔ اصلی به widget دسترسی داشته باشیم. میتوانیم کلاس Widget و شیای x و y و y را مانند مقابل تصور کنیم:

توابع عضو ايستا

با دقت در مثال قبلی به دو ایراد بر میخوریم: اول این که گرچه متغیر count یک عضو ایستا است ولی برای خواندن آن حتما باید از یک شیء موجود استفاده کنیم. در مثال قبلی از شیء W برای خواندن آن استفاده كردهايم. اين باعث مىشود كه مجبور شويم هميشه مواظب باشيم عضو ایستای مفروض از طریق یک شی که الان موجود است فراخوانی شود. کد زیر همان کد مثال قبلی است با این فرق که در این کد، تابع دستیابی کننده نیز به شکل ایستا اعلان شده است:

```
class Widget
{ public:
    Widget() { ++count; }
    ~Widget() { --count; }
    static int num() { return count; }
  private:
    static int count;
```

```
int Widget::count = 0;
int main()
{ cout << "Now there are " << Widget::num() << " widgets.\n";
 Widget w, x;
 cout << "Now there are " << Widget::num() << " widgets.\n";
  { Widget w, x, y, z;
   cout << "Now there are " << Widget::num() << " widgets.\n";
 cout << "Now there are " << Widget::num() << " widgets.\n";
 Widget y;
 cout << "Now there are " << Widget::num() << " widgets.\n";
```

وقتی تابع ()num به صورت ایستا تعریف شود، از اشیای کلاس مستقل میشود و برای فراخوانی آن نیازی به یک شیء موجود نیست و میتوان با کد ()Widget::num به شکل مستقیم آن را فراخوانی کرد.