تخصيص سفارش

• محدودیت زمان: ۱ ثانیه

• محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

میخواهیم سیستم سفارش گرفتن و تخصیص رانندهها به سفارشها را برای اسنپ باکس شبیه سازی کنیم.

در ابتدا هیچ راننده و یا سفارشی نداریم. در هر مرحله یا یک راننده به سیستم اضافه میشود یا یک سفارش در سیستم ثبت میشود یا یک راننده درخواست میکند که یک سفارش به او تخصیص شود.

هر راننده بعد از تخصیص یک سفارش مرحله به مرحله گزارش میدهد که فرآیند ارسال این سفارش از فرستنده به گیرنده در کدام مرحله قرار دارد.

از شما میخواهیم با دریافت این اطلاعات این سامانه را شبیه سازی کنید. همچنین سیستم شبیه ساز شما باید قابلیت پاسخ دادن به درخواستهایی که در پایین تر تعریف کردیم را داشته باشد.

▼ راننده

راننده (DRIVER) سفارش را از فرستنده تحویل گرفته و به گیرنده تحویل میدهد. برای هر راننده ویژگیهای زیر تعریف میشود:

نام (USERNAME):

یک رشته که فقط شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و ارقام است و حداکثر شامل ۲۵ کاراکتر میشود.

نوع وسیله (SERVICE-CATEGORY):

وسیلهی نقلیه راننده را نشان میدهد و مقدار آن همواره یکی از موارد زیر است.

• موتور (BIKE)

- وانت (VAN)
- کامیون (TRUCK)

ميزان اعتبار (CREDIT):

یک عدد حسابی است که مقدار پولی که راننده در حساب اسنپ خود دارد را نشان میدهد. میزان سرمایه اولیه هر راننده به صورت پیشفرض برابر صفر است. میزان اعتبار هر راننده بعد از تحویل یک سفارش (یعنی زمانی که وضعیت سفارش به DELIVERED تغییر کند.) به اندازه 80% هزینه سفارش افزایش پیدا میکند.

موقعیت مکانی (POSITION):

موقعیت مکانی هر راننده به صورت یک زوج مرتب (x,y) است که x و y دو عدد صحیح هستند. برای y دمایش و دریافت یک POSITION ابتدا یک x سپس عدد x بلافاصله و دریافت یک بالفاصله داده می شود.

وضعیت (STATUS):

بطور کلی راننده دارای دو وضعیت زیر است:

- آزاد (FREE)
- مشغول (BUSY)

اگر یک راننده در حال انجام دادن یک سفارش باشد یعنی در حال رفتن به سمت فرستنده برای دریافت محموله (به عبارت دیگر محموله تخصیص یافته به آن در حالت ARRIVED باشد.) یا در حال رفتن به سمت گیرنده برای تحویل محموله (به عبارت دیگر سفارش تخصیصیافته به آن در حالت PICKUP باشد؛ راننده در وضعیت BUSY و اگر هیچ سفارشی به این راننده تخصیص نشده یا همه

سفارشهایی که به او تخصیص شده را تحویل داده است (یعنی وضعیت سفارشهای تخصیصیافته PREE باشد.) وضعیت راننده FREE است.

▼ سفارش

برای هر سفارش (ORDER) ویژگیهای زیر قابل تعریف است:

نوع وسیله (SERVICE-CATEGORY):

وسیلهی مورد نیاز برای جابهجایی این سفارش را نشان میدهد و مقدار آن همواره یکی از موارد زیر است.

- موتور (BIKE)
 - وانت (VAN)
- کامیون (TRUCK)

موقعیت مکانی فرستنده (STARTING-POSITION):

موقعیت مکانی فرستنده به صورت یک زوج مرتب (x,y) است که x و y دو عدد صحیح هستند. نمایش و دریافت موقعیت مکانی فرستنده مشابه موقعیت مکانی راننده است.

موقعیت مکانی گیرنده: (FINISHING-POSITION):

موقعیت مکانی گیرنده به صورت یک زوج مرتب (x,y) است که x و y دو عدد صحیح هستند. نمایش و دریافت موقعیت گیرنده مشابه موقعیت مکانی راننده است.

هزينه (COST):

هزینه هر سفارش با توجه به فرمول زیر محاسبه میشود:

فرض کنید (x,y) موقعیت مکانی فرستنده و (x',y') موقعیت مکانی گیرنده باشد. اگر تعداد سفارشهایی که هم اکنون منتظر راننده **با همین نوع وسیله** هستند (یعنی وضعیت آنها PENDING است.) **شامل همین سفارش،** برابر k باشد این هزینه برابر است با:

$$cost = (k + |x - x'| + |y - y'|) \times 100$$

توجه کنید بعد تحویل هر سفارش 80% هزینه به اعتبار (CREDIT) راننده اضافه میشود و 20% باقی مانده به حساب اسنپ باکس اضافه میشود. (با توجه به رابطه بالا این دو عدد همواره عدد صحیح خواهند بود.)

شماره سفارش (ORDER-ID):

شماره یک سفارش n است اگر nامین سفارشی باشد که با موفقیت در سیستم ثبت شده باشد.

وضعیت (STATUS):

وضعیت هر سفارش چهار حالت دارد:

- PENDING : هنوز رانندهای به این سفارش تخصیص داده نشده است.
- ARRIVED : یک راننده به این سفارش تخصیص داده شده و به سمت فرستنده این سفارش در حال حرکت است.
 - PICKUP : راننده این سفارش را از فرستنده تحویل گرفته و در حال حرکت به سمت گیرنده است.
 - DELIVERED : سفارش با موفقیت به گیرنده تحویل داده شده است.

ىنظور از فاصله بين دو نقطه (x,y) و (x,y) در اين سوال برابر است با:

$$|x - x'| + |y - y'|$$

از شما میخواهیم درخواستهای زیر را برای این سامانه پیاده سازی کنید:

▼ درخواست ADD-DRIVER

این درخواست به معنی اضافه شدن یک راننده (DRIVER) به سیستم است.



به جای <DRIVER-USERNAME> یک رشته که نشان دهنده نام راننده، به جای <POSITION> موقعیت مکانی فعلی راننده که یک زوج مرتب از اعداد صحیح است و به جای <SERVICE-CATEGORY> نوع وسیله راننده که یک رشته برابر BIKE یا VAN یا TRUCK است قرار دارد.

برای مثال یک نمونه از این درخواست به صورت زیر خواهد بود:

ADD-DRIVER shahin021 (13, 74) BIKE

بعد از دریافت این نوع درخواست، در صورتی که این نام برای رانندهای دیگر قبلاً استفاده شده است عبارت user previously added را چاپ کنید و در صورتی که نام راننده قبلاً در سیستم ثبت نشده عبارت user added successfully را چاپ کنید.

میزان اعتبار یک راننده در لحظه اضافه شدن به سیستم برابر صفر است. وضعیت یک راننده بعد از اضافه شدن به سیستم FREE است چون هنوز هیچ سفارشی به او تخصیص نشده است.

▼ درخواست CREATE-ORDER

این درخواست به معنی اضافه شدن یک سفارش (ORDER) به سیستم است.

火

CREATE-ORDER <SERVICE-CATEGORY> <START-POSITION> <FINISH-POSITION>

به جای <SERVICE-CATEGORY> یک رشته که نوع وسیلهای که برای انجام این سفارش نیاز است قرار دارد و مقدار آن برابر BIKE یا VAN یا TRUCK است. منظور از <START-POSITION> موقعیت مکانی فرستنده سفارش است، همچنین منظور از <FINISH-POSITION> موقعیت مکانی گیرنده سفارش است. هر دو این مقدارها به صورت یک زوج مرتب از اعداد صحیح به همان روش توضیح داده شده آمده است.

برای مثال یک نمونه از این درخواست به صورت زیر خواهد بود:

CREATE-ORDER TRUCK (-100, 100) (100, -100)

بعد از دریافت این درخواست، در صورتی که «START-POSITION» برابر «FINISH-POSITION» باشد عبارت و سپس چاپ معارش را برای این سفارش ثبت و سپس چاپ کنید.

هزینه این سفارش (COST) در این لحظه، از فرمول توضیح داده شده محاسبه میشود. همچنین وضعیت (STATUS) یک سفارش بلافاصله بعد از ایجاد PENDING خواهد بود.

▼ درخواست ASSIGN-NEXT-ORDER

این درخواست به معنی تقاضا یک راننده برای تخصیص به نزدیکترین سفارش است.

ASSIGN-NEXT-ORDER <USERNAME>

*

در صورتی که رانندهای به چنین اسمی نداریم عبارت invalid driver name را چاپ کنید. در صورتی که که وضعیت این راننده BUSY است عبارت driver is already busy با وسیله یکسان با راننده وجود ندارد عبارت PENDING با وسیله یکسان با راننده وجود ندارد عبارت now را چاپ کنید.

در صورتی که هیچ کدام از حالتهای بالا پیش نیامد سفارشی با وضعیت PENDING را انتخاب میکنیم که کمترین فاصله با موقعیت مکانی فعلی راننده را دارد. اگر چند سفارش با فاصله برابر وجود داشتند سفارشی را انتخاب میکنیم که زودتر به سیستم اضافه شده است. سیس عبارت زیر را چاپ میکنیم.

<ORDER-ID> assigned to <USERNAME>



که ORDER-ID به معنی شماره سفارش تخصیص یافته به راننده با نام USERNAME است. بعد از این تخصیص وضعیت (STATUS) سفارش به ARRIVED تغییر خواهد کرد.

▼ درخواست GET-DRIVER

در این درخواست وضعیت یک راننده پرسیده میشود.

در صورتی که رانندهای به چنین اسمی نداریم عبارت invalid driver name را چاپ کنید. در غیر این

BUSY این راننده را چاپ کنید (یعنی در صورت مشغول بودن رشته

BUSY این راننده را چاپ کنید (یعنی در صورت مشغول بودن رشته

FREE را چاپ کنید سپس

با یک فاصله اعتبار حساب راننده را چاپ کنید.

▼ درخواست ORDER-UPDATE

*

در این دستور یک راننده تغییر وضعیت سفارش خود را اعلام میکند.

ORDER-UPDATE <STATUS> <DRIVER-USERNAME> <ORDER-ID>

در صورتی که رانندهای به چنین اسمی در سیستم وجود ندارد عبارت invalid driver name را چاپ موسمی در صورتی که شماره سفارش تخصیص یافته به این راننده برابر ORDER-ID نیست عبارت عبارت invalid status و در order-id و در عبارت status changed successfully را چاپ کنید.

توجه کنید وضعیت یک سفارش به صورت زیر تغییر میکند:

PENDING -> ARRIVED -> PICKUP -> DELIVERED

پس تغییر وضعیت، قابل قبول است اگر به **دقیقاً به مرحله بعدی** برود. (به طور مثال نباید وضعیت یک سفارش به وضعیت سفارش در یک مرحله از PENDING به PICKUP تغییر کند یا نباید وضعیت یک سفارش به وضعیت فعلی خودش تغییر کند.)

زمانی که وضعیت یک سفارش به حالت DELIVERED تغییر میکند. 80 درصد هزینه سفارش به حساب راننده اضافه میشود و 20 درصد باقی مانده به حساب شرکت اضافه میشود. (تضمین میشود هزینهای که باید به حساب راننده یا شرکت اضافه شود عدد صحیح است.)

در صوریی ده وصعیت سفارس به ۲۱۲۲۵۳ تعییر دید موقعیت مدانی رابیده به موقعیت مدانی فرستنده سفارش تغییر میکند.

در صورت تغییر وضعیت سفارش به DELIVERED وضعیت راننده به FREE و موقعیت مکانی راننده به گیرنده سفارش تغییر میکند.

▼ درخواست GET-ORDER

×

در این درخواست وضعیت یک سفارش را پیگیری میکنیم.

GET-ORDER <ORDER-ID>

در صورتی که چنین سفارشی وجود ندارد عبارت invalid order و در غیر این صورت در یک خط ابتدا وضعیت (STATUS) این سفارش سپس با یک فاصله نام (COST) ارسال این سفارش را چاپ کنید.

اگر این سفارش به هیچ رانندهای تخصیص پیدا نکرده است عبارت None را به جای نام راننده چاپ کنید.

▼ درخواست GET-ORDER-LIST

در این درخواست لیست تمام سفارشهایی که وضعیتشان برابر <STATUS> است را چاپ کنید.

GET-ORDER-LIST <STATUS>

شماره تمام سفارشهایی که وضعیت (STATUS) آنها برابر <STATUS> است را در یک خط با یک فاصله بین شمارهها چاپ کنید. اگر هیچ سفارشی در این وضعیت نبود کلمه ایم None را چاپ کنید.

▼ درخواست GET-DRIVER-LIST

در این درخواست لیست تمام رانندههایی که وضعیتشان برابر <STATUS> است را چاپ کنید.

*

×

GET-DRIVER-LIST <STATUS>

نام تمام رانندههایی که وضعیت (STATUS) آنها برابر <STATUS> است را با یک فاصله بین نامها در یک خط چاپ کنید.

▼ درخواست GET-NEAR-DRIVER

در این درخواست COUNT تا نزدیک ترین راننده به نقطه <POSITION> با وضعیت FREE را میپرسیم.



GET-NEAR-DRIVER <POSITION> <COUNT>

این لیست را به ترتیب فاصله چاپ کنید (یعنی نام رانندهای که فاصلهی کمتری با نقطهی موردنظر دارد، باید قبل از نام رانندهای که فاصلهی بیشتری با نقطهی موردنظر دارد، چاپ شود.). اگر دو راننده فاصله یکسانی داشتند رانندهای که زودتر به سیستم اضافه شده را زودتر چاپ کنید.

در صورتی که تعداد رانندهها کمتر از COUNT بود همه رانندههای قابل قبول را چاپ کنید. در صورت خالی بودن لیست None چاپ کنید.

▼ درخواست GET-CNT-ORDER

در این درخواست تعداد سفارشاتی که محل فرستنده یا گیرنده (بستگی به START یا FINISH بودن درخواست) که از نقطه POSITION فاصله حداکثر DISTANCE دارند را چاپ کنید.



GET-CNT-ORDER <POSITION> <DISTANCE> <START/FINISH>

دقت کنید که <START/FINISH> ، همواره یکی از مقادیر START یا FINISH را داراست.

▼ درخواست GET-NEAREST-PENDING-ORDER

شماره (ORDER-ID) نزدیک ترین سفارش با وضعیت PENDING که فرستنده آن به POSITION است را چاپ کنید.



GET-NEAREST-PENDING-ORDER <POSITION>

الرايلين شفارسي وجود لداست للسه الماله و دراغير اين طورت ستاره شفارس را ياپ سيد.

▼ درخواست GET-COMPANY

در این درخواست سود شرکت را از سفارشهای تحویل داده شده تا این لحظه چاپ کنید.

GET-COMPANY



پاسخ همواره به صورت یک عدد صحیح است.

ورودي

در هر سطر از ورودی یکی از انواع درخواستهای تعریف شده داده میشود. قدرمطلق همه اعداد داده شده حداکثر 100 و تعداد درخواستها در این سوال حداکثر 100 خواهد بود.

خروجي

در هر سطر خروجی عبارت متناسب با درخواستها را به ترتیب چاپ کنید. در آخرین خط ورودی تنها کلمه END برای نشان دادن پایان دستورات نوشته میشود.

مثال

. توجه کنید که خروجی خط iام، مربوط به ورودی خط iام میباشد. ullet

ورودی نمونه ۱



- 1 | ADD-DRIVER Ali (10, 10) VAN
- 2 ADD-DRIVER GHOLI (0, 0) BIKE
- 3 ADD-DRIVER Ali (45, 90) VAN
- 4 | CREATE-ORDER VAN (18, 10) (-33, 66)
- 5 | ASSIGN-NEXT-ORDER Ali
- 6 GET-DRIVER GHOLI
- 7 | GET-DRIVER Ali
- 8 ORDER-UPDATE DELIVERED ali 1

```
ORDER-UPDATE PICKUP Ali 1
10
    ORDER-UPDATE DELIVERED Ali 1
11
    GET-ORDER 1
12
    GET-ORDER-LIST ARRIVED
    GET-ORDER-LIST DELIVERED
13
    GET-DRIVER-LIST FREE
14
    GET-NEAR-DRIVER (5, -21) 3
15
    GET-CNT-ORDER (-40, -80) 100 START
16
    GET-CNT-ORDER (0, 0) 100 FINISH
17
    GET-NEAREST-PENDING-ORDER (20, 20)
18
19
    GET-COMPANY
    END
20
```

خروجی نمونه ۱

```
user added successfully
1
    user added successfully
 2
    user previously added
 3
4
    1 assigned to Ali
5
    FREE (0, 0) 0
6
    BUSY (10, 10) 0
7
    invalid driver name
8
    status changed successfully
9
    status changed successfully
10
    DELIVERED Ali 10800
11
    None
12
    1
13
    Ali GHoLI
14
    GHoLI Ali
15
16
17
18
    None
    2160
19
```

ورودی نمونه ۲



```
ADD-DKIVEK MONAMMAGUZI (-142, ZI) IKUCK
    ADD-DRIVER kami (20, 20) VAN
 2
    ADD-DRIVER 00MOHSEN (0, 128) TRUCK
3
    ADD-DRIVER kami (30, 30) BIKE
4
    ADD-DRIVER SaMi (55, -2) BIKE
5
    GET-DRIVER 00MOHSEN
6
    CREATE-ORDER TRUCK (0, 0) (100, 18)
7
    CREATE-ORDER BIKE (19, -38) (-40, 127)
8
    CREATE-ORDER VAN (16, 16) (-75, 75)
9
    ASSIGN-NEXT-ORDER SaMi
10
    CREATE-ORDER TRUCK (-10, 100) (-11, 100)
11
    ASSIGN-NEXT-ORDER 00MOHSEN
12
    ASSIGN-NEXT-ORDER SaMi
13
    GET-DRIVER sami
14
    GET-DRIVER SaMi
15
    ORDER-UPDATE DELIVERED 00MOHSEN 3
16
    ORDER-UPDATE PICKUP 00MOHSEN 4
17
    ORDER-UPDATE DELIVERED 00MOHSEN 4
18
    GET-DRIVER 00MOHSEN
19
20
    GET-ORDER 2
    GET-ORDER 3
21
    GET-ORDER-LIST PENDING
22
    GET-ORDER-LIST ARRIVED
23
    GET-DRIVER-LIST BUSY
24
    GET-DRIVER-LIST FREE
25
    GET-NEAR-DRIVER (78, 29) 2
26
    GET-NEAR-DRIVER (-70, 50) 1
27
    GET-CNT-ORDER (0, 0) 133 FINISH
28
    GET-CNT-ORDER (-29, 101) 77 START
29
    GET-NEAREST-PENDING-ORDER (17, 23)
30
31
    GET-NEAREST-PENDING-ORDER (0, 0)
32
    GET-COMPANY
    ORDER-UPDATE PICKUP SaMi 2
33
    ORDER-UPDATE DELIVERED SaMi 2
34
    GET-COMPANY
35
    END
36
```

ucon added cuccoccfully

```
T | user added successinity
    user added successfully
 2
    user added successfully
 3
    user previously added
 4
    user added successfully
 5
    FREE (0, 128) 0
 6
    1
7
    2
8
    3
9
    2 assigned to SaMi
10
11
    4 assigned to 00MOHSEN
12
    driver is already busy
13
    invalid driver name
14
    BUSY (55, -2) 0
15
    wrong order-id
16
    status changed successfully
17
    status changed successfully
18
    FREE (-11, 100) 240
19
    ARRIVED SaMi 22500
20
    PENDING None 15100
21
    1 3
22
    2
23
    SaMi
24
    Mohammad021 kami 00MOHSEN
25
    kami 00MOHSEN
26
    Mohammad021
27
28
29
    1
    3
30
    1
31
    60
32
    status changed successfully
33
    status changed successfully
34
    4560
```