音效撥放實作(Media)

Matis Hsiao



學習目標

■學習使用Phonegap Media API



課程大綱

- ■Media API功能說明
- ■程式碼解說
- ■使用手機或平板實作



音效API功能說明

- media.getCurrentPosition:取得當前秒數
- media.getDuration:取得總長度秒數
- media.play:撥放音樂
- media.pause:暫停音樂
- media.release:釋放音樂資源
- media.seekTo:移動到特定秒數後繼續撥放
- media.startRecord:開始錄音
- media.stopRecord:停止錄音
- media.stop:停止撥放



範例HTML說明

```
<Button onclick="playAudio('http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-
_rockGuitar.mp3',true);">撥放網路來源音樂</Button><br/>
<Button onclick="playAudio(src,false);">撥放音樂</Button></br/>
<Button onclick="playForward(5);">快轉音樂</Button></br/>
<Button onclick="pauseAudio();">暫停播放</Button></br/>
<Button onclick="stopAudio();">停止播放</Button><br/>
<Button onclick="startRecord();">開始錄音</Button></br/>
<Button onclick="stopRecord();">停止錄音</Button>
<Button onclick="playRecord();">播放錄音</Button><br/>
<Button onclick="playRecord();">播放錄音</Button><br/>
<Button><br/>
<Button onclick="playRecord();">播放錄音</Button><br/>
<br/>
<Button><br/>
<br/>
<b
```



裝置初始化及宣告變數

```
//宣告變數
var my_media = null;//宣告媒體物件
var mediaRec = null;//宣告錄音媒體物件
var mediaTimer = null;//宣告媒體計時器物件
var recTimer = null;//宣告錄音計時器物件
var nowPlaySec = 0;//目前撥放秒數
var dur = 0;//總長度
var recSrc = "myrecording.mp3";//錄音存檔檔名
var src = ";//宣告媒體來源
//監聽PhoneGap裝置初始化完成事件
document.addEventListener("deviceready",onDeviceReady,false);
//裝置初始化完成
function onDeviceReady() {
       //設定音樂檔名
       src = "/android_asset/www/audio/audio_1.mid";
}
```



讀取音樂資源並撥放

```
//播放媒體
function playNewAudio(src) {
 if(my media)//如果已經設定媒體來源則先釋放資源
        my media.release();
 my_media = new Media(src, onSuccess, onError);//建立Media物件
 my media.play();//播放
 if (mediaTimer == null) {//設定計時器作為更新音樂播放時間
    getMediaDur();
    mediaTimer = setInterval(function() {
    my media.getCurrentPosition(//取得目前音樂的撥放時間
    function(position) {//如果取得成功後呼叫更新撥放時間
      if (position > -1) {
        setAudioPosition((position) + " sec");
        nowPlaySec = position;
    function(e) {//取得播放時間失敗
        setAudioPosition("Error: " + e);
    });
    },1000); //每秒處理一次
```



取得音樂總長度

```
function onSuccess() {//取得音樂媒體成功
 console.log("playAudio():Audio Success");}
function onError(error) {//取得媒體失敗
 alert('code: ' + error.code + '\n' + 'message: ' + error.message + '\n');
}
function getMediaDur(){//取得音樂總長度
 var counter = 0;//宣告計時器加總變數,當取得長度,取得時間超過2秒則放棄
 var timerDur = setInterval(function() {
   counter = counter + 100;
   if (counter > 2000) {
    clearInterval(timerDur);//清除計時器
   dur = my_media.getDuration();
   if (dur > 0) {
     clearInterval(timerDur);
   document.getElementById('audio_duration').innerHTML="總長度:"+(dur)+"sec";
   }, 100);//每100毫秒執行一次
```



撥放音樂

```
/*播放音樂
 params src 來源路徑
 params mode 是否重新讀取
*/
function playAudio(src,mode) {
  //如果為true則重新讀取
  if(mode){
   playNewAudio(src);
  //如果為false則確認是否有音樂檔資源
  }else{
   //如果已經有開啟音樂檔,則直接重新撥放
     if (my_media) {
       my_media.play();
    }else{
       playNewAudio(src);
```



暫停音樂及停止音樂

```
//暫停音樂
 function pauseAudio() {
         if (my_media) {
                  my_media.pause();
 //停止音樂
 function stopAudio() {
         if (my_media) {
                  my_media.stop();
                  my_media.release();
         clearInterval(mediaTimer);
         mediaTimer = null;
 //設定目前的播放狀態
 function setAudioPosition(position) {
         document.getElementById('audio_position').innerHTML = position;
```



開始錄音

```
function startRecord(){
        console.log("recordAudio():start Record:" + recSrc);
        mediaRec = new Media(recSrc, onRecSuccess,onRecError);
                  mediaRec.startRecord();
                  //停止目前播放的音樂
                  stopAudio();
                  var recTime = 0;
                  if (recTimer == null) {
                            recTimer = setInterval(function() {
                            recTime = recTime + 1;
                            setAudioPosition("record:" + recTime + " sec");
                            }, 1000);
//當按下停止時才會進行存檔並觸發錄音完成事件
function onRecSuccess() {
   console.log("recordAudio():Audio Success");
```



停止錄音及撥放錄音檔

```
function onRecError(err) {//錄音失敗
  console.log("recordAudio():Audio Error: "+ err.code);}
function stopRecord(){//停止錄音
 //如果錄音物件存在則清除錄音計時器
 if(mediaRec){
  clearInterval(recTimer);
  mediaRec.stopRecord();
  recTimer = null;}
function playRecord(){//撥放錄音檔
  playNewAudio(recSrc);
function playForward(){//快轉音樂
  if(my media){
   var nextTime = parseInt(nowPlaySec*1000 + 5000);
   if(nextTime >= dur*1000)
     nextTime = 0;
   console.log("nextTime:"+nextTime+" nowPlaySec:"+nowPlaySec+" dur:"+dur);
   my media.seekTo(nextTime);
```

