### 讲师介绍--专业来自专注和实力



Darren老师

曾供职于国内知名半导体公司(珠海扬智/深圳联发科),曾在某互联网公司担任音视频通话项目经理。主要从事音视频驱动、多媒体中间件、流媒体服务器的开发,开发过即时通讯+音视频通话的大型项目,在音视频、C/C++/GO Linux服务器领域有丰富的实战经验。



# 课程安排

- 1. 如果做到可靠性传输
- 2. UDP与TCP, 我们如何选择
- 3. UDP如何可靠,KCP协议在哪些方面有优势
- 4. KCP协议精讲



# 1 如果做到可靠性传输

- ACK机制
- ■重传机制
- 序号机制 3 2 1 》 2 3 1
- 重排机制 231->321
- ■窗口机制

Tcp不用我们管

可靠性udp 5种机制都需要用户层 处理



# 2 UDP与TCP, 我们如何选择

选项	UDP	ТСР
是否连接	无连接	面向连接
是否可靠	不可靠传输,不使用流量控制和拥 塞控制	可靠传输,使用流量控制和 拥塞控制
连接对象个数	支持一对一,一对多,多对一和多 对多交互通信	只能是一对一通信
传输方式	面向报文	面向字节流
首部开销	首部开销小,仅8字节	首部最小20字节,最大60字 节
适用场景	适用于实时应用(IP电话、视频会议、 直播等) 游戏行业、物联网行业	适用于要求可靠传输的应用, 例如文件传输



## 3 UDP如何可靠,KCP协议在哪些方面有优势

以10%-20%带宽浪费的代价换取了比 TCP快30%-40%的传输速度。

### RTO翻倍vs不翻倍:

TCP超时计算是RTOx2,这样连续丢三次包就变成RTOx8了,十分恐怖,而 KCP启动快速模式后不x2,只是x1.5(实验证明1.5这个值相对比较好),提高了传输速度。200 300 450 675 – 200 400 800 1600

### 选择性重传 vs 全部重传:

TCP丢包时会全部重传从丢的那个包开始以后的数据, KCP是选择性重传, 只重传真正丢失的数据包。

# 快速重传(<mark>跳过多少个包马上重传</mark>)(如果使用了快速重传,可以不考虑RTO)):

发送端发送了1,2,3,4,5几个包,然后收到远端的ACK: 1, 3, 4, 5, 当收到ACK3时, KCP知道2被跳过1次, 收到ACK4时, 知道2被跳过了2次, 此时可以认为2号丢失, 不用等超时, 直接重传2号包, 大大改善了丢包时的传输速度。 fastresend =2



## 3 UDP如何可靠,KCP协议在哪些方面有优势2

以10%-20%带宽浪费的代价换取了比 TCP快30%-40%的传输速度。

### 延迟ACK vs 非延迟ACK:

TCP为了充分利用带宽,延迟发送ACK(NODELAY都没用),这样超时计算会算出较大 RTT时间,延长了丢包时的判断过程。KCP的ACK是否延迟发送可以调节。

#### **UNA vs ACK+UNA:**

ARQ模型响应有两种,UNA(此编号前所有包已收到,如TCP)和ACK(该编号包已收到),光用UNA将导致全部重传,光用ACK则丢失成本太高,以往协议都是二选其一,而 KCP协议中,除去单独的 ACK包外,所有包都有UNA信息。

### 非退让流控:

KCP正常模式同TCP一样使用公平退让法则,即发送窗口大小由:发送缓存大小、接收端剩余接收缓存大小、丢包退让及慢启动这四要素决定。但传送及时性要求很高的小数据时,可选择通过配置跳过后两步,仅用前两项来控制发送频率。以牺牲部分公平性及带宽利用率之代价,换取了开着BT都能流畅传输的效果。



## 4 KCP精讲-名词说明

■ kcp官方: https://github.com/skywind3000/kcp

### ■ 名词说明

用户数据:应用层发送的数据,如一张图片2Kb的数据

MTU:最大传输单元。即每次发送的最大数据

RTO: Retransmission TimeOut, 重传超时时间。

cwnd:congestion window, 拥塞窗口,表示发送方可发送多少个KCP数据包。与接收方窗口有关,与网络状况(拥塞控制)有关,与发送窗口大小有关。

rwnd:receiver window,接收方窗口大小,表示接收方还可接收多少个KCP数据包

snd\_queue:待发送KCP数据包队列

snd\_nxt:下一个即将发送的kcp数据包序列号

snd\_una:下一个待确认的序列号



### 4.2 kcp使用方式


- 1. 创建 KCP对象:ikcpcb \*kcp = ikcp\_create(conv, user);
- 2. 设置传输回调函数(如UDP的send函数): kcp->output = udp\_output;
  - 1. 真正发送数据需要调用sendto
- 3. 循环调用 update: ikcp\_update(kcp, millisec);
- 4. 输入一个应用层数据包(如UDP收到的数据包): ikcp\_input(kcp,received\_udp\_packet,received\_udp\_size);
  - 1. 我们要使用recvfrom接收,然后扔到kcp里面做解析
- 5. 发送数据: ikcp\_send(kcp1, buffer, 8); 用户层接口
- 6. 接收数据: hr = ikcp\_recv(kcp2, buffer, 10);

#### 问题

- sendto每次发送多长的数据?
- ikcp\_send可以发送多大长度的数据?
- 如何进行ack?
- 窗口机制如何实现?



### 4.3 kcp源码流程图





### 4.4 kcp配置模式


- 1. 工作模式: int ikcp\_nodelay(ikcpcb \*kcp, int nodelay, int interval, int resend, int nc)
  - □ nodelay: 是否启用 nodelay模式, 0不启用; 1启用。
  - □ interval:协议内部工作的 interval,单位毫秒,比如 10ms或者 20ms
  - □ resend: 快速重传模式, 默认0关闭, 可以设置2 (2次ACK跨越将会直接重传)
  - □ nc: 是否关闭流控, 默认是0代表不关闭, 1代表关闭。

普通模式: ikcp\_nodelay(kcp, 0, 40, 0, 0); 极速模式: ikcp\_nodelay(kcp, 1, 10, 2, 1)

- 2. 最大窗口:int ikcp\_wndsize(ikcpcb \*kcp, int sndwnd, int rcvwnd); 该调用将会设置协议的最大发送窗口和最大接收窗口大小,默认为32,单位为包。
- 3. 最大传输单元: int ikcp\_setmtu(ikcpcb \*kcp, int mtu); kcp协议并不负责探测 MTU,默认 mtu是1400字节
- 4. 最小RTO:不管是 TCP还是 KCP计算 RTO时都有最小 RTO的限制,即便计算出来RTO为40ms,由于默认的 RTO是100ms,协议只有在100ms后才能检测到丢包,快速模式下为30ms,可以手动更改该值: kcp->rx\_minrto = 10;




# 4.5 kcp协议头



- □ conv:连接号。UDP是无连接的,conv用于表示来自于哪个客户端。对连接的一种替代
- □ cmd:命令字。如,IKCP\_CMD\_ACK确认命令,IKCP\_CMD\_WASK接收窗口大小询问命令,IKCP\_CMD\_WINS接收窗口大小告知命令,
- □ frg:分片,用户数据可能会被分成多个KCP包,发送出去
- □ wnd:接收窗口大小,发送方的发送窗口不能超过接收方 给出的数值
- □ ts:时间序列
- □ sn:序列号
- □ una:下一个可接收的序列号。其实就是确认号,收到 sn=10的包, una为11
- □ len: 数据长度
- □ data:用户数据


# 4.5 kcp协议头



cmd	作用
IKCP_CMD_PUSH	数据推送命令
IKCP_CMD_ACK	确认命令
IKCP_CMD_WASK	接收窗口大小询问命令
IKCP_CMD_WINS	接收窗口大小告知命令


IKCP\_CMD\_PUSH和IKCP\_CMD\_ACK 关联
IKCP\_CMD\_WASK和IKCP\_CMD\_WINS 关联

## 4.6 kcp发送数据过程





### 4.7 kcp接收数据过程



conv:1001 conv:1001 cmd:81 cmd:81 frg:2 frg:1 wnd:20 wnd:20 ts:123 ts:124 sn:10 sn:11 una:8 una:8 len:1400 len:1400 acklist sn:10 ts:123 sn:11 ts:124 重复包, 丢弃 sn:10 sn:11 sn:13 rcv\_buf rcv\_queue 要等12过来才能插入12,13 sn:11 sn:10

len:3000


为什么需要rcv\_queue 为什么需要rcv\_buf



零声学院 | C/C++架构师课程 | Darren老师: 326873713 | 柚子老师: 2690491738

组合成用户数据


## 4.8 kcp确认包处理流程





## 4.9 kcp快速确认

conv:1001 cmd:82 frg:0 wnd:20 ts:124 sn:15 una:11 len:1400





## 4.10 流量控制和拥塞控制

### RTO计算(与TCP完全一样)

RTT: 一个报文段发送出去, 到收到对应确认包的时间差。

SRTT(kcp->rx\_srtt): RTT的一个加权RTT平均值, 平滑值。

RTTVAR(kcp->rx\_rttval): RTT的平均偏差,用来衡量RTT的抖动。



## 4.11 如何在项目中集成kcp

见课上代码演示



## 5.0 QUIC衍生版本XQUIC(作学习参考)

https://www.yuque.com/docs/share/01d83f75-0fd5-4c9f-976a-0dfcf417e0cc?#《阿里XQUIC:标准QUIC实现自研之路》

