1. 사전 준비 (Prerequisites)

봇을 실행하기 전에 두 가지 중요한 키(Key)가 필요합니다.

가. 디스코드 봇 토큰 (Discord Bot Token)

- 1. Discord Developer Portal 로 이동하여 로그인합니다.
- 2. New Application 버튼을 클릭하고 봇의 이름을 정합니다 (예: TTS 버섯 봇).
- 3. 생성된 애플리케이션의 Bot 탭으로 이동합니다.
- 4. Add Bot 버튼을 클릭하여 봇을 생성합니다.
- 5. Reset Token 버튼을 클릭하여 봇의 토큰을 복사합니다. 이 토큰은 매우 중요하므로 안전하게 보관해야 합니다.
- 6. **Privileged Gateway Intents** 섹션에서 모든 INTENT(3개) 를 활성화(enable)해야 합니다. 이는 봇이 멤버 목록을 보고 메시지를 읽으며 음성 채널 상태를 감지하는 데 필요합니다.

나. Google Cloud TTS API 키 (Google Cloud Text-to-Speech API Key)

- 1. Google Cloud Console 로 이동하여 로그인합니다.
- 2. 새 프로젝트를 만들거나 기존 프로젝트를 선택합니다.
- 3. "Cloud Text-to-Speech API"를 활성화합니다.
- 4. 다음 참고: https://www.youtube.com/watch?v=mVL4N0VBPIY
- 5. 서비스 계정을 생성하고 키를 생성합니다. JSON 형식을 선택하여 다운로드합니다.
- 6. 다운로드받은 JSON 파일을 프로젝트 디렉토리에 배치합니다.

2. 로컬 설정 및 실행

설정 방법

- 1. 원본 소스코드의 압축을 풉니다.
- 2. 의존성 설치

npm install

3. **환경 변수 구성**

○ 프로젝트 루트 디렉토리에 .env.example 파일을 복사하여 .env 파일을 생성합니다:

cp .env.example .env

o _env 파일을 열고 필요한 값을 입력합니다:

DISCORD_TOKEN=여기에_디스코드_봇_토큰을_입력하세요 GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./google-credentials.json

TTS_TEXT_CHANNEL_ID=텍스트_채널_ID(선택사항) TTS_VOICE_CHANNEL_ID=음성_채널_ID(선택사항)

- o DISCORD TOKEN: Discord 개발자 포털에서 받은 봇의 토큰
- GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS: Google Cloud 서비스 계정 JSON 키 파일의 경로. 예:
 _/google-credentials.json. JSON 파일을 프로젝트 루트 디렉토리에 배치하세요.
- TTS_TEXT_CHANNEL_ID, TTS_VOICE_CHANNEL_ID: 채널 ID는 봇 명령어로도 설정 가능하므로 선택 사항입니다.

4. 봇 실행

npm start

3. 서버 배포 가이드 (Ubuntu VPS 기준)

이 가이드는 봇을 24시간 안정적으로 운영하기 위해 리눅스(Ubuntu) 가상 서버(VPS)에 배포하는 과정을 안내합니다.

3.1. 준비물

- 리눅스(Ubuntu) VPS: iwinv, AWS, GCP 등 클라우드 서비스에서 제공하는 가상 서버.
- 소스코드 압축 파일: 이 프로젝트 폴더 전체를 bot zip과 같이 압축한 파일.
- SSH 접속 프로그램: Windows의 PuTTY 또는 macOS의 기본 터미널.

3.2. 서버 접속 및 기본 프로그램 설치

1. **SSH로 서버 접속** 터미널을 열고 아래 명령어로 VPS에 접속합니다.

ssh [사용자이름]@[서버_IP_주소]

2. 시스템 업데이트 패키지 목록을 최신 상태로 업데이트합니다.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

3. Node.js, npm, Unzip 설치 봇 실행에 필요한 Node.js 환경과 압축 해제 도구를 설치합니다.

sudo apt install -y nodejs npm unzip

4. PM2 설치 Node.js 애플리케이션(봇)을 24시간 실행하고 관리해주는 프로세스 매니저입니다.

sudo npm install -g pm2

3.3. 소스코드 업로드 및 설정

1. 소스코드 업로드 (SCP) 로컬 컴퓨터의 터미널에서 아래 명령어를 실행하여 소스코드 압축 파일을 서버로 전송합니다.

```
# scp [로컬 파일 경로] [서버 사용자이름]@[서버 IP주소]:[서버에 저장될 경로]
# 예시: 바탕화면의 bot.zip을 서버의 홈 디렉토리(/home/ubuntu)에 업로드
scp ~/Desktop/bot.zip ubuntu@123.45.67.89:/home/ubuntu/
```

2. **서버에서 압축 풀기** 다시 서버에 접속한 SSH 터미널로 돌아와서 압축을 풉니다.

```
# 파일명이 다르다면 실제 파일명으로 변경하세요.
unzip bot.zip
# 생성된 프로젝트 폴더로 이동합니다.
cd 250827-tts-bot # 폴더명은 압축 파일에 따라 다를 수 있습니다.
```

3. 의존성 설치 및 환경 설정

ㅇ 봇 실행에 필요한 라이브러리를 설치합니다.

```
npm install
```

• env 파일을 서버 환경에 맞게 생성하고 내용을 채웁니다. 가이드를 참고하여 nano 편집기 등으로 작성하세요.

```
nano .env
```

○ Google Cloud 서비스 계정 JSON 파일도 서버에 업로드하고 적절한 경로로 설정해야 합니다.

3.4. PM2로 봇 실행하기

1. PM2로 봇 시작

```
pm2 start ecosystem.config.js
```

또는 직접 실행:

```
pm2 start npm --name "mushroom-tts-bot" -- start
```

2. 실행 상태 확인

pm2 list

mushroom-tts-bot 프로세스가 online 상태로 표시되면 성공입니다.

3. **서버 재부팅 시 자동 실행 설정** 아래 명령어를 실행해두면, 서버가 재부팅되어도 PM2가 봇을 자동으로 다시 실행시켜 줍니다.

```
pm2 startup
# 화면에 나오는 `sudo env ...`로 시작하는 명령어를 복사하여 한 번 더 실행해주세요.
pm2 save
```

3.5. 봇 관리 명령어 (PM2)

- 로그 확인: pm2 logs mushroom-tts-bot
- 봇재시작: pm2 restart mushroom-tts-bot
- 봇 중지: pm2 stop mushroom-tts-bot
- 프로세스 목록에서 제거: pm2 delete mushroom-tts-bot

4. 환경 변수 설정

프로젝트의 최상위 폴더에 . env라는 이름의 파일을 생성하고 아래 내용을 붙여넣으세요.

```
# 디스코드 봇 토큰
DISCORD_TOKEN=여기에_디스코드_봇_토큰을_붙여넣으세요

# Google Cloud TTS 설정
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./google-credentials.json

# 선택사항: 기본 채널 설정 (봇 명령어로도 설정 가능)
TTS_TEXT_CHANNEL_ID=텍스트_채널_ID
TTS_VOICE_CHANNEL_ID=음성_채널_ID
```

주의사항:

- DISCORD_TOKEN은 Discord Developer Portal의 Bot 탭에서 생성한 토큰입니다.
- GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS는 Google Cloud 서비스 계정 JSON 키 파일의 상대경로 또는 절대경로입니다.
- 채널 ID들은 디스코드에서 개발자 모드를 활성화한 후 채널을 우클릭하여 복사할 수 있습니다.

5. 봇 기능

주요 기능

• 🙀 한국어 텍스트를 음성으로 변환 (Google Cloud TTS 사용)

- 🎤 개인별 목소리 설정 가능 (Neural2, Wavenet 음성 지원)
- 🚫 도배/스팸 자동 감지 및 타임아웃 처리
- 👋 음성 채널 입장/퇴장 인사 기능
- ☑ 대량 메시지 삭제 기능
- 🎡 관리자용 설정 명령어

사용 가능한 명령어

- /설정: 봇의 각종 설정을 관리합니다 (관리자 전용)
- /삭제: 메시지를 일괄 삭제합니다 (메시지 관리 권한 필요)
- /상태: 봇의 현재 설정 상태를 확인합니다

지원하는 TTS 목소리

- Neural2-A, B, C (자연스러운 음성)
- Wavenet-A, B, C, D (고품질 음성)

6. 문제 해결

봇이 음성을 재생하지 않는 경우

- 1. Google Cloud TTS API 키가 올바르게 설정되었는지 확인
- 2. 봇이 음성 채널에 연결되어 있는지 확인
- 3. TTS 텍스트 채널이 설정되어 있는지 확인

PM2 로그 확인

pm2 logs mushroom-tts-bot

서비스 재시작

pm2 restart mushroom-tts-bot