




5 Rutare

1-2 noiembrie 2016



- Rolul unui ruter
- Procesul de rutare
- Distanța administrativă și metrică
- Configurarea rutelor statice
- Protocoale dinamice de rutare






Rolul unui ruter

- Ce este un ruter
- Funcții ale ruterelor moderne

Ce este un ruter



- Comunicația în Internet este formată din pachete
- Când destinația se află la distanțe mari (de exemplu pe un alt continent) trebuie decisă calea ce va fi luată de pachete



 Ruterul este un echipament intermediar ce are rolul de a ghida traficul pachetelor în Internet în mod cât mai eficient

Ce este un ruter




- Din punct de vedere arhitectural, ruterul este un calculator specializat; orice ruter este caracterizat prin:
 - Procesor
 - Memorie
 - Dispozitive de I/O (consolă, linii virtuale)



- ASIC-uri pentru realizarea rapidă a procesului de rutare
- Număr mare de interfețe de rețea și posibilitatea adăugării de noi module de interfețe
- Sistem de operare optimizat pentru controlul procesului de rutare
- Funcții specializate de monitorizare
- Un calculator obișnuit poate fi configurat să se comporte ca un ruter






Funcții ale ruterelor moderne



- Pe lângă funcția de bază de a trimite pachete pe calea optimă, ruterele moderne mai pot îndeplini și o serie de alte funcții:
 - filtrarea traficului în funcție de anteturile de nivel 3 sau 4 (ACL-uri)
 - translatarea de adrese (NAT şi PAT)
 - stabilirea de tuneluri
 - atribuire de adrese (server DHCP)
 - proxy ARP
- Presupunând că nu există rutere, ar fi o soluție organizarea
 Internetului ca o rețea imensă de switch-uri și host-uri aflate în același domeniu de broadcast?
 - R: Nu, un singur domeniu de broadcast nu ar face față traficului (~5.73
 Tb/secundă în 2009)



Procesul de rutare



- Definiţii
- Tabela de rutare
- Surse de rute
- Procesul de rutare
- Classless vs classful routing
- Protocoale dinamice de rutare
- Exemplu

Definiție



- Procesul prin care un ruter alege calea optimă pentru trimiterea unui pachet poartă numele de rutare
- Setul (destinație, direcție, distanță) poartă numele derută
 - Exemplu: (Braşov, Ploieşti, 120km)
 - Setul sumarizează exprimarea "Pentru a ajunge din locația curentă la destinația Brașov putem trece prin Ploiești; distanța totală va fi de 120km")
 - Un astfel de set ajută și în luarea unei decizii când există mai multe posibilități



Metrică




- Deoarece distanța nu este o mărime foarte utilă în rețele, trebuie găsite alte mărimi ce descriu mai bine calitatea unei rute
- Mărimea asociată unei rute poartă numele de metrică
- Metrici utile sunt:
 - hop count (numărul de rutere până la destinație)
 - lăţimea de bandă a legăturii
 - încărcarea unei legături
 - fiabilitatea (reliability)
 - costul
 - latenţa
- Metricile de bază pot fi compuse pentru a crea metrici noi

Metrica hop-count




- Metrica ajută un ruter în a lua o decizie când există mai multe căi către destinație
- În cazul acesta, calea prin **B1** este mai bună
- Direcția poate fi reprezentată printr-un IP sau printr-o interfață



Surse de rute



- Când un ruter neconfigurat este pornit, acesta nu cunoaște nicio rută
- Rutele trebuie învățate din diferite surse; acestea sunt:
 - Rețelele direct conectate (marcate prin simbolul connected)
 - Rute statice configurate de administrator (marcate prin simbolulS static)
 - Rute învățate de la alte rutere prin protocoale dinamice de rutare (R, D, O)



Ce rute știe A:

C (141.85.37.0/24, Fa0/0)

C (192.168.1.0/30, Fa0/1)

S (141.85.38.0/24, B)

C (192.168.2.0/30, Fa0/2)

R (141.85.39.0/24, R1, 1)

Rute statice



- Rutele statice sunt rute configurate manual de administrator
- O rută statică poate folosi ca direcție:
 - O interfață dacă interfața nu aparține unui mediu multi-acces

Exemplu - legătură serială:

A# ip route 192.168.10.0/24 Se0/0




IP Next hop – poate fi folosită în orice situație, dar este mai lentă

Exemplu – legătură Ethernet:

A# ip route 192.168.10.0/24 10.0.0.3

Problemă: De ce nu merge soluția A# ip route 192.168.10.0/24 Fa0/0 ?

R: Nu știm ce MAC destinație să punem în cadru. Poate funcționa doar cu ajutorul Proxy ARP





- Pe măsură ce ruterul învață rute își alcătuiește pe baza acestora tabela de rutare
- Tabela de rutare este hartaruterului către rețeaua din jur; toate deciziile de dirijare vor fi luate pe baza acestei tabele
- Când există mai multe posibilități de a ajunge într-o rețea destinație, doar ruta optimă va ajunge în tabela de rutare
- Tabela de rutare este o versiunea eficientă a tuturor rutelor pe care un ruter le cunoaște

Tabela de rutare: Exemplu



Se consideră un ruter cu următoarele rute cunoscute:

- 1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)
- 2. R (141.85.37.0/24, <IP>, 3)
- 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
- 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
- 5. D (200.0.0/16, *<IP>*, 31452)
- 6. R (200.0.0/16, <IP>, 3)

1. C (10.0.0.8/30, Fa0/0)



- 3. C (10.0.0.4/30, Fa0/1)
- 4. R (141.85.37.0/24, <IP>, 2)
- 5. D (200.0.0/16, *<IP>*, 31452)
- Care din aceste rute ar trebui să ajungă în tabela de rutare?
 - R: 1. și 3. vor ajunge pentru că sunt singurele rute către destinațiile
 10.0.0.8/30 și 10.0.0.4/30
 - R: **2.** și **4.** duc spre aceeași destinație, însă **4.** are o metrică mai bună
 - R: 5. și 6. duc spre aceeași destinație și 6. pare să aibă o metrică mai bună, însă sursele sunt diferite; este metrica un criteriu valid pentru clasificare în acest caz?

Distanță administrativă



- Atunci când există mai multe protocoale ce oferă căi către aceeași destinație trebuie să existe o metodă de a le putea clasifica
- Mărimea folosită în acest caz este distanța administrativă
- Distanță administrativă este specifică sursei rutei:

Simbol	Nume	AD
С	Connected	0
S	Static route	1
D	EIGRP	90
0	OSPF	110
i	IS-IS	115
R	RIP	120

Rutele adăugate în tabela de rutare sunt cele cu un AD cât mai
 mic

Ordonarea tabelei de rutare



 Tabela de rutare este organizată de la rutele cele mai specifice (cu mască mare) către cele mai generale:

 Această organizare ajută în eficientizarea procesului de rutare se va încerca trimiterea pachetelor pe cea mai specifică rută spre destinație







Acţiune

Găsire rută

 Se consultă tabela de rutare pentru a găsi ruta corespunzătoare

- Dacă s-a găsit o rută, se trimite pe calea precizată de aceasta
- Dacă nu s-a găsit, pachetul este aruncat

 Se decapsulează nivelul 3 și se citește adresa destinație

Primire pachet

Consultarea tabelei de rutare



- Căutarea rutei se face secvențial, pe baza adresei IP destinație
- Pentru fiecare rută din tabelă se face AND între mască și adresa IP destinație a pachetului
- Dacă rezultatul corespunde cu rețeaua din rută pachetul este trimis pe calea respectivă

IP Sursă: 192.168.10.1; IP Dest: 12.0.15.23

Ruta default



- Ruta default este o rută specială care face match pe orice destinație
- Mai este denumită și ruta quad-zero datorită formatului:

- Unde ar fi plasată această rută într-o tabelă de rutare?
 - R: pe ultima poziție deoarece are cea mai generală mască
- De ce face match pe orice destinație?

12.0.15.23 & 0.0.0.0 = 0.0.0.0


S (0.0.0.0/0, Se0/0)



Rutarea se face individual, pentru fiecare pachet în parte


Fiecare ruter ia decizia doar pe baza propriei sale tabele de rutare






- Ruterul A abia a fost pornit cu o configurație vidă. Ce va conține tabela sa de rutare după ce interfețele sunt pornite?
 - R: C (172.16.0.0/16, Fa0/2)
 C (10.0.0.1, Se0/1)
 C (10.0.0.5, Fa0/0)






- Configurați rute statice a.î. LAN A să aibă conectivitate cu LAN C.
 Folosiți calea optimă.
 - R: A# ip route 140.20.0.0/20 10.0.0.6C# ip route 172.16.0.0/16 10.0.0.5
- De ce nu funcționează varianta cu interfață de ieșire?





- Configurați rute statice a.î. LAN B să aibă conectivitate cu LAN C.
 Folosiți calea optimă.
 - R: B# ip route 140.20.0.0/20 10.0.0.10 C# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.9
- Ar funcționa varianta cu interfață de ieșire în acest caz?






- Creați o buclă de rutare a.î. pachetele din LAN A să nu ajungă niciodată în LAN B.
 - R: A# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.6C# ip route 144.13.248.0/21 10.0.0.5
- Vor circula la infinit pachetele acestea?



Se consideră următoarea topologie:



 În loc de 4 rute statice același efect poate fi obținut cu o singură rută:

Sumarizarea rutelor




- Procesul poartă numele de sumarizarea rutelor
- Rutele sumarizate se calculează prin transformarea în baza 2 și observarea segmentului comun între adresele de rețea:

```
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.10000000
192.168.1.192/26
192.168.1.110000000
192.168.1.120000000
```

- Avantajul este micșorarea tabelei de rutare care duce la căutări mult mai rapide
- Există protocoale de rutare care potsumariza automat




Uneori este necesară forțarea aruncării unui pachet



Considerăm că pe ruterul B a fost configurată ruta statică:

 Această rută va trimite lui A pachetele destinate rețelei 192.168.1.128/26, chiar dacă aceasta nu mai există





- În această situație putem adăuga pe B următoarea rută statică:
 \$ (192.168.1.128/26, Null0)
- Pachetele ce vor face match pe această rută vor fi aruncate direct de către B (nu vor mai ajunge la A)
- În Linux interfața logică nulă este/dev/null

Exercițiu







Se dă următoarea tabelă de rutare:

- 1. C (172.30.14.0/30, Fa0/0)
- 2. C (172.30.14.4/30, Fa0/1)
- 4. S (192.168.3.0/24, Null0)
- 5. S (192.168.5.0/24, Null0)
- 6. S (192.168.0.0/20, 172.30.14.2)
- 7. S (0.0.0.0/0, 172.30.14.6)
- Pe ce regulă vor face match următoarele destinații și ce se va întâmpla cu fiecare pachet?

ı	R: 7; forward			
	00:02:16:87:16:01	00:02:17:6D:B9:96	172.30.14.2	192.168.32.6
	MAC - Dest	MAC - Sursă	IP - Sursă	IP - Dest

00:02:16:87:16:01 00:02	:17:2F:F1:04 172.30.14.4	192.168.3.6
-------------------------	--------------------------	-------------

R: 4; drop

Exercițiu







Se dă următoarea tabelă de rutare:

- 1. C (172.30.14.0/30, Fa0/0)
- 2. C (172.30.14.4/30, Fa0/1)
- 4. S (192.168.3.0/24, Null0)
- 5. S (192.168.5.0/24, Null0)
- 6. S (192.168.0.0/20, 172.30.14.2)
- 7. S (0.0.0.0/0, 172.30.14.6)
- Pe ce regulă vor face match următoarele destinații și ce se va întâmpla cu fiecare pachet?

MAC - Dest	MAC - Sursă	IP - Sursă	IP - Dest
00:02:16:87:16:01	00:02:17:04:8A:16	200.0.1.255	172.30.14.9

R: 7; forward

R: 6; forward



Se dă următoarea rețea, cu următoarele rute în tabelă:

Fa0/0	Fa0/0 Fa0/1	Fa0/1
A	В	C
C (10.0.0.0/24, Fa0/0)	C (10.0.0.0/24, Fa0/0)	C (10.0.1.0/24, Fa0/1)
S (0.0.0.0/0, Fa0/0)	C (10.0.1.0/24, Fa0/1)	S (0.0.0.0/0, Fa0/1)

Se consideră că interfețele au următoarele adrese configurate:

Fa0/0: 10.0.0.2/24 Fa0/0: 10.0.0.1/24 Fa0/0: 10.0.1.2/24

Fa0/1: 10.0.1.1/24


- O problemă în această rețea este reprezentată de cele două rute statice ce au ca interfață de ieșire un mediu multi-acces
- În absența Proxy ARP pe B nu ar putea da ping A în C







Ce se întâmplă dacă A dă ping în C?










Când nu răspunde B la cererea ARP?











Când nu răspunde B la cererea ARP?








- În topologia de mai sus:
 - adresele de nivel 2 sunt de forma MAC(C, 0/1)
 - adresele de nivel 3 sunt de forma IP(C, 0/1)
 - toate dispozitivele abia au fost inițializate și switch-ul nu rulează STP
 - host-urile au setate default gateway-uri corecte
 - ruterele cunosc toate rețelele prin rute statice cu next-hop
- Ce adrese MAC și IP sursă și destinație vor avea pachetele din rețea la rularea comenzii?

A> ping IP(E, 0)


































- Similar arată și traficul de întoarcere ICMPEcho-Reply
- Concluzii:
 - Adresele IP sursă și destinație rămân constante
 - Adresele MAC sursă și destinație variază pe fiecare segment Ethernet
 - Pot fi necesare multiple interogări ARP pentru ca pachetul să străbată toată calea



Cursul 5



Protocoale dinamice de rutare

- Definiție
- Avantaje și dezavantaje
- Exemple


Protocoale dinamice de rutare



- Infrastructura Internetului este formată din mii derutere și milioane de rețele
- Asigurarea conectivității între toate aceste rețele numai cu rute statice ar fi un pic cam complicat
- Protocoalele dinamice de rutare sunt folosite de rutere pentru a comunica automat între ele informații:
 - Despre rețelele cunoscute
 - Despre schimbările de topologie (de exemplu dacă o legătură pică)


Protocoale dinamice vs rute statice





Avantaje:

- Mai ușor de configurat pe rețele mari
- Scalabile
- Răspund automat la modificările de topologie
- Permit implementarea unor politici de rutare complexe




Dezavantaje:

- Consumă mai multe resurse pe rutere (memorie și procesare)
- Ruterele trebuie să fie capabile să ruleze respectivele protocoale
- Administratorul trebuie să fie familiarizat cu funcționarea protocoalelor


Protocoale dinamice de rutare





Exemple de protocoale dinamice de rutare





Protocoalele dinamice sunt studiate în detaliu la cursul de Proiectarea Rețelelor din anul IV.



