

#### Cursul 3



# 3 Protocolul IP

18-19 Octombrie 2016


# Obiective



- Nivelul rețea
- Protocolul IPv4
- ARP



# Cursul 3



# Nivelul rețea

- Necesitatea unei adresări globale
- Funcții
- Protocoale

# Necesitatea unei adresări globale




- Problemă: Adresele MAC sunt ineficiente pentru rețele mari:
  - Folosesc o schemă de adresare plată ce nu scalează
- Consecință: adresele MAC sunt folosite doar cu vizibilitate locală (în domeniul local de broadcast)
- Soluție: Este necesară folosirea unui alt set de adrese pentru adresare globală
  - Aceste adrese trebuie să fie organizate ierarhic pentru a putea fi gestionate de echipamentele de rețea

# Exemplu de adresare ierarhică



Codul poștal:



# Funcțiile nivelului rețea



#### Adresare globală

- Introduce un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol)
- Fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP


# Comunicație end-to-end fără conexiune

- Protocoalele nivelului rețea sunt de tip best-effort și nu stabilesc conexiuni
- Stabilirea conexiunilor este responsabilitatea protocoalelor de nivel superior

#### Rutare


 Dispozitive intermediare numite rutere iau decizii de dirijare a traficului în funcție de destinație







#### Cursul 3



# IPv4

- Funcţii
- Format antet
- Adresa IPv4
- Adrese publice şi private
- Clase de adrese
- Procesul de subnetare
- VLSM
- Dezavantaje

# Funcțiile IPv4




- IPv4: Internet Protocol, versiunea 4
- Definit în RFC791, în anul 1981
- IPv4 oferă fiecărui dispozitiv din Internet o adresă unică: adresa
   IP
- IPv4 adaugă informația de adresare prinîncapsulare
- PDU-ul (Protocol Data Unit) rezultat ca urmare a încapsulării IP poartă numele de pachet
- Pe baza informației de adresare conținută în antetul IP se realizează dirijarea traficului în Internet




Unicast

**Broadcast** 

Multicast







Sursă: xkcd.com

# Formatul antetului



Version	Header length	Type of Service	Total length		
Identification			र्ध <u>ह</u> <u>म</u> Fragment Offset		
Time <sup>-</sup>	to Live	Protocol	Header checksum		
Source IP Address					
Destination IP Address					
Options					
Data					

#### Adresa IPv4



- Adresa IPv4 este formată din 4 octeți
- Formatul cel mai folosit este zecimal cu punct:

**141** . **85** . **241** . **139** 

Utilă pentru calcule mai este reprezentarea adresei în format binar:

10001101 . 01010101 . 11110001 . 10001011

#### Transformări binar ↔ zecimal



10000000	128
01000000	64
00100000	32
00010000	16
00001000	8
00000100	4
00000010	2
0000001	1



- Adresa IPv4 este compusă din două părți:
  - Partea de rețea
  - Partea de host
- Dispozitivele ce au partea de rețea comună sunt situate în aceeași rețea și pot comunica fără să aibă nevoie de un ruter
- Părțile de rețea și de host se determină folosind masca de rețea (Subnet mask)
- Masca de rețea este o adresă IP specială ce este formată dintrun șir continuu de 1 urmat de un șir continuu de 0:

# Masca de rețea



 Deoarece notația zecimală a unei măști de rețea estedificil de utilizat s-a introdus o notație specială:

- /24 poartă numele de prefixul rețelei și reprezintă numărul de 1 din masca rețelei
- O reprezentare completă a unui IP de stație împreună cu rețeaua din care face parte devine:

141.85.241.139/24



 Prin aplicarea operației de AND pe biți între mască și adresa IP se obține adresa de rețea:

Partea de rețea				F —	Partea de host		
141	•	85	•	241	!	139	١
10001101	•	01010101	•	11110001	•	10001011	VVID
11111111	•	11111111	•	1111111	•	0000000	AND
10001101	•	01010101	•	11110001	•	00000000	
141	•	85	•	241	•	0	

- Adresele de rețea au toți biții din partea de host setați pe 0
- Adresa de rețea este folosită de stații pentru a determina dacă să trimită direct destinației sau gateway-ului pachetul

#### Adresa de broadcast



Prin aplicarea operației de OR pe biți între inversa măștii și adresa
 IP se obține adresa de broadcast a rețelei:

Partea de rețea				 	Partea de host	
141	•	85	•	241		139
10001101	•	01010101	•	11110001	•	10001011
0000000	•	0000000	•	0000000	•	OR 11111111
10001101	•	01010101	•	11110001	•	111111111
141	•	85	•	241	•	255

- Adresele de broadcast au toți biții din partea de host setați pe 1
- Adresa de broadcast este folosită ca adresă destinație în pachete ce vrem să ajungă la toate dispozitivele din respectiva rețea

# Adresa de loopback




- O interfață specială a dispozitivelor de rețea esteinterfața de loopback
- Interfața de loopback este virtuală și nu are asociată vreo interfață fizică
- Interfața de loopback este caracterizată prin adresa IP de loopback:


#### 127.0.0.1

 Prin folosirea acestei interfețe se poate testa integritatea stivei de protocoale de pe un sistem










- Stațiile sunt configurate cu IP-urile și măștile din figură. Există vreo problemă cu această configurație?
  - R: Da; A are configurată o adresă de rețea și C are configurată o adresă de broadcast; în plus, C are o mască de rețea diferită de A și B





- Adresele IP greșite au fost corectate. A dă un broadcast. Ce adrese IP sursă și destinație vor fi incluse în antetul IP?
  - R: Sursă: **192.168.17.1**; destinație: **192.168.17.63**
- Care este adresa de rețea a lui A?
  - R: **192.168.17.0**



- Adresele IP au fost istoric clasificate în 5 clase de adrese (A, B, C,
   D și E), fiecare cu o mască specifică
- Inițial dispozitivele luau în considerare aceste clase pentru a determina masca rețelei
- IANA atribuia unei organizații un întreg blocclassful de adrese, însă cele de clasa A erau deseori prea mari și cele de clasa C prea mici
- În rețelele moderne clasele de adrese nu mai sunt relevante

#### Clase de adrese





Clasele sunt identificate după primii biţi ai primului octet


Clasă	Primul octet	Gama de adrese	Mască	Scop
Α	0	0.0.0.0 - 127.255.255.255	/8	
В	10	128.0.0.0 – 191.255.255.255	/16	
С	110	192.0.0.0 – 223.255.255.255	/24	
D	1110	224.0.0.0 – 239.255.255.255		Multicast
E	1111	240.0.0.0 – 255.255.255.255		Experimental



- Pentru a economisi adrese, RFC1918 a alocat trei spații de adrese pentru rețele private:
  - **-** 10.0.0.0/8 **-** 10.255.255.255/8
  - **-** 172.16.0.0/12 **-** 172.31.255.255/12
  - **-** 192.168.0.0/16 **-** 192.168.255.255/16
- Adresele private nu pot fi atribuite unei organizații și nu pot fi folosite în Internet
- Pentru a conecta o stație cu adresă privată la Internet aceasta trebuie translatată la o adresă publică, proces numit NAT (Network Address Translation)




 Istoric, un subnet reprezenta o rețea obținută prin deplasarea la dreapta a unei măști de rețea classful:



Rețelele actuale au abandonat ideea de rețele classful și folosesc
 VLSM (Variable Length Subnet Mask); în acestea un subnet nu este cu nimic diferit de o rețea



- O definiție actuală pentru subnet ar putea fi orice rețea ce face parte din spațiul de adresă a unei rețele mai mari
- Procesul de subnetare (subnetting) constă în a împărți o rețea mai mare în mai multe rețele ce respectă un set de cerințe





- Înțelegerea procesului de subnetare ne ajută să răspundem la întrebările:
  - Este blocul de adrese cumpărat suficient pentru cerințele organizației?
  - Putem organiza rețelele astfel încât să fim pregătiți pentru extinderea numărului de stații?
  - Este necesară o atribuire optimă a spațiilor de adresă sau este suficientă împărțirea egală între departamente?
  - Putem optimiza tabelele de rutare dacă avem o rețea mare?
- Există două tipuri de subnetare:
  - În subnet-uri egale
  - Optimă (cu pierdere minimă de adrese)

#### Subnetare



- Exemplu: Să se subneteze spațiul de adrese 192.168.10.0/24
  pentru a acomoda trei rețele având 60, 30 respectiv 15 stații.
   Subrețelele obținute să fie egale ca dimensiune.
  - Avem nevoie de 3 subrețele deci trebuie împrumutați2 biți pentru partea de subrețea a adresei IP

Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24

Primul subnet: 11000000.10101000.00001010.00000000/26

Al doilea subnet: 11000000.10101000.00001010.01000000/26

Al treilea subnet: 11000000.10101000.00001010.10000000/26



Rețeaua de subnetat: 192 . 168 . 10 . 0 /24

Primul subnet: 11000000.10101000.00001010.00000000/26


Al doilea subnet: 11000000.10101000.00001010.01000000/26

Al treilea subnet: 11000000.10101000.00001010.10000000/26

- Cerințele de subrețele erau de 60, 30 și 15 stații. Sunt suficient de mari subrețelele obținute?
  - R: Da. Necesarul este de 6, 5, respectiv 5 biţi de staţie. De ce sunt 5 biţi necesari pentru ultima subreţea?
- Cât de multe adrese IP de stații au fost risipite?
  - R: 62 60 = 2; 62 30 = 32; 62 15 = 47; Total: 81




- Putem reduce pierderea de adrese folosindsubnetare bazată pe VLSM
- VLSM permite creare de subnet-uri ce nu mai au măști de aceeași lungime






- Reluăm exemplul anterior: Să se subneteze spațiul de adrese
   192.168.10.0/24 pentru a acomoda trei rețele având 60, 30 respectiv 15 stații. Subnetarea să risipească un număr minim de adrese.
  - Se observă că pentru cele trei rețele avem nevoie de 6, 5 respectiv 5 biți de host
  - Putem reprezenta arborescent divizarea ierarhică a ultimului octet:







• Cât de multe adrese IP de stații au fost risipite?


- R: 
$$62 - 60 = 2$$
;  $30 - 30 = 0$ ;  $30 - 15 = 15$ ; Total: 17



- Să se subneteze optim spațiul de adrese **172.18.240.0/23** astfel încât să fie acomodate cerințele:
  - O rețea cu 200 de host-uri
  - O rețea cu 90 de host-uri
  - Două rețele cu 20 de host-uri
  - O rețea cu 6 host-uri
  - Trei rețele cu 4 host-uri

# Exercițiu





# Exercițiu



- R:
  - **172.18.240.0/24**
  - **172.18.241.0/25**
  - **172.18.241.128/27**
  - **172.18.241.160/27**
  - **172.18.241.192/29**
  - **172.18.241.200/29**
  - **172.18.241.208/29**
  - **172.18.241.216/29**



Adrese insuficiente pentru a face față creșterii numărului de dispozitive cu acces la Internet

Antet complicat

Nu suportă pachete de dimensiuni foarte mari

Suport redus pentru Multicast și IPsec

NAT introduce multe probleme



# Cursul 3



# **ARP**

- Descriere
- Format antet
- Exemplu
- Proxy ARP



- Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet, aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
- Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație este necesară determinarea acestei adrese
- Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)




Hardware Type						
Protocol Type						
Hardware Address Length	Protocol Address Length					
Operation (1 = request; 2 = reply)						
Sender Hardware Address (48 bits)						
Sender Protocol Address (32 bits)						
Target Hardware Address (48 bits)						
Target Protocol Address (32 bits)						

#### Exemplu ARP



 Inițial emițătorul dă un mesaj la adresa MACFFFFFFFFFFFFFFF și adresa IP a destinației în care cere adresa MAC


Doar stația cu IP-ul respectiv va răspunde, restul vor ignora



#### **Proxy ARP**




- Tehnică de ARP
- Ruterul răspunde cu propria sa adresă MAC pentru o adresă IP aflată în afara rețelei emițătorului





- Staţia sursă verifică dacă destinaţia se află în aceeaşi reţea
- Dacă da, cererea ARP va conţine adresa IP destinaţie
- Dacă nu, cererea ARP va conţine adresa IP a default gatewayului
- Ce se întâmplă în cazul în care sursa nu ştie adresa default gateway-ului?
  - R: Va trimite un cadrul ARP de broadcast la care îi va răspunde ruterul de la ieşirea din rețea doar dacă are serviciul de proxy ARP activat.





- Un ruter va avea câte o tabelă ARP pe fiecare interfaţă multiacces activă.
- Câte tabele ARP are un switch? De ce?
  - R: 0.

# ARP - Exemplu



