

Guia — Camada de CONFIRMAÇÃO do Bot SNIPER

Este guia explica, passo a passo, como ligar a **camada de confirmação** (o “gate”) no seu Bot SNIPER. É o mesmo modelo do seu “bot verde” do MNQ, agora nas 10 moedas de crypto.

1. O que muda no bot (em uma frase)

Antes, o bot entrava com **Sniper + RSI**. Agora ele **soma** uma última checagem: quando o sinal do Sniper chega (já confirmado pelo RSI), o bot só **ENTRA** se as cores dos indicadores fechados estiverem todas certas. Se não estiverem, ele **NÃO entra** e registra o motivo (`BLOQUEADO`).

A regra (COMPRA e VENDA são espelho)

Componente	COMPRA (LONG)	VENDA (SHORT)
BOKK (TSTS Core)	● verde	● vermelho
Histograma (BS Detector)	● vermelho	● verde
Plot 1	● verde	● vermelho
Plot 2	● verde	● vermelho
Plot 3	● verde	● vermelho

⚠ **Confirme comigo o Histograma:** deixei o histograma como **oposto** (COMPRA pede histograma **vermelho**). Se na sua convenção a COMPRA pede histograma **verde**, é só avisar que eu troco 1 palavra no config (`"histograma": "oposta" → "mesma"`). Todo o resto funciona igual.

O **BOKK aceita tolerância**: ele pode ter mudado de cor até **3 velas antes** do sinal e ainda vale (ajustável no config).

2. ⚠ IMPORTANTE antes de começar (fail-closed)

O gate já está **LIGADO** (`"ativa": true`). Enquanto uma combinação **moeda + timeframe** ainda **não tiver os alertas de cor configurados**, ela **não vai entrar** (o bot bloqueia por falta de dados — isso é de propósito, para não entrar “no escuro”).

👉 Você tem **duas opções**:

- **A) Montar tudo primeiro e depois ligar:** eu deixo `"ativa": false` agora, você configura os alertas com calma, e quando terminar a gente liga.
- **B) Ligar já (como está):** vale a pena se você for configurar as moedas principais hoje. As que faltarem simplesmente não entram até você terminar.

Para voltar ao comportamento antigo (só Sniper + RSI) a qualquer momento: troque no `config.json` → `"confirmacao": { "ativa": false }`.

3. Endereço base do bot

Todos os alertas apontam para o **Bot SNIPER**:

```
https://web-production-77454.up.railway.app
```

Troque `<MOEDA>` por: **BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB**

Troque `<TF>` por: **1m, 5m ou 15m**

4. Configurar o BOKK (TSTS Core) — 2 alertas por gráfico

O BOKK é a mesma ideia do seu MNQ: um alerta **nativo** do indicador manda a cor atual. Como o BOKK tem 2 estados (verde/vermelho), são **2 alertas por gráfico** (um para cada cor).

Alerta 1 — BOKK ficou VERDE

1. Abra o gráfico da moeda no timeframe desejado.
2. Clique no indicador **TSTS Core** → **Adicionar alerta** (ou use a condição de “BOKK subindo / cor verde” que você já usa no MNQ).
3. **Once Per Bar Close.**
4. Em **Webhook URL**, cole (exemplo BTC 5m):

```
https://web-production-77454.up.railway.app/verde/bokk/BTC/5m
```

5. Em **Mensagem**, cole exatamente:

```
json
```

```
{"signal": "green"}
```

Alerta 2 — BOKK ficou VERMELHO

Igual ao de cima, **mesma URL**, mudando só a mensagem:

```
{"signal": "red"}
```



É o mesmo padrão das suas fotos do MNQ (`/verde/bokk/MNQ` com

`{"signal": "red"}`), só trocando `MNQ` por `<MOEDA>/<TF>` .

5. Configurar o BS Detector — 1 alerta por gráfico (helper v4)

Para o Histograma + Plot 1/2/3 eu preparei um **helper** que junta tudo em **um único alerta** (em vez de 4). O arquivo é:

`tradingview/bsdet_helper_v4_sniper.pine` .

1. No TradingView, abra **Pine Editor** → cole o conteúdo do arquivo → **Add to chart**.
2. Deixe no gráfico **os dois**: o **TSTS BS Detector** e o **BSDet HELPER v4**.
3. Nos **inputs** do helper, ligue cada “source” na saída certa do BS Detector:
 - **Histograma (source)** → saída do histograma
 - **Plot 1 (source)** → Plot 1
 - **Plot 2 (source)** → Plot 2
 - **Plot 3 (source)** → Plot 3
4. Confira o painel no canto do gráfico: ele mostra a cor de cada um.
 - Se alguma cor estiver **invertida** em relação ao que você vê, marque a opção **“Inverter”** no input (ou ajuste o **Limiar**).
5. Crie **1 alerta**:
 - Condição: **BSDet HELPER v4 — SNIPER** → **“estado (JSON)”** (a mensagem já sai pronta; deixe o campo mensagem como `{{strategy.order.alert_message}}` ou apenas confie na mensagem padrão do alerta).
 - **Once Per Bar Close**.
 - **Webhook URL** (exemplo BTC 5m):
`https://web-production-77454.up.railway.app/bsdet/estado/BTC/5m`

A mensagem que o helper envia é algo como:

```
{"timeframe": "5m", "hist": "red", "p1": "green", "p2": "green", "p3": "green"}
```

6. Quantos alertas no total?

Por gráfico (1 moeda + 1 timeframe): **2 (BOKK) + 1 (BS Detector) = 3**.

Você **não precisa** fazer as 30 combinações de uma vez. Sugestão: comece pelas moedas/timeframes que você mais opera e vá somando. As combinações sem alerta simplesmente não entram (fail-closed).

7. Como conferir se está funcionando

Abra no navegador (mostra o estado guardado das cores):

`https://web-production-77454.up.railway.app/diag`

Procure o bloco **confirmacao** → **estado** . Cada combinação que já recebeu cor aparece ali (ex.: `BTC_5m`) com a cor de cada componente.

Quando um sinal for **bloqueado**, ele aparece nos registros do dia como evento **BLOQUEADO**, com o **motivo** (ex.: “cor errada: plot2” ou “sem dados: histograma, plot1”).

8. Ajustes rápidos (no `config.json`, bloco `confirmacao`)

O que quero	O que mudar
Desligar o gate (voltar a Sniper+RSI)	<code>"ativa": false</code>
Mudar a tolerância do BOKK	<code>"bokk_tolerancia_velas": 3</code> (0 = ignora)
Histograma deve ser VERDE na compra	<code>"histograma": "mesma"</code>
Algum plot deve ser oposto	troque <code>"mesma"</code> por <code>"oposta"</code>

9. Segurança

- O bot continua **100% em MODO SOMBRA**: nenhuma ordem real é enviada. A confirmação só decide se a **entrada simulada** acontece ou não.
- Nada foi mexido no Bot RIFLE nem no bot do MNQ.