

Guia — Camada de CONFIRMAÇÃO do Bot SNIPER

Este guia explica, passo a passo, como ligar a **camada de confirmação** (o “gate”) no seu Bot SNIPER. É o mesmo modelo do seu “bot verde” do MNQ, agora nas 10 moedas de crypto.

1. O que muda no bot (em uma frase)

Antes, o bot entrava com **Sniper + RSI**. Agora ele **soma** uma última checagem: quando o sinal do Sniper chega (já confirmado pelo RSI), o bot só **ENTRA** se as cores dos indicadores fechados estiverem todas certas. Se não estiverem, ele **NÃO entra** e registra o motivo (**BLOQUEADO**).

A regra (COMPRA e VENDA são espelho)

Componente	COMPRA (LONG)	VENDA (SHORT)
BOKK (TSTS Core)	● verde	● vermelho
Histograma (BS Detector)	● vermelho	● verde
Plot 1	● verde	● vermelho
Plot 2	● verde	● vermelho
Plot 3	● verde	● vermelho

⚠ **Confirme comigo o Histograma:** deixei o histograma como **oposto** (COMPRA pede histograma **vermelho**). Se na sua convenção a COMPRA pede histograma **verde**, é só avisar que eu troco 1 palavra no config (`"histograma": "oposta" → "mesma"`). Todo o resto funciona igual.

O **BOKK aceita tolerância**: ele pode ter mudado de cor até **3 velas antes** do sinal e ainda vale (ajustável no config).

2. ⚠ IMPORTANTE antes de começar (fail-closed)

O gate já está **LIGADO** (`"ativa": true`). Enquanto uma combinação **moeda + timeframe** ainda **não tiver os alertas de cor configurados**, ela **não vai entrar** (o bot bloqueia por falta de dados — isso é de propósito, para não entrar “no escuro”).

👉 Você tem **duas opções**:

- **A) Montar tudo primeiro e depois ligar:** eu deixo `"ativa": false` agora, você configura os alertas com calma, e quando terminar a gente liga.
- **B) Ligar já (como está):** vale a pena se você for configurar as moedas principais hoje. As que faltarem simplesmente não entram até você terminar.

Para voltar ao comportamento antigo (só Sniper + RSI) a qualquer momento: troque no `config.json` → `"confirmacao": { "ativa": false }`.

3. Endereço base do bot

Todos os alertas apontam para o **Bot SNIPER**:

```
https://web-production-77454.up.railway.app
```

Troque `<MOEDA>` por: **BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB**

Troque `<TF>` por: **1m, 5m ou 15m**

4. Configurar o BOKK (TSTS Core) — 2 alertas por gráfico

O BOKK é a mesma ideia do seu MNQ: um alerta **nativo** do indicador manda a cor atual. Como o BOKK tem 2 estados (verde/vermelho), são **2 alertas por gráfico** (um para cada cor).

Alerta 1 — BOKK ficou VERDE

1. Abra o gráfico da moeda no timeframe desejado.
2. Clique no indicador **TSTS Core** → **Adicionar alerta** (ou use a condição de “BOKK subindo / cor verde” que você já usa no MNQ).
3. **Once Per Bar Close.**
4. Em **Webhook URL**, cole (exemplo BTC 5m):

```
https://web-production-77454.up.railway.app/verde/bokk/BTC/5m
```

5. Em **Mensagem**, cole exatamente:

```
json
```

```
{"signal": "green"}
```

Alerta 2 — BOKK ficou VERMELHO

Igual ao de cima, **mesma URL**, mudando só a mensagem:

```
{"signal": "red"}
```



É o mesmo padrão das suas fotos do MNQ (`/verde/bokk/MNQ` com `{"signal": "red"}`), só trocando `MNQ` por `<MOEDA>/<TF>` .

5. Configurar o BS Detector — 1 alerta por gráfico (helper v4)

Para o Histograma + Plot 1/2/3 eu preparei um **helper** que junta tudo em **um único alerta** (em vez de 4). O arquivo é:

`tradingview/bsdet_helper_v4_sniper.pine` .

IMPORTANTE — por que o helper mudou. O Pine (linguagem do TradingView) só lê o **valor** (número) de um plot, **nunca a cor**. O BS Detector pinta os plots com 6 cores por uma lógica **interna fechada**, então não dá para “ler a cor” dele. A solução é por **aproximação**: o helper agora **calcula a cor sozinho, a partir do preço**, usando as mesmas contas do indicador aberto **“Trend Meter (by Lij_MC)”** — que muda de cor lateralmente igual aos plots do BS Detector. Você escolhe a conta de cada componente e vai **calibrando** até o painel do helper ficar igual ao BS Detector.

1. No TradingView, abra **Pine Editor** → cole o conteúdo do arquivo → **Add to chart**.
2. Deixe no gráfico **os dois**: o **TSTS BS Detector** e o **BSDET HELPER v4** (o BS Detector fica só para você **comparar as cores**).
3. Nos **inputs** do helper, no grupo **“Regra de cor por componente”**, escolha para cada um (Histograma, Plot 1, Plot 2, Plot 3) **qual conta** usar. As opções são as contas do Trend Meter:
 - **Fast MACD 8/21/5** — histograma do MACD rápido
 - **MACD 12/26/9** — histograma do MACD clássico
 - **RSI 13 > 50 / RSI 5 > 50**
 - **Mom/Dad Cross (Top Dog) / RSI Signal Cross 13/21 / MA Cross 5/11**
 - **Trend Candles (Heikin-Ashi)**
 - (também há **“Fonte: Positivo”** e **“Fonte: Subindo”** como fallback, se você preferir ligar direto num plot pelo campo “Fonte ... opcional”)
4. **Calibre olhando o painel** (canto superior direito) **contra o BS Detector**:
 - Troque a conta no menu até a cor de cada componente **bater** com o BS Detector na maior parte do tempo.
 - Se a cor sair **trocada** (verde onde devia ser vermelho), marque **“inverter cor”** daquele componente.
 - É **aproximação**: não precisa ficar 100% em toda vela — busque o que mais se aproxima do comportamento do original.
5. Crie **1 alerta**:
 - Condição: **BSDET HELPER v4 — SNIPER → “estado (JSON)”** (a mensagem já sai pronta; deixe o campo mensagem como `{{strategy.order.alert_message}}` ou apenas confie na mensagem padrão do alerta).
 - **Once Per Bar Close**.
 - **Webhook URL** (exemplo BTC 5m):
`https://web-production-77454.up.railway.app/bsdet/estado/BTC/5m`

A mensagem que o helper envia é algo como:

```
{"timeframe": "5m", "hist": "red", "p1": "green", "p2": "green", "p3": "green"}
```

6. Quantos alertas no total?

Por gráfico (1 moeda + 1 timeframe): **2 (BOKK) + 1 (BS Detector) = 3**.

Você **não precisa** fazer as 30 combinações de uma vez. Sugestão: comece pelas moedas/timeframes que você mais opera e vá somando. As combinações sem alerta simplesmente não entram (fail-closed).

7. Como conferir se está funcionando

Abra no navegador (mostra o estado guardado das cores):

```
https://web-production-77454.up.railway.app/diag
```

Procure o bloco **confirmacao** → **estado**. Cada combinação que já recebeu cor aparece ali (ex.: **BTC_5m**) com a cor de cada componente.

Quando um sinal for **bloqueado**, ele aparece nos registros do dia como evento **BLOQUEADO**, com o **motivo** (ex.: “cor errada: plot2” ou “sem dados: histograma, plot1”).

8. Ajustes rápidos (no **config.json**, bloco **confirmacao**)

O que quero	O que mudar
Desligar o gate (voltar a Sniper+RSI)	<code>"ativa": false</code>
Mudar a tolerância do BOKK	<code>"bokk_tolerancia_velas": 3</code> (0 = ignora)
Histograma deve ser VERDE na compra	<code>"histograma": "mesma"</code>
Algum plot deve ser oposto	troque <code>"mesma"</code> por <code>"oposta"</code>

9. Segurança

- O bot continua **100% em MODO SOMBRA**: nenhuma ordem real é enviada. A confirmação só decide se a **entrada simulada** acontece ou não.
- Nada foi mexido no Bot RIFLE nem no bot do MNQ.