

# Alertas TradingView — Bot SNIPER (60 alertas)

Guia completo para configurar os alertas do **Bot SNIPER** no TradingView.

## Visão geral

O Bot SNIPER precisa de **60 alertas** no total:

- **10 moedas:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB
- **3 timeframes:** 1m, 5m, 15m
- **2 tipos por combinação:**
  1. **Sinal TSTS Sniper** (cruzamento linha rosa × azul) → `/webhook/<MOEDA>`
  2. **Cruzamento de RSI** (RSI × média do RSI) → `/rsi/<MOEDA>`

**Total:**  $10 \times 3 \times 2 = 60$  alertas

## URL base do Bot SNIPER

`https://web-production-77454.up.railway.app`

 **IMPORTANTE:** esta URL é **diferente** do Bot RIFLE. Não misture os alertas dos dois bots.

## Estrutura dos webhooks

### **1** Alerta TSTS Sniper (linha rosa × azul)

**Webhook URL:**

`https://web-production-77454.up.railway.app/webhook/<MOEDA>`

**Substitua** `<MOEDA>` **por:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB

 **IMPORTANTE** — não use `{{plot("RSI")}}` nem `{{strategy.order.action}}`.

Esses placeholders **não existem** no indicador TSTS Sniper. Quando o TradingView não os encontra, deixa o campo vazio e o JSON quebra (erro **"Expected '}'"**). Como o TSTS Sniper é um indicador (study) e não uma strategy, `{{strategy.order.action}}` também fica vazio.

**Solução:** `action` é **fixo** — você já sabe a direção pelo nome do alerta (UP = buy, DOWN = sell). Crie **dois alertas separados** por moeda+TF: um para o cruzamento Pink×Blue **pra cima** e outro **pra baixo**.

**Payload JSON — Pink × Blue UP (compra):**

```
{"action": "buy", "timeframe": "{{interval}}", "entry": {{close}}
```

#### Payload JSON — Pink × Blue DOWN (venda):

```
{"action": "sell", "timeframe": "{{interval}}", "entry": {{close}}
```

#### Descrição dos campos:

- `action` → **fixo** “buy” (alerta UP) ou “sell” (alerta DOWN)
- `timeframe` → `{{interval}}` (placeholder universal — o bot converte automaticamente)
- `entry` → `{{close}}` (preço de fechamento da vela; opcional — se faltar, o bot busca o preço público da Bitget)

**Campos opcionais:** `rsi` e `rsi_ma` **não são necessários** e devem ser omitidos (evita o erro de JSON).

## 2 Alerta de cruzamento de RSI

#### Webhook URL:

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/<MOEDA>
```

**Substitua** `<MOEDA>` **por:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB

#### Payload JSON (RSI cruza pra cima):

```
{"direction": "up", "timeframe": "{{interval}}"}{
```

#### Payload JSON (RSI cruza pra baixo):

```
{"direction": "down", "timeframe": "{{interval}}"}{
```

#### Descrição dos campos:

- `direction` → **fixo** “up” (RSI cruza média pra cima) ou “down” (RSI cruza média pra baixo)
- `timeframe` → `{{interval}}` (placeholder universal)

⚠ **Não inclua** `rsi` / `rsi_ma` **com** `{{plot(...)}}`. Se o seu indicador de RSI não expuser esses plots com esse nome exato, o campo fica vazio e quebra o JSON. Esses valores são opcionais para o bot.



## Passo a passo — Criar um alerta no TradingView

### Exemplo: BTC no timeframe 5m

#### Alerta 1: TSTS Sniper (linha rosa × azul)

1. **Abra o gráfico** BTCUSDT no TradingView, timeframe **5m**
2. **Adicione o indicador** “TSTS Sniper” (o que tem a linha rosa e azul)

3. **Clique no relógio** (🕒 Alertas) no menu superior
  4. **Clique em “Criar alerta”**
  5. **Configure:**
    - **Condição:** selecione o indicador TSTS Sniper → cruzamento da linha rosa x azul
    - **Trigger: Once Per Bar Close** ✅ (obrigatório)
    - **Validade:** deixe indefinido ou escolha a data de expiração
  6. **Aba “Notifications”:**
    - **Desmarque** “Enviar notificação push/email” (se não quiser spam)
    - **Marque** “Webhook URL”
  7. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/webhook/BTC
```
  8. **Message (payload JSON):** — para o alerta de cruzamento **pra cima** (compra):

```
json
{"action":"buy","timeframe":"{{interval}}","entry":{{close}}
```

 (para o alerta de cruzamento **pra baixo**, troque "buy" por "sell" )
  9. **Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - TSTS UP
```
  10. **Clique em “Criar”**
- 

## Alerta 2: Cruzamento de RSI (pra cima)

1. **No mesmo gráfico** BTCUSDT 5m
  2. **Adicione o indicador** RSI(14) (se ainda não tiver)
  3. **Adicione a média do RSI** (SMA ou EMA de 14 períodos sobre o RSI)
  4. **Clique em “Criar alerta”**
  5. **Configure:**
    - **Condição:** RSI(14) **cruza acima** da média do RSI
    - **Trigger: Once Per Bar Close** ✅ (obrigatório)
  6. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/BTC
```
  7. **Message (payload JSON):**

```
json
{"direction":"up","timeframe":"{{interval}}"}

```
  8. **Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - RSI UP
```
  9. **Clique em “Criar”**
- 

## Alerta 3: Cruzamento de RSI (pra baixo)

1. **No mesmo gráfico** BTCUSDT 5m
2. **Clique em “Criar alerta”**
3. **Configure:**
  - **Condição:** RSI(14) **cruza abaixo** da média do RSI
  - **Trigger: Once Per Bar Close** ✅ (obrigatório)
4. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/BTC
```

**5. Message (payload JSON):**

```
json
{"direction":"down","timeframe":"{{interval}}"}

```

**6. Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - RSI DOWN

```

**7. Clique em “Criar”**

**Resultado:** você criou **3 alertas** para BTC no timeframe 5m (1 TSTS + 2 RSI).

**Repita o processo para:**

- **Mesma moeda, outros timeframes:** BTC 1m, BTC 15m
- **Outras moedas, todos os TFs:** ETH, SOL, BNB, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB (cada uma nos 3 timeframes)



## Checklist completo dos 60 alertas

**BTC (6 alertas)**

- ☐ BTC 1m - TSTS Sniper
- ☐ BTC 1m - RSI UP
- ☐ BTC 1m - RSI DOWN
- ☐ BTC 5m - TSTS Sniper
- ☐ BTC 5m - RSI UP
- ☐ BTC 5m - RSI DOWN
- ☐ BTC 15m - TSTS Sniper
- ☐ BTC 15m - RSI UP
- ☐ BTC 15m - RSI DOWN

**BNB (6 alertas)**

- ☐ BNB 1m - TSTS Sniper
- ☐ BNB 1m - RSI UP
- ☐ BNB 1m - RSI DOWN
- ☐ BNB 5m - TSTS Sniper
- ☐ BNB 5m - RSI UP
- ☐ BNB 5m - RSI DOWN
- ☐ BNB 15m - TSTS Sniper
- ☐ BNB 15m - RSI UP
- ☐ BNB 15m - RSI DOWN

**ETH (6 alertas)**

- ☐ ETH 1m - TSTS Sniper
- ☐ ETH 1m - RSI UP
- ☐ ETH 1m - RSI DOWN
- ☐ ETH 5m - TSTS Sniper
- ☐ ETH 5m - RSI UP

- ☐ ETH 5m - RSI DOWN
- ☐ ETH 15m - TSTS Sniper
- ☐ ETH 15m - RSI UP
- ☐ ETH 15m - RSI DOWN

### **SOL (6 alertas)**

- ☐ SOL 1m - TSTS Sniper
- ☐ SOL 1m - RSI UP
- ☐ SOL 1m - RSI DOWN
- ☐ SOL 5m - TSTS Sniper
- ☐ SOL 5m - RSI UP
- ☐ SOL 5m - RSI DOWN
- ☐ SOL 15m - TSTS Sniper
- ☐ SOL 15m - RSI UP
- ☐ SOL 15m - RSI DOWN

### **VIRTUAL (6 alertas)**

- ☐ VIRTUAL 1m - TSTS Sniper
- ☐ VIRTUAL 1m - RSI UP
- ☐ VIRTUAL 1m - RSI DOWN
- ☐ VIRTUAL 5m - TSTS Sniper
- ☐ VIRTUAL 5m - RSI UP
- ☐ VIRTUAL 5m - RSI DOWN
- ☐ VIRTUAL 15m - TSTS Sniper
- ☐ VIRTUAL 15m - RSI UP
- ☐ VIRTUAL 15m - RSI DOWN

### **LINK (6 alertas)**

- ☐ LINK 1m - TSTS Sniper
- ☐ LINK 1m - RSI UP
- ☐ LINK 1m - RSI DOWN
- ☐ LINK 5m - TSTS Sniper
- ☐ LINK 5m - RSI UP
- ☐ LINK 5m - RSI DOWN
- ☐ LINK 15m - TSTS Sniper
- ☐ LINK 15m - RSI UP
- ☐ LINK 15m - RSI DOWN

### **AVAX (6 alertas)**

- ☐ AVAX 1m - TSTS Sniper
- ☐ AVAX 1m - RSI UP
- ☐ AVAX 1m - RSI DOWN
- ☐ AVAX 5m - TSTS Sniper
- ☐ AVAX 5m - RSI UP
- ☐ AVAX 5m - RSI DOWN
- ☐ AVAX 15m - TSTS Sniper

- ☐ AVAX 15m - RSI UP
- ☐ AVAX 15m - RSI DOWN

### NEAR (6 alertas)

- ☐ NEAR 1m - TSTS Sniper
- ☐ NEAR 1m - RSI UP
- ☐ NEAR 1m - RSI DOWN
- ☐ NEAR 5m - TSTS Sniper
- ☐ NEAR 5m - RSI UP
- ☐ NEAR 5m - RSI DOWN
- ☐ NEAR 15m - TSTS Sniper
- ☐ NEAR 15m - RSI UP
- ☐ NEAR 15m - RSI DOWN

### APT (6 alertas)

- ☐ APT 1m - TSTS Sniper
- ☐ APT 1m - RSI UP
- ☐ APT 1m - RSI DOWN
- ☐ APT 5m - TSTS Sniper
- ☐ APT 5m - RSI UP
- ☐ APT 5m - RSI DOWN
- ☐ APT 15m - TSTS Sniper
- ☐ APT 15m - RSI UP
- ☐ APT 15m - RSI DOWN

### BGB (6 alertas)

- ☐ BGB 1m - TSTS Sniper
- ☐ BGB 1m - RSI UP
- ☐ BGB 1m - RSI DOWN
- ☐ BGB 5m - TSTS Sniper
- ☐ BGB 5m - RSI UP
- ☐ BGB 5m - RSI DOWN
- ☐ BGB 15m - TSTS Sniper
- ☐ BGB 15m - RSI UP
- ☐ BGB 15m - RSI DOWN



## Como testar se os alertas estão funcionando

### 1. Acesse o endpoint de diagnóstico:

```
https://web-production-77454.up.railway.app/diag
```

### 2. Procure a seção `ultimos_eventos` :

Se os alertas estão chegando, você verá algo como:

```
"ultimos_eventos": [
  {
    "moeda": "BTC",
    "tf": "5",
    "note": "webhook_tsts",
    "action": "buy",
    "time": "2026-07-28T02:00:00+00:00"
  },
  {
    "moeda": "BTC",
    "tf": "5",
    "note": "webhook_rsi",
    "direction": "up",
    "time": "2026-07-28T02:01:00+00:00"
  }
]
```

### 3. Contadores:

```
"contadores": {
  "sinais_tsts": 10,
  "rsi_cross": 15,
  "entradas_simuladas": 3
}
```

Se os números estiverem subindo,  os alertas estão funcionando!



## Erros comuns e soluções



### Erro: "error": "ação (buy/sell) ausente/inválida"

**Causa:** o payload JSON do alerta TSTS não está enviando o campo `action` corretamente.

**Solução:** verifique se o indicador TSTS Sniper está gerando `{{strategy.order.action}}`. Se não estiver, use:

```
{
  "action": "buy",
  "timeframe": "{{interval}}"
}
```

E configure alertas separados para BUY e SELL.



### Erro: "error": "moeda não configurada"

**Causa:** a moeda na URL do webhook não está na lista do bot.

**Solução:** verifique se a moeda está correta (BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB) e se está em **MAIÚSCULAS**.

## ✗ Alerta não dispara

**Causa:** configuração “Once Per Bar Close” não está marcada.

**Solução:** edite o alerta e marque “**Once Per Bar Close**” ☒. Sem essa opção, o alerta pode disparar várias vezes por vela (flood).

## ✗ Webhook não chega ao bot

**Causa:** URL do webhook está incorreta ou a URL do Railway mudou.

**Solução:** confirme a URL base no Railway:

1. Acesse o projeto `bot-sniper` no Railway
2. Vá em “Settings” → “Networking”
3. Copie a URL pública gerada
4. Atualize todos os alertas com a nova URL



## Diferenças entre Bot RIFLE e Bot SNIPER

| Item           | Bot RIFLE                                        | Bot SNIPER                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| URL            | <code>web-production-ed705.up.railway.app</code> | <code>web-production-77454.up.railway.app</code> |
| Indicador TSTS | Sniper <b>Rifle</b>                              | Sniper (rosa x azul)                             |
| Alertas        | Separados (36 alertas)                           | Separados (60 alertas)                           |
| Timeframes     | 1m, 5m, 15m                                      | 1m, 5m, 15m (igual)                              |
| Moedas         | 6 moedas                                         | <b>10 moedas</b>                                 |

**⚠ IMPORTANTE:** os alertas dos dois bots são **SEPARADOS**. Cada alerta deve apontar para a URL correta do bot correspondente.



## Suporte

- **Problemas com payload JSON:** verifique se todos os campos obrigatórios estão presentes ( `action` para TSTS, `direction` para RSI, `timeframe` sempre).
- **Bot não recebe alertas:** acesse `/diag` e verifique se `total_webhooks_recebidos` está aumentando.
- **Dúvidas sobre setup:** consulte `ETAPA1_DEPLOY_RAILWAY.md` e `REFERENCIA_RAPIDA.md`.

**Boa sorte com os alertas!** 🎯 Após configurá-los, o Bot SNIPER vai começar a coletar dados dos 60 pares automaticamente.