
登录 | 注册

Linux/Android开发记录 学习、记录、分享Linux/Android开发技术



评论(5) 收藏 举报

2336人阅读





访问: 80625次 积分: 1673分 排名: 第7877名

原创: 83篇 转载: 0篇

评论: 59条

博客声明

译文: 0篇

本博客文章均为原创,欢迎转载 交流。转载请注明出处,禁止用 于商业目的。

博客专栏



Android应用开 发学习笔记

文章: 30篇 阅读: 17067



LDD3源码分析

文章: 17篇 阅读: 29970

文章分类

LDD3源码分析 (18)

ADC驱动 (1)

触摸屏驱动 (1)

LCD驱动 (1)

Linux设备模型 (8)

USB驱动 (0) Android架构分析 (12)

Cocos2d-x (1)

C陷阱与缺陷 (3)

Android应用开发 (30)

Linux设备驱动程序架构分析 (8)

有奖征资源,博文分享有内涵 5月推荐博文汇总 大数据读书汇--获奖名单公布 2014 CSDN博文大赛

2012-04-12 09:45

LDD3源码分析之内存映射

struct file tree module permissions list

作者: 刘昊昱

分类: LDD3源码分析

博客: http://blog.csdn.net/liuhaoyutz

编译环境: Ubuntu 10.10

内核版本: 2.6.32-38-generic-pae


LDD3源码路径: examples/simple/

本文分析LDD3第十五章介绍的内存映射模块simple。

一、simple模块编译

在2.6.32-38-generic-pae内核下编译simple模块时,会遇到一些问题,下面列出遇到的问题及解决办法。

执行make编译simple模块,会出现如下错误:



修改Makefile文件,把CFLAGS改为EXTRA_CFLAGS即可解决这个问题。再次编译,出现如下错误:

最新评论

LDD3源码分析之内存映射 wzw88486969:

@fjlhlonng:unsigned long offset = vma->vm_pgoff <v...

Linux设备驱动程序架构分析之I2 teamos: 看了你的i2c的几篇文章,真是受益匪浅,虽然让自己 写还是ie不出来。非常感谢

LDD3源码分析之块设备驱动程序 elecfan2011: 感谢楼主的精彩讲解,受益匪浅啊!

LDD3源码分析之slab高速缓存 donghuwuwei: 省去了不少修改 的时间,真是太好了

LDD3源码分析之时间与延迟操作donghuwuwei: jit.c代码需要加上一个头文件。

LDD3源码分析之slab高速缓存 捧灰:今天学到这里了,可是为什 么我没有修改源码一遍就通过了 额。。。内核版本是2.6.18-53.el5-X...

LDD3源码分析之字符设备驱动程 捧灰: 参照楼主的博客在自学~谢 谢楼主!

LDD3源码分析之调试技术 fantasyhujian: 分析的很清楚, 赞一个!

LDD3源码分析之字符设备驱动程 fantasyhujian: 有时间再好好读 读,真的分析的不错!

LDD3源码分析之hello.c与Makef fantasyhujian: 写的很详细,对初学者很有帮助!!!

阅读排行

LDD3源码分析之字符设: (3143)

LDD3源码分析之hello.c- (2701)

S3C2410驱动分析之LCI (2527)

Linux设备模型分析之kse (2435)

LDD3源码分析之内存映! (2336)

LDD3源码分析之与硬件i (2333)

Android架构分析之Andro (2093)

LDD3源码分析之时间与3 (1987)

LDD3源码分析之poll分材 (1972)

S3C2410驱动分析之AD((1948)

评论排行

LDD3源码分析之字符设: (12)

S3C2410驱动分析之触接

LDD3源码分析之内存映! (5)

(7)

LDD3源码分析之hello.c- (4)

Linux设备模型分析之kob (4)

LDD3源码分析之slab高i (4)

S3C2410驱动分析之LCI (3)

LDD3源码分析之阻塞型I (3)

LDD3源码分析之时间与; (3)

LDD3源码分析之poll分析 (2)

文章存档

2014年06月 (1)

2014年05月 (4)

2014年04月 (1)

```
G.D. Blackypythinker -vertiflust diverny, szamplesvimple

The Cat Verk Burmond The Hoto

Liuhapyvighthinker--verkfullous driver/my, examplesvimple | N.

Liuhapyvighthinker--verkfullous driver/my, examplesvimple | N.

Liuhapyvighthinker--verkfullous driver/my examplesvimples | N.

Abertiflus driver/my examplesvimplesvimples | N.

Abertiflus driver/my examplesvimplesvimples | N.

Abertiflus driver/my examplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimplesvimp
```

修改simple.c把第18行#include linux/config.h>屏蔽掉,即可解决第一个错误,再次编译,出现如下错误:

simple.c的第115行,NOPAGE_SIGBUS宏在新的内核中已经不存在了,在2.6.10中该宏被定义为NULL,所以这里把115行改为

[cpp]
01. 115 return 0;

再次编译,出现如下错误:

2014年6月17日

2014年01月 (1) 2013年12月 (6)	
2013年12月 (6)	展开
文章搜索	
推荐文章	


这是因为在新的内核中vm_operations_struct结构体的nopage函数已经被fault函数代替,所以把128 行改为:

```
[cpp]
01. 128    .fault = simple_vma_nopage,
```

同时,按照fault的函数原型,重新改写simple_vma_nopage函数如下:

```
[cpp]
01.
      102int simple_vma_nopage(struct vm_area_struct *vma,
02.
      103
                                       struct vm_fault *vmf)
03.
      104{
04.
      105
            struct page *pageptr;
05. | 106 unsigned long offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;
06. 107
            unsigned long physaddr = (unsigned long)vmf->virtual_address - vma-
      >vm start + offset;
07.
      108
            unsigned long pageframe = physaddr >> PAGE_SHIFT;
08. 109
09.
    110// Eventually remove these printks
     printk (KERN_NOTICE "---- Nopage, off %1x phys %1x\n", offset, physaddr);
10.
11. 112 printk (KERN_NOTICE "VA is %p\n", __va (physaddr));
12. 113 printk (KERN_NOTICE "Page at %p\n", virt_to_page (__va (physaddr)));
13. 114 if (!pfn_valid(pageframe))
14.
    115
                return 0;
      pageptr = pfn_to_page(pageframe);
16. 117
             printk (KERN_NOTICE "page->index = %ld mapping %p\n", pageptr->index, pageptr-
      >mapping);
      printk (KERN_NOTICE "Page frame %ld\n", pageframe);
17.
18.
      119
             get_page(pageptr);
     120// if (type)
19.
20. 121//
                 *type = VM FAULT MINOR;
21. 122
             return VM_FAULT_NOPAGE;
22. 123}
```

再次编译,模块编译成功,如下图所示:



二、simple模块分析

首先来看simple模块初始化函数simple_init:

```
[cpp]
01.
      197/*
02.
      198 * Module housekeeping.
     199 */
03.
     200static int simple_init(void)
95.
      201{
06.
      202
             int result;
            dev_t dev = MKDEV(simple_major, 0);
07.
     203
08.
     204
09.
      205
             /* Figure out our device number. */
10.
      206
            if (simple_major)
11.
      207
                 result = register_chrdev_region(dev, 2, "simple");
     208
12.
            else {
13.
      209
                 result = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 2, "simple");
                 simple_major = MAJOR(dev);
14.
      210
15.
      211
            if (result < 0) {</pre>
16.
     212
17.
      213
                 printk(KERN_WARNING "simple: unable to get major %d\n", simple_major);
18.
     214
                 return result:
19.
      215
20.
     216
           if (simple_major == 0)
21.
     217
                 simple_major = result;
22.
     218
23.
      219
            /* Now set up two cdevs. */
24.
     220
            simple_setup_cdev(SimpleDevs, 0, &simple_remap_ops);
            simple_setup_cdev(SimpleDevs + 1, 1, &simple_nopage_ops);
25.
    221
26.
     222
            return 0;
27. 223}
```

203 - 217行, 分配设备编号。

220行,创建字符设备,文件操作函数集是simple_remap_ops,使用remap_pfn_range映射内存。

221行, 创建字符设备, 文件操作函数集是simple_nopage_ops, 使用nopage映射内存。

simple_setup_cdev函数定义如下:

```
[cpp]
01.
      145/*
      146 * Set up the cdev structure for a device.
02.
03.
      147 */
04.
     148static void simple_setup_cdev(struct cdev *dev, int minor,
05.
     149
                 struct file_operations *fops)
     150{
06.
             int err, devno = MKDEV(simple_major, minor);
     151
```

```
08.
09.
      153
            cdev_init(dev, fops);
            dev->owner = THIS_MODULE;
10.
     154
11.
     155
            dev->ops = fops;
12.
      156
            err = cdev add (dev, devno, 1);
13.
     157
            /* Fail gracefully if need be */
14.
    158
           if (err)
15. 159
                printk (KERN_NOTICE "Error %d adding simple%d", err, minor);
16. 160}
```

simple_setup_cdev函数关联字符设备文件操作函数集,并向内核注册字符设备。

下面先来看simple_remap_ops文件操作函数集:

```
[cpp]
     166/* Device 0 uses remap_pfn_range */
01.
02.
     167static struct file_operations simple_remap_ops = {
03.
     168
            .owner = THIS_MODULE,
04.
     169
            .open
                    = simple_open,
95.
     170
           .release = simple_release,
06. 171
           .mmap = simple_remap_mmap,
07. 172};
```

simple_open和simple_release函数的实现都是简单返回0.

```
[cpp]
01.
      43static int simple_open (struct inode *inode, struct file *filp)
02.
      44{
03.
      45
            return 0;
04.
      46}
05.
      52static int simple_release(struct inode *inode, struct file *filp)
06.
07.
08.
     54
           return 0:
09. 55}
```

simple remap mmap函数的实现如下:

```
[cpp]
01.
      85static int simple_remap_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
02.
     86{
03.
     87
           if (remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, vma->vm_pgoff,
04.
     88
                       vma->vm_end - vma->vm_start,
05.
     89
                       vma->vm_page_prot))
06.
     90
               return -EAGAIN;
07.
     91
08.
      92
           vma->vm_ops = &simple_remap_vm_ops;
    93
          simple_vma_open(vma);
09.
           return 0;
11. 95}
```

这里我们要介绍一下,当用户空间调用mmap执行内存映射时,file_operations结构的mmap函数被调用,其函数原型是:

```
[cpp]
01. int (*mmap)(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma);
```

其中vma包含了用于访问设备的虚拟地址信息。vma中vm_area_struct结构体类型,该结构体用于描述一个虚拟内存区,在2.6.10上,其定义如下:

```
[cpp]
01. 55/*
02. 56 * This struct defines a memory VMM memory area. There is one of these
03. 57 * per VM-area/task. A VM area is any part of the process virtual memory
```

```
58 * space that has a special rule for the page-fault handlers (ie a shared
04.
       59 * library, the executable area etc).
05.
       60 */
06.
97.
       61struct vm_area_struct {
08.
       62
             struct mm struct * vm mm; /* The address space we belong to. */
                                        /* Our start address within vm_mm. */
09.
       63
             unsigned long vm_start;
                                       /* The first byte after our end address
10.
       64
            unsigned long vm_end;
11.
       65
                               within vm_mm. */
12.
       66
13.
       67
             /* linked list of VM areas per task, sorted by address */
14.
       68
            struct vm_area_struct *vm_next;
15.
       69
16.
       70
                                        /* Access permissions of this VMA. */
             pgprot_t vm_page_prot;
17.
       71
                                        /* Flags, listed below. */
             unsigned long vm_flags;
18.
       72
19.
       73
             struct rb_node vm_rb;
20.
       74
21.
       75
             * For areas with an address space and backing store,
22.
       76
23.
       77
             * linkage into the address_space->i_mmap prio tree, or
24.
       78
             * linkage to the list of like vmas hanging off its node, or
25.
       79
             * linkage of vma in the address_space->i_mmap_nonlinear list.
26.
       80
27.
       81
             union {
28.
       82
                struct {
       83
29.
                     struct list_head list;
30.
       84
                     void *parent; /* aligns with prio_tree_node parent */
                     struct vm_area_struct *head;
31.
       85
32.
       86
                 } vm set;
33.
       87
34.
       88
                 struct prio_tree_node prio_tree_node;
35.
       89
             } shared;
36.
       90
37.
       91
38.
       92
             * A file's MAP_PRIVATE vma can be in both i_mmap tree and anon_vma
             * list, after a COW of one of the file pages. A MAP_SHARED vma
39.
       93
40.
             * can only be in the i_mmap tree. An anonymous MAP_PRIVATE, stack
41.
       95
             * or brk vma (with NULL file) can only be in an anon_vma list.
42.
       96
             */
             struct list_head anon_vma_node; /* Serialized by anon_vma->lock */
43.
       97
44.
      98
             struct anon_vma *anon_vma; /* Serialized by page_table_lock */
45.
       99
      100
46.
             /* Function pointers to deal with this struct. */
47.
      101
             struct vm_operations_struct * vm_ops;
48.
     102
49.
      103
             /* Information about our backing store: */
            unsigned long vm_pgoff; /* Offset (within vm_file) in PAGE SIZE
50.
      104
51.
      105
                                units, *not* PAGE CACHE SIZE */
                                       ^- /* File we map to (can be NULL). */
             struct file * vm_file;
52.
     106
     107
             void * vm_private_data;
                                      /* was vm_pte (shared mem) */
53.
     108
54.
55.
      109#ifdef CONFIG NUMA
     110 struct mempolicy *vm_policy; /* NUMA policy for the VMA */
56.
57. 111#endif
58. 112}:
```

vm_area_struct结构体描述的虚拟内存区介于vm_start和vm_end之间,vm_ops成员指向这个VMA的操作函数集,其类型为vm operations struct结构体,定义如下:

```
[cgg3]
      170/*
01.
      171 * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
02.
      172 * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
03.
     173 ^{\ast} to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs.
94.
     174 */
05.
06.
     175struct vm_operations_struct {
07.
            void (*open)(struct vm_area_struct * area);
             void (*close)(struct vm_area_struct * area);
08.
      177
           struct page * (*nopage)
09.
      (struct vm_area_struct * area, unsigned long address, int *type);
10.
      179
            int (*populate)
      (struct vm_area_struct * area, unsigned long address, unsigned long len, pgprot_t prot, uns
      igned long pgoff, int nonblock);
11.
      180#ifdef CONFIG_NUMA
12.
      181
            int (*set policy)(struct vm area struct *vma, struct mempolicy *new);
     182
            struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
```

当用户调用mmap系统调用时,内核会进行如下处理:

- 1. 在进程的虚拟空间查找一块VMA.
- 2. 将这块VMA进行映射.
- 3. 如果设备驱动程序中定义了mmap函数,则调用它.
- 4. 将这个VMA插入到进程的VMA链表中.

内存映射工作大部分由内核完成,驱动程序中的mmap函数只需要为该地址范围建立合适的页表,并将 vma->vm_ops替换为一系列的新操作就可以了。有两种建立页表的方法,一是使用remap_pfn_range函数一次全部建立,或者通过nopage方法每次建立一个页表。

simple_remap_mmap函数使用remap_pfn_range函数一次建立全部页表,remap_pfn_range函数原型如下:

[cpp]

01. int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long virt_addr, unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t prot);

vma代表虚拟内存区域。

virt_addr代表要建立页表的用户虚拟地址的起始地址,remap_pfn_range函数为处于virt_addr和 virt addr+size之间的虚拟地址建立页表。

pfn是与物理内存起始地址对应的页帧号,虚拟内存将要被映射到该物理内存上。页帧号只是将物理地址右移PAGE_SHIFT位。在大多数情况下,VMA结构中的vm_pgoff赋值给pfn即可。remap_pfn_range函数建立页表,对应的物理地址是pfn<<PAGE_SHIFT到pfn<<(PAGE_SHIFT)+size。

size代表虚拟内存区域大小。

port是VMA要求的protection属性,驱动程序只要使用vma->vm_page_prot中的值即可。

在simple_remap_mmap函数中,

87 - 90行,调用remap_pfn_range函数建立页表:

可对比上面对remap pfn range函数的参数的解释来理解。

92行,vma->vm_ops是struct vm_operations_struct类型变量,代表内核操作虚拟内存区的函数集,这里赋值为simple_remap_vm_ops, 其定义如下:

```
[cpp]
01. 80static struct vm_operations_struct simple_remap_vm_ops = {
02. 81    .open = simple_vma_open,
03. 82    .close = simple_vma_close,
04. 83};
```

这里仅仅实现了open和close函数,其它函数由内核提供。当进程打开或关闭VMA时,就会调用这两个函数,当fork 进程或者创建一个新的对VMA引用时,也会调用open函数。实际的打开和关闭工作由内核完成,这里实现的open和 close函数不必重复内核所做的工作,只要根据驱动程序的需要处理其他必要的事情。对于simple这样的简单驱动程 序, simple_vma_open和simple_vma_close函数仅仅是打印相关信息:

```
[cpp]
01.
      63void simple_vma_open(struct vm_area_struct *vma)
02.
      64{
03.
      65
            printk(KERN_NOTICE "Simple VMA open, virt %lx, phys %lx\n",
04.
                    vma->vm_start, vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT);</pre>
      66
05.
     67}
06.
     68
07.
      69void simple_vma_close(struct vm_area_struct *vma)
08.
09.
    71
            printk(KERN_NOTICE "Simple VMA close.\n");
10. 72}
```

回到simple_remap_mmap函数:

93行,显式调用simple_vma_open(vma),这里要注意,必须显示调用该函数,因为open函数还没有注册到系统。

至此, Device 0的相关代码就分析完了。

除了remap_pfn_range函数外,在驱动程序中实现nopage函数通常可以为设备提供更加灵活的内存映射途径。当访问的页面不在内存,即发生缺页中断时,nopage就会被调用。这是因为,当发生缺页中断时,系统会经过如下处理过程:

- 1. 找到缺页的虚拟地址所在的VMA。
- 2. 如果必要,分配中间页目录表和页表。
- 3. 如果页表项对应的物理页面不存在,则调用nopage函数,它返回物理页面的页描述符。
- 4. 将物理页面的地址填充到页表中。

下面我们看Device 1的相关代码,其文件操作函数集如下:

```
[cpp]
     174/* Device 1 uses nopage */
01.
     175static struct file_operations simple_nopage_ops = {
92.
03.
           .owner = THIS_MODULE,
04.
     177
            .open
                   = simple_open,
     178
            .release = simple_release,
05.
     179
06.
            .mmap
                   = simple_nopage_mmap,
07. 180};
```

与Device 0相比,只有mmap的实现不一样,我们看simple nopage mmap:

```
01.
      131static int simple_nopage_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
02.
      132{
03.
     133
             unsigned long offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;</pre>
04.
     134
05.
            if (offset >= __pa(high_memory) || (filp->f_flags & O_SYNC))
     135
06.
      136
                 vma->vm_flags |= VM_IO;
             vma->vm_flags |= VM_RESERVED;
97.
     137
08.
     138
             vma->vm_ops = &simple_nopage_vm_ops;
09.
     139
10.
      140
             simple_vma_open(vma);
11.
      141
             return 0;
12. 142}
```

135 - 137行,设置vma->vm flags标志。

139行, 指定vma->vm ops为simple nopage vm ops。

140行,显式调用simple_vma_open函数。

simple_nopage_vm_ops结构定义如下:

```
[cpp]

01. 125static struct vm_operations_struct simple_nopage_vm_ops = {
02. 126    .open = simple_vma_open,
03. 127    .close = simple_vma_close,
04. 128    .nopage = simple_vma_nopage,
05. 129};
```

这个结构体中,需要分析的是simple vma nopage函数:

```
[cpp]
      102struct page *simple_vma_nopage(struct vm_area_struct *vma,
01.
02.
      103
                        unsigned long address, int *type)
03.
     104{
04.
      105
            struct page *pageptr;
05.
     106
            unsigned long offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;</pre>
      107
            unsigned long physaddr = address - vma->vm_start + offset;
06.
97.
     108
            unsigned long pageframe = physaddr >> PAGE_SHIFT;
08.
     109
     110// Eventually remove these printks
09.
10.
     111
            printk (KERN_NOTICE "---- Nopage, off %1x phys %1x\n", offset, physaddr);
            printk (KERN_NOTICE "VA is %p\n", __va (physaddr));
11.
     112
     printk (KERN_NOTICE "Page at %p\n", virt_to_page (__va (physaddr)));
12.
13.
     114 if (!pfn_valid(pageframe))
14.
     115
                return NOPAGE_SIGBUS;
15.
     116
            pageptr = pfn_to_page(pageframe);
     117
            printk (KERN_NOTICE "page->index = %ld mapping %p\n", pageptr->index, pageptr-
16.
      >mapping);
17.
           printk (KERN_NOTICE "Page frame %ld\n", pageframe);
     118
18.
     119
            get_page(pageptr);
19.
    120
           if (type)
20. 121
                *type = VM_FAULT_MINOR;
     122
21.
            return pageptr;
22.
     123}
```

- 106行,得到起始物理地址保存在offset中。
- 107行,得到address参数对应的物理地址,保存在physaddr中。
- 108行,得到address的物理地址对应的页帧号,保存在pageframe中。
- 116行,使用pfn_to_page函数,由页帧号返回对应的page结构指针保存在pageptr中。
- 119行,调用get_page增加pageptr指向页面的引用计数。

至此, simple模块的代码我们就分析完了。

更多 0

上一篇 LDD3源码分析之与硬件通信&中断处理

下一篇 S3C2410驱动分析之ADC通用驱动



主题推荐 源码 内存 structure exception 工作

猜你在找

1inux-3.2.36内核启动2-setup_arch中的内存初始化 1inux驱动中地址空间转换

1 inux 驱动 中地址 空 同 转 换 C++ 第 9 周 (春) 项 目 3 - 分 数 类

vmlinux.lds解读

如何在windows下面编译u-boot (原发于: 2012-07-24

Linux中IS_ERR()函数的理解

linux内核DMA内存分配

交叉编译环境下静态库动态库的加载

linux input输入子系统分析《二》: s3c2440的ADC简单 u-boot编译笔记

免费学习IT4个月,月薪12000

中国[官方授权]IT培训与就业示范基地, 学成后名企直接招聘,月薪12000起!



查看评论

4楼 frogcoder 2013-06-05 15:28发表



107行的physaddr表示的是调整以后的物理地址?

Re: wzw88486969 2014-06-03 08:45发表



回复fjlhlonng: unsigned long offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;

unsigned long physaddr = address - vma->vm_start + offset;

vma->vm_pgoff //页帧号

offset//页的开始地址

address - vma->vm_start //用户虚拟地址-用户虚拟开始地址=

在这一页里面的偏移

offset+address - vma->vm_start//,得到address参数对应的物理地址

不知道我说的对不对,

那个offset的命名,有点让人。。。。。

3楼 frogcoder 2013-06-05 15:16发表



LZ,我对int simple_vma_nopage这个函数的107行不是很理解,106行的计算不是已经是物理地址了嘛?可以解释一下么?

2楼 angelbosj 2012-07-06 17:42发表



对照了LDD3,今天看完了你所有的博客。你真的很强。佩服,佩服。

1楼 wjzwjs 2012-06-02 03:55发表



哥们儿,辛苦了。解释地很细,受益匪浅。

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

 全部主題
 Java
 VPN
 Android
 iOS
 ERP
 IE10
 Eclipse
 CRM
 JavaScript
 Ubutu
 NFC

 WAP
 jQuery
 数据库
 BI
 HTML5
 Spring
 Apache
 Hadoop
 .NET
 API
 HTML
 SDK
 IIS

 Fedora
 XML
 LBS
 Unity
 Splashtop
 UML
 components
 Windows Mobile
 Rails
 QEMU
 KDE

 Cassandra
 CloudStack
 FTC
 coremail
 OPhone
 CouchBase
 云计算
 iOS6
 Rackspace

 Web App
 SpringSide
 Maemo
 Compuware
 大数据
 aptech
 Perl
 Tornado
 Ruby
 Hibernate

 ThinkPHP
 Spark
 HBase
 Pure
 Solr
 Angular
 Cloud Foundry
 Redis
 Scala
 Django

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320

京 ICP 证 070598 号

北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved

