莲花九天落

http://blog.sina.com.cn/leiaiyuan1314 [订阅] [手机订阅]

首页 博文目录 图片 关于我



Linux ioctl的实现 (2013-01-30 22:35:53)

推荐: 女人哪十大死穴男人不要碰 能让婚姻远离外遇的三个方法 ×



阿释密达沙加

Qing 微博

加好友 发纸条

写留言 加关注 一、ioctl的简介:

虽然在文件操作结构体"struct file operations"中有很多对应的设备操作函 作函数。如CD-ROM的驱动,想要一个弹出光驱的操作,这种操作并不 作结构体也不会有对应的函数操作。

出于这样的原因,ioctl就有它的用处了———一些没办法归类的函数是 定的命令来实现对应的操作。所以,ioctl函数里面都实现了多个的对硬位 相应的操作。


来个图来说一下应用层与驱动函数的ioctl之间的联系:

博客等级: 10 博客积分: 256 博客访问: 9,377

关注人气:9 荣誉徽章:



精彩图文



上面的图可以看出,fd通过内核后找到对应的inode和file结构体指针并传改(类型改了没什么关系)。

简单介绍一下函数:

int (*ioctl) (struct inode * node, struct file *filp, unsigned int cmd, unsig 参数:

1)inode和file: ioctl的操作有可能是要修改文件的属性,或者访问硬件。 文件属性的话,就要用到这两个结构体了,所以这里传来了它们的指针

2)cmd:命令,接下来要长篇大论地说。

3)arg:参数,接下来也要长篇大论。

返回值:

- 1)如果传入的非法命令,ioctl返回错误号-EINVAL。
- **2)**内核中的驱动函数返回值都有一个默认的方法,只要是正数,内核就 传给应用层,如果是负值,内核就会认为它是错误号了。

loctl里面多个不同的命令,那就要看它函数的实现来决定返回值了。打数,那返回值也就可以像read一样返回。

当然,不返回也是可以的。

二、ioctl的cmd

查看更多>> 说白了, cmd就是一个数, 如果应用层传来的数值在驱动中有对应的操

来个最简单的ioctl实现: 3rd char 4/1st

1)要先定义个命令,就用一个简单的0,来个命令的头文件,驱动和应用



凉鞋男

真丝裙

钱包

平跟鞋

男童裤

巧克力

相关博文

测人品赚积分,博客积分大转盘 新浪博客

linux下修改host文件 冰水混合物

linux信号列表及分析 BADRECOVER

linux远程管理器-xshell和xftp使 张洪洋_

C++STLmap遍历 祺祺

linux信号

ssoju

Linux信号量共享内存消息队列 Jim william

Linux下查看文件内容的命令 zhangfengtinghit

Linux中线程id的获取

wodesteve

linux实现守护进程的步骤 星空月色

Thread1:signalSIGABRT-内存管理 贞娃儿

更多〉〉

推荐商讯

减肥管不住嘴,就用这招,包你瘦 http://tj12a.sina.aixiu01.com/

清华博士发明英语口语20天速成法 24小时陪练 让您身临国外英语环

```
1 #ifndef _TEST_CMD_H
```

2 #define _TEST_CMD_H

3

4 #define TEST_CLEAR 0

5

6 #endif

2)驱动实现ioctl:

命令TEST CLEAR的操作就是清空驱动中的kbuf。

122 int test_ioctl (struct inode *node, struct file *filp, unsigned int cmd

123 {

124 int ret = 0;

125 struct _test_t *dev = filp->private_data;

126

127 switch(cmd){

128 case TEST_CLEAR:

129 memset(dev->kbuf, 0, DEV_SIZE);

 $130 \text{ dev->cur_size} = 0;$

131 filp->f pos = 0;

132 ret = 0:

133 break;

134 default:

135 P DEBUG("error cmd!\n");

136 ret = - EINVAL;

137 break;

138 }

139

140 return ret;

141 }

3)再来个应用程序:

1 #include

2 #include

3 #include

4 #include

5 #include

6 #include "test cmd.h"

初高中这样学 考不到600分就怪了 初中 高中正确学习方法 成绩提升

写字难看?写一手漂亮字仅需21天 签字有面子,考试拿高分,孩子的榜

初高中考试如何用数理化拉分 初高中考试如何用数理化拉分 每

李娜公布大尺度照片谁都不必惊讶 盛京关捷

(春城时评) 谁是高考"枪手"背 春城时评

4个关键信息让你识别P2P诈骗 商业价值杂志

毛开云: "边哭边批评",不看广 毛开云

纸牌屋: 中纪委的新评语 徐达内

考生当关注"一个人的毕业照" 井民博客

无须为"规矩开车也没躲过事故" 乔志峰

谁在阻碍公积金条例修改? 春城时评

用"边地文化"开拓人类可持续性 李希光

广州日报——>350万对 贺成





汉奸汪精卫戎装 最美志愿军女兵 照





实拍传统水上祭 祀屈原

实拍高考



```
7
8 int main(void)
9 {
10 char buf[20];
11 int fd;
12 int ret;
13
14 fd = open("/dev/test", O_RDWR);
15 if(fd < 0)
16 {
17 perror("open");
18 return -1;
19 }
20
21 write(fd, "xiao bai", 10); //1先写入
22
23 ioctl(fd, TEST_CLEAR); //2再清空
24
25 ret = read(fd, buf, 10); //3再验证
26 if(ret < 0)
27 {
28 perror("read");
```

29 } 30

31 close(fd); 32 return 0;

33 }

注:这里为了read返回出错,我修改了驱动的read、write函数的开始时间 判断,一看就知道了。

4)验证一下:

[root: 1st]# insmod test.ko major[253] minor[0]

hello kernel

[root: 1st]# mknod /dev/test c 253 0

[root: 1st]# ./app

[test_write]write 10 bytes, cur_size:[10]

鲸湾港乘船畅游 实拍屯堡地戏

查看更多〉〉

[test_write]kbuf is [xiao bai]

read: No such device or address //哈哈! 出错了! 因为没数据读取。

谁看过这篇博文

恒星	7月11日
helezh	6月30日
嵌入式机…	6月19日
爱如捕风2…	6月3日
用户31991…	5月29日
Sayoung1984	5月26日
pudong_boy	5月22日
wentixiao…	5月18日
流水行云	5月15日
流星	5月14日
夜空守望	5月10日
jasmine	5月10日

按照上面的方法来定义一个命令是完全可以的,但内核开发人员发现这如果有两个不同的设备,但它们的ioctl的cmd却一样的,哪天有谁不小儿了。因为这个文件里面同样有cmd对应实现。

为了防止这样的事情发生,内核对cmd又有了新的定义,规定了cmd都是

三、ioctl中的cmd

一个cmd被分为了4个段,每一段都有各自的意义,cmd的定义在。注: 平台相关的,ARM的定义在,但这文件也是包含别的文件,千找万找,

在中, cmd拆分如下:

解释一下四部分,全部都在和ioctl-number.txt这两个文档有说明。

1) 幻数: 说得再好听的名字也只不过是个0~0xff的数,占8bit(_IOC_TYF的,像设备号申请的时候一样,内核有一个文档给出一些推荐的或者已

164 'w' all CERN SCI driver

165 'y' 00-1F packet based user level communications

166

167 'z' 00-3F CAN bus card

168

169 'z' 40-7F CAN bus card

170

可以看到'x'是还没有人用的,我就拿这个当幻数!

2)序数:用这个数来给自己的命令编号,占8bit(IOC NRBITS),我的程

3)数据传输方向: 占2bit(_IOC_DIRBITS)。如果涉及到要传参,内核要定应用层的角度来描述的。

1)_IOC_NONE: 值为0, 无数据传输。

2)_IOC_READ: 值为1,从设备驱动读取数据。

3) IOC WRITE: 值为2,往设备驱动写入数据。

4)_IOC_READ|_IOC_WRITE: 双向数据传输。



4)数据大小:与体系结构相关,ARM下占14bit(_IOC_SIZEBITS),如果是sizeof(int)。

强调一下,内核是要求按这样的方法把cmd分类,当然你也可以不这样的程序看上去很正宗。上面我的程序没按要求照样运行。

既然内核这样定义cmd,就肯定有方法让用户方便定义:

- IO(type,nr) //没有参数的命令
- IOR(type,nr,size) //该命令是从驱动读取数据
- _IOW(type,nr,size) //该命令是从驱动写入数据
- _IOWR(type,nr,size) //双向数据传输

上面的命令已经定义了方向,我们要传的是幻数(type)、序号(nr)和大小类型,如int,上面的命令就会帮你检测类型的正确然后赋值sizeof(int)。

有生成cmd的命令就必有拆分cmd的命令:

- _IOC_DIR(cmd) //从命令中提取方向
- _IOC_TYPE(cmd) //从命令中提取幻数
- _IOC_NR(cmd) //从命令中提取序数
- _IOC_SIZE(cmd) //从命令中提取数据大小

越讲就越复杂了, 既然讲到这, 随便就讲一下预定义命令。

预定义命令是由内核来识别并且实现相应的操作,换句话说,一旦你使动程序能够收到,因为内核拿掉就把它处理掉了。

分为三类:

- 1)可用于任何文件的命令
- 2) 只用于普通文件的命令
- 3)特定文件系统类型的命令

其实上面的我三类我也没搞懂,反正我自己随便编了几个数当命令都没已经使用的幻数就行了。

讲了这么多,终于要上程序了,修改一下上一个程序,让它看起来比较/3rd_char/3rd_char_4/2nd 1)先改一下命令:

1 #ifndef _TEST_CMD_H

2 #define _TEST_CMD_H

```
3
4 #define TEST MAGIC 'x' //定义幻数
5 #define TEST MAX NR 1 //定义命令的最大序数,只有一个命令当然
6
7 #define TEST_CLEAR_IO(TEST_MAGIC, 0)
9 #endif
2)既然这么辛苦改了cmd,在驱动函数当然要做一些参数检验:
122 int test loctl (struct inode *node, struct file *filp, unsigned int cmd
123 {
124 int ret = 0;
125 struct _test_t *dev = filp->private_data;
126
127
128 if( IOC TYPE(cmd) != TEST MAGIC) return - EINVAL;
129 if(_IOC_NR(cmd) > TEST_MAX_NR) return - EINVAL;
130
131 switch(cmd){
132 case TEST CLEAR:
133 memset(dev->kbuf, 0, DEV SIZE);
134 dev->cur size = 0;
135 filp->f pos = 0;
136 \text{ ret} = 0:
137 break;
138 default:
139 P_DEBUG("error cmd!\n");
140 ret = - EINVAL;
141 break;
142 }
143
144 return ret;
145 }
每个参数的传入都会先检验一下幻数还有序数是否正确。
```

3)应用程序的验证:

结果跟上一个完全一样, 因为命令的操作没有修改

[root: 2nd]# insmod test.ko

major[253] minor[0]

hello kernel

[root: 2nd]# mknod /dev/test c 253 0

[root: 2nd]# ./app

[test_write]write 10 bytes, cur_size:[10]

[test write]kbuf is [xiao bai]

read: No such device or address

五、ioctl中的arg之整数传参。

上面讲的例子都没有使用ioctl的传参。这里先要说一下ioctl传参的方式。

应用层的ioctl的第三个参数是"...",这个跟printf的"..."可不一样,printf中而ioctl最多也只能传一个,"..."的意思是让内核不要检查这个参数的类型数,只要你传入的个数是1.

- 一般会有两种的传参方法:
- 1)整数,那可是省力又省心,直接使用就可以了。
- 2)指针,通过指针的就传什么类型都可以了,当然用起来就比较烦。

先说简单的,使用整数作为参数:

例子,实现个命令,通过传入参数更改偏移量,虽然llseek已经实现,这

1) 先加个命令:

1 #ifndef _TEST_CMD_H

2 #define _TEST_CMD_H

3

4 #define TEST_MAGIC 'x' //定义幻数

5 #define TEST_MAX_NR 2 //定义命令的最大序数

6

7 #define TEST_CLEAR _IO(TEST_MAGIC, 1)

8 #define TEST_OFFSET_IO(TEST_MAGIC, 2)

9

10 #endif

这里有人会问了, 明明你是要传入参数, 为什么不用 IOW而用 IO定义

```
原因有二:
```

1)因为定义数据的传输方向是为了好让驱动的函数验证数据的安全性,会恶意传参(回想一下copy_to_user)。

2)个人喜好,方便我写程序介绍另一种传参方法,说白了命令也只是一了。

```
2)更新test ioctl
122 int test_ioctl (struct inode *node, struct file *filp, unsigned int cmd
123 {
124 int ret = 0;
125 struct _test_t *dev = filp->private_data;
126
127
128 if( IOC TYPE(cmd) != TEST MAGIC) return - EINVAL;
129 if(_IOC_NR(cmd) > TEST_MAX_NR) return - EINVAL;
130
131 switch(cmd){
132 case TEST_CLEAR:
133 memset(dev->kbuf, 0, DEV_SIZE);
134 \text{ dev->cur\_size} = 0;
135 filp->f pos = 0;
136 \text{ ret} = 0:
137 break;
138 case TEST_OFFSET: //根据传入的参数更改偏移量
139 filp->f pos += (int)arg;
140 P DEBUG("change offset!\n");
141 \text{ ret} = 0;
142 break;
143 default:
144 P_DEBUG("error cmd!\n");
145 \text{ ret} = - \text{EINVAL};
146 break:
147 }
148
149 return ret;
```

TSET_OFFSET命令就是根据传参更改偏移量,不过这里要注意一个问知道从应用传来的参数是什么类型,不然就没法使用。在这个函数里,

150 }

也得用int。

```
3)再改一下应用程序:
1 #include
2 #include
3 #include
4 #include
5 #include
6
7 #include "test_cmd.h"
8
9 int main(void)
10 {
11 char buf[20];
12 int fd;
13 int ret;
14
15 fd = open("/dev/test", O_RDWR);
16 if(fd < 0)
17 {
18 perror("open");
19 return -1;
20 }
21
22 write(fd, "xiao bai", 10); //先写入
23
24 ioctl(fd, TEST_OFFSET, -10); //再改偏移量
25
26 ret = read(fd, buf, 10); //再读数据
27 printf(" buf is [%s]\n", buf);
28 \text{ if}(\text{ret} < 0)
29 {
30 perror("read");
31 }
32
33 close(fd);
34 return 0;
```

```
4)验证一下
```

[root: 3rd]# insmod test.ko

major[253] minor[0]

hello kernel

[root: 3rd]# mknod /dev/test c 253 0

[root: 3rd]# ./app

[test_write]write 10 bytes, cur_size:[10]

[test_write]kbuf is [xiao bai]

[test_ioctl]change offset! //更改偏移量

[test read]read 10 bytes, cur size:[0] //没错误,成功读取!

buf is [xiao bai]

上面的传参很简单把,接下来说一下以指针传参。

考虑到参数不可能永远只是一个正数这么简单,如果要传多一点的东西

六、ioctl中的arg之指针传参。

一讲到从应用程序传来的指针,就得想起我邪恶的传入了非法指针的例 道的指针,都得先检验指针的安全性。

说到这检验又有两种方法:

- 1)用的时候才检验。
- 2)一进来ioctl就检验。

先说用的时候检验,说白了就是用copy xx user系列函数,下面实现一

- 1)先定义个命令
- 1 #ifndef _TEST_CMD_H
- 2 #define _TEST_CMD_H

3

- 4 struct ioctl_data{
- 5 unsigned int size;
- 6 char buf[100];

7 };

8

9 #define DEV_SIZE 100

```
10
11 #define TEST MAGIC 'x' //定义幻数
12 #define TEST MAX NR 3 //定义命令的最大序数
13
14 #define TEST_CLEAR _IO(TEST_MAGIC, 1)
15 #define TEST_OFFSET_IO(TEST_MAGIC, 2)
16 #define TEST_KBUF_IO(TEST_MAGIC, 3)
17
18 #endif
这里有定义多了一个函数, 虽然这个命令是涉及到了指针的传参, 但我
用上。
该命令的操作是传进一个结构体指针,驱动根据结构体的内容修改kbuf
2)来个实现函数:
122 int test loctl (struct inode *node, struct file *filp, unsigned int cmd
123 {
124 int ret = 0;
125 struct test t *dev = filp->private data;
126 struct ioctl data val;
127
128
129 if(_IOC_TYPE(cmd) != TEST_MAGIC) return - EINVAL;
130 if( IOC NR(cmd) > TEST MAX NR) return - EINVAL;
131
132 switch(cmd){
133 case TEST CLEAR:
134 memset(dev->kbuf, 0, DEV SIZE);
135 dev->cur size = 0;
136 filp->f pos = 0;
137 \text{ ret} = 0;
138 break;
139 case TEST OFFSET: //根据传入的参数更改偏移量
140 filp->f pos += (int)arg;
141 P_DEBUG("change offset!\n");
142 \text{ ret} = 0;
143 break;
144 case TEST KBUF: //修改kbuf
```

```
145 if(copy_from_user(&val, (struct ioctl_data *)arg, sizeof(struct ioctl_
146 ret = - EFAULT;
147 goto RET;
148 }
149 memset(dev->kbuf, 0, DEV_SIZE);
150 memcpy(dev->kbuf, val.buf, val.size);
151 dev->cur_size = val.size;
152 filp->f pos = 0;
153 \text{ ret} = 0;
154 break;
155 default:
156 P_DEBUG("error cmd!\n");
157 ret = - EINVAL;
158 break;
159 }
160
161 RET:
162 return ret;
163 }
第145行,因为指针是从用户程序传来,所以必须检查安全性。
3)来个应用程序
9 int main(void)
10 {
11 char buf[20];
12 int fd;
13 int ret;
14
15 struct ioctl_data my_data= {
16 \cdot \text{size} = 10,
17 .buf = "123456789"
18 };
19
20 fd = open("/dev/test", O_RDWR);
21 \text{ if}(\text{fd} < 0)
22 {
23 perror("open");
```

```
24 return -1:
25 }
26
27 write(fd, "xiao bai", 10);
28
29 ioctl(fd, TEST_KBUF, &my_data);
30
31 ret = read(fd, buf, 10);
32 printf(" buf is [%s]\n", buf);
33 if(ret < 0)
34 {
35 perror("read");
36 }
37
38 close(fd);
39 return 0;
40 }
4)再来验证一下:
[root: 4th]# ./app
[test write]write 10 bytes, cur size:[10]
[test write]kbuf is [xiao bai]
[test_read]read 10 bytes, cur_size:[0]
buf is [123456789] //成功!
注: 类似copy xx user的函数含有put user、get user等,我就不细说了。
下面说第二种方法: 进入ioctl后使用access ok检测。
声明一下:下面的验证方法是不正确的。如果不想看下去的话,今天的
先说一下access ok的使用
access ok(type, addr, size)
使用: 检测地址的安全性
参数:
type: 用于指定数据传输的方向, VERIFY READ表示要读取应用层数扩
数据。注意:这里和IOR IOW的方向相反。如果既读取又写入,那就使
addr: 用户空间的地址
size:数据的大小
返回值:
```

成功返回1,失败返回0。

```
既然知道怎么用,就直接来程序了:
1)定义命令
1 #ifndef _TEST_CMD_H
2 #define _TEST_CMD_H
3
4 struct ioctl data{
5 unsigned int size;
6 char buf[100];
7 };
8
9 #define DEV_SIZE 100
10
11 #define TEST_MAGIC 'x' //定义幻数
12 #define TEST_MAX_NR 3 //定义命令的最大序数
13
14 #define TEST_CLEAR _IO(TEST_MAGIC, 1)
15 #define TEST_OFFSET _IO(TEST_MAGIC, 2)
16 #define TEST_KBUF _IOW(TEST_MAGIC, 3, struct ioctl_data)
17
18 #endif
这里终于要用 IOW了!
2)实现ioctl
122 int test_ioctl (struct inode *node, struct file *filp, unsigned int cmd
123 {
124 int ret = 0;
125 struct test t *dev = filp->private data;
126
127
128 if(_IOC_TYPE(cmd) != TEST_MAGIC) return - EINVAL;
129 if( IOC NR(cmd) > TEST MAX NR) return - EINVAL;
130
131 if(_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)
132 ret = access_ok(VERIFY_WRITE, (void __user *)arg, _IOC_SIZE
133 else if(_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE)
```

```
134 ret = access_ok(VERIFY_READ, (void __user *)arg, _IOC_SIZE(
135 if(!ret) return - EFAULT;
136
137 switch(cmd){
138 case TEST_CLEAR:
139 memset(dev->kbuf, 0, DEV_SIZE);
140 dev->cur size = 0;
141 filp->f pos = 0;
142 \text{ ret} = 0;
143 break:
144 case TEST OFFSET: //根据传入的参数更改偏移量
145 filp->f pos += (int)arg;
146 P_DEBUG("change offset!\n");
147 \text{ ret} = 0;
148 break;
149 case TEST_KBUF: //修改kbuf
150 memset(dev->kbuf, 0, DEV SIZE);
151 memcpy(dev->kbuf, ((struct ioctl_data *)arg)->buf,
152 ((struct ioctl_data *)arg)->size);
153 dev->cur_size = ((struct ioctl_data *)arg)->size;
154 \text{ filp->f pos} = 0;
155 \text{ ret} = 0:
156 break;
157 default:
158 P_DEBUG("error cmd!\n");
159 ret = - EINVAL;
160 break;
161 }
162
163 return ret;
164 }
上面并没有用copy to user, 而是通过access ok来检测。
3)再来个应用程序:
9 int main(void)
10 {
11 char buf[20];
```

```
12 int fd;
13 int ret;
14
15 struct ioctl_data my_data= {
16 .size = 10,
17 .buf = "123456789"
18 };
19
20 fd = open("/dev/test", O_RDWR);
21 \text{ if}(fd < 0)
22 {
23 perror("open");
24 return -1;
25 }
26
27 write(fd, "xiao bai", 10);
28
29 ret = ioctl(fd, TEST_KBUF, &my_data);
30 \text{ if}(\text{ret} < 0)
31 {
32 perror("ioctl");
33 }
34
35 \text{ ret} = \text{read}(\text{fd}, \text{buf}, 10);
36 printf(" buf is [%s]\n", buf);
37 \text{ if}(\text{ret} < 0)
38 {
39 perror("read");
40 }
41
42 close(fd);
43 return 0;
44 }
4)验证一下:效果和上一个一样
[root: 5th]# ./app
[test_write]write 10 bytes, cur_size:[10]
```

[test_write]kbuf is [xiao bai]
[test_read]read 10 bytes, cur_size:[0]
buf is [123456789]

下面就要如正题了,这个驱动是有问题的,那就是验证安全性完全不起输出,不信可以自己传个邪恶地址(void*)0进去试一下。

修改应用程序一样代码:

29 ret = ioctl(fd, TEST_KBUF, &my_data);

上面是我做的错误实现,我本来想验证,只要经过access_ok检验,数据后照样会出错。

但是,copy_to_user同样是先调用access_ok再调用memcpy,它却没出错知道了麻烦指点一下。

我查了设备驱动第三版,在144页有这样的说法:

- 1.access ok并没有做完的所有的内存检查,
- 2.大多数的驱动代码都不是用access ok的,后面的内存管理会讲述。

在这里书本上有这样的约定: (都是我自己的理解)


- 1.传入指针需要检查安全性。memcpy函数尽量不要在内核中使用。
- 2.copy_to_user.copy_from_user.get_user.put_user函数会再拷贝数据 access ok。
- 3.如果在ioctl函数开头使用了accsee_ok检验数据,接下来的代码可以使的函数(书上有例子)

虽然还有写东西还没搞懂,但个人觉得,如果使用个access_ok要这么麻用copy xx user函数,省力又省心。

七、总结:

这次讲了ioctl的实现:

- 1)命令是怎么定义。
- 2)参数怎么传递。



0

喜欢

分享:

阅读(387) | 评论(0) | 收藏(0) | 转载(1) | 喜欢▼ | 打印 | 举报

前一篇: poll 和 select

后一篇: [转载]io阻塞与io非阻塞之

评论 重要提示: 警惕虚假中奖信息

做第一个评论者吧! 抢沙发:

发评论

L	.inuxioctl的实现_阿释密达沙加_新浪博客	
登录名:	密码:	」 找回密码 注册 ✔
•	分享到微博 评论并转载此博文	
验证码:	请点击后输入验证码 收听验证码	
		发评论
	以上网友发言只代表其个人	观点,不代表新浪网的

< 前一篇 poll 和 select

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标) 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有