۲.۱ نمایش کامپیوتری اعداد، با دقت متناهی

قبل از پیاده سازی عددی یک الگوریتم برای تحلیل یک مدل نیاز است دانشی پایه ای از چگونگی ذخیره سازی و نمایش اعداد و انجام محاسبات در ماشین داشته باشیم. در زندگی روزمره از اعداد در مبنای ۱۰ استفاده میکنیم اما کامپیوترها معمولاً بر مبنای دو استوار بوده و از حساب دودویی استفاده میکنند.

اعداد حقیقی را میتوان در مبنای عدد صحیحی همچون $2 \geq \beta$ به صورت یک رشته ی نامتناهی مانند

$$x = (-1)^{\sigma} (b_n b_{n-1} \cdots b_0 . b_{-1} b_{-2} \cdots)_{\beta}$$
 (Y.1)

نمایش داد جایی که $\sigma \in \{0,1\}$ اعدادی صحیح در بازه ی $[0,\beta-1]$ بوده و b_n,b_{n-1},\cdots علامت عدد را مشخص می کند. عدد حقیقی متناظر برابر است با

$$x = (-1)^{\sigma} \sum_{i=-\infty}^{n} b_i \beta^i = (-1)^{\sigma} (b_n \beta^n + b_{n-1} \beta^{n-1} + \dots + b_0 + b_{-1} \beta^{-1} + b_{-2} \beta^{-2} + \dots).$$

وقتی یک عدد حقیقی به صورت (۲.۱) بیان شود، محل قرار گرفتن ممیز بسیار مهم است. دو قالب معروف برای اعداد عبارتند از قالب ممیز ثابت و قالب ممیز شناور. به طور ساده و غیرقیق، در قالب ممیز ثابت تعداد محلهایی از حافظه که بعد از علامت ممیز برای ذخیرهی اعداد، اختصاص می یابد ثابت است اما در قالب ممیز شناور با وجود اینکه تعداد محلهایی از حافظه که به کل عدد اختصاص می یابد ثابت است اما محل علامت ممیز انعطاف پذیر بوده و اعداد با تعداد ارقام متفاوت در قسمت بعد از ممیز قابل ذخیرهسازی هستند. بعنوان مثال فرض کنید یک قالب ممیز ثابت دهدهی

بتواند دو رقم اعشاری را ذخیره کند. پس در این قالب چنانچه کاربر هر یک از اعداد

12345.67

67123.45

1.23

و شبیه آن را وارد کند، امکان ذخیره و نمایش آنها بدون خطا وجود داشته اما عددی مانند 1.234 نمی تواند بدون خطا ذخیره شود. در مقابل فرض کنید در یک قالب ممیزشناور دهدهی، هفت رقم برای ذخیرهی تمام ارقام عدد اختصاص یافته باشد. در چنین قالبی چنانچه کاربر هر یک از اعداد

1.234567

123456.7

0.00001234567

123456700000

را وارد کند، امکان ذخیره و نمایش آنها بدون خطا ذخیره وجود دارد. جزییات بیشتر را بعدا خواهیم دید، در اینجا فقط به ذکر این نکته بسنده میکنیم که در قالب ممیز شناور، محل قرار گرفتن ممیز میتواند با استفاده از تغییر قسمت توانِ عدد، شناور باشد. از یک زیستشناس که با میکروسکوپ کار میکند تا اخترشناسی که فواصل اجرام در کهکشانهای دوردست برایش مهم است با محاسبات علمی درگیر هستند. به همین دلیل مهم است که از قالبی در نمایش اعداد استفاده شود که بتواند اعداد با اندازههای از بسیار کوچک تا بسیار بزرگ را ذخیره کند. در نتیجه استفاده ی عملی از قالب ممیز ثابت که توان پایینی برای ذخیره ی اعداد با اندازههای متفاوت دارد بسیار محدودتر است.

یک عدد حقیقی در قالب ممیز شناور به صورت

$$x = (-1)^{\sigma} \ m \times \beta^e$$

نمایش داده می شود جایی که $(-1)^{\sigma}$ علامت عدد است، m را **مانتیس** و e را **توان** عدد x می نامند. در این قالب ممیز شناور، می توان در صورت لزوم با تغییری مناسب در توان عدد، مانتیس را به صورت

$$m=(b_0.b_1b_2\cdots)_{\beta}$$

نوشت و همین نکته مزیت بزرگی برای نوشتن اعداد در قالب ممیز شناور در قیاس با نمایش (۲.۱) به وجود می آورد. به بیان صریح تر، وقتی عدد را به صورت ممیز شناور می نویسیم، سیستم داخلی ماشین از شرِّ تعقیبِ محل قرارگرفتن ممیز راحت می شود چرا که در این قالب، ممیز همیشه بعد از اولین رقم مانتیس قرار می گیرد. پس برای جمع بندی بحث تاکنون، مجموعه ی اعداد حقیقی در مبنای β را می توان در قالب ممیز شناور به صورت

$$F_{\beta} = \{ (-1)^{\sigma} \ m \times \beta^{e} \mid m = (b_{0}.b_{1}b_{2}\cdots)_{\beta} \}$$

نشان داد جایی که β عدد صحیحی بزرگتر یا مساوی دو، $1-\delta \leq b_i \leq \beta-1$ برای هر i، و i میتواند هر عدد صحیحی باشد. توجه کنید که نمایش اعداد با این شرایط یکتا نیست. مثلا عدد دهدهی i 123.4 میتواند با هر یک از نمایشهای

$$(1.234)_{10} \times 10^2 = (0.1234)_{10} \times 10^3 = (0.01234)_{10} \times 10^4$$

در این قالب ذخیره شود V چرا که هر سه عدد با V شرایط مجموعه ی V را داشته و در نتیجه عضو این مجموعه هستند. برای منحصربفرد شدن نمایش اعداد، اِعمال شرط دیگری نیز V است و آن این که رقم پیشروی V ناصفر باشد. اعداد ممیز شناوری که در این شرط صدق میکنند را **نرمال** مینامند. نمایش عدد V اعداد ممیز شناور نرمال دهدهی به صورت یکتای V (1.234) در دستگاه اعداد ممیز شناور نرمال دهدهی به صورت یکتای V که حافظه میباشد. مجموعه اعداد حقیقی V یک مجموعه ی نامتناهی ناشماراست در حالی که حافظه محدود یک کامپیوتر تنها میتواند مقداری متناهی از اطلاعات را ذخیره کند. پس در عمل کامپیوترها تنها خواهند توانست زیرمجموعه ای متناهی از اعضای V را ذخیره کرده و به صورت دقیق نمایش دهند. بعنوان گام بعدی برای نمایش اعداد در ماشین، مجموعه ی

$$F_{\beta,p} = \{ x \in F_\beta \mid m = (b_0.b_1b_2 \cdots b_{p-1})_\beta \}$$

دو نمایش $^{\text{V}}$ دو نمایش $^{\text{V}}$ دو نمایش $^{$

را درنظر می گیریم که در آن p، دقت در ستگاه ممیز شناور نامیده می شود. این مجموعه هرچند شمارا اما همچنان نامتناهی است چرا که هیچ کرانی روی قسمت توان اعداد عضو آن اِعمال نشده است. مجموعه ای که اعضای آن با طبیعت ِ محدود حافظه ی ماشین سازگار باشند را می توان با مشخص کردن کرانهای پایین و بالا برای توان اعداد عضو $F_{\beta,p}$ ساخت: بدین منظور فرض کنید L کران پایین و کران بالای مجاز برای توان باشد. در این صورت مجموعه ی ممیز شناور قابل نمایش به صورت دقیق در ماشین را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$F_{\beta,p}^{L,U} = \{ x \in F_{\beta,p} \mid L \le e \le U \}.$$

با توجه به تعاریف بالا واضح است که داریم:

$$F_{\beta,p}^{L,U} \subset F_{\beta,p} \subset F_{\beta}$$

یعنی از مجموعه ی ناشمارای نامتناهی $\mathbb R$ از اعداد حقیقی در ریاضیات چند مرحله عقبنشینی کرده ایم تا به مجموعه ی شمارای متناهی $F_{\beta,p}^{L,U}$ که مجموعه ی اعداد ماشین نامیده می شود برسیم.

هثال ۲. اعداد نامنفی نرمال موجود در دستگاه $F_{2,3}^{-1,2}$ را (به صورت اعدادی در مبنای ۱۰) مشخص کنید.

چون p=3 و ورن p=3 و ورن چون بیت برای ذخیره مانتیس اعداد داریم: p=3 و چون بین بین بین بین $b_0 \neq 0$ بدنبال اعداد نرمال هستیم پس $b_0 \neq 0$ ، یعنی بیت $b_0 \neq 0$ فقط میتواند مقدار یک را اختیار کند. برای سادگی، توانها را در مبنای ۱۰ نشان میدهیم. به ازای e=L=-1 اعداد زیر را در این دستگاه داریم:

$$(1.00)_2 \times 2^{-1} = (1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = 1 \times \frac{1}{2} = 0.5,$$

$$(1.01)_2 \times 2^{-1} = (1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = \frac{5}{8} = 0.625,$$

$$(1.10)_2 \times 2^{-1} = (1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = \frac{6}{8} = 0.75,$$

$$(1.11)_2 \times 2^{-1} = (1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

precision^A

به ازای e=0، اعداد زیر را داریم:

$$(1.00)_2 \times 2^0 = (1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}) = \frac{8}{8} = 1,$$

$$(1.01)_2 \times 2^0 = (1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) = \frac{10}{8} = 1.25,$$

$$(1.10)_2 \times 2^0 = (1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}) = \frac{12}{8} = 1.5,$$

$$(1.11)_2 \times 2^0 = (1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) = \frac{14}{8} = 1.75.$$

به طرز مشابه برای e = +1 داریم:

$$(1.00)_2 \times 2^1 = 2,$$

 $(1.01)_2 \times 2^1 = \frac{20}{8} = 2.5,$
 $(1.10)_2 \times 2^1 = \frac{24}{8} = 3,$
 $(1.11)_2 \times 2^1 = \frac{28}{8} = 3.5.$

و نهایتا به ازای e = U = +2 اعداد زیر را داریم:

$$(1.00)_2 \times 2^2 = \frac{32}{8} = 4,$$

$$(1.01)_2 \times 2^2 = \frac{40}{8} = 5,$$

$$(1.10)_2 \times 2^2 = \frac{48}{8} = 6,$$

$$(1.11)_2 \times 2^2 = \frac{56}{8} = 7.$$

بنابراین اعداد نامنفی موجود در مجموعهی $F_{2,3}^{-1,2}$ عبارتند از:

 $\{0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7\}.$


همانگونه که میبینیم کوچکترین عدد نرمال مثبت در مجموعه ی $F_{2,3}^{-1,2}$ برابر است با

$$N_{\text{min}} = (1.00)_2 \times 2^{-1} = 0.5$$

و بزرگترین عدد برابر است با

$$N_{\text{max}} = (1.11)_2 \times 2^2 = 7.$$

تعداد کل اعداد (منفی و مثبت) عضو مجموعهی شمارای $F_{2,3}^{-1,2}$ برابر است با ۳۲. این اعداد به انضمام صفر در شکل ۲.۱ نمایش داده شدهاند.



نکتهی ۱. در مثال بالا فاصله ی بین اعداد متوالی متناظر با توان e=-1 برابر است با قاصله یرابر است با و e=0 برابر است با e=0 برابر است با e=0 برابر است با e=0 برابر است با و e=0 به طور کلی هرچند فاصله ی بین اعداد ممیزشناور عضو دستگاه یکنواخت نیست اما برای هر توان فیکس، فاصله ی بین اعداد متعلق به e=0 به e=0 یکنواخت است.

نکتهی ۲. برای هر دو توان دلخواه m و n که در آن $L \leq m, n \leq U$ ، کاردینالیتی (تعداد اعضای) هر دو مجموعهی $F_{\beta,p}^{L,U} \cap [\beta^n, \beta^{n+1}]$ و $F_{\beta,p}^{L,U} \cap [\beta^m, \beta^{m+1}]$ یکسان است.

 $x \in F_{\beta,p}^{L,U}$ نکتهی T. مجموعه ی اعداد ممیزشناور عضو $x \in F_{\beta,p}^{L,U}$ نسبت به صفر متقارن است یعنی اگر $x \in F_{\beta,p}^{L,U}$ آنگاه $x \in F_{\beta,p}^{L,U}$ آنگاه $x \in F_{\beta,p}^{L,U}$

تمرین ۱. تعداد کل اعداد نرمال موجود در دستگاه ممیز شناور $F_{\beta,v}^{L,U}$ را بدست آورید.

دیدیم که هر عدد دودویی (eta=2) ممیزشناور نرمال موجود در دستگاهی با دقت p را میتوان به صورت

$$x = \pm (1.b_1b_2 \cdots b_{p-2}b_{p-1})_2 \times 2^e$$

نشان داد. واضح است که $2^0 \times 2^0 \times 1 = (1.00 \cdots 00)_2 \times 2^0$ برابر است با

$$(1.00 \cdots 01)_2 \times 2^0 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + \cdots + 0 \times 2^{-(p-2)} + 1 \times 2^{-(p-1)} = 1 + 2^{-(p-1)}.$$

فاصلهی بین عدد یک و کوچکترین عدد بزرگتر از یک نقش بسیار مهمی در تحلیل خطای گردکردن در آنالیز عددی بازی میکند. این عدد را که ایسیلون ماشین و نامیده میشود (در مبنای دو) برابر است با:

$$\varepsilon_M = 2^{-(p-1)}.$$

فاصلهی بین سایر اعداد متوالی عضو دستگاه ممیزشناور $F_{\beta,p}^{L,U}$ نیز ارتباط مستقیمی با اپسیلون ماشین دارد. این فاصله ارتباط نزدیکی با مفهوم مهم دیگری در تحلیل خطای گردکردن، به نام واحد در آخرین مکان ۱۰ دارد که با ulp(x) نشان داده می شود و بیانگر وزن آخرین رقم مانتیس عدد نرمال x می باشد. می خواهیم فاصلهی بین هر دو عدد نرمال متوالی را در $F_{\beta,p}^{L,U}$ بیابیم. به طور کلی فاصلهی تمام اعداد ممیز شناور متوالی متعلق به فاصلهی نیم باز $[\beta^e,\beta^{e+1}]$ یکسان است ۱۱. (در نکته ی ۱ این موضوع را دیدیم). پس کافی است فاصلهی بین دو عدد ابتدایی عضو $[\beta^e,\beta^{e+1}]$ را بیابیم. فرض کنید x اولین عدد عضو این بازه باشد یعنی x x و x x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین عدد عضو این بازه باشد یعنی x و الین بازه باشد یعنی و الین عدد عشو و این بازه باشد یعنی و الین بازه باشد یعنی بازه بازه بازه باشد یعنی بازه باشد یعنی بازه بازه بازه بازه بازه بازه

$$(1.00 \cdots 01)_{\beta} \times \beta^{e} = (1 + 0 + \cdots 0 + 1 \times \beta^{-(p-1)}) \times \beta^{e} = \tilde{x} + \beta^{-(p-1)} \times \beta^{e}$$

پس داریم:

$$ulp(x) = \beta^{e-p+1}.$$

دقت کنید که اگر x>0 باشد، آنگاه ulp(x) برابر است با فاصلهی بین x و عدد ممیز شناور بلافاصله بزرگ تر از آن و اگر x>0 باشد، آنگاه ulp(x) برابر است با فاصلهی بین x و عدد ممیز شناور بلافاصله کوچک تر از x>0 بعلاوه می توان دید که e=ulp(1). بار دیگر نکته ی ۱ را به یاد آورید. فواصلی که در آن جا ذکر شد همان ulp(x) بودند. بعنوان نمونه دیدیم که a=1 متناظر با توان a=1 بود و به همین خاطر داریم:

$$ulp(5) = 2^{2-3+1} = 2^0 = 1.$$

machine epsilon 4

unit in the last place'

این فاصله در واقع برای تمام اعداد متعلق به فاصله ی بسته ی $[\beta^e,\beta^{e+1}]$ یکسان است اما در اینجا باید بحث را به فاصله ی $[\beta^e,\beta^{e+1}]$ محدود کنیم چرا که اصولاً عدد $[\beta^e,\beta^{e+1}]$ ممکن است تعریف شده نباشد: در مثال قبل، به ازای e=U=2 عدد e=U=2

به طرز مشابه داریم:

$$ulp(1.75) = 2^{0-3+1} = 2^{-2} = 0.25,$$

که فاصلهی x = 1.75 با کوچکترین عدد بزرگتر از آن است.


ایدهی بیت پنهان

همانطور که گفتیم امروزه در کامپیوترها معمولا از مبنای دو برای نمایش اعداد استفاده می شود. پس تنها انتخابی که برای رقم پیشروی اعداد نرمال باقی می ماند $b_0 = b$ است. پس اولین بیت تمام اعداد نرمال ممیز شناور یک می باشد. شانسی که این موضوع فراهم می سازد این است که این بیت که مقدارش همیشه یک است را به صورت ضمنی اعمال کرده و صریحا ذخیره نکنیم. در واقع اگر چنین نکنیم و بیت $b_0 = b$ را صریحا ذخیره کنیم، فرصت صرفه جویی در یک محل حافظه (که محتویاتش را از قبل برای هر عدد نرمال می دانیم) را از دست داده ایم. البته که در کامپیوترها این صرفه جویی صورت پذیرفته و ذخیره سازی در حافظه از بیت بعدی شروع می شود. این بیت ضمنی که مقدارش همواره یک است و صریحا ذخیره نمی شود را بیت پنهان $b_0 = b$ است و صریحا ذخیره نمی شود را بیت پنهان $b_0 = b$ آن را بعدا خواهیم دید.

اعداد زيرنرمال

hidden bit 'Y

subnorml (denormalized) numbers



شکل ۳.۱: تفریق دو عدد عضو $F_{2,3}^{-1,2}$ وقتی فقط اعداد نرمال را داریم.

تعریف ۱. یک عدد ممیزشناور غیرصفر در $F_{\beta,p}^{L,U}$ ، زیرنرمال نامیده می شود اگر بیت پیشروی آن صفر بوده و توان آن توان کمینه ی مجاز باشد یعنی دو شرط e=L و $b_0=0$ با هم برقرار باشند.

هثال \mathbf{r} . اعداد زیرنرمال نامنغی موجود در دستگاه $F_{2,3}^{-1,2}$ را (به صورت اعدادی در مبنای ۱۰) مشخص کنید.

از آنجا که صفر طبق تعریف عددی زیرنرمال نیست مجموعهی اعداد زیرنرمال عبارتند از

$$(0.01)_2 \times 2^{-1} = (0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = 0.125,$$


$$(0.10)_2 \times 2^{-1} = (0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = 0.25,$$

$$(0.11)_2 \times 2^{-1} = (0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) \times 2^{-1} = 0.375.$$

می بینیم که این اعداد زیرنرمال دقیقا در شکاف بین صفر و $0.5 = N_{\min}$ قرار میگیرند. به طرز مشابه همین اعداد با علامت منفی، در شکاف بین بزرگترین عدد نرمال منفی یعنی 0.5 = 0 و عدد صفر قرار میگیرند. نکته مهم دیگر این که به طور کلی فاصله می هر دو عدد زیرنرمال متوالی با فاصله می بین کوچک ترین دو عدد نرمال یکسان می باشد. در این مثال خاص این فاصله به صورت اتفاقی با ∞ نیز یکی شد اما به طور کلی چنین نیست!

بار دیگر به این پرسش که معرفی اعداد زیرنرمال چگونه میتواند مشکل صفرشدن حاصل تفریق برخی اعداد متمایز ماشین را حل کند باز میگردیم. شکل

به طور کلی وقتی اعداد زیرنرمال نیز موجود باشند غیرممکن است که حاصل تفریق دو عدد ماشین متمایز صفر شود. این البته فقط در مورد اعداد ماشین صدق می کند: چنانچه دو عدد حقیقی متمایز b و d اعداد ماشین نباشند همچنان این امکان وجود دارد که تفریق آنها صفر شود! در این مورد نیز بعدا مجددا بحث خواهیم کرد.



شكل ۴.۱: تفريق دو عدد عضو $F_{2,3}^{-1,2}$ وقتى اعداد زيرنرمال نيز اضافه شدهاند.

1.7.1 خطاي مطلق و نسبي

فرض کنید \tilde{x} تقریبی برای عدد حقیقی x باشد. دو روش از مفیدترین ابزارهای اندازه گیری میزان درستی \tilde{x} عبارتند از خطای مطلق

$$e(\tilde{x}) := |x - \tilde{x}|,$$

و خطای نسبی

$$\delta(\tilde{x}) := \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|},$$

که وقتی x=0 تعریف نشده است. وقتی در یک محاسبه، کمیتها بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند و یا وقتی همزمان با کمیتهای کوچک و بزرگ سر و کار داشته باشیم، خطای نسبی، بیش از خطای مطلق اهمیت پیدا میکند. خطای نسبی بخاطر تقسیم موجود در تعریفش بدون واحد است. فرض کنید کمیت x با x جایگزین شده و تقریب x برای کمیت x نیز با x جایگزین شود یعنی کیفیت تقریب x برای کمیت x یکسان باشد. در این حالت کیفیت تقریب x برای کمیت x برای کمیت x برای توضیح خطای نسبی بدون تغییر باقی می ماند اما خطای مطلق تقریب جدید x برابر می شود. برای توضیح بیشتر دو موقعیت زیر را در نظر بگیرید. ابتدا فرض کنید x=0 کنید x=0 بوده باشد. داریم ورست x=0 بوده باشد. داریم

$$e(\tilde{x}) = 10^2$$

$$\delta(\tilde{x}) = \left|\frac{e(\tilde{x})}{x}\right| = 1.8 \times 10^{-8}.$$

 $x=8 imes 10^{-15}$ حال فرض کنید $\tilde{x}=5.3 imes 10^{-15}$ تقریبی باشد که در محاسبه ای مشخص برای کمیت $\tilde{x}=8 imes 10^{-15}$ به دست آمده. داریم

$$e(\tilde{x}) = 5.29 \times 10^{-11}$$

$$\delta(\tilde{x}) = \frac{5.29 \times 10^{-11}}{8 \times 10^{-15}} = 6.6 \times 10^{+3},$$

واقعیت این است که وقتی با محاسباتی در مقیاس 10 \times 8 سر و کار داریم، خطایی (مطلق) به اندازه ی $5.29 \times 5.29 \times 5.29$

این بخش را با یادآوری مفهوم ارقام بامعنای یک عدد به پایان میبریم.

تعریف ۲. ارقام بامعنای یک عدد عبارتند از اولین رقم ناصفر و تمام ارقام بعد از آن.

بعنوان مثال عدد 0.0491 دارای سه رقم بامعناست و عدد 1.7320 دارای پنج رقم بامعنا میباشد. در آزمایشگاه فیزیک از این مفهوم برای نشاندادن تفاوت در میزان دقت یک وسیلهی اندازهگیری استفاده میکردیم. بعنوان نمونه وقتی میگفتیم در یک اندازهگیری طول 7.40 متر حاصل شده بطور ضمنی بیان میکردیم که وسیلهی استفاده شده برای سنجش این طول دقتی در حد صدم متر (یعنی سانتی متر) داشته ولی اگر نتیجه را به صورت 7.400 متر بیان میکردیم این منظور منتقل می شود که دقت ابزار اندازهگیری در حد میلیمتر داشته است.

۲.۲.۱ سبکهای گردکردن: نگاشت اعداد حقیقی به اعداد ماشین

در محاسبات علمی اغلب با اعداد حقیقی سرو کار داریم. اما هرچند هر عدد ممیزشناور عضو دستگاه در محاسبات علمی اغلب با اعداد حقیقی است، عکس این موضوع برقرار نیست. پس در عمل نیاز به نگاشتی همچون $F_{\beta,p}^{L,U}$

$$fl: \mathbb{R} \to F_{\beta,p}^{L,U}$$

از مجموعه ی ناشمارای اعداد حقیقی به مجموعه ی شمارای اعداد ماشین داریم. مرسوم است که برای مفید بودن چنین نگاشتی (که گرد کردن نامیده می شود) دو شرط زیر اِعمال می شود. اولا اگر برای مفید بودن چنین نگاشتی (که گرد کردن نامیده می شود) دو شرط زیر اِعمال می شود. اولا اگر $x,y\in\mathbb{R}$ آنگاه $x\in F_{\beta,p}^{L,U}$ و ثانیا این که این نگاشت باید صعودی باشد یعنی اگر $x\in F_{\beta,p}^{L,U}$ تنیجه ی مهم این دو شرط این است که درون بازه ی تولید شده توسط x و خود نخواهد داشت. و x آنگاه یعنی در بازه های x آنگاه یا تنگاه یا آنگاه یا آنگا

- $-\infty$ گرد کردن به سمت پایین یا $-\infty$
 - $+\infty$ گرد کردن به سمت بالا یا $+\infty$
- گرد کردن به سمت صفر یا قطع کردن
 - گردکردن به نزدیکترین