

Manual de instalación — Sincronizador Orosys-Básculas

Sep 28, 2026 · @Larios

Qué es y qué se necesita

El Sincronizador toma el catálogo de artículos de Orosys y lo envía solo a las básculas Metrology cada vez que cambia un precio.

Una licencia por equipo: se instala en la PC donde está Orosys, y esa licencia cubre todas las básculas que estén en la misma red.

Antes de empezar, confirma que la PC cumple con esto:

- ☐ Windows 10 u 11.
- ☐ Orosys (PDVXP) instalado y funcionando, con su archivo `Articulo.Tps` (normalmente en `C:\PDVXP\`).
- ☐ Las básculas encendidas y conectadas a la misma red que la PC
- ☐ Internet, para descargar el programa, activación y verificación constante de la licencia.
- ☐ La clave de licencia que se le asignó a este negocio.
- ☐ Permisos de administrador en la PC para instalar.

Paso 1: Descargar e instalar

Descarga siempre desde este enlace; da la versión más reciente:

[Descargar Sincronizador Básculas](#)

1. Ejecuta `Setup_Sincronizador_Basculas.exe`. Si Windows muestra "Windows protegió tu PC", da clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**.
2. Acepta los permisos de administrador.
3. Deja la carpeta de instalación como viene: `C:\Sincronizador Basculas`. No la cambies, porque el programa busca ahí sus componentes. (en dado caso de necesitar cambiarla, sería necesario configurar la dirección de las rutas para los componentes que necesita el sincronizador)
4. El instalador también instala Java y JHMA. Si aparece el instalador de Java, acepta todo con los valores predeterminados.
5. Al terminar, el Sincronizador se abre solo y queda configurado para iniciar con Windows.

Paso 2: Activar la licencia

La licencia se activa por un equipo a la vez y los días empiezan a contar desde ese momento.

1. Al abrir por primera vez aparece la ventana de bienvenida. Da clic en **Activar ahora**.
2. Escribe la clave de licencia del negocio y da clic en **Activar licencia**.
3. Espera el mensaje "Activado hasta el ...". La ventana se cierra sola.

Si elegiste **Activar después**, puedes activarla en cualquier momento con el botón verde **Activar licencia** de la ventana principal, o desde **Información → Activar licencia....**

Importante: la licencia queda ligada a esta PC. Si el negocio cambia de computadora, antes de desinstalar hay que ir a **Información → Desvincular equipo de licencia....** Si ya no es posible, contacta a soporte para liberarla.

Paso 3: Configurar rutas y básculas

El único dato que casi siempre hay que revisar es la ubicación de `Articulo.Tps`; lo demás viene listo. Abre **Opciones → Configurar rutas y básculas....**

Rutas del sistema:

Campo	Qué poner
Archivo TPS (Orosys)	El <code>Articulo.Tps</code> de Orosys. Por defecto <code>C:\PDVXP\Articulo.Tps</code> ; si Orosys está en otra carpeta o en red, búscalo con el botón ...
Archivo CSV (intermedio)	Dejar como viene
Parser JAR (tps-to-csv)	Dejar como viene
Carpeta Buffer de JHMA	Dejar como viene

Básculas: no hace falta registrar cada báscula. JHMA se conecta por su puerto de comunicación y detecta solo las básculas que están en la red.

1. Deja vacía la lista de básculas: así el programa envía a todas las que JHMA detecte.
2. Abre la ventana de JHMA y confirma que aparezcan todas las básculas del negocio.
3. Si falta una, revisa que esté encendida y conectada, y que su IP esté en el mismo rango de red que las demás. También confirma que el firewall de Windows no esté bloqueando a JHMA.
4. Da clic en **Validar rutas para verificar los componentes del sincronizador**: todas deben salir correctas.

5. Da clic en **Guardar**.

Qué significa "la misma red": que la PC y las básculas puedan comunicarse entre sí. En la práctica, casi siempre es así:

- Están conectadas al **mismo módem, router o switch** del negocio, por cable o WiFi.
- Sus IP comparten los **primeros tres números**. Por ejemplo, PC `192.168.80.10` y básculas `192.168.80.131` y `192.168.80.133` : sí hay comunicación. Una báscula en `192.168.1.50` : no, está en otra red.

Cómo comprobarlo:

1. En la PC, abre el menú Inicio, escribe `cmd` y presiona Enter.
2. Escribe `ipconfig` y presiona Enter. Anota la **Dirección IPv4** (por ejemplo `192.168.80.10`).
3. En la báscula, revisa su IP en su menú de configuración de red. Debe iniciar con los mismos tres números.
4. En la misma ventana escribe `ping` seguido de la IP de la báscula (por ejemplo `ping 192.168.80.131`). Si aparece "Respuesta desde...", hay comunicación. Si dice "Tiempo de espera agotado" o "Host de destino inaccesible", no la hay.

Casos que impiden la comunicación aunque todo esté en el mismo local: la PC conectada a una red WiFi de invitados, dos módems distintos (uno para la PC y otro para las básculas), o un firewall que bloquea a JHMA. Si el negocio tiene redes separadas a propósito, su técnico de red debe permitir la comunicación entre ellas.

Si te equivocaste de ruta, el botón **Restablecer rutas predeterminadas** regresa todo a como venía.

Paso 4: Primer envío y verificación

El primer envío completo es el que activa la sincronización automática; sin él, el programa no sincroniza solo.

1. Da clic en **Recargar tabla** y confirma que aparezcan los artículos de Orosys (abajo dice "Artículos cargados: ...").
2. Da clic en **Reenviar tabla completa** y espera a que el registro diga "Sincronización: ... nuevos".
3. Abajo a la derecha debe cambiar a **● Auto-sync activo**.
4. **Prueba final:** cambia el precio de un artículo en Orosys, espera unos segundos y confirma en cada báscula que el precio nuevo ya aparece. Después regresa el precio original.

Con esto la instalación está completa. Desde ahora, cada cambio en Orosys se envía solo a las básculas.

Uso diario

En el día a día no hay que hacer nada: el programa corre en segundo plano, junto al reloj de Windows, y sincroniza solo.

- **Cerrar la ventana no lo apaga:** sigue trabajando en la bandeja del sistema. Para volver a abrirlo, doble clic en su ícono junto al reloj.
- **Enviar cambios:** manda solo lo que cambió. Úsalo si quieres forzar un envío en ese mismo momento
- **Reenviar tabla completa:** manda todos los artículos. Úsalo si una báscula se reinició o quedó con precios diferentes.
- **JHMA se reinicia solo cada 12 horas** para mantener la conexión con las básculas. Se puede ajustar en **JHMA → Reloj JHMA**.
- **Estado de la licencia:** en **Información → Licencia** se ven la clave, la fecha de vencimiento y los días restantes.

Problemas comunes

La mayoría se resuelve revisando la ruta del TPS o la red de las básculas.

Qué pasa	Qué hacer
"Licencia ya activada en otro equipo"	La licencia sigue ligada a otra PC. Desvincúlala desde esa PC o contacta a soporte para liberarla
"Licencia pausada" o "Licencia vencida"	Contacta a Orosys para reactivarla o renovarla. Al renovarse, el programa se reactiva solo en unos minutos
La tabla aparece vacía o no carga	Revisa en Opciones → Configurar rutas y básculas que el Archivo TPS apunte al <code>Articulo.Tps</code> correcto
Los precios no llegan a una báscula	Confirma que esté encendida y en la misma red, que aparezca en la ventana de JHMA, y usa Reenviar tabla completa
Dice "Auto-sync desactivado"	Falta el primer envío: da clic en Reenviar tabla completa

Qué pasa	Qué hacer
Sin internet	Sigue funcionando hasta 3 días sin verificar la licencia; al volver el internet se verifica solo

Cuándo escalar a soporte: si el problema sigue después de revisar la tabla, abre **Registros → Abrir carpeta de registros** y envía el archivo del día junto con una captura de pantalla del error.