
RPForge

Guia do usuário

Do seu pacote ao primeiro addon.

Converta seus pacotes para o FiveM, gere YTYPs e, no plano Pro, prepare suas roupas para texturização, Neon ou separação de pele. Este guia acompanha você da instalação ao primeiro resultado.



RPFORGE 1.0.1

RPForge v1 · 10 de novembro de 2026

Instalar · Converter · Gerar YTYP · Roupas Pro · Resolver avisos

Encontre seu próximo passo

Leia na ordem para começar ou vá direto ao assunto. Os títulos abaixo são clicáveis no PDF.

Comece aqui	03
Instalar	04
Conhecer a janela	05
Ações rápidas	06
Planos Free e Pro	07
Conta e login	08
Converter um RPF	09
Alterar o spawn	10
Pastas existentes	11
Revisar e converter	12
Encontrar o addon	13
Levar ao FiveM	14
Tipos de conteúdo	15
Gerar YTYP	16
Roupas para OBJ	17
Roupas para Neon	18
Separar pele	19
Revisar a separação	20
Arquivos e backups	21
Resolver avisos	22
Dúvidas frequentes	23
Atualizar ou remover	24
Consulta rápida	25

Sobre as imagens: telas do aplicativo com nomes e dados fictícios para demonstração. As telas de RPF e YTYP mostram operações feitas com arquivos de teste; as de roupas mostram arquivos fictícios selecionados, antes do processamento.

01 / COMECE AQUI

Seu primeiro addon

Você escolhe a pasta, confere o que será criado e manda converter. O arquivo RPF original permanece no lugar.

O caminho mais curto

1. Coloque o arquivo .rpf em uma pasta fácil de encontrar.
2. Clique com o botão direito nessa pasta e escolha Converter com RPForge.
3. Na janela rápida, confira os nomes e os destinos; pelo app completo, escolha Converter RPFs na barra lateral.
4. Use Revisar conversão quando estiver no app completo. Na revisão, confira o resumo e clique em Converter agora.
5. Ao terminar, clique em Abrir resultado para encontrar o addon.

Antes de usar no servidor

Abra o recurso no seu ambiente de testes do FiveM. O RPForge confere a estrutura dos arquivos, mas o teste no jogo é que confirma aparência, colisões, sons e dependências.

Gratuito, sem conta e sem terminal

Converter RPFs e Gerar YTYP são gratuitos e não pedem login. Você não precisa instalar Node.js nem abrir comandos: o instalador inclui o necessário. Somente as ferramentas de roupas exigem uma conta com o plano Pro.

02 / INSTALAR

Instale e abra o RPForge

O instalador da v1 inclui a interface, o runtime e os documentos de uso. Baixe somente pelos canais oficiais do RPForge.

Instalação no Windows

1. Feche a janela do RPForge antes de instalar uma atualização.
2. Abra o instalador, leia os termos de uso e a licença e aceite para continuar.
3. Consulte a privacidade e os avisos completos dos componentes no seletor de documentos do instalador, mesmo sem conexão com a internet.
4. Leia a etapa de confiança local. Para habilitar o menu moderno, autorize a instalação do certificado e confirme o administrador. Se recusar, o app e o menu clássico continuam disponíveis.
5. Confira a pasta sugerida. O nome atual da pasta é RPForge.
6. Conclua a instalação. A opção Abrir o RPForge inicia o app; depois, você também pode usar o menu Iniciar.

Pasta padrão

Esse é o endereço usado pelo Windows para a pasta do aplicativo no seu usuário. Você pode mantê-lo durante a instalação.

```
%LOCALAPPDATA%\Programs\RPForge
```

O que você precisa


- Windows 11 em um computador compatível com aplicativos x64.
- Espaço disponível para o aplicativo, os pacotes e os addons que serão criados.
- Arquivos de GTA V Legacy em um dos tipos aceitos pelo RPForge.

> **Sobre esta edição**
>
> A v1 usa certificado local, sem validação pública de identidade. A autorização adiciona confiança em TrustedPeople para todos os usuários do computador e também vale para outros arquivos assinados com a mesma chave. Não há garantia de remover alertas. A instalação em um Windows sem versões anteriores ainda precisa ser validada. A desinstalação não remove automaticamente a confiança.

03 / CONHECER A JANELA

Tudo começa pela pasta

A barra lateral reúne Início, as ferramentas, Como usar e, no rodapé, a sua conta.



Tela inicial da versão 1.0.1, com a barra lateral e o acesso de cada ferramenta. Perfil fictício de teste.


Como se orientar

- Início: mostra as ferramentas em dois grupos, Arquivos e recursos e Roupas e geometria. Cada uma indica Gratuito ou Requer Pro.
- Ferramentas: a lista da barra lateral tem busca e permite alternar entre as ferramentas sem perder as escolhas de cada fluxo.
- Selecionar pasta: abre o seletor de pastas do Windows e inicia a análise ao confirmar.
- Configurar, Revisar e Resultado: as etapas da conversão de RPF, da escolha dos nomes até o que foi criado.
- Conta: o botão no rodapé da barra lateral mostra Entrar ou o seu nome quando a conta está conectada.

04 / AÇÕES RÁPIDAS

Direto pelo botão direito

As ações rápidas abrem uma janela compacta para a tarefa escolhida no Explorador de Arquivos.



Janela compacta de conversão com um pacote sintético. Aqui a pasta de saída já existia, e o app pede a configuração completa.

Converter RPF e Gerar YTYP

Clique com o botão direito na pasta e escolha Converter com RPForge ou Gerar YTYP com RPForge. A conversão mostra uma revisão antes de gravar; o YTYP começa automaticamente. Essas ações são gratuitas e funcionam sem login.

Roupas, com o plano Pro


Em um arquivo .ydd, numa pasta ou no espaço vazio dentro dela aparecem Exportar para OBJ com RPForge, Converter roupa para Neon com RPForge e Separar pele com RPForge. Sem sessão conectada, a janela mostra primeiro o login e depois retoma a peça.

> Os itens de roupas só aparecem depois que o app confirma uma licença Pro válida neste computador. As ações rápidas não consultam versão nem atualizações.

05 / PLANOS FREE E PRO

O que é gratuito e o que é Pro

Converter RPFs e Gerar YTYP são gratuitos. As três ferramentas de roupas fazem parte do plano Pro.



Conta conectada no plano Free, com dados fictícios. A tela informa o plano desta instalação.

Ferramenta	Acesso
Converter RPFs	Gratuito. Funciona sem conta e sem conexão.
Gerar YTYP	Gratuito. Funciona sem conta e sem conexão.
Roupas para OBJ, Roupas para Neon e Separar pele	Pro. Exigem login e uma licença Pro ativa neste computador.

Como o Pro é liberado


O plano Pro é concedido manualmente pela equipe do RPForge à sua conta. Não há compra, pagamento ou ativação dentro do aplicativo. Depois da liberação, abra Conta e use Atualizar autorização.

> Os itens de roupas no botão direito do Windows só aparecem com o Pro ativo. Os arquivos continuam sendo processados no seu computador.

06 / CONTA E LOGIN

Sua conta, quando a ferramenta pede

A conta é opcional para converter RPFs e gerar YTYP. Para as ferramentas de roupas, ela é obrigatória e precisa ter o plano Pro.



Tela de entrada integrada ao app, aberta pelo botão Entrar da barra lateral. Sem credenciais reais.

Entrar no aplicativo

Clique em Entrar, no rodapé da barra lateral. Informe e-mail e senha ou escolha Discord, Google ou GitHub. Se sua conta usa segundo fator, confirme com o autenticador ou um código de recuperação.

Entrar com um provedor

O provedor abre no navegador padrão do Windows. Depois de entrar, confira a conta e o computador na página rpforge.dev/conectar-app/ e autorize. Volte ao app: seu nome aparece na barra lateral.


Computadores conectados

Cada conta usa até dois computadores. Em Conta, Gerenciar conta e computadores mostra as vagas e permite desconectar instalações antigas. Não autorize pedidos que você não iniciou no app.

07 / CONVERTER UM RPF

Escolha a pasta do pacote

O RPForge procura os arquivos diretamente na pasta escolhida. Você pode reunir vários RPFs nela para analisar de uma vez.



Configurar com um pacote sintético: pasta de saída e nome no jogo podem ser editados antes da revisão.

Pelo botão direito

No Explorador de Arquivos, clique com o botão direito na pasta e escolha Converter com RPForge. Você também pode clicar no espaço vazio dentro da pasta. A janela abre e começa a análise.

Pelo aplicativo


Abra o RPForge, escolha Converter RPFs na barra lateral e use Selecionar pasta. Escolha a pasta que contém os arquivos .rpf. A análise começa ao confirmar a pasta.

> Não é preciso extrair o RPF antes. Pacotes RPF que estejam dentro de outro RPF são lidos pelo aplicativo.

08 / ALTERAR O SPAWN

Escolha o nome do carro

Spawn é o nome usado para chamar o veículo no jogo. Se quiser manter o original, deixe o campo como está.



O nome escolhido é conferido antes da conversão.

Para alterar

1. Encontre o veículo na lista de Configurar.
2. Edite o campo Nome no jogo do veículo e digite o novo spawn.
3. Clique em Revisar conversão. O RPForge confere a alteração antes de liberar a conversão.

Exemplo de nome válido

Use letras, números ou _. Comece com uma letra e limite o nome a 63 caracteres. Maiúsculas e minúsculas são aceitas e mantidas. Evite espaços e acentos.

```
MIAMIGT
```

> Em roupas, mapas e outros conteúdos, editar o nome muda a pasta do recurso. As coleções de roupas e os nomes internos desses arquivos são preservados.

09 / PASTAS EXISTENTES

Decida o que fazer com a pasta

Se já existir uma pasta com o nome de saída, o RPForge pede uma escolha antes de continuar.


Escolha	O que acontece
Cancelar este item	Preserva a pasta existente e não converte esse RPF.
Alterar o nome da pasta	Edite Nome da pasta de saída e revise de novo para criar a saída em outra pasta.
Preservar backup e substituir	Guarda a pasta antiga em um backup e cria uma nova saída no lugar.

> Na primeira tentativa, prefira uma pasta livre. Mantenha os backups até terminar o teste do addon no jogo.

10 / REVISAR E CONVERTER

Confira antes de gravar

Revisar mostra o resumo da operação. O addon só é gravado quando você clica em Converter agora.



Revisão de um pacote de demonstração antes de converter.

O que conferir

- O nome no jogo ou o nome do recurso está correto?
- A pasta de saída é a que você esperava?
- Há avisos sobre arquivos que não vieram no pacote?
- A escolha para pastas existentes está correta?


Se precisar corrigir

Clique em Voltar, faça a alteração e avance novamente. Os campos serão validados ao revisar. Quando estiver tudo certo, use Converter agora e aguarde o resultado.

11 / ENCONTRAR O ADDON

Seu addon está na pasta de saída

Depois da conversão, o resultado informa o que foi criado. Falhas e cancelamentos aparecem separadamente.



Resultado de uma conversão executada com um pacote sintético.

Abrir resultado

Use Abrir resultado, ou Abrir esta pasta em cada item, para localizar o recurso criado. Quando houver vários RPFs, confira o resultado de cada saída.

Nova operação

Limpa o fluxo da janela e permite escolher outra pasta. Os addons que já foram criados permanecem no disco.

> O RPF original fica preservado ao lado da saída. O RPForge não coloca um relatório JSON dentro do addon.

12 / LEVAR AO FIVEM

Teste o recurso no servidor

Ao terminar, você terá uma pasta de recurso com os arquivos organizados para o FiveM.

Exemplo de saída de um veículo

fxmanifest.lua é o arquivo que apresenta o recurso ao FiveM. data guarda as configurações; stream guarda modelos e texturas. As peças de tuning ficam em stream/mods quando houver essas peças no pacote.

```
MIAMIGT/
  fxmanifest.lua
  data/
  stream/
    mods/
```

Para colocar no servidor

1. Copie a pasta completa do addon para a área de recursos do seu servidor.
2. Peça ao responsável pelo servidor para ativar o recurso com o nome da pasta. A tela Resultado mostra o nome usado no comando ensure.
3. Entre no ambiente de testes e confira o conteúdo. Para veículos, use o spawn que você manteve ou escolheu.
4. Confira aparência, texturas, tuning e sons antes de usar em produção.

> O RPForge não altera sua base de testes nem o arquivo server.cfg. A ativação no servidor é feita por você ou pela equipe que administra a base.

13 / TIPOS DE CONTEÚDO

Além dos veículos

O RPForge identifica o conteúdo encontrado. Você não precisa escolher um modo de conversão antes de analisar o RPF.

Conteúdo	O que conferir
Veículos	Spawn, tuning, texturas, sons e funcionamento no jogo.
Roupas	Coleção identificada e arquivos necessários. O app não inventa coleções ausentes.
Mapas e interiores	Arquivos do mapa e dependências. Salas e portais precisam vir no conteúdo original.
Props e objetos	Modelos, texturas e arquivo YTYP quando necessário.
Animações e texturas	O recurso é organizado para streaming; o uso depende da configuração do servidor.
Peds, armas e áudio	Somente os tipos e arquivos reconhecidos pelo aplicativo.

Quando o app recusa um pacote


Um arquivo pode depender de configurações que o RPForge ainda não reconhece. Nesse caso, confira o erro. Evite apagar arquivos do pacote apenas para forçar a conversão.

> Pacotes que misturam veículos com conteúdos especiais podem precisar ser separados. Um addon criado sem erro ainda deve ser testado no FiveM.

14 / GERAR YTYP

Gere YTYPs dos seus modelos

YTYP é um arquivo usado pelo jogo para reconhecer objetos. O RPForge pode gerar um YTYP básico a partir de modelos .ydr.



Resultado de uma geração executada com um modelo sintético.

Pelo app ou pelo botão direito


1. Coloque os arquivos .ydr diretamente na pasta escolhida.
2. Pelo app, escolha Gerar YTYP na barra lateral, selecione a pasta e clique em Gerar YTYP.
3. Pelo botão direito, use Gerar YTYP com RPForge. A janela rápida inicia a geração automaticamente.
4. Ao terminar, abra a pasta indicada no resultado.

> YTYPs existentes são preservados e a nova saída recebe um sufixo quando necessário. Um YTYP básico não recria salas, portais ou outros detalhes de um interior complexo.

15 / ROUPAS PARA OBJ

Leve a roupa para pintura

Ferramenta Pro. Exporta uma peça .ydd para OBJ e MTL, com UVs, normais e grupos de materiais, para texturizar em outro programa.



Roupas para OBJ com arquivos fictícios selecionados, antes da exportação.

Como exportar

1. Escolha Roupas para OBJ na barra lateral ou Exportar para OBJ com RPForge no botão direito de um .ydd.
2. Selecione o YDD, o YTD correspondente (opcional se a textura estiver no YDD), o nível de detalhe e a pasta de destino.
3. Clique em Exportar para OBJ. Ao terminar, confira a prévia 3D da malha entregue.


Limites

Somente OBJ e MTL são salvos, sem sobrescrever arquivos. Texturas, rig, animações, shaders do GTA, normal e specular maps não são exportados. Aceita YDD e YTD de GTA V Legacy; peças sem textura difusa, UVs ou normais são recusadas. O OBJ serve para pintura, não para voltar ao jogo.

16 / ROUPAS PARA NEON

Uma versão emissiva da roupa

Ferramenta Pro. Cria uma cópia da roupa com material emissivo, preservando malha, rig e texturas.



Roupas para Neon com arquivos fictícios selecionados, antes da conversão.

Como converter

1. Escolha Roupas para Neon na barra lateral ou Converter roupa para Neon com RPForge no botão direito.
2. Selecione a roupa isolada, o YTD correspondente e a pasta de destino.
3. Clique em Converter para Neon. O resultado mostra os nomes e o caminho dos novos arquivos.


Limites

Os novos arquivos recebem um ID livre; o YTD é copiado sem alterar a imagem e os originais ficam intactos. Peças com pele são recusadas: use Separar pele antes. Aceita roupa freemode de GTA V Legacy com um drawable por YDD. A conferência do app é estrutural; veja a aparência no FiveM.

17 / SEPARAR PELE

Separe a roupa da pele

Ferramenta Pro. Analisa uma peça que mistura roupa e pele e, depois da sua revisão, gera os dois em arquivos separados.



Separar pele com arquivos fictícios selecionados, antes da análise.

Como começar

1. Escolha Separar pele na barra lateral ou Separar pele com RPForge no botão direito.
2. Selecione o YDD com roupa e pele, o YTD (opcional se estiver embutido) e a pasta de destino.
3. Clique em Analisar peça. A análise não grava nada e abre a revisão 3D.

> A separação não aplica Neon nem cria texturas brancas. Para uma roupa Neon com pele, separe primeiro e converta só a parte da roupa.

18 / REVISAR A SEPARAÇÃO

Confira cada face antes de separar

A análise sugere o que é pele e o que é roupa. A sugestão precisa ser conferida, principalmente em peças editadas.

Cores da revisão

- Laranja: pele. Azul: roupa. Roxo: faces incertas, que precisam de uma decisão.
- Todos os LODs disponíveis podem ser revisados. Trocar de LOD limpa a seleção atual.

Marcar faces

- Ferramentas: Face (V), Área (B) e Pincel (C). [e] ajustam o raio do pincel.
- Shift adiciona à seleção e Alt remove. Somente faces visíveis pode ser desativado para atravessar a peça.
- Use Marcar pele ou Marcar roupa. Ctrl+Z desfaz a atribuição; Restaurar sugestão volta ao início.
- Câmera: botão do meio orbita, botão direito move e a roda aproxima. Wireframe mostra a malha.

Separar arquivos

O botão fica bloqueado enquanto houver faces incertas, e o LOD alto precisa ter pele e roupa. A saída tem dois YDDs com IDs livres, cada um com sua cópia do YTD, nas subpastas Roupa e Pele do destino.

> O app confere os arquivos gerados, mas não certifica a classificação. Teste a aparência no FiveM antes de usar no servidor.

19 / ARQUIVOS E BACKUPS

Guide dos seus originais

O RPForge preserva o pacote de origem. Ainda assim, mantenha uma cópia dos seus arquivos de trabalho antes de organizar um acervo grande.

Durante uma conversão de RPF

- A análise e a revisão não criam o addon.
- A conversão prepara a saída e confere os arquivos gravados antes de entregar a pasta.
- Pastas existentes exigem uma escolha explícita.
- O backup fica ao lado da saída, com um nome que identifica a cópia preservada.

Na geração de YTYP

Os modelos originais e os YTYPs que já existem permanecem intactos. Se houver muitos modelos, o aplicativo divide a saída em mais de um YTYP.

O que pode mudar no veículo

Ao trocar o spawn, o app ajusta os nomes de arquivos e as referências correspondentes. Opções visuais de tuning sem o modelo necessário no RPF são removidas para evitar escolhas quebradas no jogo. Confira esses ajustes na revisão.

> Mantenha o backup até testar. Se precisar voltar, preserve a saída atual e use a cópia anterior como ponto de partida.

20 / RESOLVER AVISOS

Leia o motivo antes de tentar de novo

Um aviso pede atenção; um erro pode impedir aquela conversão. Quando vários RPFs são analisados, confira o resultado de cada um.

Mensagem ou situação	O que fazer
O RPF mudou depois da prévia	Analise novamente a pasta antes de converter.
Nome inválido	Corrija o campo e use Revisar conversão novamente.
Destino já existe	Escolha uma ação para a pasta existente.
Dependência externa	Confira se o servidor tem o recurso ou arquivo mencionado.
Esta ferramenta é exclusiva do plano Pro	Entre com uma conta Pro ou use as ferramentas gratuitas. O Pro é liberado pela equipe do RPForge.
A licença deste computador não pôde ser validada	Abra Conta e use Atualizar autorização. Confira a conexão e a data e hora do Windows.

> Ao pedir ajuda, informe a versão do app, o texto do erro e o passo em que ele apareceu. Não envie credenciais nem seu acervo em relatos públicos.

21 / DÚVIDAS FREQUENTES

Quando algo não aparece

Estas verificações resolvem os problemas mais comuns antes de repetir a operação.

O menu do botão direito não apareceu

Confira se você clicou em uma única pasta. Converter com RPForge aparece quando ela contém um .rpf; Gerar YTYP com RPForge, quando há um .ydr. Os itens de roupas exigem Pro ativo. Se necessário, procure em Mostrar mais opções ou abra o app pelo menu Iniciar.

A pasta parece vazia no aplicativo

Escolha a pasta que contém os arquivos, não uma pasta acima. Verifique as extensões. Um ZIP ou RAR precisa ser extraído antes; o arquivo .rpf dentro dele é o que o conversor lê.

O RPF foi recusado

A versão atual aceita arquivos abertos de GTA V Legacy. Pacotes criptografados e conteúdo de GTA V Enhanced não são aceitos. Use uma origem compatível e confira o texto do erro.

O carro converteu, mas não funciona no jogo

Confira se o recurso foi ativado e se você está usando o spawn correto. Texturas, sons ou configurações compartilhadas podem depender de outros recursos. O RPForge não corrige problemas do modelo original.

O tamanho em disco é o FPS ou o uso de VRAM?

Não. O tamanho mostra quanto os arquivos ocupam no disco. Esta versão não promete ganho de FPS nem otimiza texturas automaticamente.

22 / ATUALIZAR OU REMOVER

Mantenha a versão certa

Use os arquivos fornecidos pela equipe do RPForge. O nome atual do aplicativo e da pasta de instalação é RPForge.

Atualizar

1. O RPForge não se atualiza sozinho. Baixe o instalador da nova versão em rpforge.dev; em Como usar, o botão Instalação e atualização manual abre a página de instruções.
2. Feche o aplicativo e aguarde qualquer operação terminar.
3. Abra o instalador e confira o nome e a origem do arquivo.
4. Depois de instalar, abra o app e teste um pacote conhecido.

Remover do Windows

Abra Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados, encontre RPForge e escolha desinstalar. Os RPFs e addons criados nas suas pastas de trabalho permanecem no disco.

Versão e licença

Este guia acompanha o RPForge 1.0.1, com licença proprietária. Os documentos de uso e os avisos de terceiros acompanham o instalador e a pasta legal da instalação.

> O RPForge não faz upload dos seus assets e nada é publicado no seu servidor automaticamente. O login só é exigido pelas ferramentas Pro de roupas.

23 / CONSULTA RÁPIDA

Os nomes que você vai encontrar

Você não precisa decorar as extensões. Use esta página quando surgir uma palavra nova durante a conversão.

Nome	Em poucas palavras
RPF	Pacote que reúne arquivos de conteúdo do GTA V.
Addon ou recurso	Pasta organizada para adicionar conteúdo ao FiveM.
Spawn	Nome usado para chamar um veículo no jogo.
Stream	Pasta que reúne modelos, texturas e outros arquivos carregados pelo jogo.
Meta / data	Arquivos de configuração do conteúdo.
YDD	Arquivo de modelo de roupas e peds.
YDR	Arquivo de modelo usado por objetos.
YTD	Arquivo que reúne texturas.
YTYP	Arquivo que apresenta objetos ao jogo.
Backup	Cópia preservada da pasta anterior.
Dependência	Outro recurso ou arquivo necessário para o conteúdo funcionar.
LOD	Nível de detalhe do modelo: alto, médio, baixo ou muito baixo.
OBJ / MTL	Malha 3D e materiais em formatos abertos, para pintura.
Plano Pro	Acesso às ferramentas de roupas, liberado pela equipe do RPForge.

Antes de encerrar

Confira o resultado, teste o addon no FiveM e mantenha seus originais. Para rever um passo, volte ao índice deste guia.