

Unidad 4: Contribución marginal y punto de equilibrio

La contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Es lo que cada unidad vendida aporta para cubrir los costos fijos y, una vez cubiertos, generar utilidad.

Contribución marginal unitaria = Precio de venta - Costo variable unitario

Razón de contribución = Contribución marginal unitaria / Precio de venta

En esta cátedra usamos siempre el término contribución marginal (no margen de contribución). Los costos fijos NO se restan para calcular la contribución marginal: se restan después, al calcular el resultado.

El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que la contribución marginal total es igual a los costos fijos, por lo que el resultado es cero.

Punto de equilibrio (unidades) = Costos fijos / Contribución marginal unitaria

Punto de equilibrio (\$) = Punto de equilibrio (unidades) x Precio de venta

Cuando el resultado no es entero, redondeamos las unidades al entero superior, porque no se venden fracciones de unidad.

Margen de seguridad y utilidad deseada

El margen de seguridad indica cuánto pueden caer las ventas previstas antes de entrar en pérdida. Se expresa como porcentaje de las ventas previstas, nunca sobre el punto de equilibrio.

Margen de seguridad = $(\text{Ventas previstas} - \text{Punto de equilibrio}) / \text{Ventas previstas}$

Para una utilidad deseada, la utilidad se suma a los costos fijos antes de dividir:

Unidades para utilidad deseada = $(\text{Costos fijos} + \text{Utilidad deseada}) / \text{Contribución marginal unitaria}$

Error frecuente en los parciales: dividir los costos fijos por el precio de venta. Cada unidad solo aporta su contribución marginal, no el precio completo.

Ejemplo resuelto. Costos fijos \$ 900.000; precio \$ 3.000; costo variable unitario \$ 1.800.

Paso 1: contribución marginal unitaria = $3.000 - 1.800 = \$ 1.200$.

Paso 2: punto de equilibrio = $900.000 / 1.200 = 750$ unidades.

Paso 3: en pesos, $750 \times 3.000 = \$ 2.250.000$.

Costeo variable y costeo por absorción

El costeo variable asigna a los productos solo los costos variables de producción. Los costos fijos de producción se imputan enteros al resultado del período.

El costeo por absorción asigna a los productos todos los costos de producción, fijos y variables. Parte de la carga fabril fija queda activada en el inventario final.

Cuando la producción terminada supera a las unidades vendidas, el resultado por absorción es mayor que el resultado por costeo variable.

Diferencia de resultados = Costo fijo unitario x (Unidades producidas - Unidades vendidas)

El costo fijo unitario se calcula sobre la producción terminada, no sobre las ventas.