## Zarządzanie pamięcią pomocniczą


Pamięć główna: zwykle za mała, ulotna

Pamięć pomocnicza: służy do trwałego przechowywania

dużych ilości danych

Nośniki: taśma, dysk magnetyczny, dysk optyczny

Struktura dysku



Dysk o nieruchomych głowicach: osobna głowica dla każdej ścieżki (bęben: dysk z jednym cylindrem) Dysk z ruchomą głowicą

- **Sektor**: najmniejszy blok, który można zapisać/odczytać z dysku
- Ścieżka: zbiór wszystkich sektorów na pojedynczej powierzchni leżących w tej samej odległości od osi obrotu dysku

 Cylinder: zbiór wszystkich ścieżek leżących w tej samej odległości od osi obrotu dysku na dysku w wieloma talerzami

Adres dyskowy: nr napędu, nr powierzchni, nr ścieżki (cylindra), nr sektora

- Czas przeszukiwania (ang. seek time): czas przesunięcia głowicy na właściwą ścieżkę (nast. elektronicznie wybiera się właściwą powierzchnię)
- Czas oczekiwania (ang. *latency time*): czas oczekiwania aż głowica znajdzie się nad właściwym sektorem (to dysk się kręci!); określony przez prędkość rotacji dysku
- Czas transmisji czas potrzebny na odczytanie/zapisanie danych

Jednostka transmisji: sektor lub grupa sektorów

SO traktuje dysk jak jednowymiarową tablicę: nry bloków rosną wzdłuż sektorów na ścieżce, nast. wzdłuż ścieżek w cylindrze, nast. od cylindra 0 do ostatniego

s - liczba sektorów na ścieżce

t - liczba ścieżek w cylindrze

(powierzchnia j, cylinder i, sektor k)  $\rightarrow$  blok b  $b = k + s \cdot (j + i \cdot t)$ 

# Zarządzanie wolnymi obszarami dyskowymi

System przechowuje informacje o wolnych blokach dyskowych:

## 1.Mapa bitowa

Każdy blok jest reprezentowany przez jeden bit  $(0 \Rightarrow blok wolny)$ 

• względnie szybko można odszukać n kolejnych bloków

• mało wydajne, gdy nie można przechowywać mapy w pamięci głównej


### 2.Lista powiązana

Każdy wolny blok zawiera wskaźnik do następnego wolnego bloku

Mało wydajna - aby przejrzeć listę, trzeba odczytać każdy blok

## 3. Grupowanie

Przykład: Unix przechowuje w superbloku n adresów wolnych bloków; n-ty wolny blok zawiera kolejne n adresów itd.



#### 4.Zliczanie

W każdym węźle listy pamięta się adres kolejnego ciągłego obszaru i liczbę bloków wchodzących w skład tego obszaru

# Przydział miejsca na dysku

#### 1. Przydział ciągły

Plik zajmuje ciągły obszar na dysku

• minimalna liczba operacji dyskowych

- przydział określony za pomocą adresu początku i liczby bloków
- prosta implementacja dostępu sekwencyjnego i bezpośredniego
- trudno znaleźć miejsce na nowy plik (strategie: pierwszy pasujący, najlepszy pasujący; fragmentacja zewnętrzna)
- trudno rozszerzać plik (ew. trzeba z góry podać rozmiar pliku)
- kompresja

#### 2. Przydział listowy

Plik stanowi powiązaną listę bloków dyskowych

- przydział określony za pomocą adresu pierwszego i ostatniego bloku
- łatwe tworzenie i rozszerz. pliku, nie ma fragm. zewn.
- niepotrzebna kompresja ani deklarowanie rozmiaru pliku
- dostęp praktycznie tylko sekwencyjny
- dużo miejsca zajmują wskaźniki
- podatne na awarie

Odmiana przydziału listowego *tablica przydziału plików* (*FAT*), np. MS-DOS, OS/2

- po jednej pozycji dla każdego bloku dyskowego
- indeksowana numerami bloków
- przydział określony za pomocą numeru pierwszego bloku pliku
- pozycja w tablicy zawiera numer następnego bloku
- zero oznacza wolny blok

### 3. Przydział indeksowy


Każdy plik ma własny blok indeksowy będący tablicą adresów bloków dyskowych

- przydział określony za pomocą adresu bloku indeksowego
- pozycja o numerze *i* w tym bloku wskazuje *i*-ty blok pliku
- prosta implementacja dostępu sekwencyjnego i bezpośredniego
- nie ma fragmentacji zewnętrznej
- wskaźniki zajmują więcej miejsca niż przy przydziale listowym (zwykle część bloku indeksowego jest niewykorzystana)

Jak organizować bloki indeksowe?

- lista bloków indeksowych
- indeks wielopoziomowy
- schemat łączony

Przykład: Unix



Maksymalny rozmiar pliku:

- 10.1KB + 256.1KB +  $256^2.1$ KB +  $256^3.1$ KB  $\approx 16$ GB
- w i-węźle 32 bity na rozmiar pliku ⇒ 4GB

## Szeregowanie żądań do dysku

czas obsługi żądania = czas przeszukiwania + czas transmisji

Charakterystyka żądania dyskowego:

- operacja wejścia czy wyjścia
- adres dyskowy
- adres w pamięci
- wielkość transmisji

W systemie wieloprogramowym w kolejce do dysku może oczekiwać więcej niż jedno żądanie


<u>Przykład</u>: ruchoma głowica dysku o 200 ścieżkach (0..199) obsługuje żądanie do ścieżki 143, a poprzednio zakończyła obsługę żądania do ścieżki 159. W kolejce czekają żądania (w kolejności przybycia):

86, 147, 20, 177, 94, 160, 102, 175, 130

## Strategie szeregowania żądań dyskowych:

#### 1.FCFS


Obsługa w kolejności przybywania żądań



- sprawiedliwa (brak zagłodzenia)
- akceptowalna przy małym obciążeniu; przy dużym daje długi średni czas obsługi, choć małą wariancję

#### 2. SSTF (ang. Shortest Seek Time First)


Do obsługi wybiera żądanie z najmniejszym czasem przeszukiwania względem bieżącej pozycji głowicy




- przepustowość lepsza niż przy FCFS; średni czas obsługi krótszy dla średniego obciążenia, ale wariancja większa
- nie jest optymalny
- możliwe zagłodzenie; skrajne ścieżki są dyskryminowane
- akceptowalny w sysemach wsadowych, ale nie akceptowalny w systemach interakcyjnych

### 3.*SCAN* ("winda")

Głowica startuje od jednego końca dysku i przemieszcza się w kierunku przeciwnego, obsługując żądania do mijanych ścieżek, aż dotrze do drugiego końca. Wówczas zmienia kierunek ruchu






- mniejsza wariancja niż dla SSTF
- z chwilą gdy głowica zmienia kierunek, tuż przed głowicą będzie stosunkowo mało żądań do obsłużenia
- najczęściej spotykana w praktyce strategia
- dobra z punktu widzenia trzech miar (przepustowość, średni czas obsługi, wariancja czasu obsługi), choć skrajne ścieżki nadal nieco dyskryminowane

#### 4.C-SCAN

Jak SCAN, ale żądania są obsługiwane tylko podczas ruchu głowicy w jednym kierunku (dysk traktowany jak powierzchnia cykliczna)



- mniejsza wariancja czasu oczekiwania
- żadne ścieżki nie są dyskryminowane
- badania symulacyjne wykazały, że najlepiej połączyć SCAN (przy małym obciążeniu) z C-SCAN (przy dużym obciążeniu)

#### 5.LOOK i C-LOOK

Warianty (praktyczne) SCAN i C-SCAN - głowica przesuwa się do skrajnego żądania (<u>nie</u> ścieżki!) w każdym kierunku

## 6.F-SCAN (N-Step SCAN)

Ruch głowicy jak w SCAN, ale są obsługiwane tylko te żądania, które nadeszły <u>przed</u> rozpoczęciem ruchu w danym kierunku

- jeszcze mniejsza wariancja
- nie ma zagłodzenia w sytuacji, gdy stale nadchodzą żądania do bieżącej ścieżki

## 7. Tworzenie kolejek do sektorów

- ma sens jedynie w systemach w dużym obciążeniem
- optymalizacja rotacyjna

<u>Efektywność algorytmu szeregowania</u> może zależeć od metody przydziału miejsca na plik, rozmieszczenia na dysku katalogów i bloków indeksowych (gdzie umieszczać?)