
Pamięć wirtualna

- Umożliwia wykonywanie procesów, pomimo że nie są one w całości przechowywane w pamięci operacyjnej
- Logiczna przestrzeń adresowa może być dużo większa od fizycznej przestrzeni adresowej
- Tworzy iluzję dużej, jednorodnej i szybkiej pamięci
- Techniki realizacji pamięci wirtualnej: stronicowanie na żądanie, segmentacja na żądanie, segmentacja ze stronicowaniem



Stronicowanie na żądanie

- Strona jest sprowadzana do pamięci dopiero wtedy, gdy jest potrzebna:
 mniej wejścia-wyjścia, mniejsze zapotrzebowanie na pamięć, więcej użytkowników
- Strona jest potrzebna, gdy pojawia się do niej odwołanie
- Z każdą pozycją w tablicy stron jest związany *bit* poprawności odwołania (1 strona w pamięci, 0 strona poza pamięcią)

- Odwołanie do strony z bitem poprawności odwołania równym 0 powoduje błąd braku strony (ang. page fault).
 System operacyjny:
 - znajduje wolną ramkę
 - sprowadza stronę z dysku do pamięci
 - uaktualnia bit poprawności odwołania (:= 1)
 - restartuje instrukcję, która spowodowała błąd
- Co się dzieje, gdy nie ma wolnej ramki:
 wymiana stron (ang. page replacement) SO znajduje w pamięci stronę (najmniej używaną) i usuwa ją na dysk
- Niektóre strony mogą być sprowadzane do pamięci wielokrotnie

Wydajność stronicowania na żądanie:

```
p = \text{współczynnik błędów braku strony } 0 \le p \le 1.0
p = 0 \Rightarrow \text{nie ma błędów braku strony}
p = 1 \Rightarrow \text{każde odwołanie powoduje błąd braku strony}
efektywny czas dostępu = (1 - p) \times czas dostępu do pamięci + p \times czas obsługi błędu braku strony
```

obsługa błędu braku strony = czas obsługi przerwania + [czas wysłania strony na dysk] + czas sprowadzenia strony z dysku + czas wznowienia obliczeń

Algorytmy wymiany stron:

- *Bit modyfikacji* umożliwia zmniejszenie liczby transmisji dyskowych tylko modyfikowane strony trzeba zapisywać z powrotem na dysk
- Algorytm powinien minimalizować liczbę błędów strony

• Ciąg odwołań: ciąg numerów stron, np.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

• Algorytm FIFO

3 ramki pamięci ⇒ 9 przerwań braku strony 4 ramki pamięci ⇒ 10 przerwań braku strony

(anomalia FIFO; FIFO nie jest algorytmem stosowym)

- Algorytm optymalny: usuń stronę, do której najdłużej nie będzie odwołania (alg. stosowy: M(m,r) ⊆ M(m+1,r))
 3 ramki pamięci ⇒ 7 przerwań braku strony
 4 ramki pamięci ⇒ 6 przerwań braku strony
 Nierealizowalny w praktyce, stosowany do porównań
- Algorytm LRU ("najdłużej nieużywany najpierw")
 3 ramki pamięci ⇒ 10 przerwań braku strony
 4 ramki pamięci ⇒ 8 przerwań braku strony
 Implementacja z licznikiem: z każdą pozycją w tablicy
 stron jest związany licznik, podczas każdego odwołania
 zawartość zegara kopiuje się do licznika
 Implementacja ze stosem: numery stron przechowuje się
 na stosie, po każdym odwołaniu do strony przesuwa się jej
 numer na wierzchołek stosu

Algorytmy przybliżające LRU:

- 1. *Bit odwołania*: z każdą stroną związuje się bit odwołania (inicjalnie = 0); w chwili odwołania do strony ustawia się bit na 1; usuwa się stronę z bitem 0; którą?
- 2. *Algorytm drugiej szansy*: przegląda się strony zgodnie z porządkiem FIFO, cyklicznie; gdy bit=0, to stronę można wymienić; gdy bit=1; to zeruje się bit, a stronie daje "drugą szansę" (czas sprow. do pamięci:=czas bieżący)
- 3. Algorytm zegarowy: jak w 2, lecz cykliczna lista stron
- Algorytm LFU ("najmniej używana")
- Algorytm MFU ("najwięcej używana")

Przydział ramek:

- Minimalna liczba ramek zależy od architektury komputera
- Przydział równy: każdy proces dostaje tyle samo
- *Przydział proporcjonalny*: każdy proces dostaje proporcjonalnie do swojego rozmiaru
- Przydział priorytetowy: proces o wyższym priorytecie może wybrać stronę do usunięcia spośród swoich stron lub stron procesów o niższym priorytecie

<u>Algorytmy lokalne</u> (wybór strony do usunięcia spośród własnych stron) i <u>globalne</u> (wybór strony do usunięcia spośród wszystkich stron)

Migotanie

Proces jest zajęty głównie przesyłaniem stron z dysku do pamięci i z pamięci na dysk

Brak wystarczającej liczby stron jest powodem wysokiego współczynnika błędów braku strony:

- ⇒ niskie wykorzystanie CPU
- ⇒ system operacyjny myśli, że trzeba zwiększyć poziom wieloprogramowości
- ⇒ do systemu dodaje się nowy proces Wykres zależności wykorzystania procesora od poziomu wieloprogramowości

Model pola roboczego (ang. working-set)

Zasada lokalności odwołań: w każdej fazie wykonania program korzysta jedynie z drobnej części całego zbioru stron (lokalność *czasowa*, *przestrzenna*)

 $T = parametr \Rightarrow okienko$ (ustalona liczba odwołań do stron)

Pole robocze procesu P_i (WS_i): całkowita liczba stron, do których proces odwołał się podczas ostatnich T odwołań

Jeśli T za małe, to zbiór roboczy nie obejmie całej lokalności procesu

Jeśli T za duże, to zbiór roboczy obejmie kilka lokalności Jeśli T = ∞ , to zbiór roboczy obejmie wszystkie strony

Zasada pola roboczego a równoważenie obciążenia

Jeśli są jeszcze wolne ramki ⇒ można zainicjować nowy proces

Jeśli Σ WS_i > liczba dostępnych ramek \Rightarrow migotanie \Rightarrow wstrzymanie jednego z procesów

Jak aproksymować zawartość pola roboczego:

zegar + bit odniesienia

Przykład: T = 10,000

- zegar generuje przerwanie co 5,000 jednostek czasu
- na każdą stronę przeznacza się w pamięci dwa bity
- z nadejściem przerwania kopiuje się wszystkie bity odniesienia, a następnie zeruje
- jeśli jeden z bitów w pamięci =1 ⇒ strona należy do WS

Inne zagadnienia:


- 1. Sprowadzanie wstępne; OBL (ang. one block lookahead)
- 2. Wybór rozmiaru strony: fragmentacja, rozmiar tablicy stron, narzut na wejście-wyjście, lokalność
- 3. Struktura programu: przykład dostępu do macierzy kwadratowej wierszami vs. kolumnami *Restrukturyzacja programu*: zwiększenie lokalności odwołań

4. Blokowanie stron na czas operacji wejścia-wyjścia

Segmentacja na żądanie

Używana w sytuacji, gdy brak sprzętu do implementacji stronicowania na żądanie

- *Problem umieszczania* jest poważniejszy od problemu wymiany
- OS/2 przydziela pamięć segmentami, które są opisane za pomocą *deskryptorów segmentów*
- Deskryptor segmentu zawiera *bit poprawności* wskazujący, czy segment znajduje się w pamięci (gdy nie, to pojawia się błąd braku segmentu)



Pamięć notatnikowa (ang. cache memory)

- Czas dostępu: zbliżony do cyklu procesora
- *Współczynnik trafień* miara efektywności pamięci notatnikowej (zwykle > 0.9, gdyż programy mają własność lokalności)
- Sposoby organizacji, sposoby zapisu, inicjowanie