Kontrola dostępu

Materiały pomocnicze do wykładu



Obiekty Plik 1 Plik 2 ... Użytkownik 1 Czytanie Czytanie Aplikacja A Czytanie Użytkownik 2 Pisanie

Zbigniew Suski

Listy kontroli dostępu (access control lists)

ACL dla Pliku 1
Użytkownik 1 (Czytanie)

ACL dla Pliku 2
Użytkownik 1 (Czytanie)
Aplikacja A (Czytanie, Pisanie)

BSI - kontrola dostępu

BSI - kontrola dostępu

Lista możliwości dla *Użytkownika* 1 Plik 1 (Czytanie) Plik 2 (Czytanie) Lista możliwości dla *Aplikacji A*Plik 2 (Czytanie, Pisanie)

Etykiety poziomów zaufania (sensitivity labels)

Poziom ochrony określony jest przez parę (C, G):

C – zbiór poziomów zaufania,

G – podzbiór zbioru kategorii informacji.

Dla poziomów ochrony X i Y

X=(C_X, G_X), Y=(C_Y, G_Y), Y ≥ X ⇔ C_Y ≥ C_X ∧ G_Y ⊇ G_X

Przykładowo:

Etykieta = < poziom zaufania, kategoria informacji>

Poziomy zaufania = {ściśle tajne, tajne, poufne, jawne}

lub { dla zarządu, do użytku wewn., ogólnie dostępne }

Kategorie reprezentują typy danych np.:

{wypłata, podwyżki, dane osobowe}

Opracował: Zbigniew Suski

Zbigniew Suski

Zbigniew Suski

Etykiety poziomów zaufania - procedura

- 1. Każdemu użytkownikowi przypisany jest maksymalny poziom ochrony MPO.
- 2. Użytkownik nie może czytać danych z obiektu, gdy POO ≥ MPO, gdzie POO jest poziomem ochrony obiektu (tzw. prosta zasada bezpieczeństwa),
- 3. Użytkownik o bieżącym (roboczym) poziomie ochrony $\mathbf{L}_{\mathbf{n}}$ może zapisywać dane tylko do tych obiektów, dla których poziom ochrony MPO \geq POO \geq L_n.
- 4. Użytkownik o bieżącym poziomie ochrony L_n może czytać dane tylko z tych obiektów, dla których L_n ≥ POO.
- 5. Poziomy ochrony obiektów nie mogą być zmieniane przez użytkowników - są nadawane np. przez administratora.
- Obiekty nie posiadające nadanego poziomu ochrony nie są dostepne.

Zbigniew Suski

BSI - kontrola dostępu


Inne modele kontroli dostępu

- model Wooda,
- model Sea View,
- model Grahama-Denninga,
- model Harrisona-Ruzzo-Ullmana (HRU),
- model take-grant.
 - Dostęp uznaniowy DAC (Discretionary) Access Control)
 - Dostęp narzucony MAC (Mandatory Access Control)

Zbianiew Suski

BSI - kontrola dostępu

Funkcjonowanie mechanizmu kontroli dostępu



Ukryte kanały

6

Kanałem ukrytym (covert channel) nazywamy kanał wymiany informacji wykorzystany do nielegalnego przesłania informacji z ominięciem istniejących mechanizmów kontroli.

Poufnej informacji może dostarczyć np. nazwa pliku. W tym przypadku kanał został wykorzystany nielegalnie, gdyż został zaprojektowany do innych celów. Kanały ukryte są trudne do wykrycia i czasami trudne do usuniecia.

- Kanały pamięciowe
- Kanały czasowe

8 Zbigniew Suski

BSI - kontrola dostępu

Kanały ukryte

Warunki powstawania kanałów ukrytych:

- Podczas projektowania lub implementacji sieci nie zwrócono uwagi na możliwość
- mechanizmy kontroli dostępu lub działają one
- Istnieją zasoby współdzielone pomiędzy użytkownikami.

BSI - kontrola dostępu

2 Opracował: Zbigniew Suski

Zbianiew Suski

Zbigniew Suski

- nadużywania kanału jawnego.
- Nieprawidłowo zaimplementowano niewłaściwie.