Mapa wykładu

- 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów
- □ 5.3 Protokoły wielodostępowe
- 5.4 Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Koncentratory, mosty, i switche
- □ 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 ATM
- □ 5.10 Frame Relay


Technologie LAN

Co wiemy już o warstwie łącza:

 usługi, wykrywanie/korekcja błędów, protokoły wielodostępowe

Dalej: technologie LAN

- o adresowanie
- O Ethernet
- o koncentratory (hub), mosty (bridge), switche
- 802.11
- PPP
- O ATM



Adresy LAN oraz ARP

32-bitowy adres IP:


- □ adres warstwy sieci
- stosowany do przekazania pakietu do sieci IP odbiorcy (przypomnij definicję sieci IP)

adres LAN (albo MAC albo fizyczny albo Ethernet):

- stosowany do przekazania ramki pomiędzy interfejsami połączonymi w warstwie łącza (w tej samej sieci)
- 48-bitowy adres MAC (dla większości sieci LAN) wypalony w pamięci ROM adaptera

Adresy LAN oraz ARP

Każdy adapter w sieci LAN ma niepowtarzalny adres LAN




Adresy LAN (wiecej)


- przydzielanie adresów MAC zarządzane przez IEEE
- □ producent kupuje przedział adresów MAC (co zapewnia jednoznaczność)
- Analogia:
 - (a) adres MAC: jak numer NIP
 - (b) adres IP: jak adres pocztowy
- płaskie adresy MAC => przenośność
 - o można przenieść kartę LAN z jednej sieci LAN do drugiej
- □ hierarchiczne adresy IP NIE SĄ przenośne
 - o zależą od sieci IP, do której podłączony jest węzeł

Przypomnienie dyskusji o rutingu

Zaczynając w A, przekazywanie pakietu IP do B:


- znajdź adres IP B: jest w tej samej sieci co A
- 🗖 warstwa łącza wysyła pakiet do





ARP: Address Resolution Protocol

Pytanie: jak poznać adres MAC B znając adres IP B?



- Każdy węzeł IP (host, ruter) w sieci LAN ma tablicę ARP
- □ Tablica ARP: odwzorowanie adresów IP/MAC dla niektórych węzłów w sieci LAN <adres IP; adres MAC; TTL>
 - TTL (Time To Live):
 czas, po którym
 odwzorowanie zostanie
 zapomniane (zwykle 20
 minut)


Protokół ARP

- A chce posłać pakiet do B, A zna adres IP B.
- Załóżmy, że adres MAC B nie jest w tablicy ARP A.
- □ A rozgłasza pakiet z pytaniem ARP, zawierający adres IP B
 - wszystkie węzły w sieci LAN otrzymują pytanie ARP
- B otrzymuje pakiet ARP, odpowiada A podając swój adres MAC
 - A wysyła ramkę na adres MAC B

- A zachowuje odwzorowanie adresów IP-na-MAC w swojej tablicy ARP, dopóki informacja się nie zestarzeje
 - miękki stan (soft state): informacja jest zapominana (znika), jeśli nie zostanie odświeżona
- ARP jest "plug-and-play":
 - węzły tworzą tablice ARP bez interwencji administratora sieci

Ruting do innej sieci LAN


krok po kroku: wyślij pakiet od A do B przez R zakładamy, że A zna adres IP B



- Dwie tablice ARP w ruterze R, po jednej dla każdej sieci
- □ W tablicy rutingu u nadawcy znajduje się adres rutera, 111.111.110
- □ W tablicy ARP u nadawcy znajduje się adres MAC rutera, E6-E9-00-17-BB-4B

 5a-9

- A tworzy pakiet z adr. nadawcy A, adr. odbiorcy B
- A używa ARP by poznać adres MAC interfejsu rutera 111.111.111.110
- □ A tworzy ramkę w-stwy łącza z adresem MAC rutera R jako odbiorcą, ramka zawiera pakiet A-B
- 🗖 W-stwa łącza A wysyła ramkę
- W-stwa łącza R odbiera ramkę
- 🗖 R usuwa pakiet IP z ramki Ethernet, widzi, że odbiorcą jest B
- R używa ARP by poznać fizyczny adres B
- R tworzy ramkę zawierającą pakiet A-B, którą wysyła do B




Mapa wykładu

- 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów
- □ 5.3 Protokoły wielodostępowe
- 5.4 Adresy w sieciach
 LAN oraz protokół ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Koncentratory, mosty, i switche
- □ 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 ATM
- □ 5.10 Frame Relay

Ethernet


- "dominująca" technologia LAN:
- 🗖 pierwsza powszechnie używana technologia LAN
- Prostsza, tańsza niż sieci LAN z lub ATM
- □ Nadażała za wyścigiem prędkości: 10, 100, 1000 Mb/s



oryginalny rysunek Metcalfe'a przedstawiający Fthernet

Struktura ramki Ethernet

Nadający adapter enkapsuluje pakiet IP (lub pakiet innej warstwy sieci) w ramce Ethernet




Nagłówek:

- □ 7 bajtów z wzorem 10101010, a potem 1 bajt z wzorem 10101011
- używane do synchronizacji zegarów nadawcy i odbiorcy

Struktura ramki Ethernet (c.d.)

- Adresy: 6 bajtów
 - jeśli adapter otrzymuje ramkę z adresem MAC adaptera, lub z adresem rozgłaszania (broadcast, n.p. pakiet ARP), przekazuje dane z ramki do protokołu warstwy sieci
 - o w przeciwnym wypadku, adapter wyrzuca ramkę
- Typ: wskazuje na protokół warstwy wyższej, zwykle IP ale obsługiwane mogą być również n.p. Novell IPX, AppleTalk)
- □ CRC: sprawdzane u odbiorcy, jeśli jest błąd, to ramka jest wyrzucana



Zawodna, bezpołączeniowa usługa

- Bezpołączeniowa: Nie ma sygnalizacji pomiędzy nadającym i odbierającym adapterem.
- Zawodna: odbierający adapter nie wysyła ACK ani NAK do nadającego adaptera
 - ciąg pakietów przekazywanych do warstwy sieci może mieć luki
 - luki będą wypełniane, jeśli aplikacja używa TCP
 - w przeciwnym wypadku, aplikacja będzie musiała sobie radzić sama

Ethernet używa CSMA/CD

- Nie ma szczelin
- adapter nie trasnmituje, jeśli słyszy transmisję innego adaptera, czyli nasłuchiwanie (carrier sense)
- transmitujący adapter przerywa gdy zauważy, że inny adapter transmituje, czyli wykrywanie kolizji (collision detection)

 □ Zanim adapter rozpocznie retransmisję, czeka przez losowy okres czasu

Algorytm CSMA/CD w Ethernecie

- 1. Adapter otrzymuje pakiet i tworzy ramkę
- 2. Jeśli adapter nie słyszy transmisji w kanale, zaczyna transmitować ramkę. Jeśli słyszy transmisję, czeka aż kanał jest wolny i potem transmituje
- 3. Jeśli adapter wyśle całą ramkę bez wykrycia innej transmisji, to koniec

- 4. Jeśli podczas transmisji adapter wykryje inną transmisję, przerywa i wysyła sygnał zakłócający
- 5. Po przerwaniu, adapter rozpoczyna wykładnicze cofanie: po m-tej kolizji, adapter wybiera losowo K z zbioru {0,1,2,...,2^m-1}.
 Adapter czeka K*512*(czas na wysłanie bitu) i wraca do kroku 2

Ethernet's CSMA/CD (more)

Sygnał zakłócający: zapewnia, że wszyscy nadający dowiedzą się o kolizji; 48 bitów

Czas wysłania bitu: 0.1 mikrosekundy dla Ethernetu 10 Mb/s; dla K=1023, czas oczekiwania to około 50 ms

Wykładnicze cofanie:

- Cel: dostosuj próby retransmisji do estymowanego obciążenia
 - duże obciążenie: losowy czas oczekiwania będzie dłuższy
- pierwsza kolizja: wybierz K
 z {0,1}; opóźnienie K x 512
 x czas wysłania bitu
- po drugiej kolizji: wybierz K z {0,1,2,3}...
- po dziesięciu kolizjach, wybierz K z {0,1,2,3,4,... ,1023}

Wydajność CSMA/CD


- □ T_{prop} = najdłuższy czas propagacji pomiędzy 2 węzłami w sieci LAN

$$\text{wydajność} = \frac{1}{1 + 5t_{prop} / t_{trans}}$$

- Wydajność rośnie do 1 gdy t_{prop} maleje do 0
- Rośnie do 1 gdy t_{trans} rośnie do nieskończoności
- Dużo lepszy niż ALOHA, a nadal zdecentralizowany, prosty, i tani

Technologie Ethernet: 10Base2


- □ 10: 10Mb/s; 2: maksymalna długość kable do 200
- cienki kabel koncentryczny, "topologia szyny"



- wzmacniacze (ang. repeater) używane do połączenia wielu interfejsów
- wzmacniacz powtarza bity, które słyszy na jednym interfejsie, na pozostałych interfejsach: urządzenie wyłącznie w warstwie fizycznej!
- jest to już technologia odziedziczona

10BaseT oraz 100BaseT


- □ Przepustowość 10/100 Mb/s; ta ostatnia nazywana jest "fast ethernet"
- T oznacza "Twisted Pair"
- Węzły połączone są z koncentratorem: "topologia gwiazdy"; maksymalna odległość 100 m pomiędzy węzłami i koncentratorem



10BaseT oraz 100BaseT (c.d.)

- □ Koncentratory to w zasadzie wzmacniacze:
 - bity wchodzące jednym łączem wychodzą na wszystkich łączach
 - onie ma buforowania ramek
 - koncentrator nie używa CSMA/CD: adaptery wykrywają kolizje
 - udostępnia funkcjonalność zarządzania siecią

Kodowanie Manchester



- □ Używane w 10BaseT, 10Base2
- Każdy bit ma zmianę sygnału
- Pozwala synchronizować zegary nadających i odbierających węzłów
 - nie potrzeba centralnego, globalnego zegara dla tych węzłów!
- Ale to są zagadnienia warstwy fizycznej!

Gbit Ethernet

- używa standardowego formatu ramki Ethernet
- pozwala na łącza punkt-punkt oraz wielodostępowe
- w trybie wielodostępowym, używa CSMA/CD;
 wymaga małych odległości między węzłami w celu zwiększenia wydajności
- używa koncentratorów, zwanych "Buffered Distributors"
- □ Full-Duplex z przepustowością 1 Gb/s dla łącz punkt-punkt
- □ 10 Gb/s jest już dostępne!

Mapa wykładu

- 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów
- □ 5.3 Protokoły wielodostępowe
- 5.4 Adresy w sieciach
 LAN oraz protokół ARP
- □ 5.5 Ethernet


- □ 5.6 Koncentratory, mosty, i switche
- □ 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 ATM
- □ 5.10 Frame Relay

Łaczenie segmentów sieci LAN

- Koncentratory
- Mosty
- Switche (przełączniki)
 - Uwaga: switche to w zasadzie mosty o wielu interfejsach.
 - To co mówimy o mostach, jest również prawdziwe dla switchy!

Łaczenie za pomocą koncentratorów

- Szkieletowy koncentrator łączy segmenty LAN
- Zwiększa maksymalną odległość między węzłami
- Ale domeny kolizyjne pojedynczych segmentów łączą się w jedną, dużą domenę kolizyjną
 - jeśli węzeł w katedrze sieci i węzeł w bazach danych będą transmitowały jednocześnie, nastąpi kolizja
- □ Nie można tak łączyć 10BaseT ani 100BaseT




Mosty


- Urządzenia warstwy łącza
 - o zachowuje i przekazuje ramki Ethernet
 - bada nagłówek ramki i selektywnie przekazuje ramki w oparciu o adres MAC odbiorcy
 - kiedy ramka ma zostać przekazana na pewien segment, używa CSMA/CD w celu dostępu do segmentu
- przezroczyste
 - hosty nie zauważają obecności mostów
- plug-and-play, samouczące się
 - o mosty nie muszą być konfigurowane

Mosty: izolacja ruchu

- Instalacja mostu dzieli LAN na segmenty LAN
- mosty filtrują pakiety:
 - ramki adresowane do węzła w tym samym segmencie LAN zwykle nie są przekazywane do innych segmentów LAN
 - segmenty stają się oddzielnymi domenami kolizyjnymi



Przekazywanie



Jak stwierdzić, do którego segmentu LAN należy przekazać ramkę?

To wygląda jak problem rutingu...

Samouczenie się mostu

- Most ma tablice mostu
- wpis w tablicy mostu:
 - (Adres LAN węzła, Interfejs Mostu, Znacznik Czasu)
 - stare wpisy w tabeli są wyrzucane (TTL może wynosić 60 minut)
- mosty uczą się które hosty są osiągalne przez które interfejsy
 - kiedy most otrzymuje ramkę, "uczy się" położenia nadawcy: segment LAN z którego przyszła ramka
 - o zapisuje w tablicy mostu parę nadawca/lokalizacja


Filtrowanie/Przekazywanie

Kiedy most otrzymuje ramkę:

```
przeszukuje tablicę mostu używając adresu MAC
if znalazł wpis dla odbiorcy ramki
  then{
    if adresat jest w segmencie, z którego nadeszła
  ramka
      then wyrzuca ramkę
      else przekazuje ramkę na wskazanym interfejsie
                   wysyła na wszystkich interfejsach
  else zalewa
                   oprócz tego, którym przyszła ramka
```


Przykład działania mostu

Załóżmy, że C wysyła ramkę do D, a D odpowiada ramką wysłaną do C.




- □ Most otrzymuje ramkę od C
 - O Zapisuje w tablicy mostu, że C jest na interfejsie 1
 - ponieważ D nie jest w tabeli, most wysyła ramkę przez interfejsy 2 i 3
- ramka otrzymana przez D

Przykład działania mostu, c.d.



- D tworzy i wysyła ramkę dla C
- most otrzymuje ramkę
 - o zapisuje w tablicy mostu, że D jest na interfejsie 2
 - most wie, że C jest na interfejsie 1, dlatego selektywnie przekazuje ramkę na interfejs 1


Sekwencyjne połączenie segmentów



□ Nie jest zalecane z dwóch przyczyn:

- koncentrator w katedrze SK staje się centralnym punktem awarii
- cały ruch pomiędzy katedrą E oraz I musi przechodzić przez segment SK


Łaczenie w topologii drzewa



Zalecane!

Drzewa mostów

- dla zwiększenia niezawodności, zalecane są dodatkowe, alternatywne ścieżki od nadawcy do odbiorcy
- przy wielu ścieżkach, tworzą się cykle mosty mogły by bez końca przekazywać ramki w kółko
- rozwiązanie: zorganizować mosty w drzewo przez wyłączenie części interfejsów




Niektóre cechy mostów

- □ Izolują domeny kolizyjne, co zwiększa maksymalną całkowitą przepustowość sieci
- nieograniczona ilość węzłów i obszaru sieci
- Mogą łączyć różne rodzaje Ethernetu
- □ Przezroczyste ("plug-and-play"): nie jest potrzebna ich konfiguracja

Mosty a Rutery

- □ są to urządzenia typu zachowaj i przekaż
 - rutery: urządzenie warstwy sieci (czytają nagłówki warstwy sieci)
 - o mosty są urządzeniami warstwy łącza
- rutery utrzymują tablice rutingu, implementują algorytmy rutingu
- mosty utrzymują tablice mostów, implementują
 filtrowanie, uczenie się i algorytmy drzew rozpinających



Mosty a Rutery

- + i mostu
- + Działanie mostu jest prostsze i wymaga mniej przetwarzania niż w ruterze
- + Tablice mostów są samouczące się
- Cały ruch jest ograniczony do drzewa rozpinającego, nawet gdy istnieje alternatywna przepustowość
- Mosty nie chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu


Rutery a Mosty

+ i - rutera

- + pozwalają na dowolne topologie, cykle są kontrolowane przez liczniki TTL (i dobre protokoły rutingu)
- + chronią przed zalewem przy rozgłaszaniu
- wymagają konfiguracji IP (nie są plug and play)
- wymagają więcej przetwarzania (w wyższej warstwie)
- mosty radzą sobie dobrze w małych sieciach (zwykle do kilkuset węzłów) podczas gdy rutery są używane w dużych sieciach (tysiące węzłów)

Switche (przełączniki) Ethernet


- W zasadzie, jest to most z wieloma interfejsami
- przekazuje (ramki) w warstwie drugiej, filtruje za pomocą adresów LAN
- □ Switching: A-do-A' i B-do-B' jednocześnie, bez kolizji
- duża ilość interfejsów
- często: pojedyncze hosty są podłączone w topologii gwiazdy do switcha
 - Ethernet, ale bez kolizji (i podsłuchiwania)!



Switche (przełączniki) Ethernet

- bezpośrednie przekazywanie (ang. cutthrough switching): ramka przekazywana z portu wejściowego na port wyjściowy bez oczekiwania na otrzymanie całej ramki
 - lekkie zmniejszenie opóźnienia
- połączenie współdzielonych/dedykowanych interfejsów 10/100/1000 Mb/s

Nie jest to nietypowa sieć LAN (IP)



Podsumowujące porównanie

	koncen- trator	most	<u>ruter</u>	<u>switch</u>
izolacja ruchu	nie	tak	tak	tak
plug & play	tak	tak	nie	tak
optymalny ruting	nie	nie	tak	nie
bezpośrednie przekaz.	tak	nie	nie	tak

Mapa wykładu

- 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza
- 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów
- □ 5.3 Protokoły wielodostępowe
- 5.4 Adresy w sieciach
 LAN oraz protokół ARP
- □ 5.5 Ethernet

- □ 5.6 Koncentratory, mosty, i switche
- □ 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne
- □ 5.8 PPP
- □ 5.9 ATM
- □ 5.10 Frame Relay