## Parametryczne szacowanie projektów software'owych

Najbardziej rozpowszechniony ciąg działań prowadzących do oszacowania pracochłonności i czasu trwania projektów software'owych składa się z szacowania rozmiaru produkowanego oprogramowania a następnie oszacowaniu na jego podstawie pracochłonności i czasu trwania projektu.

## Metoda punktów funkcyjnych

Punkt funkcyjny jest to uniwersalna miara złożoności oprogramowania. Liczbę punktów funkcyjnych wyznacza się na podstawie następujących parametrów:

- Wejścia zewnętrzne (EI);
- Wyjścia zewnętrzne (EO);
- Zapytania zewnętrzne (EQ);
- Pliki wewnetrzne (ILF);
- Interfejsy zewnętrzne (EIF).

Liczba punktów funkcyjnych określa zależność:

$$FP = E(EI, EO, EQ, ILF, EIF)$$

gdzie jako E jest wyrażeniem algebraicznym uzyskiwanym na podstawie badań statystycznych i zależnym od typu projektów, stosowanych narzędzi i innych okoliczności wpływających na zużycie zasobów.

Najprostszym wyrażeniem służącym do wyliczania punktów funkcyjnych jest:

$$FP = 4*EI + 5*EO + 4*EO + 10*ILF + 7*EIF$$

Punkty funkcyjne sa przeliczane na linie kodu.

Tabela 1. Produktywność języków programowania w przeliczeniu na punkt funkcyjny

Język	Linie kodu na Punkt
	Funkcyjny
Asembler	320
С	128
COBOL	107
Fortran 77	105
COBOL 85	91
PL/I	80
Ada	71
Pascal	70
Prolog	64
C++	56
Ada 95	55
Java	55
Visual Basic	35

## Metoda COCOMO

Oszacowany rozmiar kodu stanowi podstawę do szacowania pracochłonności i czasu trwania projektów. Najbardziej znaną metodą szacowania jest COCOMO (COnstructive COst MethOd), opracowana przez B. Boehma.

W metodzie COCOMO wyróżnia się trzy rodzaje projektów:

- samodzielne, nie związane ze środowiskiem zewnętrznym;
- pośrednie;
- wbudowane w środowisko (przede wszystkim real-time).

Tabela 2. COCOMO - Szacowanie czasu trwania i pracochłonności projektów

Rodzaj projektu	Pracochłonność	Czas trwania
	(MM, osobo miesiące)	(miesiące)
Samodzielny	3,2 * KDSI <sup>1,05</sup>	2,5 * MM <sup>0,38</sup>
Pośredni	3,0 * KDSI <sup>1,12</sup>	2,5 * MM <sup>0,35</sup>
Wbudowany	2,8 * KDSI <sup>1,20</sup>	2,5 * MM <sup>0,32</sup>

KDSI - tysiąc linii kodu (delivered source instructions)