



คู่มือผู้ใช้งานโปรแกรม

มานะชัย ลิสซิ่ง

ระบบบันทึกลูกค้าและรายการรับจํานำแบบ Offline

สำหรับผู้ใช้งานหน้าร้าน: ครอบคลุมรับจํานำ ต่อดอก โถ่ถอน จําหน่าย ประวัติลูกค้า กำไร และการสำรองข้อมูล

รับจํานำใหม่ ค้นลูกค้าเดิมหรืออ่านบัตร แล้วบันทึกตัวใหม่	ดูแลตัว ค้นหา ต่อดอก โถ่ถอน จําหน่าย และแก้ไขข้อมูล
ประวัติและกำไร ดูรายลูกค้าได้ทั้งแบบใช้บัตรและค้นหาด้วยมือ	ปกป้องข้อมูล ตั้ง Auto Backup และตรวจสอบข้อมูลก่อนกู้คืน

อ้างอิงโปรแกรมเวอร์ชัน **0.3.12**

ปรับปรุงถึง Phase 20.7.1 | 26 สิงหาคม 2569

เริ่มใช้งานแบบเร็ว

โปรแกรมทำงานแบบ Offline ข้อมูลลูกค้า ตัวจำหน่าย และรายการเงินเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องร้าน ไม่ต้องเปิดเว็บไซต์หรือใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานประจำวัน

เมนูหลักที่ใช้ทุกวัน

เมนู	ใช้ทำอะไร
หน้าหลัก	ดูสถานะตัว ความเคลื่อนไหว รับเข้า จ่ายออก ยอดสุทธิ และกำไร
รับจำหน่ายใหม่	ค้นหาลูกค้าเดิม อ่านบัตรประชาชน และสร้างตัวใหม่
ค้นหารายการ	เปิดตัวเดิม ต่อดอก ไล่ถอน จำหน่าย หรือแก้ไขข้อมูล
รายการวันนี้	ตรวจรายการเงินเข้า/ออกของวัน และดับเบิลคลิกเปิดตัว
ตั้งค่า	กำหนดดอกเบี้ย ดู License ตั้ง Backup กู้คืน และสร้าง Support ZIP

ลำดับงานหน้าร้านที่แนะนำ

1. ลูกค้ามาที่ร้าน ให้เปิดเมนู รับจำหน่ายใหม่
2. ค้นหาลูกค้าเก่าก่อน หรืออ่านบัตรประชาชนถ้ามีเครื่องอ่าน
3. กรอกเลขตัว วันที่ สิ้นค้า ยอดเงิน และตรวจรายละเอียดสรุป
4. กดบันทึกเพียงครั้งเดียว และรอหน้าต่างยืนยัน
5. เมื่อลูกค้ากลับมาต่อดอกหรือไล่ถอน ให้เปิดตัวเดิมจาก ค้นหารายการ หรือประวัติลูกค้า

กฎทอง: ค้นหาลูกค้าเดิมก่อนสร้างใหม่ ตรวจเลขตัวและยอดเงินก่อนบันทึก และต้องมี Backup อยู่นอก Drive C:

1. เปิดโปรแกรมและ License

เปิดโปรแกรมจาก Shortcut บน Desktop หรือ Start Menu

กรณีเปิดใช้งานแล้ว

โปรแกรมจะตรวจ License และฐานข้อมูล จากนั้นเข้าสู่หน้าหลักโดยอัตโนมัติ

กรณีเป็นเครื่องใหม่

1. หน้าจอจะแสดง Machine ID ของเครื่อง
2. กด คัดลอกรหัสเครื่อง แล้วส่งให้ผู้จำหน่ายหรือผู้ดูแลระบบ
3. เมื่อได้รับไฟล์ .license ให้กด นำเข้า License...
4. เลือกไฟล์ที่ได้รับ หาก License ตรงกับเครื่อง โปรแกรมจะเปิดใช้งาน

License ผูกกับเครื่อง: หากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือ Hardware สำคัญจน Machine ID เปลี่ยน อาจต้องขอ License ใหม่

เมื่ออัปเดตโปรแกรม

1. สำรองฐานข้อมูลล่าสุดก่อนติดตั้งหรือเปิดเวอร์ชันใหม่
2. โปรแกรมจะอัปเดตโครงสร้างฐานข้อมูลที่ขาดให้อัตโนมัติ
3. หลังฐานข้อมูลถูกเปิดด้วยเวอร์ชันใหม่แล้ว ไม่ควรนำกลับไปเปิดด้วยโปรแกรมเวอร์ชันเก่า

2. หน้าหลักและภาพรวมร้าน

หน้าหลักแสดงข้อมูลตามช่วงเวลา que เลือก: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือกำหนดเอง

กลุ่ม	รายการ	ความหมาย
สถานะ	กำลังจำหน่าย	ตัวที่ยังไม่ถูกใส่ถอนหรือจำหน่าย ณ วันสิ้นสุดช่วง
สถานะ	ครบกำหนด	ตัวที่ครบกำหนด ณ วันสิ้นสุดช่วง
สถานะ	เกินกำหนด	ตัวที่เลยกำหนดและยังไม่ปิด
ความเคลื่อนไหว	จำหน่ายใหม่	จำนวนตัวและเงินที่ร้านจ่ายออก
ความเคลื่อนไหว	ต่อดอก	จำนวนครึ่งและค่าดอกเบี้ยยที่รับเข้า
ความเคลื่อนไหว	ใส่ถอน	จำนวนตัวและยอดรับจากการใส่ถอน
ความเคลื่อนไหว	จำหน่าย	จำนวนสินค้าเกินกำหนดที่จำหน่ายและยอดรับ
สรุปเงินสด	รับเข้า	เงินรับจากต่อดอก ใส่ถอน และจำหน่าย
สรุปเงินสด	จ่ายออก	เงินต้นที่ร้านจ่ายสำหรับตัวจำหน่ายใหม่
สรุปเงินสด	ยอดสุทธิ	รับเข้า ลบ จ่ายออก ในช่วงที่เลือก
สรุปเงินสด	กำไร	ดอกเบี้ยรับ + กำไรใส่ถอน + กำไร/ขาดทุนจำหน่าย

กำไรไม่เท่ากับยอดสุทธิ: เงินต้นที่ร้านปล่อยจำหน่ายและเงินต้นที่รับคืนไม่ถือเป็นกำไรหรือขาดทุน กำไรจึงใช้ดูผลตอบแทนจริง ส่วนยอดสุทธิใช้ดูเงินเข้าออก

3. รับจํานำใหม่และข้อมูลลูกค้า

ค้นหาลูกค้าเก่า

1. กด ค้นหาลูกค้าเก่า
2. ค้นหาด้วยชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์ หรือที่อยู่
3. เลือกแถวแล้วกด เลือกข้อมูลลูกค้า หรือดับเบิลคลิก เพื่อเติมข้อมูลลงฟอร์ม
4. หากต้องการตรวจสอบประวัติก่อน ให้เลือกแถวแล้วกด ดูประวัติและคำไ้

ลดข้อมูลซ้ำ: ถ้าลูกค้าเคยมาใช้บริการ ให้ใช้ข้อมูลลูกค้าเดิม ไม่ควรสร้างลูกค้าใหม่ที่เป็นคนเดียวกัน

อ่านบัตรประชาชน (ถ้ามีเครื่องอ่าน)

1. เสียบบัตรให้สุด แล้วกด อ่านบัตรประชาชน
2. รอระหว่างโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก Hardware
3. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขบัตร อายุ และที่อยู่ในหน้าตัวอย่าง
4. กด เติมข้อมูลลงฟอร์ม
5. หากพบลูกค้าเก่า ให้เลือกใช้ข้อมูลเดิม หรือเลือกเฉพาะข้อมูลจากบัตรที่ต้องการปรับในฟอร์ม

ข้อมูลจากบัตร	การใช้งาน
ชื่อและนามสกุล	เติมลงฟอร์มและใช้ตรวจสอบลูกค้าเดิม
เลขบัตรประชาชน	ใช้จับคู่ลูกค้าเก่าและป้องกันเลขซ้ำ
วันเกิด/อายุ	คำนวณอายุ ณ วันที่อ่านบัตร
ที่อยู่	เติมจากข้อมูลหน้าบัตร
โทรศัพท์	ไม่มีในบัตร ต้องกรอกหรือยืนยันเอง

เครื่องอ่านไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ: หากไม่มีเครื่องอ่านหรืออ่านไม่ได้ สามารถค้นลูกค้าเดิมหรือกรอกข้อมูลด้วยมือได้ตามปกติ

4. กรอกข้อมูลตัวและสินค้า

ข้อมูลตัว

ช่อง	วิธีการกรอก
หมายเลขตัว *	กรอกตามเอกสารของร้านและต้องไม่ซ้ำกับตัวเดิม
วันที่รับจํานํา *	ค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ คลิกรวันเพื่อพิมพ์กับ และใช้ลูกศรซ้าย/ขวาเลือกวัน เดือน ปี
ยอดเงินจํานํา *	กรอกจำนวนเงินบาท ตรวจสอบเครื่องหมายทศนิยมก่อนบันทึก

ข้อมูลสินค้า

ประเภทหลัก	ตัวอย่างข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ / Tablet	ยี่ห้อ รุ่น ความจุ สี IMEI อุปกรณ์ และสภาพ/ตำหนิ
อุปกรณ์ IT	ชนิดสินค้า ยี่ห้อ รุ่น สเปก Serial อุปกรณ์ และสภาพ
เครื่องใช้ไฟฟ้า	ชนิด ยี่ห้อ รุ่น ขนาด/ความจุ Serial อุปกรณ์ และสภาพ
อื่น ๆ	ชนิด ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด หมายเลขเครื่อง อุปกรณ์ และสภาพ

1. ช่อง Dropdown สามารถเลือกจากรายการหรือพิมพ์ค่าใหม่ได้
2. รายละเอียดสรุปสินค้าเปลี่ยนตามยี่ห้อ รุ่น ความจุ และสีที่เลือก
3. ตรวจสอบ IMEI/Serial ให้ตรงกับตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เคยจํานํามาก่อน
4. กรอกอุปกรณ์ สภาพ และตำหนิให้ชัดเจนเพื่อลดข้อโต้แย้งภายหลัง
5. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วกด บันทึกข้อมูล เพียงครั้งเดียว

ป้องกันการกดซ้ำ: ระหว่างบันทึกปุ่มจะถูกปิดชั่วคราว ให้รอหน้าต่างยืนยันก่อนทำรายการถัดไป

5. ค้นหารายการและรายละเอียดตัว

ใช้เมนู ค้นหารายการ เมื่อต้องการค้นหาตัวเดิม ตรวจสอบสถานะ หรือทำรายการต่อจากตัว

ค้นหาได้จาก

- เลขตัว ชื่อลูกค้า เลขบัตร โทรศัพท์ หรือที่อยู่
- รายละเอียดสินค้า IMEI หรือ Serial
- ยอดเงิน วันที่ และสถานะตัว

ตัวกรอง	ใช้เมื่อ
ทั้งหมด	ต้องการดูทุกสถานะ
กำลังจำหน่าย	ตัวยังเปิดและยังทำต่อออก/ใส่ถอนได้
ครบกำหนดวันนี้	ติดตามตัวที่ถึงกำหนดวันนี้
เกินกำหนด	ติดตามตัวที่เลยกำหนดและยังไม่ปิด
ใส่ถอนแล้ว	ดูตัวที่ลูกค้ารับสินค้าคืนแล้ว
จำหน่ายแล้ว	ดูสินค้าที่เกินกำหนดและร้านจำหน่ายแล้ว

1. คลิกเลือกแถว แล้วกด เปิดรายละเอียด หรือดับเบิลคลิก
2. หน้ารายละเอียดแสดงลูกค้า สินค้า เงินต้น เชื้อไข สถานะ และประวัติรายการ
3. กด ESC หรือปุ่ม ปิด เพื่อกลับหน้าก่อนหน้า

6. ประวัติลูกค้าและกำไรรายลูกค้า

เปิดจากบัตรประชาชน

เมื่ออ่านบัตรแล้วพบลูกค้าเดิม หลังเลือกใช้ข้อมูลเดิม โปรแกรมจะเปิดหน้าประวัติลูกค้าอัตโนมัติ

เปิดโดยไม่เสียบบัตร

1. ไปหน้า รับจําหน่ายใหม่ แล้วกด ค้นหาลูกค้าเก่า
2. ค้นหาและเลือกซื้อลูกค้าที่ต้องการ
3. กด ดูประวัติและกำไร

วิธีนี้ใช้ได้แม้ลูกค้าไม่มีเลขบัตรประชาชนในระบบ

ข้อมูลที่แสดง

- จำนวนตัวกำลังจําหน่าย ครบกำหนด เกินกำหนด ใกล้เคียง และจําหน่าย
- ประวัติตัวทั้งหมดพร้อมสินค้า เงินต้น วันครบกำหนด และสถานะ
- ดอกเบี้ยรับ กำไรจากใกล้เคียง กำไร/ขาดทุนจําหน่าย และกำไรรวม
- ตัวกรองกำไร: ทั้งหมด วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ และกำหนดเอง

กำไรติดลบ: หากจําหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเงินต้น ผลต่างจะแสดงเป็นค่าติดลบสีแดง และนำไปรวมในกำไรรวมตามจริง

ปุ่มในหน้าประวัติ

ปุ่ม	การทำงาน
เปิดตัวที่เลือก	ดูรายละเอียดและทำรายการจากตัวนั้น
จําหน่ายสินค้าเดิมอีกครั้ง	ใช้ได้เฉพาะตัวใกล้เคียงแล้วที่ยังไม่เคยใช้สร้างตัวใหม่
ใช้ข้อมูลนี้รับจําหน่ายใหม่	กลับหน้ารับจําหน่ายใหม่พร้อมข้อมูลลูกค้าเดิม

7. ต่อดอก

ทำได้เฉพาะตัวที่ยังอยู่ในสถานะ กำลังจำหน่าย

1. ค้นหาและเปิดรายละเอียดตัว
2. กด ต่อดอก
3. ตรวจสอบเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ลำดับต่อดอก ยอดรับ และวันครบกำหนดใหม่
4. เลือกช่องทางรับชำระ: เงินสด หรือ โอนเงิน / LINE
5. กรอกหมายเหตุได้ตามต้องการ แล้วกด ยืนยันต่อดอก
6. ตรวจสอบหน้าต่างสำเร็จและประวัติรายการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม: ตัวที่สร้างแล้วใช้อัตราดอกเบี้ยและจำนวนวันเดิม แม้ภายหลังร้านเปลี่ยนค่าตั้งต้นสำหรับตัวใหม่

8. ไถ่ถอน

การไถ่ถอนปิดตัวและบันทึกยอดเงินที่ได้รับจากลูกค้า

1. ค้นหาและเปิดรายละเอียดตัวที่กำลังจำหน่าย
2. กด ไถ่ถอน
3. ตรวจสอบเงินต้น ดอกเบี้ยรอบสุดท้าย และยอดรับทั้งหมด
4. เลือกช่องทางรับชำระ
5. กด ยืนยันไถ่ถอน และตรวจหน้าตาสำเร็จ

หลังไถ่ถอน: สถานะจะเปลี่ยนเป็น ไถ่ถอนแล้ว ตัวเดิมไม่สามารถต่อดอกหรือไถ่ถอนซ้ำ แต่ยังคงดูประวัติและใช้เป็นต้นแบบจำหน่ายสินค้าเดิมได้

9. จำหน่ายสินค้าเกินกำหนด

ใช้เมื่อสินค้าจำหน่ายเกินกำหนด ลูกค้าไม่มาไถ่ถอน และร้านนำสินค้าออกจำหน่าย

1. ค้นหาตัวสถานะกำลังจำหน่ายที่วันครบกำหนดผ่านไปแล้ว
2. เปิดรายละเอียดและกด จำหน่ายสินค้า
3. กรอกรวันที่จำหน่าย ราคาที่ขายได้จริง ช่องทางรับเงิน และหมายเหตุถ้ามี
4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน
5. หลังบันทึก สถานะเปลี่ยนเป็น จำหน่ายแล้ว และไม่สามารถต่อออก ไถ่ถอน หรือจำหน่ายซ้ำ

ตัวอย่าง	จำนวนเงิน
เงินต้นเดิม	10,000.00 บาท
ขายได้	13,000.00 บาท
กำไรจากการจำหน่าย	3,000.00 บาท

ตรวจสอบสถานะก่อนขาย: โปรแกรมเปิดปุ่มจำหน่ายเฉพาะตัว Active ที่เกินกำหนดแล้ว เพื่อป้องกันการปิดตัวผิดใบ

10. จำนำสินค้าเดิมอีกครั้ง

เมื่อลูกค้าเคยได้ถอนสินค้าไปแล้วและนำสินค้าชิ้นเดิมกลับมาจำนำ ให้สร้างตัวใหม่จากตัวเดิม ไม่ควรแก้ไขเลขตัวเก่า

1. เปิดตัวที่มีสถานะ ได้ถอนแล้ว จากหน้าค้นหาหรือประวัติลูกค้า
2. กด จำนำสินค้าเดิมอีกครั้ง และยืนยัน
3. โปรแกรมคัดลอกข้อมูลลูกค้าและสินค้าเข้าหน้ารับจำนำใหม่
4. กรอกเลขตัวใหม่ วันที่ใหม่ และยอดเงินจำนำใหม่
5. ตรวจสอบภาพ อุปกรณ์ IMEI/Serial และแก้ไขตรงกับสินค้าปัจจุบัน
6. บันทึกเป็นตัวใหม่ตามปกติ

คัดลอก	ไม่คัดลอก
ข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดสินค้า	เลขตัว วันที่ เงินต้น และหมายเหตุเดิม
IMEI/Serial อุปกรณ์ และสภาพเพื่อให้ตรวจทาน	ประวัติต่อดอก ได้ถอน และรายการเงินเดิม

กฎป้องกัน: ตัวเดิมหนึ่งใบใช้สร้างตัวใหม่ได้เพียงครั้งเดียว และ IMEI/Serial เดียวกันต้องไม่อยู่ในตัว Active ใบอื่น

11. แก้ไขข้อมูลตัวและ Audit Log

ใช้แก้ไขข้อมูลลูกค้าหรือสินค้าที่พิมพ์ผิด โดยระบบเก็บประวัติค่าก่อนและหลัง

1. เปิดรายละเอียดตัว แล้วกด แก้ไขข้อมูล
2. แก้เฉพาะข้อมูลลูกค้าหรือสินค้า
3. เหตุผลการแก้ไขเป็นข้อมูลไม่บังคับ หากเว้นว่าง Audit Log จะแสดง ไม่ได้ระบุ
4. ตรวจสอบหน้าต่างยืนยัน แล้วบันทึก
5. เลื่อนดูประวัติการแก้ไขในหน้ารายละเอียดตัว

แก้ไขได้	ล็อก ไม่ให้แก้ไข
ชื่อ เลขบัตร อายุ โทรศัพท์ และที่อยู่	เลขตัว วันที่รับจำนำ และเงินต้น
ประเภทสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ความจุ สี	อัตราดอกเบี้ย รอบวัน และสถานะ
IMEI/Serial อุปกรณ์ สภาพ สเปก และหมายเหตุ	ประวัติเงินเข้า/ออก ต่อดอกเบี้ย ถัดก่อน และจำหน่าย

ข้อมูลลูกค้าใช้ร่วมกัน: หากแก้ไข ชื่อ โทรศัพท์ หรือที่อยู่ของลูกค้า ข้อมูลใหม่จะปรากฏในทั่วทุกใบของลูกค้าคนนั้น

ข้อมูลทางการเงินปิด: ไม่ควรแก้ไขเลขย้อนหลังผ่านหน้าแก้ไข ให้หยุดและปรึกษาผู้ดูแลระบบก่อนดำเนินการ

12. รายการวันนี้

เมนูนี้ใช้ตรวจสอบเงินเข้า/ออกและความเคลื่อนไหวของวัน

รายการ	เงินเข้า/ออก
รับจำนำใหม่	จ่ายออก
ต่อดอก	รับเข้า
ไถ่ถอน	รับเข้า
จำหน่าย	รับเข้า

- ตารางแสดงเวลา เลขตัว ลูกคำ สิ้นคำ รายการ รายละเอียด จำนวนเงิน และช่องทาง
- ดับเบิลคลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียดตัวได้ทันที
- เมื่อกลับจากรายละเอียด รายการวันนี้จะรีเฟรชข้อมูลล่าสุด
- ก่อนปิดร้านควรเทียบยอดในวันนี้กับเงินสดและยอดโอนของวัน

13. ตั้งค่าธุรกิจ

ดอกเบี้ยและจำนวนวันต่อรอบ

1. กรอกรออัตราดอกเบี้ยต่อรอบ (%)
2. กรอกจำนวนวันต่อรอบ
3. ตรวจสอบตัวอย่างการคำนวณ
4. กดบันทึกการตั้งค่า

มีผลเฉพาะตัวใหม่: ค่าที่เปลี่ยนในหน้าตั้งค่าจะใช้กับตัวที่สร้างหลังบันทึกเท่านั้น ตัวเดิมยังใช้เงื่อนไขเดิม

ข้อมูลโปรแกรมและ License

ใช้ดู Version, Machine ID, สถานะ License และนำเข้า License ใหม่เมื่อได้รับจากผู้ดูแลระบบ

14. สำรองข้อมูล

ข้อมูลธุรกิจติดตั้งใหม่ไม่ได้จาก Setup เพียงอย่างเดียว ต้องกู้จาก Backup เมื่อเครื่องหรือ Windows เสีย

ตั้ง Auto Backup

1. เข้า ตั้งค่า > สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
2. เปิดใช้งาน Auto Backup
3. กด เลือกโฟลเดอร์... และเลือก External Drive หรือ Drive สำรอง
4. กด บันทึกและทดสอบ
5. ตรวจสอบว่าไฟล์ Backup ถูกสร้างจริงในตำแหน่งที่เลือก

ห้ามพึ่ง Drive C: อย่างเดียว: ควรเก็บ Backup ไว้คนละอุปกรณ์กับ Windows เช่น External SSD, Flash Drive หรือ Network Drive ที่เชื่อถือได้

เมื่อ Auto Backup แจ้งเตือน

ข้อมูลรายการที่บันทึกสำเร็จยังอยู่ในฐานข้อมูลหลัก แต่ควรตรวจสอบว่า Drive สำรองเชื่อมต่ออยู่และทดสอบ Backup อีกครั้งโดยเร็ว

สำรองด้วยตนเอง

ใช้ก่อนอัปเดตโปรแกรม ก่อน Restore หรือก่อนงานสำคัญ เพื่อเก็บ Snapshot เพิ่มเติม

15. กู้คืนข้อมูล

คำเตือน: Restore จะเปลี่ยนฐานข้อมูลที่โปรแกรมใช้งานเป็นข้อมูลจาก Backup ที่เลือก หากไม่แน่ใจให้ติดต่อผู้ดูแลระบบก่อน

1. เข้า ตั้งค่า แล้วกด กู้คืนข้อมูล...
2. เลือกไฟล์ Backup ที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบจำนวนลูกค้า ตัว และรายการที่โปรแกรมแสดง
4. ยืนยันการกู้คืน
5. เมื่อสำเร็จ โปรแกรมจะปิด ให้เปิดใหม่แล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ก่อน Restore ระบบจะสร้างสำเนาฐานข้อมูลปัจจุบันไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ฐานข้อมูลไม่พร้อม: อย่าฝืนทำรายการ ให้ใช้หน้าจอ Recovery เลือก Backup ที่ถูกต้อง หรือส่ง Support ZIP ให้ผู้ดูแลตรวจสอบ

16. เมื่อโปรแกรมมีปัญหา

สร้างชุดข้อมูล Support

1. เข้า ตั้งค่า
2. เปิด ช่วยเหลือ / ตรวจสอบปัญหา
3. กด สร้างชุดข้อมูล Support...
4. ส่งไฟล์ ZIP ที่สร้างให้ผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลระบบ

ความเป็นส่วนตัว: Support ZIP ไม่รวมฐานข้อมูล Backup License Private Key หรือข้อมูลลูกค้า ใช้สำหรับ Log และข้อมูลเทคนิคเท่านั้น

อาการ	ตรวจสอบเบื้องต้น
เปิดโปรแกรมช้าแล้วไม่มีหน้าต่างใหม่	โปรแกรมอนุญาต 1 Instance ให้ดูหน้าต่างเดิมที่ถูกเรียกขึ้นมา
ไม่พบเครื่องอ่านบัตร	ตรวจสอบ USB, Driver และ Smart Card service หรือกรอกข้อมูลด้วยมือ
อ่านบัตรแล้วรอนาน	รอเฉพาะช่วง Cursor หมุน หากไม่สำเร็จให้ถอดเสียบใหม่แล้วลองอีกครั้ง
Auto Backup ไม่สำเร็จ	ตรวจสอบ Drive และไฟล์เตอร์ที่ตั้งไว้ รายการที่บันทึกแล้วไม่ถูกยกเลิก
ฐานข้อมูลไม่พร้อม	หยุดทำรายการ ใช้ Recovery หรือส่ง Support ZIP
License ใช้ไม่ได้	ตรวจสอบ Machine ID และติดต่อผู้จำหน่าย

17. เช็กलिस्टใช้งานประจำวัน

ก่อนเริ่มงาน

- เปิดโปรแกรมและตรวจว่าเข้าสู่หน้าหลักได้
- ตรวจว่า Drive สำหรับ Auto Backup เชื่อมต่ออยู่
- ถ้าใช้เครื่องอ่านบัตร ให้ตรวจว่า Windows pu Reader

ระหว่างวัน

- ค้นหาลูกค้าเก่าก่อนสร้างลูกค้าใหม่
- ตรวจเลขตัว วันที่ ยอดเงิน และสินค้า ก่อนบันทึก
- ต่อดอก ไถ่ถอน หรือจำหน่ายจากตัวเดิม
- อย่ากดบันทึกซ้ำรัว ๆ ให้รอข้อความยืนยัน
- ใช้หน้าแก้ไขเฉพาะข้อมูลลูกค้าและสินค้าที่พิมพ์ผิด

ก่อนปิดร้าน

- เปิด รายการวันนี้ และเทียบยอดเงินสด/ยอดโอน
- ตรวจว่า Backup ของวันนี้ถูกสร้างใน Drive สำรอง
- ปิดโปรแกรมตามปกติ

กฎทอง 3 ข้อ: 1) Backup ต้องอยู่นอก Drive C: 2) ไม่แน่ใจเรื่อง Restore ให้ถามผู้ดูแล 3) ไม่มีเครื่องอ่านบัตรก็ทำงานด้วยการกรอกมือได้

จบคู่มือการใช้งาน

มานะชัย ลีสซิ่ง | v0.3.12