



คู่มือการใช้งานโปรแกรม

มานะชัย ลิสซิ่ง

ระบบบันทึกลูกค้าและรายการรับจํานําแบบ Offline

สำหรับผู้ใช้งานหน้าร้าน

ออกแบบขั้นตอนให้ใช้งานง่าย เน้นงานประจำวัน และไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

อ้างอิงโปรแกรมเวอร์ชัน 0.3.4

ฉบับส่งมอบลูกค้า | 21 สิงหาคม 2569

ง่ายที่สุด

งานหลักมี 4 เมนู: รับจํานําใหม่ - ค้นหารายการ - รายการวันนี้ - ตั้งค่า

เริ่มใช้งานแบบเร็ว

โปรแกรมถูกออกแบบให้เปิดแล้วทำงานได้ทันทีบนเครื่องร้าน ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ในเครื่องและฐานข้อมูลของร้าน ไม่ต้องเปิดเว็บไซต์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายการประจำวัน

เมนูหลักที่ใช้ทุกวัน

เมนู	ใช้ทำอะไร
หน้าหลัก	ดูภาพรวมจำนวนตัว ครบกำหนด เกินกำหนด รายรับ รายจ่าย และเงินสดสุทธิ
รับจําหน่ายใหม่	บันทึกลูกค้า สินค้า เลขตัว วันที่ และยอดเงินจําหน่าย
ค้นหารายการ	ค้นหาตัวเดิม เปิดรายละเอียด ต่อดอก หรือไล่ถอน
รายการวันนี้	ดูเงินเข้า-ออกและรายการเคลื่อนไหวของวันนี้
ตั้งค่า	กำหนดดอกเบี้ย ตั้ง Auto Backup ดู License และสร้างข้อมูล Support

ลำดับงานหน้าร้านที่แนะนำ

- 1 ลูกค้ามาที่ร้าน -> เปิดเมนู “รับจําหน่ายใหม่”
- 2 ค้นหาลูกค้าเก่าก่อน หากไม่พบจึงกรอกลูกค้าใหม่ หรือใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนถ้ามี
- 3 กรอกเลขตัว วันที่ สินค้า และยอดเงินจําหน่าย
- 4 ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด “บันทึกข้อมูล”
- 5 เมื่อลูกค้ากลับมาต่อดอกหรือไล่ถอน -> ใช้เมนู “ค้นหารายการ” แล้วเปิดตัวเดิม

หลักสำคัญ

อย่าปิดโปรแกรมหรือถอดอุปกรณ์สำรองข้อมูลระหว่างที่โปรแกรมกำลังบันทึก/กู้คืนข้อมูล

1. เปิดโปรแกรมและสิทธิ์การใช้งาน

หลังติดตั้ง ให้เปิดโปรแกรมจาก Shortcut “มานะชัย ลีสซิ่ง” บน Desktop หรือ Start Menu

กรณีเครื่องเปิดใช้งาน License แล้ว

โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าหลักโดยอัตโนมัติ และสามารถเริ่มงานได้ทันที

กรณีเป็นเครื่องใหม่และยังไม่มี License

- 1 หน้าจอจะแสดง Machine ID ของเครื่อง
- 2 กด “คัดลอกรหัสเครื่อง” แล้วส่งรหัสดังกล่าวให้ผู้จำหน่าย/ผู้ดูแลระบบ
- 3 เมื่อได้รับไฟล์ .license ให้กด “นำเข้า License...”
- 4 เลือกไฟล์ License ที่ได้รับ หากข้อมูลถูกต้องโปรแกรมจะเปิดใช้งาน

License ผูกกับเครื่อง

หากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือ Hardware สำคัญจน Machine ID เปลี่ยน อาจต้องขอ License ใหม่จากผู้จำหน่าย

ถ้าเปิดโปรแกรมซ้ำสองครั้ง

ระบบจะไม่เปิดฐานข้อมูลซ้อนกันหลายชุด หน้าต่างโปรแกรมเดิมจะถูกเรียกกลับมาใช้งานแทน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้อนกัน

2. หน้าหลัก - ภาพรวมร้าน

หน้าหลักใช้ดูสถานะธุรกิจโดยไม่ต้องเปิดตัวทีละใบ สามารถเลือกช่วงเวลา “วันนี้ / สัปดาห์นี้ / เดือนนี้ / กำหนดเอง” ได้

The screenshot shows a dashboard titled 'หน้าหลัก' (Main Page) with a subtitle 'ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าและรายการรับจำนำ' (System for recording customer information and pawn transactions). The user is 'มานะชัย ลีสซิ่ง' (Manachai Lissing) and the date is 'ภาพรวมกิจการ วันที่ 20/08/2569' (Business Overview, Date 20/08/2569). There are four tabs: 'วันนี้' (Today), 'สัปดาห์นี้' (This Week), 'เดือนนี้' (This Month), and 'กำหนดเอง' (Custom). The main content is divided into two sections: 'สถานะ ณ วันสิ้นสุดช่วง' (Status as of the end of the period) and 'ความเคลื่อนไหวในช่วงที่เลือก' (Movement in the selected period). The first section has three cards: 'กำลังจำนำ' (4 ตัว, ตัวที่ยังไม่ถูกไถ่ถอน ณ วันสิ้นสุดช่วง), 'ครบกำหนด' (0 ตัว, ตัวที่ครบกำหนดแต่ยังไม่ถูกไถ่ถอน), and 'เกินกำหนด' (0 ตัว, ตัวที่พ้นกำหนดแต่ยังไม่ถูกไถ่ถอน). The second section has three cards: 'จำนำใหม่' (0 รายการ, จำออก 0.00 บาท), 'ต่อดอก' (0 ครั้ง, รับเข้า 0.00 บาท), and 'ไถ่ถอน' (0 รายการ, รับเข้า 0.00 บาท). At the bottom, there is a section for 'สรุปเงินสดในช่วงที่เลือก' (Summary of cash in the selected period).

ตัวอย่างหน้าหลัก: สถานะตัว ความเคลื่อนไหว และสรุปเงินสด

หัวข้อ	ความหมาย
กำลังจำนำ	ตัวที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ วันสิ้นสุดของช่วงที่เลือก
ครบกำหนด	ตัวที่ถึงวันครบกำหนด
เกินกำหนด	ตัวที่เลยวันครบกำหนดและยังไม่ถูกไถ่ถอน
จำนำใหม่	จำนวนและยอดเงินที่ร้านจ่ายออกสำหรับรับจำนำ
ต่อดอก	จำนวนครั้งและรายรับค่าดอกเบี้ย
ไถ่ถอน	จำนวนรายการและรายรับจากการไถ่ถอน
เงินสดสุทธิ	รายรับรวมลบรายจ่ายรวมในช่วงที่เลือก

หมายเหตุ

กด “รีเฟรช” เมื่ออยากให้หน้าหลักดึงข้อมูลล่าสุดทันที

3. รับจำนำใหม่

เมนูนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการใหม่ ควรตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและเลขตัวให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

3.1 ลูกค้ำเก่า

- 1 กด “ค้นหาลูกค้ำเก่า”
- 2 พิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่
- 3 เลือกลูกค้าที่ต้องการ แล้วกด “เลือกข้อมูลลูกค้า”
- 4 ข้อมูลลูกค้าเดิมจะถูกเติมกลับเข้าฟอร์ม

แนะนำ

ถ้าลูกค้าเคยมาใช้บริการ ให้ค้นหาลูกค้ำเดิมก่อน เพื่อลดการสร้างข้อมูลลูกค้าซ้ำ

3.2 ใช้บัตรประชาชน (ถ้ามีเครื่องอ่าน)

หากร้านติดตั้ง USB Thai ID Card Reader ที่รองรับและ Driver พร้อม สามารถกด “อ่านบัตรประชาชน” เพื่อช่วยเติมข้อมูลหลักเข้าฟอร์ม

- ข้อมูลที่ใช้กับฟอร์ม: ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน อายุ และที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์ต้องกรอกหรือยืนยันเอง เพราะไม่มีอยู่ในข้อมูลบัตร
- ถ้าพบเลขบัตรของลูกค้าเดิม ระบบจะจับคู่กับลูกค้าเดิม และให้ตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนก่อนนำมาใช้
- หากเครื่องอ่านไม่พร้อมหรืออ่านไม่ได้ สามารถกรอกด้วยมือและทำรายการต่อได้ตามปกติ

สำคัญ

เครื่องอ่านบัตรเป็นเพียงตัวช่วยกรอกข้อมูล ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับของโปรแกรม

4. กรอกข้อมูลตัวและสินค้า

4.1 ข้อมูลตัว

ช่อง	วิธีการกรอก
หมายเลขตัว *	กรอกเลขตัวตามเอกสารของร้าน ห้ามซ้ำกับตัวเดิม
วันที่รับจำหน่าย *	เลือกวันที่ทำรายการ

4.2 ข้อมูลลูกค้า

ช่อง	ข้อแนะนำ
ชื่อ / นามสกุล *	ต้องกรอก
เลขบัตรประชาชน	ถ้ากรอก ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก
อายุ	กรอกเป็นตัวเลข หรือเว้นว่างได้
เบอร์โทรศัพท์	แนะนำให้กรอกเพื่อสะดวกติดต่อลูกค้า
ที่อยู่	กรอกตามข้อมูลที่ร้านต้องการใช้

4.3 ข้อมูลสินค้า


เลือก “ประเภทสินค้า” แล้วกรอกข้อมูลตามประเภท ระบบจะสร้างรายละเอียดสรุปให้อัตโนมัติ

ประเภท	ตัวอย่างข้อมูลที่กรอกได้
โทรศัพท์มือถือ / Tablet	ยี่ห้อ รุ่น ความจุ สี IMEI อุปกรณ์ สภาพ/ตำหนิ
อุปกรณ์ IT	ชนิดสินค้า ยี่ห้อ รุ่น สเปก Serial No. อุปกรณ์ สภาพ/ตำหนิ
เครื่องใช้ไฟฟ้า	ชนิดสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ขนาด/ความจุ Serial No. อุปกรณ์ สภาพ/ตำหนิ
อื่น ๆ	ชนิดสินค้า ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด Serial/หมายเลขเครื่อง อุปกรณ์ สภาพ/ตำหนิ

ช่องแบบ Dropdown สามารถพิมพ์ค่าใหม่ได้ หากไม่มีรายการที่ต้องการ

4.4 ยอดเงินและการบันทึก

- 1 กรอก “ยอดเงินจำนำ” เป็นจำนวนเงินบาท
- 2 ตรวจสอบสรุปข้อมูลสินค้าและหมายเหตุ
- 3 กด “บันทึกข้อมูล” เพียงครั้งเดียว
- 4 เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันและเก็บรายการไว้ในประวัติ



ตัวอย่างหน้าต่างยืนยันหลังบันทึกตัวสำเร็จ

ป้องกันการกดซ้ำ

ระหว่างบันทึก ปุ่มจะถูกปิดชั่วคราวเพื่อช่วยป้องกันตัว/ธุรกรรมซ้ำจากการดับเบิลคลิก

5. ค้นหารายการและเปิดรายละเอียด

ใช้เมนู “ค้นหารายการ” เมื่อต้องการค้นหาตัวเดิม ตรวจสอบสถานะ ต่อดอก หรือไถ่ถอน

ค้นหาได้จาก

- เลขตัว
- ชื่อ / นามสกุล
- เลขบัตรประชาชน / เบอร์โทร / ที่อยู่
- รายละเอียดสินค้า / IMEI / Serial
- ยอดเงิน หรือวันที่

ตัวกรองสถานะ

ตัวกรอง	ใช้เมื่อ
ทั้งหมด	ต้องการดูทุกตัว
กำลังจำหน่าย	ดูตัวที่ยัง Active
ครบกำหนดวันนี้	ดูตัวที่ครบกำหนดวันนี้
เกินกำหนด	ดูตัวที่เลยกำหนดและยังไม่ปิด
ไถ่ถอนแล้ว	ดูประวัติตัวที่ปิดด้วยการไถ่ถอน

เลขตัว	วันที่	ลูกค้า	สินค้า	ยอดเงิน	ครบกำหนด	สถานะ
TEST-2N.2A-001	21/08/2569	มานะ ทนตบระบบ	Redmi / 51pro / 256 GB / สี Black	8,500.00	20/09/2569	กำลังจำหน่าย หมดอายุนับ 1 ปี

ตัวอย่างแถวที่ถูกเลือก - ข้อมูลทุกคอลัมน์จะอ่านชัดเจนบนพื้นหลังสีน้ำเงิน

- 1 คลิกลูกศรที่ต้องการ
- 2 ดับเบิลคลิก หรือกด “เปิดรายละเอียด”
- 3 หน้ารายละเอียดจะแสดงข้อมูลตัว ลูกค้า สินค้า เชื้อไขตัว และประวัติธุรกรรม

6. ต่อดอก

การต่อดอกทำได้จากหน้ารายละเอียดของตัวที่ยัง “กำลังจำหน่าย” เท่านั้น

- 1 ค้นหาตัว แล้วเปิด “รายละเอียดตัวจำหน่าย”
- 2 กด “ต่อดอก”
- 3 ตรวจสอบเงินต้น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาต่อรอบ ลำดับต่อดอก และครบกำหนดใหม่
- 4 เลือกช่องทางรับชำระ: “เงินสด” หรือ “โอนเงิน / LINE”
- 5 กรอกหมายเหตุถ้าต้องการ
- 6 กด “ยืนยันต่อดอก”

กติกาของระบบ

ยอดต่อดอกเป็นรายรับค่าดอกเบี้ย เงินต้นไม่เปลี่ยน และวันครบกำหนดจะเลื่อนไปอีก 1 รอบตามเงื่อนไขของตัวนั้น

ตัวเดิมใช้เงื่อนไขเดิม

แม้ภายหลังร้านเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือจำนวนวันใน “ตั้งค่า” ตัวที่สร้างไปแล้วจะยังใช้อัตราและรอบวันที่บันทึกไว้ตอนสร้างตัว

7. ไถ่ถอน

การไถ่ถอนใช้ปิดตัวที่ยัง Active และบันทึกการรับจากลูกค้า

- 1 ค้นหาตัว แล้วเปิดรายละเอียด
- 2 กด “ไถ่ถอน”
- 3 ตรวจสอบเงินต้น ดอกเบี้ยรอบสุดท้าย และยอดรับชำระทั้งหมด
- 4 เลือกช่องทางรับชำระ: เงินสด หรือ โอนเงิน / LINE
- 5 กด “ยืนยันไถ่ถอน”

การคำนวณปัจจุบัน

ยอดไถ่ถอน = เงินต้น + ดอกเบี้ยเต็ม 1 รอบสุดท้าย ตามเงื่อนไขของตัว

หลังไถ่ถอน

สถานะตัวจะเปลี่ยนเป็น “ไถ่ถอนแล้ว” และระบบจะไม่ให้ต่อดอกหรือไถ่ถอนซ้ำ แต่ประวัติยังคงอยู่เพื่อค้นย้อนหลัง

8. รายการวันนี้

เมนู “รายการวันนี้” ใช้ตรวจสอบเงินเข้า-ออกของวันโดยไม่ต้องรวมตัวเลขเอง

รายการ		เงินเข้า/ออก	
จำหน่าย		จ่ายออก	
ต่อดอก		รับเข้า	
ไถ่ถอน		รับเข้า	

ด้านบนจะแสดงสรุปยอดจำหน่าย ต่อดอก ไถ่ถอน และเงินสุทธินี้ ส่วนตารางด้านล่างจะแสดงเวลา เลขตัว ลูกค้า รายการ จำนวนเงิน และช่องทาง

ใช้ตรวจสอบรายวัน

ก่อนปิดร้าน สามารถใช้หน้านี้เทียบกับเงินสด/ยอดโอนของวันได้

9. ตั้งค่าธุรกิจ

เมนู “ตั้งค่า” ใช้กำหนดเงื่อนไขตัวใหม่ ดู License และดูแล Backup

9.1 อัตราดอกเบี้ยและจำนวนวัน

ค่าเริ่มต้นของระบบตัวอย่างคือ 5 % ต่อรอบ และ 1 5 วันต่อรอบ ร้านสามารถเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขที่ใช้งานจริง

- 1 กรอก “อัตราดอกเบี้ยต่อรอบ (%)”
- 2 กรอก “จำนวนวันต่อรอบ”
- 3 ตรวจสอบตัวอย่างการคำนวณ
- 4 กด “บันทึกการตั้งค่า”

สำคัญมาก

ค่าที่แก้ในหน้านี้มีผลกับ “ตัวใหม่หลังจากบันทึกค่า” เท่านั้น ตัวเดิมไม่ถูกเปลี่ยนย้อนหลัง

9.2 สิทธิ์การใช้งาน

ส่วนนี้ใช้ดู Version โปรแกรม, Machine ID และสถานะ License รวมถึงนำเข้า License ใหม่เมื่อได้รับจากผู้ดูแลระบบ

10. สำรองข้อมูล - เรื่องที่ต้องทำประจำ

ฐานข้อมูลมีทั้งลูกค้า ตัวจำหน่าย และประวัติธุรกรรม หากเครื่องหรือ Windows เสีย ตัวโปรแกรมติดตั้งใหม่ได้ แต่ข้อมูลธุรกิจต้องกู้จาก Backup

10.1 ตั้ง Auto Backup

1. เข้า “ตั้งค่า” -> “สำรองข้อมูลอัตโนมัติ”
2. เปิดใช้งาน Auto Backup
3. กด “เลือกโฟลเดอร์...” แล้วเลือก Flash Drive / External HDD / External SSD หรือ Drive สำรอง
4. กด “บันทึกและทดสอบ”
5. ตรวจสอบว่าไฟล์ Backup .db ถูกสร้างจริงใน Drive ที่เลือก

ห้ามพึ่ง **Backup** ใน **Drive C:** อย่างเดียว

ควรเลือกอุปกรณ์หรือ Drive คนละลูกกับ Windows เพื่อให้ยังมีข้อมูลสำรองเมื่อ Disk หลักเสีย

ระบบจะพยายามอัปเดต Auto Backup ตอนเปิดโปรแกรมและหลังบันทึกข้อมูลสำคัญ โดยเก็บไฟล์รายวันและลบไฟล์เก่าตามรอบการเก็บรักษาของระบบ

10.2 ถ้า Auto Backup เตือนว่าไม่สำเร็จ

รายการธุรกิจที่บันทึกสำเร็จยังคงอยู่ในฐานข้อมูลหลัก แต่ควรตรวจสอบว่า External Drive เสียบอยู่และกด “บันทึกและทดสอบ” อีกครั้งโดยเร็ว

10.3 สำรองด้วยตนเอง

ใน “ตัวเลือกเพิ่มเติม” สามารถกด “สำรองข้อมูลด้วยตนเอง...” เพื่อเก็บ Snapshot เพิ่มก่อนทำงานสำคัญ

11. กู้คืนข้อมูล

ใช้เมื่อจำเป็นต้องนำฐานข้อมูลจาก Backup กลับมาแทนฐานข้อมูลปัจจุบัน เช่น เครื่องใหม่หรือฐานข้อมูลเสีย

คำเตือน

การกู้คืนจะเปลี่ยนข้อมูลที่โปรแกรมใช้งานเป็นข้อมูลจากไฟล์ Backup ที่เลือก ถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อผู้ดูแลระบบก่อน

1. เข้า “ตั้งค่า” -> “กู้คืนข้อมูล...”
2. เลือกไฟล์ Backup .db ที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบรายละเอียดที่โปรแกรมแสดงก่อนยืนยัน
4. ยืนยันการกู้คืน
5. เมื่อกู้คืนสำเร็จ โปรแกรมจะปิด
6. เปิดโปรแกรมใหม่ แล้วตรวจสอบค่า/ตัว/ประวัติว่ากลับมาครบ

ก่อนกู้คืน ระบบจะสร้างสำเนาฐานข้อมูลปัจจุบันไว้ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

กรณีโปรแกรมแจ้ง “ฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน” ตอนเปิด

ระบบจะไม่ให้เข้าไปทำธุรกรรมต่อเพื่อป้องกันข้อมูลเสีย ให้ใช้หน้าจอ Recovery เลือก Backup ที่ถูกต้อง หรือส่ง Log ให้ผู้ดูแลระบบช่วยตรวจสอบ

12. เมื่อโปรแกรมมีปัญหา

12.1 สร้างชุดข้อมูล Support

1. เข้า “ตั้งค่า”
2. เปิด “ช่วยเหลือ / ตรวจสอบปัญหา”
3. กด “สร้างชุดข้อมูล Support...”
4. ส่งไฟล์ ZIP ที่โปรแกรมสร้างให้ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ

ความเป็นส่วนตัว

ชุด Support ไม่รวมฐานข้อมูล, Backup, License, Private Key หรือข้อมูลลูกค้า ใช้สำหรับตรวจ Log และ ข้อมูลเทคนิคเท่านั้น

12.2 อาการที่พบได้และวิธีทำเบื้องต้น

อาการ	ทำอย่างไร
เปิดโปรแกรมซ้ำแล้วไม่เห็นหน้าต่างใหม่	โปรแกรมอนุญาตเพียง 1 Instance ให้ดูหน้าต่างเดิมที่ถูกเรียกขึ้นมา
ไม่พบเครื่องอ่านบัตร	ตรวจ USB/Driver แล้วลองใหม่ หรือกรอกข้อมูลลูกค้า ด้วยมือ
Auto Backup ไม่สำเร็จ	ตรวจ External Drive และ Folder ที่ตั้งไว้ งานที่บันทึกแล้วไม่ถูกยกเลิก
ฐานข้อมูลไม่พร้อม	อย่าฝืนทำรายการ ใช้หน้า Recovery หรือส่ง Support ZIP
License ใช้ไม่ได้	ตรวจ Machine ID แล้วติดต่อผู้จำหน่าย

13. เช็กลิสต์ใช้งานประจำวัน

ก่อนเริ่มงาน

- เปิดโปรแกรมแล้วตรวจสอบว่าเข้าสู่หน้าหลักได้ปกติ
- ตรวจสอบว่า Auto Backup Drive เสียบอยู่ ถ้าร้านใช้ External Drive
- ถ้าใช้เครื่องอ่านบัตร ให้ตรวจสอบว่า Windows pu Reader

ระหว่างวัน

- ค้นหาลูกค้าเก่าก่อนสร้างลูกค้าใหม่
- ตรวจสอบเลขตัวและยอดเงินก่อนบันทึก
- ต่อดอก/ไล่ก่อนจากตัวเดิมใน “ค้นหารายการ”
- อย่ากดบันทึกซ้ำรัว ๆ ให้รอข้อความยืนยันจากโปรแกรม

ก่อนปิดร้าน

- เปิด “รายการวันนี้” ตรวจสอบเงินเข้า-ออก
- ตรวจสอบว่า Auto Backup ของวันนี้มีไฟล์อยู่ใน Drive สำรอง
- ปิดโปรแกรมตามปกติ

กฎทอง 3 ข้อ

1) ข้อมูลสำคัญต้องมี Backup นอก Drive C: 2) ถ้าไม่แน่ใจเรื่อง Restore ให้ถามผู้ดูแลก่อน 3) ไม่มีเครื่องอ่านบัตรก็ยังสามารถทำงานด้วยการกรอกมือได้

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

เมื่อพบปัญหาที่แก้ไม่ได้ ให้แจ้ง Version โปรแกรม, อาการที่พบ, ขั้นตอนก่อนเกิดปัญหา และส่ง Support ZIP หากผู้ดูแลร้องขอ

จบคู่มือการใช้งาน