

管理・モニタリング

<第2.00版>2006年1月

お断り:当資料は、DB2 SQL Replication または DpropR V8 をベースに作成されています。

©日本IBM システムズ・エンジニアリング(株) インフォメーション・マネージメント



管理・モニタリング



内容

- 管理・モニタリングでよく使用する制御表
- 日常監視する項目
- モニタリングFAQ
 - キャプチャーは何トランザクション処理したか
 - キャプチャーは何件CD表に書き出したか
 - キャプチャーのプルーニング状況はどうか
 - アプライがまだ適用していないのは何件か
 - アプライはどんな更新をターゲット表にしたか
 - アプライはどれくらい遅れているのか
- エラーは発生していないか
- 様々なトレース
 - TRCFLOW、TRCERR、TRCRWK、TRCPERF
 - ASNTRC
 - ASNANALYZE
- 整合性の確認方法
 - ASNTDIFF、ASNTREPユーティリティ
- レプリケーションセンターでのモニタリング
- レプリケーション・アラート・モニター



◎日本IBMシステムズ・エンジニアリング(株) インフォメーション・マネージ・メント

3

管理・モニタリング



キャプチャーの管理・モニタリングでよく使用される表

- 管理・モニタリング項目例
 - キャプチャーは何トランザクション処理したか
 - キャプチャーは何件CD表に書き出したか
 - キャプチャーのプルーニング状況はどうか
- ■IBMSNAP CAPMON表
 - キャプチャーのパフォーマンス操作統計
 - > MONITOR INTERVALごとに更新
 - デフォルト 5分
 - ▶ MONITOR LIMITに達するとプルーニングされる
 - デフォルト 10080分(7日)
- ■IBMSNAP CAPTRACE表
 - キャプチャーの起動終了メッセージ
 - キャプチャーからの通知、警告、およびエラーメッセージ
 - PRUNE INTERVAL毎にプルーニングされる



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

5

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:IBMSNAP_CAPMON表

- MONITOR TIME
 - この表に行が挿入された時のキャプチャー・コントロール・サーバーのタイム・スタンプ
- RESTART_TIME
 - キャプチャー・プログラムの現在の呼び出しが再始動されたときのタイム・スタンプ
- CURRENT_MEMORY
 - キャプチャー・プログラムが使用したメモリーの量(バイト 単位)
- CD_ROWS_INSERTED
- すべてのソース表について、キャプチャー・プログラムが CD 表に挿入した行数 RECAP_ROWS_SKIPPED
- - Update-anywhere レプリケーションの場合、キャプチャー・プログラムが処理したが、CD 表に挿入 していない行数
 - キャプチャー・プログラムの登録では、この表に複製された変更でも、このソース・サーバーから発生したものではない変更は、再キャプチャーしないよう定義されているため、これらの行はスキップ される
- TRIGR_ROWS_SKIPPED

 - ニャップ・マー・プログラムが処理したが、CD 表に挿入していない行数 キャプチャー・プログラムの登録で、特定の行を抑制するようにトリガーが定義されているため、こ れらの行はスキップされる
- CHG ROWS SKIPPED

 - へのW3_3Kは「こし」 キャプチャー・プログラムが処理したが、CD 表に挿入していない行数 キャプチャー・プログラムの登録では、登録済みの列で発生した変更のみをキャプチャーするように 定義されているため、これらの行はスキップされる
- TRANS PROCESSED
 - キャプチャー・プログラムが処理した、ソース・システム上のトランザクションの数



解説:IBMSNAP_CAPMON表 (つづき)

- TRANS_SPILLED
 - _____制限のためにキャプチャー・プログラムがディスクに書き出した、ソース・システム上のトラ ンザクションの数
- MAX_TRAN_SIZE

 - ソース・システムで発生した最大のトランザクション トランザクション・サイズを知ることによって、メモリー・パラメーターの変更を検討することになる
- LOCKING_RETRIES
- デッドロックにより再処理が必要となった回数
- JRN_LIB (OS/400)
 - キャプチャー・プログラムが処理していたジャーナルのライブラリー名
- JRN_NAME (OS/400)
 - キャプチャー・プログラムが処理していたジャーナルの名前
- LOGREADLIMIT
 - 1000 のレコードが読み取られたが、それら 1000 のレコードの中に完了済みのトランザクションが 見つからなかったために、キャプチャー・プログラムがログ・レコード読み取りを一時停止した回数。
- CAPTURE IDLE
 - 処理するものがないため、キャプチャー・プログラムがスリープした回数
- SYNCHTIME
 - この表にモニター・レコードが挿入されたときに、登録表のグローバル行から読み取られた SYNCHTIME の現行値



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

7

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:IBMSNAP CAPTRACE表

- OPERATION
 - キャプチャー・プログラムの操作のタイプINFO 、WARNING、ERROR
- TRACE_TIME
 - キャプチャー・トレース表に行が挿入されたときの、キャプチャー・コントロール・サーバーにおける時刻
- DESCRIPTION

 - スピーION メッセージ ID とメッセージ・テキスト エラー・メッセージ、警告メッセージ、または情報メッセージ この列に入れられるテキストは英語のみ

以下はiSeriesの場合

- OPERATION
 - 初期化、キャプチャー、またはエラー条件など、キャプチャー・プログラムで実行された操作のタイプ
- TRACE_TIME

 - ニャプチャー・トレース表に行が挿入された時刻 トレース限度整理の対象となる TRACE_TIME 行は、キャプチャー・プログラムが CD 表および UOW 表の整理を行 うときに削除される
- JOB_NAME
 - ニのトレ─ス項目を書き込んだジョブの完全修飾名
 - 位置 説明

 - キャプチャー・スキーマ名またはジャーナル・ジョブ名
 - 11-20 キャプチャー・プログラムを始動したユーザーの ID
 - > 21-26 ジョブ番号
- JOB_STR_TIME
- - JOB_NAME 列で指定されたジョブの開始時刻
- DESCRIPTION



DB2. Universal Database

アプライのモニタリングでよく使用される表

■IBMSNAP APPLYTRAIL表

- すべてのサブスクリプション・セット・サイクルの監査証跡情報
- サブスクリプションに対して実行された更新の履歴
- 問題判別診断およびパフォーマンス検証の際に有効
- プルーニングされない

■IBMSNAP APPLYTRACE表

- アプライの起動終了メッセージ
- キャプチャーからの通知、警告、およびエラーメッセージ
- プルーニングされない



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

9

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP APPLYTRAIL表

- APPLY_QUAL
 - アプライ修飾子
- SET NAME
- アプライ・プログラムが処理したサブスクリプション・セットの名前 SET_TYPE
- - 最後のアプライ・サイクルの後でIBMSNAP_SUBS_SET表の SET_TYPE 列に表示された値
- WHOS_ON_FIRST
 - Update-anywhereでは、処理順序をコントロールするために以下の値を使用

 - . > (first の略) ソース表がレプリカであり、ターゲット表がマスター レプリカ表とマスター表の間で更新の矛盾が生じた場合、レプリカの側の矛盾するトランザクション はリジェクトされる
 - Fは読み取り専用のサブスクリプションでは使用されない。Update-anywhere で使用されるもの
 - (second の略)ソース表はマスター表またはその他のソースであり、ターゲット表はレプリカまたはその他のコ
 - マスター表とレプリカ表の間で更新の矛盾が生じた場合、レプリカの側の矛盾するトランザクションはリジェク トされる Sは、すべての読み取り専用サブスクリプションについて使用される
- ASNLOAD
 - パラメーター loadxit=y を指定してアプライ・プログラムを始動したため、サブスクリプション・セットのフル・リフレッシュを実行するために ASNLOAD ユーザー出口ルーチンが呼び出された
 - フル・リフレッシュが必要ないか、アプライ・プログラムの始動時に loadxit パラメーターが指定されていなかったため、ASNLOAD 出口ルーチンが呼び出されない
 - NULL -ASNLOAD 出口ルーチンを呼び出すかどうかをアプライ・プログラムが判断する前に、アプライ・プログラム・ エラーが生じたことを示す



IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)

FULL_REFRESH

- フル・リフレッシュが発生したかどうかを示すフラグ。
 - サブスクリプション・セットに対してフル・リフレッシュが実行された
- Ν
- サブスクリプション・セットに対してフル・リフレッシュが実行されなかった NULL
- フル・リフレッシュが必要かどうかをアプライ・プログラムが判断する前に、エラーが生じた
- EFFECTIVE MEMBERS
 - 1回のアプライ・サイクルで変更されたサブスクリプション・セット・メンバーの数

SET_INSERTED

- サブスクリプション・サイクルにおいてサブスクリプション・セット・メンバーに挿入された行数
- SET_DELETED
- サブスクリプション・サイクルにおいてサブスクリプション・セット・メンバーから削除された行数
- SET_UPDATED
- サブスクリプション・サイクルにおいてサブスクリプション・セット・メンバーで更新された行数

SET_REWORKED

- INSERTをUPDATEに変換
- 行がターゲット表に存在していないためUPDATEが失敗した場合、アプライ・プログラムは、 UPDATEをINSERTに変換
- SET_REJECTED_TRXS
 - Update-anywhere 競合のためにリジェクトされたトランザクションの合計数
 - この列は、競合検出が「標準」または「詳細」と定義されている Update-anywhere サブスクリプショ ン・セットに対してのみ使用される



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)



- 特定のサイクル後のアプライ・プログラムの作業状況を表す値。
- レプリケーションは失敗した アプライ・プログラムは適用済みの行のセット全体をROLLBACKする 始動パラメーターが SQLERRCONTINUE = Y の場合、最後のサイクル中にアプライ・プログラムに戻される SQLSTATE は、SQLERRCONTINUE (apply qualifier SQS) の入力ファイルでユーザーが指定した許容エ ラーの 1 つでは ない
- 0 ▶ 正常に処理した
- 2
 - サブスクリプション・セットを複数のサイクルで処理した MAX_SYNCH_MINUTESに従って分割された 1 つの論理サブスクリプションを正常に処理した
- - 正常に処理し 0 という状況を戻したが、ユーザーが SQLERRCONTINUE 始動パラメーターで (apply_qualifier.SQS で) 指定したいくつかの SQL エラーを検出したため、いくつかの行をリジェクトした 失敗した行の詳細は、apply_qualifier.ERR ファイルで確認できる
- 18 複数のサイクルでサブスクリプション・セットを処理し、2 という状況を戻したが、ユーザーが SQLERRCONTINUE 始動パラメーターで(apply_qualifier.SQSで)指定した SQL エラーのいくつかが検出されたため、いくつかの行がリジェクトされた
 - 失敗した行の詳細は、apply_qualifier ERR ファイルで確認できる

IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)

LASTRUN

最後のサブスクリプションが開始された概算の時刻

取るのサンステリンコンが開始された似身の時刻 アプライ・プログラムは、サブスクリプション・セットを処理するたびに LASTRUN 値を設定する アプライ・プログラムがサブスクリプション・セットの処理を開始する、アプライ・コントロール・サー バーにおけるおおよその時刻を示す

LASTSUCCESS

- サブスクリプション・セットが最後に正常に処理されたときの、処理開始時点のアプライ・コントロー ル・サーバーの時間
- SYNCHPOINT
 - サブスクリプション・セットのデータの処理が、この同期点の値まで終了していることを示している
- SYNCHTIME
 - サブスクリプション・セットのデータの処理が、このタイム・スタンプまで終了していることを示してい
- SOURCE_SERVER
 - ソース表およびビューが定義されているデータベース名
- SOURCE_ALIAS
 - SOURCE SERVER 列で指定されているデーターベースの別名
- SOURCE_OWNER
 - アプライ・プログラムが処理中であったソース表またはビューのこの値は、アプライ・サイクルが失敗したときにのみ設定される -のスキーマ名
- SOURCE_TABLE
 - アプライ・プログラムが処理中であったソース表またはビューの名前 この値は、アプライ・サイクルが失敗したときにのみ設定される
- SOURCE_VIEW_QUAL
 - アプライ・プログラムが処理中であったソース表またはビューのソース・ビュー修飾子の値
 - この値は、アプライ・サイクルが失敗したときにのみ設定される



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

13

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)

- TARGET_SERVER
 - ターゲットの表またはビューが保管されているサーバーのデータベース名
- TARGET_ALIAS
 - TARGET_SERVER 列で指定されているデータベース名の別名
- TARGET_OWNER
 - アプライ・プログラムが処理中であったターゲット表のスキーマ名 この値は、アプライ・サイクルが失敗したときにのみ設定される
- TARGET TABLE

 アプライ・プログラムが処理中であったターゲット表の名前

 この値は、アプライ・サイクルが失敗したときにのみ設定される
- CAPTURE SCHEMA
 - このサブスクリプション・セットのキャプチャー・サーバー表のスキーマ名
- TGT_CAPTURE_SCHEMA
 - ターゲット表が別のサブスクリプション・セットのソースでもある場合 (multi-tier 構成中の外部の CCD 表、または Update-anywhere 構成中のレプリカ表など) は、この列には、表がソースとして機 は、この列には、表がソースとして機
- FEDERATED_SRC_SRVR

 DB2 以外のリレーショナル・ソースの場合にのみアプライされる、サブスクリプション・セットのソースである、フェデレーテッド・リモート・サーバーの名前
- FEDERATED_TGT_SRVR
 - DB2 以外の「Jレーショナル・ターゲット・サーバーの場合にのみアプライされる、サブスクリプション・ セットのターゲットである、フェデレーテッド・リモート・サーバーの名前



IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)

- JRN_LIB
 - OS/400 キャプチャー・サーバーにのみアプライされる列
 - ソース表が使用するジャーナルのライブラリー名
- JRN NAME
 - OS/400 キャプチャー・サーバーにのみアプライされるこの列 ソース表が使用するジャーナルの名前

 - この列で、アスタリスクの後ろに9つのブランクが続くときには、ソース表が現在ジャーナルの中にないことを意味する。
 - この場合、このソース表のデータをキャプチャーすることはできない
- COMMIT COUNT
 - IBMSNAP_SUBS_SET表の中に記録される、最後のアプライ・サイクルからの COMMIT_COUNT の
- OPTION FLAGS
 - DB2 レプリケーションの将来のオプション用に予約済み 現在、デフォルト値の NNNN が入っている
- EVENT_NAME
 - セットの処理を起動したイベントを表すために使用されるユニークな文字ストリング
- ENDTIME
 - …」 アプライ・プログラムがサブスクリプション・セットの処理を終了したときの、アプライ・コントロール・サーバーにおける時刻 セットの処理に要した時間を知るには、LASTRUN を ENDTIME から減算する
- SOURCE_CONN_TIME アプライ・プログラムが初めてソース・データに接続したときの、キャプチャー・コントロール・サー バーにおける時刻



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

15

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_APPLYTRAIL表 (つづき)

- SQLSTATE
 - 失敗した実行の SQLSTATEコード
 - それ以外の場合は、NULL
- SQLCODE
 - 失敗した実行の SQL エラー・コード それ以外の場合は、NULL
- SQLERRP
 - 実行の失敗原因となった SQL エラーが生じたサーバーのデータベース製品 ID それ以外の場合は、NULL
- SQLERRM
 - 失敗した実行の SQL エラーメッセージ
- APPERRM
 - アプライ・プログラムの実行に失敗したときのエラー・メッセージ ID およびメッセージ

解説:IBMSNAP_APPLYTRACE

- APPLY_QUAL
 - アプライ修飾子
- TRACE_TIME
 - この表に行が挿入されたときのアプライ・コントロール・サーバーの時刻
- OPERATION
 - アプライ・プログラムの操作のタイプ
 - INFO、WARNING、ERROR
- DESCRIPTION
 - メッセージ ID とメッセージ・テキスト
 - メッセージ ID は DESCRIPTION 列の最初の7文字
 - メッセージ・テキストは、DESCRIPTION 列の位置 9 から始まる



DB2. Univ

DB2. Universal Database

©日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンケ゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

17

管理・モニタリング



ログ


Capture

キャプチャー・コントロール表

日常監視する項目

■ キャプチャープログラム

- プロセス監視
 - > OS
 - ps コマンド
 - > DB2
 - list applications
 - キャプチャーのスレッド数分表示される
 - レプリケーション・センター



- ➤ REGISTER表のSYNCHTIMEを確認
 - DB2の更新がなくとも、REGISTER.SYNCHTIMEはCOMMIT_INTERVAL毎に 更新される
 - COMMIT_INTERVALのデフォルトは30秒
 - CURRENT_TIMESTAMPと比較することで キャプチャー がどれだけ遅れているかがわかる



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

19

管理・モニタリング

解説:

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_REGISTER



\$ ps -ef | grep -v grep | grep asn
yanav82 149194 111312 0 15:42:18 pts/11 0:00 asncap capture_server=TEST logstdout

\$ db2 list applications Auth Id Application Appl. Application Id DB # of Name Handle Name Agents YANAV82 asncap *L0CAL. yanav82. 050913064224 667 TEST *L0CAL. yanav82. 050913064223 YANAV82 asncap 666 **TFST** *L0CAL. yanav82. 050913064222 YANAV82 665 asncan **TFST** *L0CAL. yanav82. 050913064221 YANAV82 664 TEST asncan YANAV82 662 *L0CAL. yanav82. 050913064219 **TEST** asncar

実行コマンドも確認できる

キャプチャーの5つの スレッドが表示される

- ・HoldL Thread
- Admin Thread
- · Worker Thread
- Prune Thread
- · Monitor Thread

\$ db2 "SELECT GLOBAL_RECORD, SYNCHPOINT, SYNCHTIME, CURRENT TIMESTAMP as CURRENT_TIMESTAMP FROM ASN. IBMSNAP REGISTER WHERE GLOBAL RECORD='Y' WITH UR"

GLOBAL_RECORD SYNCHPOINT SYNCHTIME CURRENT_TIMESTAMP

Y x' 4360717C000000030000' 2005-10-27-15. 19. 40. 000000 2005-10-27-15. 20. 27. 961000

COMMIT_INTERVALごとに SYNCHTIMEが更新されていれば キャプチャーは稼動している

1 レコードが選択されました。

 GLOBAL_RECORD
 SYNCHPOINT
 SYNCHTIME
 CURRENT_TIMESTAMP


 Y
 x' 4360717C000000030000'
 2005-10-27-15. 20. 35. 382000
 2005-10-27-15. 20. 35. 712000

1 レコードが選択されました






■ SYNCTIME と CURRENT TIMESTAMP を比較することで キャプチャー がどれだけ遅れてい るかを確認できる




- キャプチャー のデフォルトのCOMMIT_INTERVALは30秒のため、最大値は約30となる
- 30秒以上遅れていれば、キャプチャーが遅れている可能性がある



DB2 SQL Replication V8

解説:

管理・モニタリング




日常監視する項目

■ アプライプログラム

- プロセス監視
 - > OS
 - ps コマンド
 - > DB2
 - list applications
 - アプライのスレッド数分表示される
 - ▶ レプリケーション・センター

• アプライ稼動確認

- ➤ APPLYTRAIL表
 - SLEEP_MINUTES毎にアプライはAPPLYTRAIL表にINSERTを行う
 - STATUSのチェック
 - APPERRMの内容確認





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

23

管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8

解説:




実行コマンドも確認できる


\$ ps -ef | grep asnapp | grep -v grep yanav82 156156 111312 5 17:17:35 pts/11 0:00 asnapply apply_qual=Q1 control_server=SAMPLE logstdout




アプライの3つの スレッドが表示される

- HoldL Thread
- Admin Thread
- Worker Thread





■ 実行例





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

25

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

IBMSNAP_APPLYTRAIL

■ STATUS=-1 ⇒ エラー

APPERRM ⇒ アプライのエラーメッセージ

substr (SOURCE_TABLE, 1, 10) as SOURCE_TABLE, substr (TARGET_TABLE, 1, 10) as TARGET_TABLE, SQLCODE, APPERRM FROM ASN. IBMSNAP_APPLYTRAIL WHERE STATUS=-1 AND LASTRUN > '2005-08-05-17. 50. 00. 000000' " STATUS APPLY_QUAL SET NAME LASTRUN SOURCE_TABLE TARGET_TABLE SQLCODE APPFRRM 2005-08-05-17. 56. 00. 311002 SRC MALL TGSRC MALL -803 ASN1001E APPLY "Q1" : "WorkerThr SQLCODE は "-803"。 SQLERR

ead 。 アプライ・プログラムは、SQL エラーを検出しました。 ERRCODE は、 "CF0107"。 SQLSIAIE/は 23505 M は "1・TAKAYA. TGSRC_MALL"。 SQLERRP は "SQLDMISR"。 サーバー名は、""。 表名は "TAKAYA. TGSRC_MALL"。

 θ db2 "SELECT STATUS, substr(APPLY_QUAL, 1, 15) as APPLY_QUAL, substr(SET_NAME, 1, 5) as SET_NAME, LASTRUN,

STATUS = -1 :エラー STATUS >= 0 :通常

STATUS = -1 になった 原因のSQLCODE

ASNxxxE: レプリケーションエラー

STATUS = -1: エラーとなったサブスクリプション **APPERRM** : アプライのエラーメッセージ






モニタリングFAQ: キャプチャー

- キャプチャーは何トランザクション処理したの?
- キャプチャーは何件CD表にINSERTしたの?
- キャプチャーのプルーニング状況はどう?
- IBMSNAP_CAPMON表を参照
 - キャプチャーが変更を収集しているかが分かる

使用例

- ある時間からある時間まで変更を収集した件数。
- 今日変更を収集した件数





◎日本IBMシステムス・・エンジニアリング(株) インフォメーション・マネージ・メント

27



管理・モニタリング

解説:

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_CAPMON

■ ある時間からある時間までキャプチャーが変更を収集した件数

\$ db2 "SELECT MONITOR TIME, TRANS PROCESSED, CD ROWS INSERTED FROM ASN. IBMSNAP_CAPMON WHERE MONITOR_TIME > '2005-09-09-16.30.00.000000' AND MONITOR_TIME < '2005-09-09-17.30.00.000000 '" MONITOR_TIME TRANS PROCESSED CD ROWS INSERTED 2005-09-09-16. 32. 19. 958000 0 0 2005-09-09-16. 37. 20. 570000 0 2005-09-09-16. 42. 20. 942000 0 2005-09-09-16. 47. 21. 254000 0 2005-09-09-16. 52. 21. 676000 0 何トランザクションで 2005-09-09-16. 57. 21. 928000 0 何件処理したかがわかる 2005-09-09-17. 02. 22. 330000 0 2005-09-09-17. 07. 22. 822000 2005-09-09-17. 12. 23. 264000 9 レコードが選択されました。

- TRANS_PROCESSED
 - ▶ 処理したトランザクション数
- CD_ROW_INSERTED
 - CD表にINSERTされた行数
- ソース表を更新した分、CD_ROWS_INSERTEDへ件数が挿入されると、キャプチャーにより変更が収集されてことが分かる。
- ただし、MONITOR_INTERVALに達しないとCAPMONへINSERTされない。
- この例では、MONITOR_INTERVAL=5(5分)としているため、5分間にキャプチャーが処理したトラン ザクション数は1トランザクション、CD表へINSERTした件数は6件ということが分かる。





■ 今日キャプチャーが変更を収集した件数

SUM (TRANS_PROCESSED) AS TRANS_PROCESSED, SUM (CD_ROWS_INSERTED) AS CD_ROWS_INSERTED FROM ASN. IBMSNAP_CAPMON WHERE MONITOR_TIME > '2005-09-09-00.00.00.000000' AND MONITOR_TIME < CURRENT TIMESTAMP GROUP BY DATE (MONITOR_TIME), SUBSTR(CHAR(TIME (MONITOR_TIME)), 1, 2)'

YYYYMMDD	НН	TRANS_PROCESSED	CD_ROWS_INSERTED
2005-09-09 2005-09-09 2005-09-09 2005-09-09 2005-09-09	15 16 17	0 4 2 5 0	0 0 0 11 0

時間ごとに合計何トランザクションで 何件処理したかがわかる

- この例では、9月9日17時字の一時間に5トランザクションで11行変更がキャプチャーにより収集され たことがわかる。
- プルーニング処理もTRANS PROCESSEDにカウントされる
 - ▶ プルーニングではCAPMON、SIGNAL、CAPTRACE、CD表、UOW表などがDELETEされる
 - ➤ TRANS_PROCESSED > 0 で CD_ROW_INSERTED = 0 ではプルーニングが行われたことがわかる



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

5 レコードが選択されました。

29

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

IBMSNAP_CAPTRACE

- キャプチャーのプルーニング状況は?
 - CAPTRACE表を使用
 - キャプチャーはIBMSNAP_PRUNE_SET.SYNCHTIME以前のデータをプルーニング対象とする
 - IBMSNAP PUNE SET.SYNCHTIMEはアプライによるターゲット表の更新ががその時刻まで終 了していることを表す

\$ db2 "SELECT SUBSTR(DESCRIPTION, 1, 150) DESCRIPTION FROM ASN. IBMSNAP_CAPTRACE
WHERE OPERATION='INFO' AND TRACE_TIME >'2005-10-13-00.00.00.000000'" | grep "PruneThread"
ASN01111 CAPTURE "ASN": "PruneThread". 枝取り循環は、"木 10 13 16:45:35 2005" に開始されました。

ASNO1051 CAPTURE "ASN": "PruneThread". "8" 行は、表 "ASN"."IBMSNAP_CAPMON" から "木 10 13 16:45:35 2005" に枝取りされました。

ASN0105I CAPTURE "ASN": "PruneThread". "5" 行は、表 "ASN"."IBMSNAP_SIGNAL" から "木 10 13 16:45:35 2005" に枝取りされました。

ASN01051 CAPTURE "ASN": "PruneThread". "249" 行は、表 "ASN"."IBMSNAP CAPTRACE" から "木 10 13 16:45:35 2005" に枝取りされました

ASN01121 CAPTURE "ASN": "PruneThread". 枝取り循環が、"木 10 13 16:45:35 2005" に終了しました。

ASN01111 CAPTURE "ASN": "PruneThread". 枝取り循環は、"木 10 13 16:52:23 2005" に開始されました。


各表からいつ、何行DELETEされたかが確認できる





モニタリングFAQ : アプライ

- CD表に溜まってるうちどこまでアプライされたの?
- アプライがまだ適用していない最初のレコード(データ)は?
- アプライが行ったサブスクリプションセットごとの更新件数は?
 - ある時間からある時間まで
 - 今日起動してから今まで
- アプライが変更を適用しているかが分かる
 - CD表
 - IBMSNAP_PRUNE_SET表
 - IBMSNAP APPLYTRAIL表
- アプライはどれくらい遅れているのか
 - IBMSNAP REGISTER表
 - IBMSNAP_PRUNE SET表





◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

3



管理・モニタリング

解説:

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_PRUNE_SET, CD -

■ CD表に溜まってるうちどこまでアプライされたの?

\$db2 "SELECT COUNT(*) FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CD_SQLSRCTBL C
WHERE C. IBMSNAP_COMMITSEQ > P. SYNCHPOINT AND P. SET_NAME='S1' AND P. APPLY_QUAL= 'Q1' "

最もシンプル
あるセットにだけ注目
CD表にあるうち5件はまだアプライされていない
1 レコードが選択されました。

\$db2 "(SELECT P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME, COUNT(*) as COUNT FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CD_SQLSRCTBL C
WHERE C. IBMSNAP_COMMITSEQ > P. SYNCHPOINT AND P. SET_NAME='S1' GROUP BY P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME)
UNION
(SELECT P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME, COUNT(*) as COUNT FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CDPRODUCT C

(SELECT P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME, COUNT(*) as COUNT FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CDPRODUCT C

WHERE C. IBMSNAP_COMMITSEQ > P. SYNCHPOINT AND P. SET_NAME='CCD' GROUP BY P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME)"

セットごとにCD表にあるうち まだアプライされていない件数が分かる

2 レコードが選択されました。

CD表. IBMSNAP_COMMITSEQ : CD表にそのデータがコミットされた時

IBMSNAP_PRUNE_SET. SYNCHPOINT: アプライによる最近のレプリケーション完了時点



IBMSNAP_PRUNE_SET, CD

■ アプライがまだ適用していない最初のレコード(データ)は?

\$db2 "SELECT P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME, C. IBMSNAP_OPERATION, C. COL1 FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CD_SQLSRCTBL C WHERE C. IBMSNAP_COMMITSEQ > P. SYNCHPOINT AND P. SET_NAME='S1' ORDER BY C. IBMSNAP_COMMITSEQ ASC FETCH FIRST ROW ONLY"

APPLY_QUAL	SET_NAME	IBMSNAP_OPERATION	COL1
Q1	S1		20

1 レコードが選択されました。

\$db2 "SELECT P. APPLY_QUAL, P. SET_NAME, C. IBMSNAP_OPERATION, C. COL1 FROM ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET P, CD_SQLSRCTBL C
WHERE C. IBMSNAP_COMMITSEQ > P. SYNCHPOINT AND P. SET_NAME='S1 '"

APPLY_QUAL	SET_NAME	IBMSNAP_OPERA	TION COL1
Q1	S 1	I	20
Q1	S1	I	30
Q1	S1	I	40
Q1	S1	1	50
Q1	\$1	U	40

すべてを表示 COL1はレプリケーションキー列

5 レコードが選択されました。

IBMSNAP_OPERATION

> I : INSERT : UPDATE > D : DELETE

レプリケーションキー列も表示させることでどの列が更新されたかが分かる



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

IBMSNAP_APPLYTRAIL

■ アプライが適用したサブスクリプションセットごとの更新件数は?

ある時間からある時間まで

\$db2 "SELECT APPLY_QUAL, SET_NAME, SET_INSERTED, SET_UPDATED, SET_DELETED, SET_REWORKED FROM ASN. IBMSNAP_APPLYTRAIL WHERE LASTRUN > 2005-09-09-17.50.00.000000' AND LASTRUN < 2005-09-09-18.00.00.000000 '"

APPLY_QUAL S	SET_NAME	SET_INSERTED	SET_UPDATED	SET_DELETED	SET_REWORKED
Q1 S	31	4	1	0	0
Q1 C	CCD	0	0	0	0

2 レコードが選択されました。

今日起動してから今まで

\$db2 "SELECT APPLY_QUAL, SET_NAME, sum(SET_INSERTED) as SET_INSERTED, sum(SET_UPDATED) as SET_UPDATED, sum(SET_DELETED) as SET_DELETED, sum(SET_REWORKED) as SET_REWORKED FROM ASN. IBMSNAP_APPLYTRAIL

WHERE LASTRUN > '2005-09-09-00.00.00.000000' AND LASTRUN < CURRENT TIMESTAMP GROUP BY APPLY_QUAL, SET_NAME"

APPLY_QUAL	SET_NAME	SET_INSERTED	SET_UPDATED	SET_DELETED	SET_REWORKED
Q1 Q1	CCD S1	22 47	1 2	0	0

2 レコードが選択されました。

SET_INSERTED : ターゲット表にINSERTした件数 : ターゲット表にUPDATEした件数 SET_UPDATED

SET_DELETED ターゲット表にDELETEした件数

SET REWORKED : REWORKが発生した件数

IBMSNAP_PRUNE_SET, IBMSNAP_REGISTER

アプライはどれくらい遅れているのか

\$db2 "SELECT B. APPLY_QUAL, B. SET_NAME, A. SYNCHTIME AS CAPTURE_TIME, B. SYNCHTIME AS APPLY_TIME,

(A. SYNCHTIME - B. SYNCHTIME) AS DIFF_TIME FROM ASN. IBMSNAP_REGISTER A, ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET B

WHERE A. GLOBAL_RECORD='Y' WITH UR"

APPLY_QUAL	SET_NAME	CAPTURE_TIME	APPLY_TIME	DIFF_TIME
Q1 Q1	S1 CCD	2005-10-13-17. 12. 25. 256000 2005-10-13-17. 12. 25. 256000		02.00000

2 レコードが選択されました。

キャプチャーの COMMIT_INTERVAL ごとに更新 アプライの SLEEP_INTERVAL ごとに更新

SLEEP_INTERVALによっては大きな 数値となる

■ 差異が(COMMIT_INTERVAL+SLEEP_INTERVAL)より大幅に大きな数値となる場合、アプライが遅れている可能性が考えられる

\$ db2 "SELECT B. APPLY_QUAL, B. SET_NAME, A. SYNCHTIME AS CAPTURE_TIME, B. SYNCHTIME AS APPLY_TIME,

(A. SYNCHTIME - B. SYNCHTIME) AS APPLY_DIFF_TIME, (CURRENT_TIMESTAMP - A. SYNCHTIME) AS CAP_DIFF_TIME

FROM ASN. IBMSNAP_REGISTER A, ASN. IBMSNAP_PRUNE_SET B WHERE A. GLOBAL_RECORD='Y' WITH UR"

APPLY_QUAL	SET_NAME	CAPTURE_TIME	APPLY_TIME	APPLY_DIFF_TIME	CAP_DIFF_TIME
Q1 Q1	S1 CCD	2000 10 10 17.200.0.0000	2005-10-13-17. 12. 57. 332000 2005-10-13-17. 13. 29. 388000	000. 270000	50. 823000 50. 823000

2 レコードが選択されました。



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

35


管理・モニタリング



エラーは発生していないか


■ キャプチャー

- 実行ログ
 - ▶ "インスタンス名.DB名.スキーマ名.CAP.log"
 - IBMSNAP_CAPPARMS.CAPTURE_PATH
 - or
 - asncap コマンド実行ディレクトリ
- IBMSNAP_CAPTRACE



■ アプライ

- 実行ログ
 - ▶ "インスタンス名.DB名.アプライ修飾子名.APP.log"
 - IBMSNAP_APPPARMS_APPLY_PATH
 - or
 - asnapply コマンド実行ディレクトリ
 - ➤ アプライ修飾子.TRC
- IBMSNAP_APPLYTRAIL





©日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント


37

管理・モニタリング




エラーは発生していないか: キャプチャー

- 実行ログ
 - 起動パラメーター
 - エラーログ
 - プルーニング情報
- IBMSNAP CAPTRACE表
 - 実行ログと同等の内容が含まれる
 - 10000件でラウンドロビンで再利用される



例 ログのデータが古すぎてキャプチャーがWarmスタートできなかった





DB2. Universal Database

©日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント


39

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:


実行ログ



エラーは発生していないか:アプライ

■ アプライ

- 実行ログ
 - ▶ 起動パラメーター
 - > エラーログ
- IBMSNAP APPLYTRAIL表
 - ▶ エラー情報
 - ASNDONE exit プログラム
 - ▶ サブスクリプションセットの監査証跡情報
 - > パフォーマンスや問題判別時に利用すると効率的
 - > プルーニングされない



アプライ コントロール・サーバー アプライ・コントロール表



DB2. Universal Database

Apply

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

41

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

IBMSNAP_APPLYTRAIL -

解説:

例

トランザクション・ログがフルリになった場合と制約違反でターゲットへ変更を適用できなかった場合


\$ db2 "SELECT STATUS, substr (APPLY_QUAL, 1, 15) as APPLY_QUAL, substr (SET_NAME, 1, 5) as SET_NAME, LASTRUN, substr (SOURCE_TABLE, 1, 10) as SOURCE_TABLE, substr (TARGET_TABLE, 1, 10) as TARGET_TABLE, SQLCODE, APPERRM FROM ASN. IBMSNAP_APPLYTRAIL WHERE STATUS=-1"

STATUS APPLY_QUAL SET_NAME LASTRUN SOURCE_TABLE TARGET_TABLE TARGET_TABLE SQLCODE APPERRM

-1 Q1 S2 2005-02-25-09.56.31.831001 SRC_MALL TG_SMALL2 -964 ASN1001E APPLY "Q1": "WorkerThr ead"。 アプライ・プログラムは、SQL エラーを検出しました。 ERRCODE は、"CF0107"。 SQLSTATE は "5/011"。 SQLCODE は "-964"。 SQLERR M は ""。 SQLERRP は "SQLR1ISR"。 サーバー名は、""。 表名は "TAKAYA. TG_SMALL2"。

-1 Q1 S1 2005-08-05-17.56.00.311002 SRC_MALL TGSRC_MALL TGSRC_MALL -803 ASN1001E APPLY "Q1": "WorkerThr ead"。 アプライ・プログラムは、SQL エラーを検出しました。 ERRCODE は、"CF0107"。 SQLSTATE は "23505"。 SQLCODE は "-803"。 SQLERR M は "1・TAKAYA. TGSRC_MALL"。

STATUS = -1 : エラーとなったサブスクリプション APPERRM : アプライのエラーメッセージ



- ASNDONE
 - サブスクリプションセット実行後に毎回呼び出されるプログラム
- アプライ起動時に以下のオプションを指定
 - asnapply ··· notify = y
- ASNDONE使用例案
 - STATUSが -1 になったときにだけ障害用のプログラムを実行させる
- ASNDONEサンプルプログラム
 - ~/sqllib/samples/repl/asndone.smp
 - ユーザのPATHに登録されたディレクトリに保存
 - スクリプトでも可能
- ASNDONEで使用できる引数
 - SET NAME
 - APPLY_QUAL
 - WHOS_ON_FIRST
 - CONTROL SERVER
 - STATUS



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

43

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:



- アプライ
 - ASN.IBMSNAP_APPLYTRAILの他の使用方法
 - アプライがその日、各サブスクリプションセットを処理するのにかかった最長時間

\$ db2 "SELECT APPLY_QUAL, SET_NAME, MAX (ENDTIME - LASTRUN) AS TIME FROM ASN IBMSNAP_APPLYTRAIL
WHERE LASTRUN > '2005-09-09-00.00.00.000065' AND LASTRUN < CURRENT TIMESTAMP GROUP BY SET_NAME, APPLY_QUAL"

APPLY_QUAL	SET_NAME	TIME	
Q1	CCD		3. 935001
Q1	REP		0.380999
Q1	S1		7.801000
Q2	SET		0. 981998

ENDTIME : サブスクリプションセット終了時間 LASTRUN : サブスクリプションセット開始時間

4 レコードが選択されました。

• アプライのその日の最大エンドツーエンド待ち時間

\$ db2 "SELECT APPLY_QUAL, SET_NAME, MAX((ENDTIME - LASTRUN) + (SOURCE_CONN_TIME - SYNCHTIME)) AS TIME FROM ASN. IBMSNAP_APPLYTRAIL WHERE LASTRUN > '2005-09-09-00.00, 00.00000' AND LASTRUN < CURRENT TIMESTAMP GROUP BY SET_NAME, APPLY_QUAL"

APPLY_QUAL	SET_NAME	TIME	
Q1 Q1 Q1 Q1 Q2	CCD REP S1 SET	1946. 83600 9013324. 82099 7054403. 08699 0. 96099	98 99

ENDTIME : サブスクリプションセット終了時間 LASTRUN : サブスクリプションセット開始時間 SOURCE_CONN_TIME: キャプチャーサーバー接続時間

SYNCHTIME : CD表へのコミット時間

4 レコードが選択されました。

内容

- 日常監視する項目
 - プロセス監視
 - 稼動確認
- モニタリングFAQ
 - キャプチャーは何件トランザクション処理したか
 - キャプチャーは何件CD表に書き出したか
 - キャプチャーのプルーニング状況はどうか
 - アプライがまだ適用していないのは何件か
 - アプライはどんな更新をターゲット表にしたかアプライはどれくらい遅れているのか
- エラーは発生していないか
 - キャプチャー
 - アプライ
- 様々なトレース
 - TRCFLOW, TRCERR, TRCRWK, TRCPERF
 - ASNTRC
 - ASNANALYZE
- 整合性の確認方法
 - ASNTDIFF
 - ASNTREP
- レプリケーションセンターでのモニタリング
- レプリケーション・アラート・モニター



◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

45



管理・モニタリング



様々なトレース

- ■アプライ起動パラメータ(undocumented)
 - TRCFLOW
 - > アプライの実行トレースを画面に出力
 - TRCERR
 - > エラーのみ画面に出力
 - TRCRWK
 - ▶ REWORK行の詳細情報を画面またはTRCファイルに出力
 - 今まではINSERT⇒UPDATEまたUPDATE⇒INSERTのどちらかの変換か判別できない場合があった
 - TRCPERF
 - > パフォーマンスの詳細情報を画面またはTRCファイルに出力
 - > SET、MEMBERのレベルで情報を収集
 - > アプライのパフォーマンスへは大きなインパクトはない
- ASNTRC
- ASNANALYZE



47

DB2. Universal Database

©日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

管理・モニタリング



様々なトレース: TRCFLOW

TRCFLOW

アプライ起動時に指定 asnapply … trcflow

トレース結果は標準出力に表示される テスト期間中に使用すると有効

```
PSET: CURRTSRVRTYPE is SQL, CURRTSRVRVERSION is 08
SAT: ASNLOAD = N, EFFECT_MEMBERS = 0
SAT: FULL_REFRESH = N
                                                     FULL REFRESH
SAT: SET_INSERTED = 0
SAT: SET_DELETED = 0
                                                     SET_INSERTED
                                                     SET DELETED
SAT: SET UPDATED = 0
                                                     SET_UPDATED
SAT: SET_REWORKED = 0
 SAT: SET REJECTED TRXS = 0
                                                     SET REWORKED
 SAT: STATUS = 0
                                                     STATUS
SAT: LASTRUN = 2005-10-04-16. 22. 44. 289907
SAT: LASTSUCCESS = 2005-10-04-16. 22. 39. 275764
      SYNCHPOINT is 43422b4d000000010000
SAT: SYNCHTIME is 2005-10-04-16.22.14.145179
 SAT: SOURCE_ALIAS is TEST
 SAT: SOURCE_SERVER is TEST
 SAT: SOURCE_OWNER is
SAT: SOURCE_TABLE is
SAT: TARGET_ALIAS is SAMPLE
SAT: TARGET_SERVER is SAMPLE
SAT: TARGET OWNER is
SAT: TARGET TABLE is
SAT: SQLSTATE is null
SAT: SQLERRM is null
SAT: SQLCODE is null
SAT: SQLERRP is null
SAT: APPERRM is null
ApplyWorker: mbrStates = 4
  - Process next subscription (2) --
MAIN: CURRTSRVRTYPE is SQL, CURRTSRVRVERSION is 08
```

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

49

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

様々なトレース: TRCERR

TRCERR

• アプライ起動時に指定

"アプライ修飾子.TRC"ファイルに出力される TRCファイルは上書きされるため、ファイルのRenameをしよう! TRCFLOWと一緒に指定するとTRCファイルに出力されない

- > デフォルトで暗黙的は指定されている
- > asnapply ··· trcerr

```
Apply program compiled at 13:25:32 on Aug 12 2005 (Level 80124m_FP10)
     +00000000 53514c43 41202020 88000000 2dfdffff
      +00000010 28005441 4b415941 2e545249 4731ff2d
                                                   ( TAKAYA. TRIG1 -
     +00000020
               383033ff 32333530 35ff317c 54414b41
                                                   |803 23505 1|TAKA|
     +00000030 59412e54 52494754 424c2020 20202020
                                                   YA. TRIGTBL
     SQLDMISR
     +00000050 20202020 20202020 53514c44 4d495352
     +00000060 6d001280 05000000 00000000 00000000
     +00000080 20202030 39303030
                                                      09000
**** SQL ERROR ****、 SQL0723N トリガー "TAKAYA. TRIG1" のトリガー SQL ステートメントでエラーが発生しました。 SQLCODE "-803"、SQLST ATE "23505" およびメッセージ・トークン "1|TAKAYA. TRIGTBL" を含むエラーの情報が戻りました。 SQLSTATE=09000
                               TO "TAKAYA". "TGPRODUCT" ("ID", "NAME", "PRICE", IBMSNAP_OPERATION, IBMSNAP_INTENTSEQ, IBMSNAP_CO
AINS2: insert_string is INSER
MMITSEQ, IBMSNAP_LOGMARKER) VALUES
                                         2 2 2 2)
AINS2: sqlda for INSERT statement
saldaid
     +00000000 00000000 002b0000
sqldabc: 1952
                                          SQL ERROR : SQLCODE = -803
sqln: 44
sqld: 7
```


様々なトレース: TRCRWK

TRCRWK

• アプライ起動時に指定

"アプライ修飾子.TRC"ファイルに出力される

asnapply ··· trcrwk \$ cat Q1. TRC



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

51

管理・モニタリング



様々なトレース: TRCPERF

TRCPERF

- アプライ起動時に指定 asnapply … trcperf
- フォーマット

Set level:

- 1) record type (S)
- 2) set name
- 3) cycle counter
- 4) who's on first (S or F)
- 5) time before cntl server connect
- 6) time after cntl server connect
- 7) time before source server connect
- 8) time after source server connect
- 9) time before target server connect
- 10) time after target server connect
- 11) time before opening spill file *
- 12) time after closing spill file *
- 13) time before the final source server connect
- 14) time after the final source server connect
 * (for replica or transactional apply only)
- * (TOT TEPTION OF ETHINGUETORIAL APPLY OF

Member level:

- 1) record type (M)
- 2) set name
- cvcle counter
- 4) member number
- 5) time prior to prepare
- 6) time prior to open cursor
- 7) time prior to the first fetch
- 8) time prior to the last fetch
- 9) time before opening spill file
- 10) time before closing spill file
- 11) # of rows inserted
- 12) # of rows updated
- 13) # of rows deleted
- 14) # of rows reworked



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

53

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

■ アプライ修飾子.TRC ファイルに結果が出力される

\$ cat Q1. TRC

trace file name is F:\forall test\forall SmartAnswer\forall DpropR\forall Q1. TRC

Apply program compiled at 13:25:32 on Aug 12 2005 (Level 80124m_FP10) 1 S, S1, 1, S, 2005/10/31 11:43:49, 2005/10/31 11:43:49, 2005/10/31 11:43:51, 2005/10/31 11:43:52, 2005/10/31 11:43:53, 2005/10/31 11:43:55, , , 2005/10/31 11:43:57, 2005/10/31 11:43:59

M, S1, 1, 0, 2005/10/31 11:43:53, 2005/10/31 11:43:53, 2005/10/31 11 43:53, 2005/10/31 11:43:53, 2005/10/31 11:43:56, 2005/10/31 11:43:57, 0, 0, 51, 0

S, CCD, 2, S, 2005/10/31 11:44:03, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:08, . . 2005/10/31 11:44:10, 2005/10/31 11:44:11

M. CCD, 2, 1, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:05, 2005/10/31 11:44:09, 2005/10/31 11:44:0, 20, 0, 0, 0

4 - 3 = メンバー処理時間

- ③: prepare開始時間
- ④:メンバーのspill fileをcloseした時間
- ② ① = サブスクリプションセット処理時間
 - ①:ソース表への接続時間
 - ②: 最後のメンバーのspill fileをcloseした時間



様々なトレース: ASNTRC

- ■ASNTRCユーティリティ
 - 以下のプログラム・フローをログに記録
 - > SQLキャプチャー・プログラム
 - > SQLアプライ・プログラム
 - > アラート・モニタープログラム
 - 問題分析時に使用
 - ▶ 実行ログやモニター表では解析できないような障害時などに使用
 - > 出力をIBMソフトウェア・サポートに提出する
- ■Linux、Unix、Windows、z/OS(USS環境)で実行
- ■ASNTRCコマンドを実行する
 - 開始する (asntrc on)
 - 停止する(asntrc off)
 - トレース結果を表示する
 - ▶ プログラム・フローの表示 (astrc flw)
 - ▶ すべてのデータ構造の表示 (asntrc fmt)
- ■キャプチャー、アプライ・プログラムの再起動は不要



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

55

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

- ASNTRC使用例
 - スキーマASNのキャプチャーのトレースを開始し結果をasncap.trcファイルに出力する > asntrc on -db MYDB -cap -schema ASN -fn asncap.trc
 - スキーマASNのキャプチャーのトレースを停止する
 - > asntrc off -db MYDB -cap -schema ASN
 - 生成されたバイナリファイルasncap.trcからフォーマットする
 - > asntrc flw -fn asncap.trc
 - 生成されたバイナリファイルasncap.trcからパフォーマンス・データをフォーマットする > asntrc fmt -fn asncap.trc -d 4

 - 指定可能なオプションを表示する
 - > asntrc -help

- 特定の Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プログラム、またはレプリケーション・アラート・モニター・プログラムについて、トレース機能をオンにすることを指定します。トレース機能は、トレース処理中に使用する共有メモリー・セグメントを作成します。
- −db b_name

 - ande トレースするデータベースの名前を指定します。 トレースする Q キャブチャー・プログラム用の Q キャブチャー・サーバーの名前を指定します。 トレースする Q アブライ・プログラム用の Q アプライ・サーバーの名前を指定します。 |トレースするナヤー・ナログラム用のキャブチャー・コントロール・サーバーの名前を指定します。 |トレースするアプライ・プログラム用のアプライ・コントロール・サーバーの名前を指定します。 |トレースするレプリケーション・アラー ト・モニター・プログラム用のモニター・コントロール・サーバーの名前を指定します。
- -qcap Q キャプチャー・プログラムをトレースすることを指定します。Q キャプチャー・プログラムは -schema パラメーターで識別されます。
- -schema qcapture schema トレースする Q キャプチャー・プログラムの名前を指定します。 Q キャプチャー・プログラムは指定した Q キャプチャー・スキーマにより識別されます。このパラメーターは -qcap パラメーターと一緒に使用します。
- -qapp
- Q アプライ・プログラムをトレースすることを指定します。 Q アプライ・プログラムは -schema パラメーターで識別されます。
- -schema qapply schema

 トレースする Q アプライ・プログラムの名前を指定します。 Q アプライ・プログラムは指定した Q アプライ・スキーマにより識別されます。このパラメーターは -qapp パラメーターと一緒に使用します。
- -cap キャプチャー・プログラムをトレースすることを指定します。キャプチャー・プログラムは -schema パラメーターで識別されます。
- -schema capture_schema

 トレースするキャプチャー・プログラムの名前を指定します。キャプチャー・プログラムは指定したキャプチャー・スキーマにより識別されます。
 このパラメーターは -cap パラメーターと一緒に使用します。
- -app
- アプライ・プログラムをトレースすることを指定します。アプライ・プログラムは -qualifier パラメーターで識別されます。
- -qualifier apply qualifier

 トレースするアプライ・プログラムの名前を指定します。このアプライ・プログラムは、指定したアプライ修飾子により識別されます。このパラメーターは -app パラメーターと一緒に使用します。

57



◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

- off
 - 特定の Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プログラム、またはレプリケーション・アラート・モニター・プログラムについて、トレース機能をオフにし、使用中の共有メモリー・セグメントを解放することを指定します。
- kill
 - トレース機能を強制的に異常終了させることを指定します。
 - このパラメーターは、何らかの問題により、トレース機能を off パラメーターでオフにできない場合のみ使用してください。
- clr
- トレース・バッファーをクリアすることを指定します。このパラメーターは、トレース・バッファーの内容を消去しますが、バッファーはアクティブのままにします。
- diag ト
- レース機能の実行中に、フィルター設定を表示することを指定します。
- resetlock
 - トレース機能のバッファー・ラッチを解放することを指定します。このパラメーターは、エラー状態が起こり、トレース・プログラムがバッファー・ラッチを保留したまま終了した場合に、バッファー・ラッチをエラー状態からリカバリーできるようにします。
- dmp filename
 - トレース・バッファーの現在の内容をファイルに書き込むことを指定します。
- -holdlock
 - 、 トレース機能がバッファーをコピーするためのメモリーが不足している場合でも、ロックを保留している間に、トレース機能がファイルのダン プまたはコマンドの出力を完了できることを指定します。
- flw
- トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに保管したサマリー情報を表示することを指定します。この情報には、プログラム・フローが含まれ、それぞれの処理およびスレッドごとに、関数と呼び出しのスタック構造がわかるように字下げして表示されます。
- fmt
 - トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに保管した詳細情報を表示することを指定します。このパラメーターは、トレースしたデータ構造の内容全体を発生順に表示します。
- v7fmt
 - トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに保管した情報を表示することを指定します。このトレース情報はバージョン 7 のフォーマットで表示されます。

- stat
 - トレース機能の状況を表示することを指定します。この状況情報には、トレース・バージョン、アプリケーション・バージョン、項目数、バッファー・サイズ、使用中のバッファー量、状況コード、およびプログラム・タイム・スタンプが含まれます。
- statlong
 - レース機能の状況に z/OS バージョン・レベル情報を追加して表示することを指定します。この追加情報には、アプリケーション内の各モジュールのサービス・レベルが含まれ、長ストリングのテキストとして表示されます。
- ーfn filename ラーリングされたトレース情報を含むファイル名を指定します。ここには、トレース機能からのすべての出力が含まれます。
- -help
 - 有効なコマンド・パラメーターを記述と一緒に表示します。
- -listsymbols -df パラメーターで使用できる有効な関数およびコンポーネント ID を表示します。
- -b buffer_size
 - 「SIZE トレース・パッファーのサイズをパイト単位で指定します。数値の後に、キロバイトなら K を、メガバイトなら M を指定できます。これらの文字には大文字小文字の区別はありません。
- -fs filesize
 - ミラ -リングされたトレース情報ファイルのサイズ制限をバイト単位で指定します。



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

59

管理・モニタリング



不整合は発生していないか

- ASNTDIFF
 - ソース表とターゲット表を比較する
- **■**ASNTREP
 - ソース表とターゲット表の差異を修復する



DB2. Universal Database

管理・モニタリング



ASNTDIFFユーティリティ

- ソース表とターゲット表の相違を抽出する
 - 1. ソース表にあってターゲット表にないレコード
 - 2. ターゲット表にあってソース表にないレコード
 - 3. 同一キーでデータが異なるレコード
- 相違検出表(DIFF表)に相違を記録する
- SQLレプリケーション(V8)
 - ターゲット表のタイプはユーザー・コピー表のみ
 - > CCD表、ポイント・イン・タイム表、レプリカ表は不可
- LUW、z/OS(USSおよびJCL)で実行可能
 - LUW、z/OS、iSeries上の表を比較
 - Federated環境もサポート



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

63

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNTDIFFユーティリティ

■ASNTDIFFコマンド

asntdiff db=server schema=schema where="where clause"

【必須のパラメータ】

- db=*server*
 - ▶ IBMSNAP_SUBS_SET表を含むアプライ・コントロール・サーバー名
- schema=schema
 - ▶ アプライ・コントロール表のスキーマ名(ASN)
- where="where clause"
 - ▶ 比較するソース表とターゲット表を一意に識別できる条件
 - IBMSNAP SUBS MEMBR表から固有の行を識別できる条件
 - APPLY_QUAL、SET_NAME、TARGET_SCHEMA、TARGET_TABLE列でユニーク

ASNTDIFFユーティリティ

【その他のパラメータ】

- diff schema=difftable schema
 - ▶ DIFF表のスキーマ名
 - ▶ 省略値はschemaパラメータで指定したスキーマ名
- diff=difftable
 - ▶ DIFF表名
 - ➤ 省略値は"ASNTDIFF"
- diff tablespace=difftable tablespace
 - ▶ DIFF表を作成する表スペース名
 - ▶ 指定する表スペースはあらかじめ作成しておく必要がある
- diff_drop=[y / n]
 - ▶ 既存のDIFF表を再作成するかどうか
 - ▶ 省略値は"n"
- maxdiff=difference limit
 - ▶ 指定された件数以上の相違があった場合は停止させることができる
 - ▶ 省略値は、10,000
- pwdfile=pwdfile
 - ▶ 各サーバーへ接続するために使用するパスワード・ファイル名
 - ▶ 省略値は"asnpwd.aut"
- diff path=diff path
 - ♪ パスワード・ファイルが保管されているパス名
 - > 省略値は実行パス



◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

65

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNTDIFFユーティリティーの実行

- ■パスワード・ファイルの準備
 - キャプチャー・コントロール・サーバー
 - アプライ・コントロール・サーバー
 - ターゲット・サーバー

■コマンド例

- asntdiff db=mydb schema=asn
 - where="where set_name='MY_SET' and source_table='T1' "
 - ▶ アプライ・コントロール・サーバー"MYDB"の"ASN"."IBMSNAP_SUBS_MEMBR"表からSUBS_SET='MY_SET'かつSOURCE_TABLE='T1'に基づいたソース表とターゲット表の差異をASN.ASNTDIFF表に抽出

相違検出表(DIFF表)

- ソース表とターゲット表の相違が格納される
 - ASNTDIFFを実行するとソース・サーバー上に作成される
 - ▶ 既に存在している場合は既存レコード削除後に相違が格納される
 - 省略時のDIFF表名: ASNTDIFF 表
- 2列以上の列をもつ

DIFF列: 相違を示す

キー列: レプリケーション・キー列 (複数有)

▶ IBMSNAP_SUBS_COLS表のIS_KEY='Y'の列

■ 不要になったDIFF表は手動で削除

→ →					
DIFF		KEY1	KEY2		
I	2	00001	01		
D	2	00010	02		
כ	2	00020	02		
	:	:	:		
	:	:	:		

DIFF表の例



◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

67

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

相違検出表(DIFF表)

- DIFF列 (CHAR(4)) の値
 - DIFF="I 2"
 - 🏃 ターゲット表に一致するキーがない
 - ターゲット表にINSERTが必要
 - DIFF="D 2"
 - → ソース表に一致するキーがない ターゲット表からDELETEが必要
 - DIFF="U 2"
 - > ソース表に一致するキーはあるが等しいデータでない

▶ ターゲット表にUPADTEが必要

DI	FF.	KEY1	KEY2
I	2	00001	01
D	2	00010	02
U	2	00020	02
		:	:
:		:	:

DIFF表の例



ASNTDIFFユーティリティの注意点

- 表に更新がない時に実行してください
 - IsolationはURで実行されるため正しい結果が得られません
 - 必要であればCSでバインドしてください
- 実行環境は接続する全てのデータベースとのコード変換がサポートされている必要がある
- キーの重複がある場合は相違点を抽出できない場合があります
 - 次頁参照



DB2. Universal Database

©日本IBMシステムス・エンジニアリンケ(株) インフォメーション・マネージメント

69

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

DB2. Universal Database

ASNTDIFFユーティリティの注意点

- ■キーの重複がある場合は相違点を抽出できない場合があります
 - ●ソース表で重複しており、ターゲット表に1レコード存在している
 - ●ソース表に1レコード存在しており、ターゲット表で重複している

DIFF表 ターゲット表 ソース表 キー列 C1 キ**一**列 C1 DIFF列 OK:レコードなし C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'XYZ' U 2 0100 C1=100 C2= 'ABC' I 2 0100 実際はソース表とターゲット表 0100 C1=100 C2= 'ABC' D 2 間で差異があるが、DIFF表に 抽出されないケース C1=100 C2= 'ABC' I 2 0100 C1=100 C2= 'ABC I 2 0100 C1=100 C2= 'ABC' OK:レコードなし C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'ABC' D 2 0100 C1=100 C2= 'ABC' D 2 0100 C1=100 C2= 'ABC' C1=100 C2= 'ABC' OK:レコードなし C1=100 C2= 'ABC'

ASNTDIFFユーティリティの注意点(つづき)

- ■キー情報をシステムー時ファイルに保管
 - 実行するシステム上に作成
 - > AIX: /tmp
 - ▶ Windows:ユーザー環境変数 "TMP" に指定されたパス
- ■ASNTDIFF表へのレコードのInsertは、1UOWで行うため、アクティブ・ログフフルの可能性がある
 - ◆ ただし、ログフルが発生するほどDIFF表へのINSERTが多いことは、 相違件数が大量にあることをいみするため、その場合はフルリフレッシュを検討する
- ■UTF-8、UTF-16には対応していない



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

71

管理・モニタリング



ASNTREPユーティリティ

■ソース表とターゲット表の差異を自動修復する

- DIFF表をもとにターゲット表を更新する
 - > ASNTDIFFを実行しておく必要がある
- ●「DIFF」列
 - > "I 2" はターゲット表にレコード挿入
 - > "U 2" はターゲット表のレコード更新
 - > "D 2" はターゲット表のレコード削除

■サポートするターゲットのタイプ

- ASNTDIFFがサポートするタイプと同じ
- ■Linux.Unix.Aixで実行可能
 - (LUW、z/OS、iSeries上の表)
 - (Federated環境もサポート)



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ゛ニアリンケ(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

73

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNTDIFFコマンドと同じ

ASNTREPユーティリティ

■ASNTREPコマンド

asntrep db=server schema=schema where="where_clause"

【必須のパラメータ】

- db=server
 - ▶ IBMSNAP_SUBS_SET表を含むアプライ・コントロール・サーバー名
- schema=schema
 - ▶ アプライ・コントロール表のスキーマ名(ASN)
- where="where clause"
 - ▶ 比較するソース表とターゲット表を一意に識別できる条件
 - IBMSNAP SUBS MEMBR表から固有の行を識別できる条件
 - APPLY QUAL、SET NAME、TARGET SCHEMA、TARGET TABLE列でユニーク

ASNTDIFFコマンドと同じ

解説:

【その他のパラメータ】

- diff schema=difftable schema
 - ▶ DIFF表のスキーマ名
 - > 省略値はschemaパラメータで指定したスキーマ名
- diff=difftable
 - ▶ DIFF表名
 - ▶ 省略値は"ASNTDIFF"
- diff_tablespace=difftable_tablespace
 - ▶ DIFF-表を作成する表スペース名
 - ▶ 指定する表スペースはあらかじめ作成しておく必要がある
- diff_drop=[y | n]
 - ▶ 既存のDIFF表-を再作成するかどうか
 - ▶ 省略値は"n"
- pwdfile=pwdfile
 - ▶ 各サーバーへ接続するために使用するパスワード・ファイル名
 - ▶ 省略値は"asnpwd.aut"
- diff_path=diff_path
 - » パスワード・ファイルが保管されているパス名
 - > 省略値は実行パス



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

75


管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNTREPユーティリティを実行する

- ASNTDIFFを実行しDIFF表を用意する
- ASNTREPを実行する
 - ①DIFF表とソース表からDIFFコピー表がターゲット・サーバーに作成される
 - ②ターゲット表を更新
 - ▶ DIFF列が'I 2'のレコードがターゲットにINSERT
 - > DIFF列が'U 2' のレコードがターゲットにUPDATE
 - ▶ DIFF列が'D 2'のレコードがターゲットにDELETE

ASNTREPユーティリティを実行する



管理・モニタリング

77

DB2 SQL Replication V8

ASNTREPユーティリティの注意点

- ターゲット表の属性を考慮
 - ターゲット表のユニーク制約のために修復が失敗することがある。
 - ターゲット表の参照保全制約のために修復が失敗することがある
- ASNTREP実行中のエラーは全ての処理をロールバックする
- 相違のレコード数によっては、フルリフレッシュやロードを実 施して下さい
- DIFFコピー表は手動で削除する必要がある

DIFF表の例 DB2. Universal Database

ASNANALYZEユーティリティー

- ■レプリケーション環境の状況レポートを生成する
 - SQLレプリケーション・コントロール表を分析する
 - 問題分析時に使用
 - 出力をIBMソフトウェア・サポートに提出する
- ■Linux、Unix、Windowsから実行



DB2. Universal Database

©日本IBMシステムス・エンシニアリング(株) インフォメーション・マネージ・メント

79

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNANALYZEユーティリティー

- ■コマンド
 - asnanalyze -db db_alias
- ■【必須パラメータ】
 - −db *db alias*
 - キャプチャー・コントロール・サーバーまたは、ターゲット・サーバーまたは、アプライ・コントロール・サーバーを指定
- ■使用例
 - asnanalyze -db TEST
 - ▶ TESTデータベースのコントロール表をレポートする

【その他のパラメータ】

- -la *level_of_analysis*
 - レポートする分析のレベルを指定
 - standard (省略值)
 - detailed simple
- -tl n
 - , APPLYTRAIL 表から検索する項目の日付範囲を指定(0~30日) 省略値は3日
- -at *n*
 - APPLYTRACE 表から検索する項目の日付範囲を指定(0~30日)省略値は3日
- −ct *n*
 - CAPTRACE表から検索する項目の日付範囲を指定(0~30日)省略値は3日
- -cm *n*
 - CAPMON 表から検索する項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3日
- −sg *n*
 - SIGNAL表から検索する項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3日
- −aq *apply_qualifier*
 - ▶ アプライ修飾子
- -cs capture_schema
 - キャプチャー・スキーマ名



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

81

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説

- -od output_directory
 - ▶ アナライザー・レポートを保管するディレクトリーを指定
 - ▶ 省略値は現行ディレクトリ
- -fn output_filename
 - ▶ アナライザー・レポート出力ファイルの名前を指定
 - > ファイル名がすでに存在する場合、ファイルは上書きされる
 - デフォルトのファイル名は、asnanalyze.htm
- -pw password_filepath
 - パスワード・ファイルの名前とパスを指定
 - ▶ 省略した場合アナライザーは現行ディレクトリーでasnpwd.autファイルを探す。

■ASNANALYZEレポート出力結果



管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

ASNANALYZEユーティリティ

- ■iSeriesではANZDPRコマンドが使用できる
 - ASNANALYZEユーティリティと同等の機能を持つ
- ■使用例
 - ANZDPR RDB(*LOCAL MYDB)

■ ANZDPRパラーメーター

- RDB(*rdb-name*)
 - 分析対象のデータ 省略値は***LOCAL** -タベースを指定
 - - ローカル・システム上のデータベース。
 - rdb-name
 - データベースを示す、RDB ディレクトリー項目名。
- OUTFILE (library-name file-name)

 > アナライザー出力の保管に使用されるライブラリーとファイル名を指定

 > このコマンドは、出力を HTML ファイルに書き込む

 > library-nameの省略値は*CURLIB

 現行ライブラリー

 - library-name
 - ー ライブラリーの名前。 file−nameの省略値はANZDPR
 - 出力は、ANZDPR という名前の HTML ファイルに書き込む
 - file-name

 - HTML 出力ファイルの名前。 ファイル名がすでに存在する場合、ファイルは上書きされる ファイル名が存在しない場合は、RCDLEN(512) および SIZE(*NOMAX) という属性のファイルがコマ ンドにより作成される
- **ANZLVL**
 - ー・コート 報告される分析のレベルを指定 − *STANDARD(省略値)

 - *SIMPLE
 - *DETAILED



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

85

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- CAPTRC no-of-days
 - CAPTRACE表がら報告される項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3
- **APYTRC** *no-of-days*
 - APPLYTRACE表から報告される項目の日付範囲を指定(0~30日) 省略値は3
- APYTRAIL no-of-days
 - APPLYTRAIL表から報告される項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3
- SIGTBL no-of-days
 - SIGNAL表から報告される項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3
- CAPMON no-of-days
 - CAPMON表から報告される項目の日付範囲を指定(0~30日)
 - 省略値は3
- APYQUAL apply-qualifier

 → 分析対象のアプライ修飾子を指定
 - 省略値は*ALL
 - 分析対象のアプライ修飾子の名前。最大 10 のアプライ修飾子を入力できます。
- CAPCTLLIB library-name
 - キャプチャー・ゴントロール・ライブラリーの、キャプチャー・スキーマを指定
 - 省略値は*ALL1



レプリケーション・センターでのモニタリング

- ■キャプチャー
 - スループット分析の表示
 - 待ち時間表示
 - 状況の照会
- ■アプライ
 - スループット分析の表示
 - エンド ツー エンド待ち時間表示
 - 状況の照会



87

DB2. Universal Database


管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8



キャプチャー:スループット分析の表示

- スループット分析の表示
 - ログから挿入、あるいはスキップされた行数
 - CD表から整理(プルーニング)された行数
 - コミットされたトランザクション数
 - メモリー使用量
- データを時間間隔で集約して表示することも可能





ASN

🏟 キャブチャー・スルーフット分析

AHA02437 - DB2 - TEST

キャプチャー・スキーマ(H)



◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

89

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- キャプチャー・プログラムについてパフォーマンス統計を表示します。IBMSNAP_CAPMON表からの情報を表示し、特定のタスクが実行された速度を計算することができます。
 各タイプの情報が提供するのは、キャプチャー・プログラムのパフォーマンスの一部でしかなく、全体を把握するには、「キャプチャー待ち時間」ウィンドウと同じく、4 つのすべての異なる情報タイプについて調べる必要があります。指定した時間の範囲でパフォーマンスを分析することができます。範囲は、キャプチャー・プログラムが開始した時刻から、またはユーザーが指定した時刻から、またはユーザーが指定した時刻から開始させます。範囲の終了は、現在の日時、またはユーザーが指定する時刻までとします。ログから挿入された、あるいはスキップされた行数、CD 表から整理された行数、またはコミットされたトランザクション数を表示するよう選択した場合、時間の範囲を 1 秒、1 分、1 時間、1 日、1 週間のインターバルに分割することができます。たとえば、1 分のインターバルを選択すると、時間の範囲は分刻みで分割され、1 つの行が分ごとに表示されます。表示された各行は、その 1 分の間のアクティビティーをサマリーしています。また、異なる比率に応じて情報を平均させることもできます。たとえば、CD 表から整理した行数を表示させるとします。情報を 1 分のインターバルで表示し、整理された行数を秒単位で表示するよう選択することができます。次の表に、データの集計用のオプションをまとめてあります。ログから挿入された、あるいはスキップされた行数、CD 表から整理された行数、またはコミットされたトランザクション数を表示するよう選択した場合にのみ、これらのオプションを利用することができます。

時間インターバル	比率	データ表示の形式
時間インターバルなし	N/A	ロー・データ
秒、分、時間、日、または週	なし	秒、分、時間、日、または週ごとに 1 行。各行で、その 時間インターバルごとのデータを合計しています。
秒、分、時間、日、また は週	ログから挿入された、あるいはスキップされた行数、CD 表から整理された行数のどちらかを表示する場合、次のようになります。 行/秒 行/分 行/時間 コミットされたトランザクション数を表示する場合、次のようになります トランザクション/分 トランザクション/分 トランザクション/日	秒、分、時間、日、または週ごとに 1 行。各行で、選択 済みの比率に応じて平均を表示しています。

キャプチャー:スループット分析の表示

■ログから挿入、あるいはスキップされた行数



◎日本IBMシステムス・・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

91

DB2. Universal Database

管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8

- ■「ログから挿入された、あるいはスキップされた行数」
 - キャプチャー・プログラムによって CD 表に挿入された行数を表示、および、そのインターバルを通して再キャプチャー機能、ユーザー定義のトリガー、および CHGONLY 機能にしたがって挿入されなかった行数を表示します。
- 結果の列

列	記述
時刻	指定したインターバルが開始した時刻。時間イン
	ターバルを選択していない場合、モニター・インター
	バルの開始のタイム・スタンプです
挿入行数	そのインターバルを通して、すべてのレプリケーショ
	ン・ソースについてキャプチャー・プログラムが CD
	表に挿入した行数。
再キャプチャー機能にしたがってスキップされ	そのインターバルを通して、キャプチャー・プログラ
た行数	ムが処理したが、再キャプチャー機能により挿入さ
	れなかった行数。
トリガーにしたがってスキップされた行数	そのインターバルを通して、キャプチャー・プログラ
	ムが処理したが、ユーザー定義の抑止トリガーによ
	り挿入されなかった行数。
CHGONLY にしたがってスキップされた行数	そのインターバルを通して、キャプチャー・プログラ
	ムが処理したが、CHGONLY 機能により挿入されな
	かった行数。

キャプチャー: スループット分析の表示

■CD表から整理(プルーニング)された行数





◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

93

DB2. Universal Database

管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8

- CD 表から整理された行数」
 - そのインターバルを通してキャプチャー・プログラムが複製したすべてのソース表のうち CD 表から整理された行数を表示します。
- 結果の列

列	記述
時刻	指定したインターバルが開始した時刻。時間イン ターバルを選択していない場合、モニター・インター
	バルの開始のタイム・スタンプです
整理された行数	そのインターバルを通して、すべてのレプリケーション・ソースについて CD 表から整理された行数。

キャプチャー: スループット分析の表示

■コミットされたトランザクション数



◎日本IBMシステムス・・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

95

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- ■「コミットされたトランザクション数」
 - そのインターバルを通してコミットされたトランザクションの合計、予備としてディスクに入れられたトランザクションの合計、および最大のトランザクションのサイズを表示します。
- 結果の列

列	記述
時刻	指定したインターバルが開始した時刻。時間イン
	ターバルを選択していない場合、モニター・インター
	バルの開始のタイム・スタンプです
合計トランザクション数	そのインターバルを通してキャプチャーされた、レプ
	リケーション・ソースでのトランザクション数。
スピルされたトランザクション	メモリー制限のため、そのインターバルを通して
	ハード・ディスクにスピルされた、レプリケーション・
	ソースでのトランザクション数。
最大トランザクション・サイズ	そのインターバルを通して発生した、レプリケーショ
	ン・ソースで最大のトランザクション。このサイズを
	認識しておくと、キャプチャー・プログラムに使用可
	能なメモリーを増やすかどうかを決定するのに役立
	ちます。

キャプチャー:スループット分析の表示

■メモリ使用量





◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

97

DB2. Universal Database


管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- ■「メモリー使用量」
 - キャプチャー・プログラムが使用したメモリーの合計値、およびキャプチャー・プログラムが使用する メモリー使用量が、キャプチャー・モニター (IBMSNAP_CAPMON) 表にある MEMORY_LIMIT パラ メーターに指定した値を超える可能性のある使用量を表示します。(このパラメーターの値を、キャ プチャー・プログラムのための「稼働パラメーターの変更」ウィンドウで変更してある場合、新しい値 はキャプチャー・モニター (IBMSNAP_CAPMON) 表に反映されません。)
- 結果の列

列	記述
時刻	指定したインターバルが開始した時刻。時間イン
	ターバルを選択していない場合、モニター・インター
	バルの開始のタイム・スタンプです
使用済みメモリー(MB)	キャプチャー・プログラムが使用したメモリーの合
	計
超過したメモリー (MB)	キャプチャー・プログラムが、MEMORY_LIMIT に指
	定された以上のメモリーを使用すると、超えて使用
	したメモリーの量をこの列に表示します。

キャプチャー: 待ち時間表示



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

99

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8


- ■「キャプチャー待ち時間」

 ソースでデータが更新されてから、キャプチャー・プログラムによって取り込まれるまでのおおよその時間を表示します。経過時間は一定期間にわたり、CD表の中のデータの新しさを示します。この平均待ち時間は、キャプチャーキャプチャー・モニター(IBMSNAP_CAPMON)表の情報から生成できます。この情報の派生元は、登録(IBMSNAP_REGISTER)表です。
- 現行のキャプチャー待ち時間は登録(IBMSNAP_REGISTER)表の中のグローバル・レコードからの SYNCHTIME DE CURRENT TIMESTAMP値を使用して計算されます。

キャプチャー:状況の照会

■キャプチャースレッド状況の照会

- メイン・スレッド以外のスレッドの状況を照会
- 自動的リフレッシュが可能



◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

101

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- キャプチャー・コントロール・サーバーで実行中のキャプチャー・プログラムの現在の状況を調べます。各スレッドの

- キャプチャー・コントロール・サーバーで実行中のキャプチャー・プログラムの現在の状況を調べます。各スレッドの 状態を記述するメッセージが送られてきます。 データベース・サーバー は UNIX、Windows、または z/OS 上で実行されている必要があります。 キャプチャー・プログラムには、管理スレッド、ブルーニング・スレッド、ワーカー・スレッド、およびシリアライゼーショ ン・スレッドの 4つのスレッドがあります。 プログラムが正しく機能しているかどうかを、メッセージを受け取ることによって認識できます。一般的には、ワー カー・スレッド、管理スレッド、およびブルーニング・スレッドは作業状態にあります。スレッドが作業状態にある時に は、実行しなければならないタスクを実行しています。たとえば、ブルーニング・スレッドは、CD 表と作業単位 (IBMSNAP UOW) 表を整理しています。また、シリアライゼーション・スレッドは一般的に、待ち状態にあります。 スレッドの状態
- 作業中 (Is doing work)

 - 処理中です。存在します(Exists)
 - スレッドは存在するが、開始できない。IBM サービス・サポートにご連絡ください。
 - 開始済み (Was started) スレッドは開始済みだが、初期化できない。スレッドが多すぎる、CPU が不足している、などのシステ ム・リソース上の問題がないか調べてください。
 - 初期化中 (Is initializing
 - スレッドは初期化されるが、機能できない。IBM サービス・サポートにご連絡ください。
 - 休止中 (Is resting)
 - この状態は、キャプチャー・プログラムのスレッドだけに関係する。スレッドがこの状態にある時には、 キャプチャー・プログラムが中断されており、操作の再開を待っている状態です。
 - 停止済み (Is stopped)
 - スレッドは実行されていません。スレッドが停止した理由を示すメッセ-ヘレンドは乗りでれていません。ヘレットか停止した理由を示すメッセーンかないか、アノフイ・トレール (IBMSNAP APPLYTRAIL) またはキャプチャー・トレース (IBMSNAP CAPTRACE) 表を調べてください。たとえば、スレッドのプルーニングが停止したことを示すメッセージを受け取った場合は、その理由を確かめるために IBMSNAP CAPTRACE 表を調べてください。表が大きすぎて、すぐに整理したい場合は、キャプチャー・プログラムを停止し、プルーニング・スレッドを開始するためにもう一度キャプチャー・プログラムを開始することができます。



レプリケーション・センターでのモニタリング

- ■キャプチャー
 - スループット分析の表示
 - 待ち時間表示
 - 状況の照会
- ■アプライ
 - スループット分析の表示
 - エンド ツー エンド待ち時間表示
 - 状況の照会



103

DB2. Universal Database


管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8



アプライ: スループット分析の表示

- ■分析対象
 - フェッチ済み行
 - 経過時間
- ■データを時間間隔で集約して表示することも可能







105

DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- フライ修師子がそのサフスクリフション・セットの処理にかかった時間も確認できます。 重要: このダイアログは、IBMSNAP_APPLYTRAILコントロール表から情報を検索します。このダイアログを 使用するようにする場合は、IBMSNAP_APPLYTRAIL表のうちアプライ・プログラムのスループットの分析を 表示するための時間の範囲で挿入された行から整理しないでください。 アプライ・プログラムのパフォーマンスを分析するための時間の範囲を選択します。範囲は、アプライ・プロ グラムが開始した時刻から、またはユーザーが指定した時刻から開始させます。範囲の終了は、現在の日 時、またはユーザーが指定する時刻までとします。未来の日時を指定すると、レプリケーション・センターは 和五の日時を設定します。 現在の日時を設定します
- 時間の範囲は、1 秒、1 分、1 時間、1 週間のインターバルで表示させることができます。たとえば、1 分のインターバルを選択すると、時間の範囲は分刻みで分割され、1 つの行が分ごとに表示されます。表示された各行は、その 1 分の間のアクティビティーをサマリーしています。そのアクティビティーはさらに、異なる比率でサマリーすることができます。たとえば、CD 表から整理した行数を表示させるとします。情報を 1 分のインターバルで表示し、整理された行数を秒単位または分単位で表示するよう選択することができま
- 時間の範囲をインターバルで分割しないよう選択すると、「アプライ・スループット分析」ウィンドウには IBMSNAP_APPLYTRAIL表に挿入された通りにデータを表示します。

アプライ:スループット分析の表示

■フェッチ済み行





◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

107

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- ■「フェッチ済み行」
 - ターゲット表で挿入された行、更新された行、削除された行、および再加工された行数を表示
- 結果の列

列	記述
最後の実行	Applytrail (IBMSNAP_APPLYTRAIL) 表の LASTRUN 列の値。
セット名	サブスクリプション・セットの名前
処理順序	Update-anywhere レプリケーションのシナリオでの、処理の順序を表す値。
挿入行数	サブスクリプション・サイクル中にサブスクリプション・セット・メン バーに挿入された行数。
削除行数	サブスクリプション・サイクル中にサブスクリプション・セット・メン バーから削除された行数。
更新行数	サブスクリプション・サイクル中にサブスクリプション・セット・メン バーから更新された行数。
再加工された行数	サブスクリプション・サイクル中にサブスクリプション・セット・メンバーで再加工された行数。次の2つの条件のいずれかの場合に、アプライ・プログラムは変更を再加工します。 一行が既にターゲット表に存在するため挿入が失敗するときは、アプライ・プログラムは挿入を既存行の更新に変換します。 一行がターゲット表に存在しないために更新が失敗するときは、アプライ・プログラムは更新を挿入に変換します。

アプライ: スループット分析の表示

■経過時間





◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

109

DB2. Universal Database

管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8

- ■「経過時間」
 - サブスクリプション・セットの処理にかかった時間を表示します。(単位:秒)
 - (SOURCE_CONN_TIME ENDTIME)
- 結果の列

列	記述
セット名	サブスクリプション・セットの名前
処理順序	Update-anywhere レプリケーションのシナリオでの、処理の順序を表す値。
時刻	時間のインターバルの開始。
経過時間	時間インターバルでサブスクリプション・セットの処理にかかった 経過時間。

アプライ:エンド ツー エンド待ち時間表示

■トランザクションの複製にかかる時間の平均を表示



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

111

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

■「エンド ツー エンド待ち時間の表示」

「エンド ツー エンド待ち時間の表示」
・ キャプチャー・プロセスおよびアプライ・プロセスが、サブスクリプション・セット内部であらゆるトランザクションを差分レプリケーションで複製するためにかかった時間の平均を示す、おおよその値を表示します。
・ 時間の範囲での各アプライ・サイクルごとのサブスクリプション・セットについておおよその待ち時間を「エンドツーエンド待ち時間」ウィンドウに表示します。また、あるインターバルに時間を分割し、そのインターバルごとの平均待ち時間、最大待ち時間、および最少待ち時間を表示することができます。
ー定期間のアプライ・サイクルごとに、サブスクリプション・セットのおおよその待ち時間を表示できます。また時間をインターバルに分けて、インターバルごとの平均待ち時間を表示することもできます。
レプリケーション・センターでは次の式を使用してエンド、ツー エンド待ち時間を計算します。
・ (ENDTIME - LASTRUN) + (SOURCE_CONN_TIME - SYNCHTIME)
・ FNDTIME アプライがサブスクリプション・セットの処理を終了した時間

ENDTIME アプライがサブスクリプション・セットの処理を終了した時間 LASTRUN アプライがサブスクリプション・セットの処理を開始した時間 SOURCE_CONN_TIME アプライがデータをフェッチするためにキャプチャー・コントロール・サーバー に接続した時間

SYNCHTIME キャプチャーによるCD表へのデータのコミットの最新の時刻


結里の別

■ 心未りが	
列	記述
セット名	サブスクリプション・セットの名前
処理順序	Update-anywhere レプリケーションのシナリオでの、処理の順序を表す値。
時刻	時間インターバルを選択しなかった場合、サブスクリプション・セットについて最後
	にアプライ・サイクルが開始した時刻を、この列に表示します。時間インターバルを
	選択した場合、この列にはいずれかのインターバルの開始時刻を表示します
待ち時間または平均	時間インターバルを選択しなかった場合、1 つのアプライ・サイクルについて待ち時
待ち時間	間を秒でこの列に表示します。 時間インターバルを選択した場合、1 つのインター
	バルについて平均待ち時間を秒でこの列に表示します。
最大待ち時間	(この列は、時間インターバルを選択してある場合にのみ表示されます。) そのイン
	ターバルにおける、最大待ち時間(秒)
最小待ち時間	(この列は、時間インターバルを選択してある場合にのみ表示されます。) そのイン
	ターバルにおける、最少待ち時間(秒)

アプライ:状況の照会

■アプライ スレッド状況の照会

- メイン・スレッド以外のスレッドの状況を照会
- 自動的リフレッシュが可能



◎日本IBMシステムス・エンジニアリング(株)インフォメーション・マネージ・メント

113

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8


- アプライ・コントロール・サーバー上にコントロール表があるアプライ・プログラムの現在の状況を調べます。これに
- ァフライ・コントロール・サーハー上にコントロール表があるアブライ・プログラムの現在の状況を調べます。これにより、スレッドの状態を記述するメッセージが送られてきます。 データベース・サーバー は UNIX、Windows、または z/OS 上で実行されている必要があります。 アプライ・プログラムには、管理スレッド、ワーカー・スレッド、シリアライゼーション・スレッドの 3 つのスレッドがあります。キャプチャー・プログラムとアプライ・プログラムのワーカー・スレッドおよびシリアライゼーション・スレッドは、それぞれ別のものです。
- プログラムが正しく機能しているかどうかを、メッセージを受け取ることによって認識できます。一般的には、ワーカー・スレッド、管理スレッド、およびプルーニング・スレッドは作業状態にあります。スレッドが作業状態にある時には、実行しなければならないタスクを実行しています。
- スレッドの状態
 - 作業中 (Is doing work)
 - 処理中です。
 - 存在します(Exists)
 - スレッドは存在するが、開始できない。IBM サービス・サポートにご連絡ください。
 - 開始済み (Was started)
 - スレッドは開始済みだが、初期化できない。スレッドが多すぎる、CPU が不足している、などのシステム・リソース上の問題がないか調べてください。
 - 初期化中(Is initializing
 - スレッドは初期化されるが、機能できない。IBM サービス・サポートにご連絡ください。
 - 休止中 (Is resting)
 - この状態は、キャプチャー・プログラムのスレッドだけに関係する。スレッドがこの状態にある時には、 キャプチャー・プログラムが中断されており、操作の再開を待っている状態です。
 - 停止済み (Is stopped)
 - スレッドは実行されていません。スレッドが停止した理由を示すメッセ-ADDPIG 表11でれていません。ADDPNが存近した理由を示すメッセーンかないか、IBMSNAP APPLYTRAILまたはIBMSNAP CAPTRACE表を調べてください。たとえば、スレッドのプルーニングが停止したことを示すメッセージを受け取った場合は、その理由を確かめるためにIBMSNAP CAPTRACE 表を調べてください。表が大きすぎて、すぐに整理したい場合は、キャプチャー・プログラムを停止し、プルーニング・スレッドを開始するためにもう一度キャプチャー・プロクムを開始することができます。

レプリケーション・アラート・モニター

■レプリケーション・アラート・モニター プログラム

- キャプチャー、アプライとは別のプログラム
- モニター・コントロール表を使用して、キャプチャーとアプライの処理 をモニタリング

● 通知すべき状態が発生した場合は、自動的にアラートをEメールやポ



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

115

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- DB2 UDB V8 からしよう可能になった機能です。
- キャプチャー、アプライいずれかのプログラムが正常に作動していない場合には、それをいち早く検知する必要があります。 自動化されたレプリケーション・アラート・モニターを使用して、レプリケーション環境の稼動およびパフォーマンスをチェックし
- レプリケーション・アラート・モニターはDB2 for UNIX.DB2 for Windows.またはDB2 for z/OSで実行され、これらのプラット フォーム上で、また DB2 for iSeries で、データベース・サーバーをモニターできます。
 ■ モニターした情報は、モニター・コントロール・サーバー上のモニター・コントロール表に保管されます。モニター・コントロール
- ル・サーバーはDB2 for UNIX,DB2 for Windows,またはDB2 for z/OSで使用できます。

設定と実行

■設定

- モニター・コントロール・サーバーの追加
- モニター・コントロール表の作成
- 連絡先情報の定義
- アラート条件の選択

■実行

- レプリケーション・センターからの開始
- コマンドでの開始



117

DB2. Universal Database


管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8



コントロール表の作成

■モニター・コントロール表を作成し、RCにモニター・コントトー ル・サーバーを追加





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

119

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- サーバーで作成することができます。
- 以下は、モニターに使用するコントロール表です。
- ACLa 9。
 ASN.IBMSNAP CONTACTS モニター連絡先表


 > この表にほ、名前、常用の E メール・アドレスおよび携帯電話の E メール・アドレスおよび各連絡先の記述が保管されます。アラート条件ごとの連絡先を、この表から選択します。
 ASN.IBMSNAP_GROUPS モニター・グループ表
- こ…らい。」 コハンら 3 **ヒーメ**ー・ノルーノ衣 この表には、連絡先の各グループの名前および記述が保管されます。アラート条件のセットの連絡先のグループを選択する場合、 この表から選択します。

 - この表から選択します。
 ASN.IBMSNAP MONENQ モニター・エンキュー表
 この表を使用して、実行されているモニター処理がモニター修飾子ごとに 1 つだけであることを確認します。
 ASN.IBMSNAP MONSERVERS モニター・サーバー表
 この表は、キャブチャー・コントロール・サーバーおよびアプライ・コントロール・サーバーが、モニター修飾子で識別されたモニター・プログラムによって最後にモニターされた時刻を記録します。
 ASN.IBMSNAP MONTRAIL モニター・トレール表
 この表には、モニター・サイクルの履歴を保持します。
 ASN.IBMSNAP MONTRACE モニター・トレース表
 この表に「IRMSNAP CAPTRACE 表および「IRMSNAP APPLYTRAIL 表と同じように使用されます。モニター・プログラムのオペレー



コントロール表の作成

■キャプチャーやアプライと同様に、コントロール表を作成する 表スペースを指定





121

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

- デフォルトの設定では、3つの表スペースを使用するようになっています。
- 表スペースと各コントロール表の関連は、以下のようになっています。

REPLMONTS1


ASN.IBMSNAP_CONTACTGRP ASN.IBMSNAP_ALERTS ASN.IBMSNAP_CONDITIONS ASN.IBMSNAP_CONTACTS ASN.IBMSNAP_GROUPS ASN.IBMSNAP_MONENQ ASN.IBMSNAP_MONSERVERS REPLMONTS2
ASN.IBMSNAP ALERTS

REPLMONTS3

ASN.IBMSNAP_MONTRAIL
ASN.IBMSNAP_MONTRACE

コントロール表の作成

■コントロール表作成用のSQLを生成し、実行



123



◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

■ 生成されるSQL文


```
-- CONNECT TO SAMPLE USER XXXX USING XXXX;
CREATE TABLESPACE REPLMONTS1
 MANAGED BY DATABASE
USING
FILE 'REPLMONTS1' 5M
CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_CONTACTS(
CONTACT_NAME
                                 VARCHAR (127) NOT NULL,
EMAIL_ADDRESS
                                 VARCHAR (128) NOT NULL,
ADDRESS_TYPE
                                 CHAR (1) NOT NULL,
DELEGATE
                                 VARCHAR (127),
DELEGATE_START
                                 DATE,
DELEGATE_END
                                 DATE
DESCRIPTION
                                 VARCHAR (1024))
IN REPLMONTS1;
CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_CONTACTSX
ON ASN. IBMSNAP_CONTACTS (
CONTACT NAME
                                 ASC):
ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_CONTACTS VOLATILE CARDINALITY;
CREATE TABLESPACE REPLMONTS2
 MANAGED BY DATABASE
FILE 'REPLMONTS2' 5M
```

```
CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_ALERTS (
                                  CHAR (18) NOT NULL.
MONITOR QUAL
                                 TIMESTAMP NOT NULL,
ALERT TIME
COMPONENT
                                 CHAR ( 1) NOT NULL,
SERVER NAME
                                 CHAR (18) NOT NULL,
SERVER ALIAS
                                 CHAR (8)
SCHEMA OR QUAL
                                 VARCHAR (128) NOT NULL,
SET_NAME
                                 CHAR (18) NOT NULL WITH DEFAULT '',
CONDITION_NAME
                                 CHAR (18) NOT NULL,
OCCURRED_TIME
                                  TIMESTAMP NOT NULL,
ALERT_COUNTER
                                  SMALLINT NOT NULL,
ALERT_CODE
                                 CHAR ( 10) NOT NULL,
RETURN_CODE
                                  INT NOT NULL,
NOTIFICATION_SENT
                                 CHAR (1) NOT NULL,
ALERT_MESSAGE
                                 VARCHAR (1024) NOT NULL)
IN REPLMONTS2;
CREATE INDEX ASN. IBMSNAP_ALERTX
ON ASN. IBMSNAP_ALERTS(
MONITOR QUAL
                                 ASC.
                                 ASC,
COMPONENT
SFRVFR NAME
                                 ASC
SCHEMA OR QUAL
                                 ASC.
SET_NAME
                                 ASC.
CONDITION_NAME
                                 ASC,
ALERT CODE
                                 ASC):
ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_ALERTS VOLATILE CARDINALITY;
```

■ つづき

```
CREATE TABLESPACE REPLMONTS3
 MANAGED BY DATABASE
 FILE 'REPLMONTS3' 5M
CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_MONPARMS(
                                   CHAR ( 18) NOT NULL
MONITOR QUAL
                                   INT WITH DEFAULT 10080,
ALERT PRUNE LIMIT
                                   CHAR ( 1) WITH DEFAULT 'Y',
ALITOPRUNE
                                   VARCHAR (128)
FMAIL SERVER
                                  CHAR ( 1) WITH DEFAULT 'N', CHAR ( 1) WITH DEFAULT 'N',
I OGRFUSE
LOGSTDOUT
NOTIF_PER_ALERT
                                   INT WITH DEFAULT 3.
NOTIF MINUTES
                                   INT WITH DEFAULT 60.
MONITOR_ERRORS
                                   VARCHAR (128)
MONITOR_INTERVAL
                                   INT WITH DEFAULT 300,
MONITOR_PATH
                                   VARCHAR (1040),
                                   CHAR( 1) WITH DEFAULT 'N',
RUNONCE
TERM
                                         1) WITH DEFAULT 'N',
TRACE_LIMIT
                                   INT WITH DEFAULT 10080,
ARCH_LEVEL
                                  CHAR( 4) WITH DEFAULT '0810')
IN REPLMONTS3;
CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_MONPARMSX
ON ASN. IBMSNAP_MONPARMS(
MONITOR_QUAL
                                   ASC):
ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_MONPARMS VOLATILE CARDINALITY;
```

CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_GROUPS(GROUP_NAME VARCHAR (127) NOT NULL, DESCRIPTION VARCHAR (1024)) IN REPLMONTS1; CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_GROUPSX ON ASN. IBMSNAP_GROUPS (ASC): GROUP NAME ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_GROUPS VOLATILE CARDINALITY; CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_CONTACTGRP(VARCHAR (127) NOT NULL, GROUP_NAME CONTACT_NAME VARCHAR (127) NOT NULL) IN REPLMONTS1; CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_CONTACTGPX ON ASN. IBMSNAP_CONTACTGRP(GROUP NAME CONTACT_NAME ASC); ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_CONTACTGRP VOLATILE CARDINALITY;



125

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

つづき

CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_CONDITIONS(MONITOR QUAL CHAR (18) NOT NULL, SERVER NAME CHAR (18) NOT NULL, COMPONENT CHAR (1) NOT NULL SCHEMA_OR_QUAL VARCHAR (128) NOT NULL CHAR(18) NOT NULL WITH DEFAULT '', SET NAME SERVER_ALIAS CHAR (8), **ENABLED** CHAR (1) NOT NULL. CONDITION_NAME CHAR (18) NOT NULL, PARM_INT INT PARM CHAR VARCHAR (128) CONTACT_TYPE CHAR (1) NOT NULL, VARCHAR (127) NOT NULL) CONTACT IN REPLMONTS1; CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_MONCONDX ON ASN. IBMSNAP_CONDITIONS(MONITOR QUAL SERVER_NAME ASC, COMPONENT ASC, SCHEMA_OR_QUAL ASC, SET_NAME **ASC** CONDITION_NAME ASC) ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_CONDITIONS VOLATILE CARDINALITY;

MONITOR QUAL CHAR (18) NOT NULL, SERVER_NAME CHAR (18) NOT NULL, CHAR(8), TIMESTAMP NOT NULL, SERVER_ALIAS LAST_MONITOR_TIME START MONITOR TIME TIMESTAMP END_MONITOR_TIME TIMESTAMP TIMESTAMP NOT NULL, LASTRUN LASTSUCCESS TIMESTAMP SMALLINT NOT NULL) STATUS IN REPLMONTS1; CREATE UNIQUE INDEX ASN. IBMSNAP_MONSERVERX ON ASN. IBMSNAP MONSERVERS (MONITOR_QUAL ASC. SERVER_NAME ASC): ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_MONSERVERS VOLATILE CARDINALITY; CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_MONENQ(MONITOR_QUAL CHAR (18) NOT NULL) IN REPLMONTS1; CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_MONTRACE(CHAR (18) NOT NULL, MONITOR_QUAL TIMESTAMP NOT NULL TRACE TIME CHAR (8) NOT NULL OPERATION VARCHAR (1024) NOT NULL) DESCRIPTION

CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_MONSERVERS (

IN REPLMONTS3:

■ つづき

CREATE INDEX ASN. IBMSNAP_MONTRACEX ON ASN. IBMSNAP_MONTRACE (
MONITOR_QUAL ASC. TRACE_TIME ASC): ALTER TABLE ASN. IBMSNAP_MONTRACE VOLATILE CARDINALITY; CREATE TABLE ASN. IBMSNAP_MONTRAIL(MONITOR QUAL CHAR (18) NOT NULL, SERVER_NAME CHAR (18) NOT NULL, SERVER_ALIAS CHAR(8), STATUS SMALLINT NOT NULL, LASTRUN TIMESTAMP NOT NULL, LASTSUCCESS TIMESTAMP, ENDTIME TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT, LAST_MONITOR_TIME TIMESTAMP NOT NULL, START_MONITOR_TIME END_MONITOR_TIME TIMESTAMP, TIMESTAMP, SQLCODE INT, CHAR (5), INT NOT NULL, SQLSTATE NUM_ALERTS NUM_NOTIFICATIONS
IN REPLMONTS3; INT NOT NULL)



- COMMIT:

127

DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8



連絡先情報の定義

■アラートを送信する連絡先を定義

● 通知する予定のある担当者、グループ情報を定義



◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

129

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

■ 個人の連絡先


- 連絡先のリストに個人の連絡先を追加します。アラート条件を満たしたときにレプリケーション・アラート・モニターがメッセージを発行するイベントで、通知する個人の連絡先をこのリストから選択で きます
- 26.7。 27. この連絡先のリストは、「タスク・センター」で使用する連絡先のリストとは別のものです。 連絡先を作成するとき、次の情報を入力します。 → 連絡先の名前 → 連絡先のEメール・アドレス(ページャーまたは通常のEメールを問わず)
- 「テスト」ボタンをクリックして、指定されたEメール・アドレスが正しいかどうかを確認するEメール が送信されます。
- グル・ -プの連絡先
- ここではIBMSNAP_CONTACTS表へのINSERT文が生成されます。
 - INSERT INTO ASN.IBMSNAP_CONTACTS (CONTACT_NAME,EMAIL_ADDRESS,ADDRESS_TYPE) VALUES ('Yumiko Matsui','myumiko@jp.ibm.com','E');



モニタリング項目の選択

■モニタすべきレプリケーションを選択

- SQLレプリケーション
 - > キャプチャー・プログラム
 - > アプライ修飾子によるアプライ・プログラム
 - ▶ サブスクリプションセットによるアプライ・プログラム
- Qレプリケーション
 - > Qキャプチャー・プログラム



☆モニターの作成ウィザード


◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

131

管理・モニタリング


DB2 SQL Replication V8


- 一つのモニター修飾子でSQLレプリケーションもQレプリケーションもモニタリングすることが可能です
 - SQLレプリケーション
 - ▶ キャプチャー・プログラム
 - > アプライ修飾子によるアプライ・プログラム
 - サブスクリプションセットによるアプライ・プログラム
 - Qレプリケーション
 - ▶ Qキャプチャー・プログラム
 - > Qアプライ・プログラム



キャプチャー・プログラムのアラート条件の選択

- ①キャプチャー・コントロール・サーバー
- ②キャプチャー・スキーマ
- ③各アラート条件 を指定





◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

133

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

DB2. Universal Database

解説:

- ■「キャプチャー・プログラムのアラート条件の選択」 同じキャプチャー・コントロール・サーバーで異なるキャプチャー・スキーマで識別される 1 つまたは複数のキャプチャー・プログラムについて、アラート条件を選択してください。レプリケーション・アラート・モニターは、それらすべての条件に従って対象となるキャプチャー・プログラムを監視し、条件のいずれかを検出すると、ユーザーが指定した連絡先にメッセージを送信します。 このウィンドウでOKをクリックすると、IBMSNAP_CONDITIONSに情報を挿入するための以下のようなのはませんます。
- のようなSQL文が生成されます。 ・ 以下の例は、キャプチャーの状況ダウンとなんらかのエラーが発生した時にアラートを送信するた
 - めのものです。
 - INSERT INTO ASN.IBMSNAP_CONDITIONS
 - (MONITOR QUAL, SERVER NAME, COMPONENT, SCHEMA OR QUAL, SET_NAME, SERVER_ALIAS, ENABLED, CONDITION_NAME, PARM_CHAR, CONTACT_TYPE, CONTACT)


('MYREPMON', 'SAMPLE','C','ASN', '','SAMPLE', 'Y','CAPTURE_STATUS',' ', 'C','Yumiko Matsui');

INSERT INTO ASN.IBMSNAP_CONDITIONS

(MONITOR_QUAL, SERVER_NAME, COMPONENT, SCHEMA_OR_QUAL, SET_NAME, SERVER_ALIAS, ENABLED, CONDITION_NAME, PARM_CHAR, CONTACT_TYPE, CONTACT) **VALUES**

('MYREPMON', 'SAMPLE', 'C', 'ASN', ' ', 'SAMPLE', 'Y', 'CAPTURE ERRORS', ' ', 'C', 'Yumiko Matsui');

アプライ・プログラムのアラート条件の選択




135

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- ■「アプライ・プログラムのアラート条件の選択」
 - 特定のサブスクリプション・セットおよびアプライ修飾子用にアラート条件を選択してください。レプリ ケーション・アラート・モニターは、選択されたすべての条件に従ってそれらのサブスクリプション・ セットおよびアプライ修飾子を監視し、条件のいずれかを検出すると、ユーザーが指定した連絡先 に通知します。

サブスクリプション・セットのアラート条件の選択



137

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

ラート条件を付けたサブスクリプション・セットがあり、そのセットが含まれるアプライ修飾子についてアート条件を選択すると、既存のサブスクリプション・セットが上書きされることはありませんが新しい条件

このウィンドウでOKをクリックすると、IBMSNAP_CONDITIONSに情報を挿入するための以下のようなSQL 文が生成されます。


以下の例は、アプライのエラーとフルリフレッシュが発生した時にアラートを送信するためのものです。

INSERT INTO ASN.IBMSNAP_CONDITIONS INSERT INTO ASNUBMENTAL CONDITIONS
(MONITOR QUAL, SETVER NAME, COMPONENT, SCHEMA_OR_QUAL, SET_NAME, SERVER_ALIAS, NABLED, CONDITION_NAME, PARM_CHAR, CONTACT_TYPE, CONTACT) ('MYREPMON','DPRDB','A','MYAPPLY','STAFFSET','DPRDB', 'Y','APPLY_ERRORS', ' ','C', 'Yumiko Matsui');

INSERT INTO ASN.IBMSNAP CONDITIONS (MONITOR QUAL, SERVER NAME, COMPONENT, SCHEMA_OR_QUAL, SET_NAME, ERVER_ALIAS,ENABLED,CONDITION_NAME, PARM_CHAR, CONTACT_TYPE, CONTACT) VAI UĒS

('MYREPMON','DPRDB','A','MYAPPLY','STAFFSET','DPRDB','Y','APPLY_FULLREFRESH',' ','C','Yumiko Matsui');

■ サマリー



管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

- 全ての項目を定義し終えると「サマリー」画面が表示されどのような条件を設定したかを確認できます。
- ■「完了」ボタンを押すと、SQL文が生成され実行することができます。
- MONITOR_INTERVALごとに、IBMSNAP_MONTRAIL表を確認し、選択した条件に対するエラーがあればアラートを通知します。
- デフォルトのMONITOR_INTERVALは5分なので、最悪アラートが5分遅れる場合があります。

ASNCLPで定義

■レプリケーション・アラート・モニターをASNCLPを使用して作成

• サンプルスクリプト

asnclp session set to sql replication:

SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON:

SET SERVER MONITOR TO DB SAMPLE:
SET SERVER CAPTURE TO DB TEST:
SET SERVER CONTROL TO DB TGT1DB:

CREATE CONTROL TABLES FOR MONITOR CONTROL SERVER IN UW OTHERS USERSPACE1:

CREATE CONTACT REPLADMIN EMAIL "ntakaya@jp. ibm. com":

CREATE ALERT CONDITIONS FOR CAPTURE SCHEMA ASN MONITOR QUALIFIER MON NOTIFY CONTACT REPLADMIN (STATUS DOWN):

CREATE ALERT CONDITIONS FOR APPLY QUALIFIER Q1 MONITOR QUALIFIER MON NOTIFY CONTACT REPLADMIN (STATUS DOWN):

CREATE ALERT CONDITIONS FOR APPLY QUALIFIER Q1 SET NAME S1 MONITOR QUALIFIER MON NOTIFY CONTACT REPLADMIN (SUBSCRIPTIONS INACTIVE):



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ・ニアリンク(株) インフォメーション・マネーシ・メント

141


管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8



レプリケーション・センターからの開始

■モニターを選択 右クリック ⇒ モニターの開始





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ・ニアリンク(株) インフォメーション・マネーシ・メント

143

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

レプリケーション・センターからの開始

- ■パラメータの指定
 - 使用するメール・サーバーを指定



■「モニターの開始」

・ モニター修飾子を開始します。モニター修飾子を連続的に実行するか、または 1 回のモニター循環だけにするかを選択できます。パラメーターを設定して、ログ・ファイルおよびパスワード・ファイルの書き込み場所を指定したり、レプリケーション・アラート・モニターが使用するコントロール表を管理したり、またはアラート・メッセージを管理することができます。最後に、モニター修飾子を実行中にエラーが発生したときに連絡する相手の電子メール・アドレスを入力できます。

・ アラート送信に使用するメール・サーバーはここで指定してください。

・ 「タスク・センター」で使用するよう設定した、メール・サーバーがデフォルトになることはありません。

・ モニタリングのインターバルはMONITOR_INTERVALで変更することができます。(デフォルト5分)

■ このウィンドウでOKをクリックすると、以下のコマンドが生成されます。

asnmon MONITOR_SERVER=MONDB MONITOR_QUAL=MYREPMON MONITOR_PATH=d:\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)

EMAIL_SERVER=dbdcserv.fscjapan.ibm.com
■ モニター・プログラムをコマンドで開始する場合は、上記のコマンドを使用します。



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

145

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8




コマンドでの開始

■実行例

asnmon monitor_server=MONDB monitor_qual=MYMON

Syntax





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

147

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

monitor_server=server

- 「Server-Server」 レプリケーション・アラート・モニター・コントロール表が存在するモニター・コントロール・サーバーの名前 これを入力する場合には、このパラメーターを必ず最初のパラメーターにする Linux、UNIX、Windows: モニター・コントロール・サーバーを指定しない場合、このパラメーターはデフォルトで DB2DBDFT 環境変数の値になる
- z/OS: デフォルトは DSN です。
- monitor_qual=mon_qual

 - モニター修飾子 モニター修飾子は必ず指定する モニター修飾子名には大/小文字の区別があり、最大 18 文字
- monitor_interval=n レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを実行する頻度 (秒数) を指定

 - 省略値は 300 秒 (5 分) runonce パラメーターを y に設定すると、レプリケーション・アラート 重要: この monitor_interval パラメーターは、レプリケーション・アラーキャプチャー、およびアプライの各プログラムには影響を与えない ート・モニターはこのパラメーターを無視する 'ラート・モニター・プログラムにのみ影響を与える
- runonce=y/n レブリケ-
 - ション・アラート・モニター・プログラムを 1 回だけ実行するかどうかを指定
 - n (デフォルト) monitor_interval パラメーターに指定された頻度で実行される
 - モニター・サイクルを 1 回だけ実行 runonce パラメーターを y に設定すると、monitor_interval は無視される
- autoprune=y/n
 - IBMSNAP_ALERTS表内の行の自動整理を使用可能にするかどうかを指定
 - y(デフォルト)
 - ▶ **alert_prune_limit** パラメーターの値よりも古い、IBMSNAP_ALERTS 表内の行を自動的に整理
 - > 自動整理は使用不可



logreuse=y/n

- ログ・ファイル (db2instance.monitor_server.mon_qual.MON.log) を再利用するか、またはメッセージを付加するかを指定
- **゙**フォルト)
 - ログ・ファイルにメッセージを付加
- ログ・ファイルを削除し、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムの再始動時にそれを再作成し、ログ・ファイルを再利用
- logstdout=y/n
 - -ト・メッセージをどこに送信するかを指定

 - アラート・メッセ / _ n (デフォルト) p ログ・ファイルにのみメッセージを送信 メッセージをログ・ファイルと標準出力 (stdout) の両方に送信
- alert_prune_limit=n

 IBMSNAP_ALERTS表に行を保持する期間(分)を指定
 この値よりも古い行はすべて整理される
 省略値は 10,080 分(7 日)
- trace_limit=n

 - IBMSNAP_MONTRACE表内に何分保持されるとその行が整理の対象になるかを示す分数を指定 trace_limit パラメーターの値よりも古いすべての IBMSNAP_MONTRACE 行が、次の整理サイクルで整理される 省略値は10,080 分 (7 日)
- max_notifications_per_alert=n
 このパラメーター値で指定された期間中にアラートが生じた場合に、同じアラートをユーザーに送信する最大回数を このパラメ-指定

 - 省略値は3
- max_notifications_minutes=n
 - max_notifications_per_alert パラメーターと連動し、アラート条件が起きた期間を示す
 - 省略値は60分





DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

149

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

pwdfile=filepath

- パスワード・ファイルの完全修飾名を指定 このファイルは asnpwd コマンドを使用して定義する デフォルトのファイル名は、asnpwd.aut
- monitor_path=path

 - ープ・ファイルのロケーションを指定 デフォルトは、asnmon コマンドが呼び出されたディレクトリー
- monitor_errors=address

 - r_errors=address
 アラート・モニターがモニター・コントロール・サーバーに接続する前に致命的エラーが検出された場合、その通知を
 送信する宛先の E メール・アドレスを指定
 このパラメーターを使用して、開始パラメーターが無効である、モニター修飾子が誤っている、データベースがダウン
 している、またはその他のエラーのために、モニター・コントロール・サーバー接続が失敗したという通知を送信する
 E メール・アドレスのテキストは二重引用符で囲む
 複数の E メール・アドレスを入力することもできる
 E メール・アドレスはコンマで区切り、コンマの前後にスペースを入力してもそれらは無視される
- email_server=servername

 - G V Don't Ook Oo
- console=y/n

 - アラート通知を z/OS コンソールに送信するかどうかを指定 このパラメーターを y (はい) に設定し、E メール・サーバーか ンソールと E メール・サーバーの両方に送信される -バーがすでに構成されている場合には、アラートが z/OS コ

 - ンソールとこ , n (デフォルト) アラート通知を z/OS コンソールに送信しない , アラート通知を z/OS コンソールに送信しない
 - アラート通知を z/OS コンソールに送信する

送信されるアラート

- ■条件に合致した事象が発生すると、以下のようなアラートが送 信される
 - E-Mailの場合

To: repladmin@company.com

From: replmon@server.com

Subject: Monitor: "REPMON" Alerts issued

ASN51291 MONITOR "REPMON". The Replication Alert Monitor on server "SAMPLE" reports an e-mail alert 2005-10-13-14.46.09 1 ASNO552E Capture: "ASN" The program encountered an SQL error. The server

name is "CORP". The SQL request is "PREPARE". The table name "PROD1. INVOICESCD". The SQLCODE is "-204". The SQLSTATE is "42704". The SQLERRMC is "PROD1. INVOICESCD".

The SQLERRP is "readCD"

 $2005-10-13-14.\ 46.\ 09\ 2\ ASN5152W\ Monitor\ "MONQUAL".\ The\ current\ Capture\ latency\ exceeds\ the\ threshold$ value. The Capture control server is "CORP". The schema is "ASN". The Capture latency is "90"

seconds. The threshold is "60" seconds

2005-10-13-14.46.09 4 ASN5154W Monitor "MONQUAL". The memory used by the Capture program exceeds the threshold value. The capture control server is "CORP". The schema is "ASN".

The amount of memory used is "34" megabytes. The threshold is "30" megabytes.



DB2. Universal Database

◎日本IBMシステムス・エンシ・ニアリング(株) インフォメーション・マネーシ・メント

151

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

解説:

■ 日本語でも送信可能

差出人: takaya

あて先: ntakaya@jp. ibm. com

件 名: ASN51341 MONITOR REPMON。 アラートが発行されました。

"ASN51341 MONITOR REPMON: WorkerThread。アラートが発行されました。"

"ASN51291 MONITOR REPMON: WorkerThread。サーバー SAMPLE 上のレプリケーション・アラート・モニターは、

E メール・アラートを報告しました。"

"2005-10-13-14. 46. 09 1 ASN5150W MONITOR REPMON: WorkerThread。プログラム CAPTURE は実行されて

いません。サーバーは TEST、スキーマは ASN です。

アラートの応用例

- ASNMAILというEXITプログラムでユーザー独自の動作を実行することができる
 - Windows環境で、例えばVisualBasicにてエラーメッセージをポップアップで表示させるようなプログラムをASNMAIL exit から呼び出すことも可能
 - 作成したASNMAILのプログラムはSQLLIB¥BIN¥に保存するサンプルプログラム ⇒ ~¥sqllib¥samples¥repl¥
 - 1. asnmail.bat 内に以下を記述 start asnmail_1.vbs %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
 - 2. 呼び出す、asnmail_1.vbs に以下を記述 for each item in WScript.Arguments alert = alert & vbcrlf & item next wscript.echo alert
 - 3. 二つのファイルを SQLLIB¥BIN¥ に保存する

C:\text{YSQLLIB\text{BIN}}\text{dir | find "asnmail"}

2005/09/06 18:33 2005/09/06 18:39 170 asnmail.bat

93 asnmail_1.vbs



©日本IBMシステムス・・エンシ゛ニアリンク゛(株) インフォメーション・マネーシ゛メント

153

DB2. Universal Database

管理・モニタリング

DB2 SQL Replication V8

アラートの応用例

4. アラートモニターを実行する

> asnmon monitor_server=sample monitor_qual=MON email_server=takaya

email_serverオプションを指定すると ASNMAIL exit ルーチンが呼び出される email_server は実際に機能する必要はない

5. 以下のようなポップアップがアラートごとに表示される

