# EOS代码分析


Author: huziang

Date: 2018年5月22日 星期二 上午11:33

# EOS代码组成

• EOS.IO项目由四部分组成,如图所示:

值得一提的是,虽然EOS和bitcoin底层都是graphene,但EOS对代码进行了重构,和bitcoin的底层实现不一样。



- 1. fc: 依赖boost层,构造的通用底层工具,包含最基本的功能。
- 2. graphene: 依赖fc层,实现的EOS模块,模块实现白皮书中的各个功能。
- 3. plugins: 依赖fc层, 实现的EOS插口, 是graphene层的功能延伸, 即插即用。
- 4. executables:可执行程序,例如noeosd, cleos等命令行运行程序。

# fc层:

#### 一些有意思的东西, 在此分享一下, 可以跳过。

- fc层中几个声明空间的说明:
  - o detail空间:内部函数或者内部类/基类/虚类的实现一般放在fc::detail空间(即外部用不到)。封装好的函数或者类则放在fc空间,供外部使用。

1. 如果需要封装基类供外部使用,则在fc::detail空间内添加\_impl类,该类实现基类的函数,基类则包含\_impl类指针,调用同名函数。例如:

```
// hpp
namespace detail {
 class test_impl;
}
class test {
public:
 void testfunc();
private:
 std::unique_ptr<detail::test_impl> impl;
};
// cpp
namespace detail {
 class test_impl {
 public:
   void testfunc() {
     // to do something
   }
 };
} // namespace detail
void test::testfunc() {
  impl->testfunc();
}
```

2. 如果需要封装派生类供外部使用,则在fc::detail空间内添加\_base类,派生类继承\_base类。例如:

```
// hpp
namespace detail {
class test_base {
public:
    void init();
};

void test_base::init() {
    // to do something
}
} // namespace detail


class test : public detail::test_base {
public:
    void testfunc();
```

```
// cpp
void test::testfunc() {
  this->init();
  // to do something
}
```

o raw空间:存放pack和unpack函数,做类型和流之间的转换。

#### fc内部结构:

• fc层结构如下:



- compress:将字符串进行压缩,包含smaz和zlib两种模式。
- container: 把deque, flat\_set, flat\_map (boost::container中的结构), vector (std::vector) 打包成Stream流。或者把Stream流拆包成给定结构。
- crypto: 加密算法,包含sha,aes等算法。
- excption: 自定义错误。
- interprocess:

自定义进程,以boost::process的进程为基础,构建的iprocess接口和process实现。在 interprocess文件夹中,还实现了file\_mapping,mapped\_region,mmap\_struct三个结构,前两个结构基于pwd实现。

process内部可以声明子进程,声明管道,抛出异常信号等,和boost::process相差不大。

- pwd: fc内部实现的内存分配结构,通过模版,指定类型T,数据长度S,内存对齐长度Align,通过union巧妙的实现内存对齐,并且重定义\*和->,使用户使用的时候可以直接访问内部存储的指定类型T。并且通过forward实现转发。
- io: io部分,分为很多文件模块。
  - o buffered\_iostream: 采用类似的结构,在impl(实现中),结构如下: 用户->\_rdbuf->\_shared\_xxx\_buffer->\_istr/\_ostr 其中部分函数内置锁。
  - o datastream:数据流。看起来很迷,模版类型T很像是指针,指向char\*字符串,那为何不直接用char\*这种指针??反正很迷。
  - o enum\_type: 枚举类型, 和variant类直接联系。
  - o iobuffer: 用vector<char>实现的流。
  - o json/json\_relaxed: 自我实现的json库。
- log: log部分,分为很多文件模块。
  - o appender: 其中包含appender\_factor和appender。通过模版和继承结合使用,巧妙的实现了多态。通过unordered\_map的使用,实现了工厂类和工厂类生产函数。
- network: 基本网络部分,内部包含ip,url的定义实现,还有udp\_socket的实现(基于boost),没有什么特殊的。
- reflect: reflect部分, 分为很多文件模块。
  - typename: get\_typename类型定义,通过get\_typename<int8\_t>::name()这种方式使用。
  - o reflect: 反射实现部分,有很多宏定义,通过宏定义实现模版特例化,达到反射的效果。
- rpc: 互联网rpc通讯部分,分为很多文件模块。
  - o api: api程序基类,通过宏定义和模版实现vtable类,然后通过实现好的vtable类实现api 实例。
  - o api\_connection / binary\_api\_connection: 包含api\_connection和 binary\_api\_connection,两个文件不能同时引用。两者都在std::function的基础上,重新 定义了api接口。文件中类关系紧密,耦合度高。
    - api\_connection的基本api接口函数为std::function<variant(variants&)>和std::function<void(variants&)>。
    - binary\_api\_connection的基本api接口函数为std::function<vector<char>(vector<char>&)>和std::function<void(vector<char>&)>。
  - o json\_connection: 类似于api\_connection,将variant或exception转成json格式,json\_connection使用buffered\_ostream\_ptr和buffered\_istream\_ptr进行连接。
  - o http\_api:实现了基于http请求的api实现。即通过http请求传递函数姓名和参数,调用函数。
  - o cli: 将api\_connection简单的包装一下,并未真正的实现。

● bloom\_filter: 一种空间效率很高的随机结构。原理: 使用多hash函数的hash表,查找的时候,需要全部hash函数都能找到才行,可见此博客。

项目中实现的bloom\_filter实际只有一个hash函数,通过加"盐"达到不同hash函数的效果。

• variant: 内部实现的object基类。variant类中的结构不仅仅可以表示int, double, int\_64这种基本结构。还有string, variant\_object, mutable\_variant\_object, variants(vector<variant>) 这类容器。

variant内部包含了一个double类型储存data和一个char[sizeof(void\*)]类型储存type,大小为 16个字节(64位)。当储存基本类型的时候,该值直接覆写在this处;当储存容器类型的时候,容器的指针覆写在this处。char[sizeof(void\*)]的最后一个byte保存类型。

- variant\_object / mutable\_variant\_object: 两者类似,都是使用vector和entry结构(包含keyvalue: key-string; value-variant) 构造字典,没有任何优化措施。区别在于variant\_object内部是shared\_ptr,mutable\_variant\_object内部是unique\_ptr。
- shared\_ptr:内部自己实现的shared\_ptr,使用std::atomic库实现原子性操作,可以在多线程之间使用。
- unique\_ptr: 内部自己实现的unique\_ptr, 由于是unique, 不需要原子性操作。
- optional: 即除了正常的类型以外,将空(NULL)也设置成其中的一个类型,而不是仅仅把0视为NULL。
- safe: 防止溢出的结构,通过std::numeric\_limits<T>获取类型的最大值和最小值来判断是否溢出,如果溢出抛出错误。

#### 我个人认为的闪光点和学到的知识:

1. pwd:

```
template<unsigned int S, typename T=double>
struct aligned {
union {
      _align;
 char data[S];
} _store;
                  { return _store._data; }
operator char*()
operator const char*()const { return _store._data; }
template<typename T,unsigned int S, typename Align=double>
class fwd {
  public:
    template<typename U> fwd( U&& u );
    template<typename U, typename V> fwd( U&& u, V&& v );
    template<typename U, typename V, typename X, typename Y> fwd( U&&
u, V&& v, X&&, Y&& );
    fwd();
    fwd( const fwd& f );
    fwd( fwd&& f );
```

通过模版, 实现不同类的储存, 转发。

优点:用union实现内存对齐。通过new操作符,将类型T构造在this地址上,再通过重载\*和->,达到和普通类型同样的效果,非常巧妙。

缺点:由于\*和->强制转换次数较多,效率问题还值得考虑。

2. std::remove\_reference:

该模版类提供了T, T\*, T&三种类型的相互转换。

3. 通过decltype操作符推导出类型:

```
template <typename A, typename U>
struct add
{
    typedef decltype(*((A *)0) + *((typename
fc::remove_reference<U>::type *)0)) type;
};
template <typename T, unsigned int S, typename U, typename A>
auto operator+(const fwd<T, S, A> &x, U &&u) -> typename add<T,
U>::type
{
    return *x + fc::forward<U>(u);
}
```

add结构体的作用是返回A类型 + U类型的结果类型。

通过add<T, U>::type这种方式,推导出\*x + u的类型。由于仅仅是需要类型,而不是需要实际的值,因此可以直接将0强制转换成相应的类型,然后得出结果类型。

优点:通过这种方式,可以将fwd<T, S, A> + U ———> T + U,即可实现正常的加法。

4. 锁的设计: (在fc/io/buffered\_iostream.cpp中)

```
// This code was written with the assumption that you'd only be making
one call to readsome
// at a time so it reuses _shared_read_buffer. If you really need to
make concurrent calls to
// readsome(), you'll need to prevent reusing _shared_read_buffer here
struct check_buffer_in_use {
   bool& _buffer_in_use;
   check_buffer_in_use(bool& buffer_in_use) :
   _buffer_in_use(buffer_in_use) { assert(!_buffer_in_use); _buffer_in_use
   = true; }
   ~check_buffer_in_use() { assert(_buffer_in_use); _buffer_in_use =
   false; }
} buffer_in_use_checker(my->_shared_read_buffer_in_use);
```

通过新声明一个结构,在结构的构造函数上锁,析构函数解锁。

优点:加锁和解锁在同一个地方完成,与go语言中的defer有异曲同工之妙。

缺点:同步可能有漏洞。

5. NO RETURN定义:

```
#define NO_RETURN __declspec(noreturn)
#define NO_RETURN __attribute__((noreturn))
NO_RETURN void throw_datastream_range_error();
```

编译器会将函数之后的代码全部设置为不可达。程序在运行throw\_datastream\_range\_error()函数后必须结束,例如exit(0),否则会报错。

优点:强制程序结束,抛出错误。

6. 类似于接口的模板定义:

```
template<typename T>
class to_variant_visitor
{
  public:
    to_variant_visitor( const T& v )
    :val(v){}

    template<typename Member, class Class, Member (Class::*member)>
    void operator()( const char* name )const
    {
        this->add(name,(val.*member));
    }
    private:
    const T& val;
}
```

编译器会判断T类型中是否有名为member的成员变量,如果没有,则报错。这样就达到了类似于接口的效果。

优点:人为构造接口,使类必须隐式实现该接口。

7. std::enable\_shared\_from\_this:

```
struct A : public std::enable_shared_from_this<A> {
   void func() {
      std::shared_ptr<A> local_sp_a = shared_from_this();
      // do something with local_sp
   }
};
A* a;
std::shared_ptr<A> sp_a(a);
```

通过继承enable\_shared\_from\_this<T>,就可以使用shared\_from\_this()函数,该函数会从weak\_ptr中安全的生成一个自身的shared\_ptr,供函数内部使用。

8. 通过函数模版实现函数式语言编程:

```
template <typename R, typename Arg0, typename... Args>
std::function<R(Args...)> bind_first_arg(const std::function<R(Arg0,
Args...)> &f, Arg0 a0)
{
    return [=](Args... args) { return f(a0, args...); };
}
template <typename R>
```

```
R call_generic(const std::function<R()> &f, variants::const_iterator
a0, variants::const_iterator e)
{
    return f();
}

template <typename R, typename Arg0, typename... Args>
R call_generic(const std::function<R(Arg0, Args...)> &f,
variants::const_iterator a0, variants::const_iterator e)
{
    FC_ASSERT(a0 != e);
    return call_generic<R, Args...>(bind_first_arg<R, Arg0, Args...>(f, a0->as<typename std::decay<Arg0>::type>()), a0 + 1, e);
}
```

函数模版中的...代表剩余类型,每次只取第一个参数带入原函数生成新函数。通过Iterator迭代器和variant基类,实现将容器展开成参数列表,作为参数传递。

优点:实现了将容器展开成参数列表,座位信息参数传入函数。

缺点: 函数式编程的通病,调用次数多,调用栈长。

9. std::future和std::async:

```
int test(int i) { return i; }
std::future < bool > fut = std::async(test, 1);
fut.wait();
cout << fut.get() << endl;</pre>
```

std::async进行异步调用,通过std::future得到返回值。

10. 通过类的继承实现无法复制:

```
class noncopyable
{
public:
   noncopyable() {}

private:
   noncopyable(const noncopyable &) = delete;
   noncopyable &operator=(const noncopyable &) = delete;
};
```

之后的类通过继承该类即可达到效果。

11. std::numeric limits<T>:

```
#include <limits>
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
   cout << boolalpha;

cout << "max(short): " << numeric_limits<short>::max() << endl;
   cout << "min(short): " << numeric_limits<short>::min() << endl;

cout << "max(int): " << numeric_limits<int>::max() << endl;
   cout << "min(int): " << numeric_limits<int>::min() << endl;

cout << "min(int): " << numeric_limits<int>::min() << endl;

cout << "max(long): " << numeric_limits<long>::max() << endl;
   cout << "min(long): " << numeric_limits<long>::min() << endl;
}</pre>
```

通过模版和模版实例化储存类型的一些特殊信息。使用方法如图所示。需要limits头文件。

## 发现的bug (疑似):

1. eos/libraries/fc/include/fc/io/enum\_type.hpp: 27行

```
bool operator>( EnumType i ) const { return value < i; }</pre>
```

<应该改成>。

2. eos/libraries/fc/include/fc/reflect/reflect.hpp: 253行

```
#define FC_REFLECT_FWD( TYPE ) \
namespace fc { \
   template<> struct get_typename<TYPE> { static const char* name() {
   return BOOST_PP_STRINGIZE(TYPE); } }; \
   template<> struct reflector<TYPE> {\
        typedef TYPE type; \
        typedef fc::true_type is_defined; \
        enum member_count_enum {
        local_member_count = BOOST_PP_SEQ_SIZE(MEMBERS), \
            total_member_count = local_member_count BOOST_PP_SEQ_FOR_EACH(
FC_REFLECT_BASE_MEMBER_COUNT, +, INHERITS )\
        }; \
        template<typename Visitor> static void visit( const Visitor& v ); \
}; }
```

MEMBERS和INHERITS并没有传入,可能是上层模块调用存在。

3. eos/libraries/fc/include/fc/interprocess/file\_mapping.hpp: 33行

```
mapped_region( const file_mapping& fm, mode_t m, uint64_t start, size_t
size );
```

已解决: mapped\_region是boost中的, 不是同一个mapped\_region。

## chain层:

#### chainbase内部结构: (chain的基础结构)

- chainbase只有一个hpp文件和一个cpp文件。基本上,chain中的各种结构,都生成了multi\_index,使用generic\_index类。其中包含的重要内容如下:
  - o undo\_state<value\_type>类:

要求包含value\_type::id\_type。

类似于github,根据id\_type和value\_type来保存修改未提交的状态信息,用于以后恢复。

o generic\_index<MultiIndexType>类:

其中, MultiIndexType类型用boost::multi\_index实现。

要求包含MultiIndexType::value\_type, MultiIndexType::value\_type::id\_type。(可能multi::index中都包含这些信息)

类似于github,通过deque<undo\_state>实现恢复,但是已经提交(commit)的信息不能恢复。

o database类:

数据库类,内部包含读写锁,没太看懂==。

## chain内部结构: (未阅读完成)

- PS: 在chain内部分的类,带\_object后缀的类都实现了 chainbase::shared\_multi\_index\_container,用于反射和使用generic\_index类。
- PS2:在chain部分的类,很多按照层层一对一继承的形式实现。(例如:transaction\_header > transaction -> signed\_transaction)
- 在这里包含block, region, cycles, shards, transaction, action的实现, 他们之间的关系用 vector表示:
  - o signed\_block\_summary包含vector<region\_summary>
  - o region\_summary包含vector<cycle>
  - o cycle是vector<shard\_summary>的别名
  - o shared\_summary包含vector<transaction\_receipt>
  - o transaction (不是transaction\_receipt) 包含两个vector<action>,分别代表上下文无关 actions和上下文有关actions

其中trace的关系和summary类似,详情请见block\_trace.hpp。

- name: EOS中action, scope, account, permission的唯一id, 实际上是一个int\_64的值。
- types: 其中包含一个枚举,枚举出包中的各个类型,帮助包中的类继承chainbase中的object 类。
- transaction: 包含action的定义。包含signed\_transaction和deferred\_transaction两种交易方式,并且实现了可以将交易打包的packed\_transaction类.

- symbol: 进行string和int\_64的相互转换。
- resource\_limit: 资源包含net, cpu和ram, 其中ram不需要调度。实现 resource\_limits\_manager进行资源调度。
- producter\_object: 生产者类,包含调度方式,调度方式为顺序调用。
- permission\_object:许可类,如果满足许可,则返回optional<fc::microseconds>(),否则返回optional<fc::microseconds>(max\_delay),递归向父节点查找。
- merkle:用于检验完整性。可参考博客: <a href="https://blog.csdn.net/wo541075754/article/details/54632929">https://blog.csdn.net/wo541075754/article/details/54632929</a>

#### 我个人认为的闪光点和学到的知识:

1. boost::core::demangle():

```
#include <boost/core/demangle.hpp>
#include <typeinfo>
#include <iostream>

template<class T> struct X
{
};

int main()
{
    char const * name = typeid( X<int> ).name();

    std::cout << name << std::endl; // prints lXIiE
    std::cout << boost::core::demangle( name ) << std::endl; // prints X<int>
}
```

用于转义typeid生成的字符串。

2. 使用map保存修改和删除的id和value, 使用set保存新建的id:

```
:old_values( id_value_allocator_type( al.get_segment_manager() )
),
     removed values( id value allocator type( al.get segment manager()
)),
     new_ids( id_allocator_type( al.get_segment_manager() ) ){}
     typedef boost::interprocess::map< id type, value type,
std::less<id_type>, id_value_allocator_type > id_value_type_map;
    typedef boost::interprocess::set< id_type, std::less<id_type>,
id allocator type >
                                       id type set;
    id_value_type_map
                                old values;
    id value type map
                                removed values;
    id_type_set
                                new_ids;
                                 old next id = 0;
    id_type
    int64 t
                                 revision = 0;
};
```

由于修改和删除需要保存之前的状态,而新建不需要,因此修改和保存操作需要保存id和 value,新建操作只需要保存id。

由于恢复的时候,可以先从修改和删除map中去除新建set中包含的id,使用map可以加快查询速度。

## 宏定义和函数模版进行结合

在整个项目中,最让我惊叹的就是宏定义和函数模版(模版特例化)进行结合,在此单独拉出来讲 解。

### BOOST中的宏定义

BOOST\_PP\_STRINGIZE(elem)

作用:将elem转换成字符串。

例子:

```
BOOST_PP_STRINGIZE(abc) // convert to "abc"
BOOST_PP_STRINGIZE(123 321) // convert to "123 321"
```

BOOST\_PP\_CAT(a, b)

作用:用于字符串拼接(并不转换成字符串)。

例子:

```
BOOST_PP_CAT(a, b) // convert to ab
BOOST_PP_CAT(123, 321) // convert to 123321
```

BOOST\_PP\_SEQ\_FOR\_EACH(macro, data, seq)

参数:其中,macro是一个三元参数宏定义,data是单一参数,seq是参数序列。

作用:按照顺序,依次将data和seq[i]传入r,将r中的宏定义展开。类似于left fold函数。

例子:

```
#define MULTI(r, data, elem) +(data * elem)
int ab = 0 BOOST_PP_SEQ_FOR_EACH(MULTI, 1.1, (2)(3)(4)(5));
// convert to
// int ab = 0 +(1.1 * 2) +(1.1 * 3) +(1.1 * 4) +(1.1 * 5);
```

这种方法可以自动生成case和if代码,用于枚举上有奇效:

```
#define ENUM_CASE(r, type, elem) \
    case type::elem:
       return BOOST_PP_STRINGIZE(elem);
#define ENUM_TO_STR(ENUM, FIELDS)
   template <>
    struct Mytpl<ENUM>
        static const char *to string(ENUM elem)
        {
            switch (elem)
                BOOST_PP_SEQ_FOR_EACH(ENUM_CASE, ENUM, FIELDS) \
            default:
               return "";
           return nullptr;
       }
    };
template <typename T>
struct Mytpl
{
};
enum Test
    Zero = 0,
    One = 1,
    Two = 2,
    Three = 3
};
ENUM TO STR(Test, (Zero)(One)(Two)(Three))
// convert to
template <>
```

```
struct Mytpl<Test>
{
    static const char *to_string(Test elem)
    {
        switch (elem)
        case Test::Zero:
           return "Zero";
        case Test::One:
           return "One";
        case Test::Two:
           return "Two";
        case Test::Three:
           return "Three";
        default:
           return "";
        return nullptr;
    }
};
```

这样就可以自动生成枚举代码了, 非常方便。

BOOST\_PP\_SEQ\_SIZE(seq)

作用:用于求seq序列的长度。

例子:

```
#define BOOST_UNORDERED_PRIMES (17ul)(29ul)(37ul)(53ul)
BOOST_PP_SEQ_SIZE(BOOST_UNORDERED_PRIMES)
// convert to 4
```

BOOST\_PP\_SEQ\_ENUM(seq)

作用:将seq展开,用逗号(,)分割,用于模板的实现

例子:

```
#define SEQ (int)(float)(double)
template<BOOST_PP_SEQ_ENUM(SEQ)>
// convert to
// template<int, float, double>
```

BOOST\_PP\_SEQ\_NIL(x)

作用:应用在其他BOOST宏定义中,什么都不做,类似于null。

例子:

```
#define MULTI(r, data, elem) +(data * elem)
int ab = 0 BOOST_PP_SEQ_FOR_EACH(MULTI, 1.1, BOOST_PP_SEQ_NIL);
// convert to
// int ab = 0;
```

BOOST\_PP\_REPEAT(count, macro, data)

参数:其中,macro是一个三元参数宏定义,count是macro执行的次数,data是单一参数。

作用:按照顺序,依次将i和data传入macro( $i \in [0...count)$ ),将macro中的宏定义展开。类似于for循环遍历。

例子:

```
#define DECL(z, n, text) text##n = n;
BOOST_PP_REPEAT(5, DECL, int x)
// convert to
int x0 = 0;
int x1 = 1;
int x2 = 2;
int x3 = 3;
int x4 = 4;
```

可以生成多个变量。

• BOOST\_PP\_ENUM\_PARAMS\_WITH\_A\_DEFAULT(count, param, def)

参数:其中,count是执行次数,展开方式如下:

```
param ## 0 = def, param ## 1 = def, ... param ## count - 1 = def
```

作用:用于typename中类型的自动展开。

例子:

```
template <BOOST_PP_ENUM_PARAMS_WITH_A_DEFAULT(3, typename T, int)>
struct Test
{
   T0 t0;
   T1 t1;
   T2 t2;
};
// convert to
template < typename T0 = int , typename T1 = int , typename T2 = int >
struct Test
{
   T0 t0;
   T1 t1;
   T2 t2;
}
```

```
};
```

BOOST\_PP\_OVERLOAD(prefix, ...) (PS: 该宏在vscode测试时,不能正确被替换,原因未知)
 参数:其中,prefix是参数固定的宏,后面根据参数数量计数,进行BOOST\_PP\_CAT。

```
BOOST_PP_OVERLOAD(MACRO_, 1, 2)
// convert to
MACRO_2
```

作用:进行宏重载。

例子:

```
#define MACRO_1(number) MACRO_2(number, 10)
#define MACRO_2(number1, number2) BOOST_PP_ADD(number1, number2)

#define MACRO_ADD_NUMBERS(...)

BOOST_PP_CAT(BOOST_PP_OVERLOAD(MACRO_, __VA_ARGS__)(__VA_ARGS__), \
BOOST_PP_EMPTY())

int a = MACRO_ADD_NUMBERS(5);
int b = MACRO_ADD_NUMBERS(3, 6);

// convert to
int a = 15;
int b = 9;
```

## FC中的宏定义

PS: 先吐槽一下。FC中宏定义有一个写的不好的点是,内部的宏会使用外部的宏的参数,很容易搞混。

FC\_API( CLASS, METHODS ): 路径 -> eos/libraries/fc/include/fc/api.hpp
 作用:将类中所有方法映射到visit和visit\_other两个函数上面。
 例子:

```
struct Mytext {
   void method1() {}
   int method2(int a) { return a; }
};

FC_API(Mytext, (method1)(method2))
// convert to
template <typename Transform>
struct vtable<Mytext, Transform> : public
std::enable_shared_from_this<vtable<Mytext, Transform>>
{
```

```
decltype(Transform::functor((Mytext *)nullptr, &Mytext::method1))
method1;
    decltype(Transform::functor((Mytext *)nullptr, &Mytext::method2))
method2;
    template <typename Visitor>
    void visit_other(Visitor &&v)
    {
        {
            typedef typename Visitor::other_type OtherType;
            v("method1", method1, &OtherType::method1);
        }
        {
            typedef typename Visitor::other type OtherType;
            v("method2", method2, &OtherType::method2);
        }
    }
    template <typename Visitor>
    void visit(Visitor &&v)
    {
        v("method1", method1);
        v("method2", method2);
    }
};
```

FC\_REFLECT( TYPE, MEMBERS ): 路径 -> eos/libraries/fc/include/fc/reflect/reflect.hpp
 作用: 建立反射, 其中, MEMBERS的成员必须要public。
 例子:

```
struct Test
{
    int data1;
    int data2;
    void func1() {}
    void func2(int a) {}
};
FC_REFLECT(Test, (data1)(data2)(func1)(func2))
// convert to
namespace fc
template <>
struct get_typename<Test>
    static const char *name() { return "Test"; }
};
template <>
struct reflector<Test>
```

```
typedef Test type;
    typedef fc::true_type is_defined;
    typedef fc::false_type is_enum;
    enum member_count_enum
        local member count = 0 + 1 + 1 + 1 + 1,
        total member count = local member count
    };
    template <typename Visitor>
    static inline void visit(const Visitor &v)
    {
        {
            typedef decltype((static cast<type *>(nullptr))->data1)
member_type;
            v.template operator()<member_type, type, &type::data1>
("data1");
        }
        {
            typedef decltype((static_cast<type *>(nullptr))->data2)
member type;
            v.template operator()<member_type, type, &type::data2>
("data2");
        }
            typedef decltype((static_cast<type *>(nullptr))->func1)
member_type;
            v.template operator()<member type, type, &type::func1>
("func1");
        }
        {
            typedef decltype((static_cast<type *>(nullptr))->func2)
member_type;
            v.template operator()<member_type, type, &type::func2>
("func2");
    }
};
} // namespace fc
```

通过get\_typename<TYPE>访问类中姓名,通过visit函数遍历类中成员,进行注册。(visitor的作用还未看懂)

## chain的宏定义:

• OBJECT\_CTOR(...): 路径 -> eos/libraries/chain/include/eosio/chain/types.hpp

作用:声明类的构造函数。

例子:内部BOOST\_PP\_OVERLOAD宏出现问题,暂不显示。