一些常见的解决方案(极不推荐,有缺陷,可跳过)

(具体产生原因的推测会在下篇详述)

Emacs需要用高频使用Ctrl键, Vim需要高频使用Esc键。这两个按键在ANSI机械布局的键盘上一个在左上角,一个在左下角,都是极其反人类的位置。



IBM/Windows键盘 (美式布局) QWERTY布局,System key为Win键,在Linux下常称为"Super"键或"Mod4"键

为了拯救小拇指,常用的解决方案有:

1. Emacs用户:

软件:交换LeftCtrl和leftAlt,或交换LeftCtrl和CapsLock,包括Evil-mode在内的各种插件

硬件:脚踏板,HHKB或其他的可编程键盘,用手掌按(机械键盘还行,笔记本键盘就拉

倒吧),以及一些其他的奇妙方法.....

2. Vim用户:

软件:交换Esc和CapsLock,自己映射一堆快捷键

在macOS上使用Emacs和Vim的用户可以使用macOS自带的修改方法,或者买日版Macbook或键盘。

在Linux上除了插件和硬件方法之外的就是修改键盘映射了,常见且常用的操作方法有:

1. X11:使用xmodmap修改(最常见)

2. X11:使用setxkbmap或者localectl提供的各种option来修改。(上一章内容)

3. TTY:修改/usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/us.map.gz文件中keycode的定义。(上一章内容)

这三种方法都有自己的局限性,因为它们都工作在应用软件层。

- 1. 首先他们都不能在X11和TTY下通用。(我们说过X11和TTY的有各自的转译软件)
- 2. X11提供的这两种方法,都有这样那样的缺陷。包括个别选项不起作用注1, Esc和 CapsLock交换之后大写锁定灯会错乱注2, 并且它们对于带图形界面的VirtualBox或者 KVM虚拟机来说有一个致命缺陷(VMware未测试)注2。

注1:交换LeftCtrl和LeftAlt不起作用(这里不知道是不是我的姿势有问题)。

注²:按照正常逻辑,交换这两个键之后按下Esc键会切换大写锁定,但是按这两个键大写锁定 灯都会亮。 注3: 主机使用这些方法之一交换Esc和CapsLock。虚拟机内捕获键盘后,按下Esc会同时产生这两个键的作用。比如Win10重命名一个文件,要修改大写锁定,按了一个键会既修改大写锁定,也退出重命名的输入框。Vbox和KVM实测都会这样,VMware未测试。

个人推测是虚拟机软件要运行在X11环境下,但是也要和内核交互,所以会同时接收内核和X11传来的按键事件,所以一个键触发了两个操作。说推测是因为我没看过这些虚拟化软件的源码,但根据具体行为来看,这个推测为真的可能性接近99%,在后面会默认这个猜测为真。

我们使用一个方便通用,还不会有BUG的方法

直接修改scancode -> keycode映射表

回顾一下,上一章中介绍了Linux中一个按键从按下到得到最终效果需要三次处理:

KEYBOARD --> scancode --> keycode --> keysymbol

①键盘电路 ②内核处理 ③软件设置

- ①键盘硬件把你的按键行为转换成计算机能识别的 scancode
- ②系统内核把scancode转换成TTY或X11需要使用的 keycode
- ③TTY或X11的设置把keycode转换成具体的按键目的 keysymbol

厂商制造的键盘,要根据标准设置好每个物理位置的按键发出的scancode。操作系统根据最常见和最通用的功能布局:QWERTY,把scancode和keycode对应起来。(而且由于极其常见且通用,所以US-QWERTY也是通常情况的默认功能布局)

我们要达到自己的需求,交换LeftCtrl和leftAlt、或交换LeftCtrl和CapsLock、或交换Esc和CapsLock等功能,其实只需要把内置的scancode->keycode mapping修改成我们需要的样子就可以了。

并且因为这个修改对内核以上的软件透明,所以不会对上层应用的按键处理逻辑产生任何的额外影响。也就不会产生那些奇奇怪怪的问题,这正是我们所需要的。



修改原理简述:默认的scancode->keycode mapping由hwdb维护, hwdb除此之外还包括并维护了其他各类硬件的信息。详见/usr/lib/udev/hwdb.d/目录及man Page hwdb(7)-ZH hwdb(7)-EN

• 所需工具:

evtest (查看某个按键的具体scancode)

udevadm (更新自定义配置,查看配置内容,集成在systemd中,但是部分不使用systemd的发行版也会有udevadm的包提供,详见各发行版wiki)

任何文本编辑器 (编辑你的自定义配置.....)

• 所需权限:

root (建议全程在root环境操作,不要使用sudo,可能会一些奇妙的问题)




1.首先获得你需要特定键盘上的某个键的scancode:

见Archwiki - Keyboard input #USE evtest

切换到root身份(非sudo)运行evtest,你可以看到像下图一样的输出

- /dev/input/event*就是输入设备,右边会跟着每个输入设备的名字,像蓝色框中的AT Translated
 Set 2 keyboard这样的一般是笔记本电脑自带的键盘, Ducky AKKO 3087这样的一般就是USB外接键盘。
- 注意如果是USB键盘,同时会显示有多个输入设备。比如我的Ducky AKKO 3087就显示了多个相关设备(event8、event23~event26),它们是由于USB键盘使用了一个叫**HID**的规范而产生的。我们只关心第一个,也就是/dev/input/event8,其他的不需要理会。
- HID详见cv1480188-by元圈七



evtest输出图一

- 输入一个数字来选择你的键盘设备,一次只能获取一个键盘的扫描码,如果你有多个键盘需要多次运行evtest。这里输入了4来获取笔记本内置键盘的扫描码。同理,再运行一次evtest并输入8来获取USB键盘上某个键的扫描码。
- 在你选择的设备和你预期的键盘设备匹配后,**屏幕上的输出会直接滚动到下图的样子。如** 果你选错了就不会下图中红框和蓝框中这样的输出内容,请重新选择输入设备的设备号。

```
Event code 224 (KEY_BRIGHTNESSDOWN)
    Event code 225 (KEY_BRIGHTNESSUP)
    Event code 226 (KEY_MEDIA)
    Event code 227 (KEY_SWITCHVIDEOMODE)
   Event code 236 (KEY_BATTERY)
    Event code 240 (KEY_UNKNOWN)
  Event type 4 (EV_MSC)
    Event code 4 (MSC_SCAN)
  Event type 17 (EV_LED)
   Event code 0 (LED_NUML) state 0
Event code 1 (LED_CAPSL) state 0
   Event code 2 (LED_SCROLLL) state 0
 Mey repeat handling:
  Repeat type 20 (EV_REP)
    Repeat code 0 (REP_DELAY)
      Value 250
    Repeat code 1 (REP_PERIOD)
      Value
                33
 roperties:
Testing ... (interrupt to exit) A键被按下
Event: time 1584376619.728082, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN) value 1e
Event: time 1584376619.728082, type 1 (EV_KEY), code 30 (KEY_A), value 1
Event: time 1584376619.728082, ----- SYN_REPORT
aEvent: time 1584376619.809022, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 1e
Event: time 1584376619.809022, type 1 (EV_KEY), code 30 (KEY_A), value 0
Event: time 1584376619.809022, ----- SYN_REPORT -
Event: time 1584376622.094507, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 31
Event: time 1584376622.094507, type 1 (EV_KEY), code 49 (KEY_N), value 1 Event: time 1584376622.094507, ------ SYN_REPORT -----
Event: time 1584376622.175573, type 1 (EV_KEY), code 49 (KEY_N), value 0
Event: time 1584376622.175573, ---
                                            --- SYN_REPORT
Event: time 1584376622.360142, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 17 
Event: time 1584376622.360142, type 1 (EV_KEY), code 23 (KEY_I), value 1
Event: time 1584376622.360142, --
                                             - SYN_REPORT -
cEvent: time 1584376622.436499, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 17
Event: time 1584376622.436499, type 1 (EV_KEY), code 23 (KEY_I), value 0 
Event: time 1584376622.436499, ------ SYN_REPORT ------
Event: time 1584376622.608283, type 1 (EV_KEY), code 35 (KEY_H), value 1
Event: time 1584376622.608283, --

    SYN_REPORT

dEvent: time 1584376622.677719, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 23
Event: time 1584376622.677719, type 1 (EV_KEY), code 35 (KEY_H), value 0
Event: time 1584376622.677719, -----
                                        ----- SYN_REPORT --
```

evtest输出图二。这里说的A键指的是键盘上标了A的物理按键

- 图二红框中的是键盘上的A键被按下和释放的过程。扫描码为1e。红框中一共6行,第二 行、第五行的value 1和value 0就代表键被按下和释放。蓝框中表示键盘上I键按下和释放的过程
- USB键盘同理,不过扫描码应该是一个5位16进制数。

USB键盘的扫描码

按下你所要修改的几个按键,记录下它们的扫描码。明确这些扫描码所 对应的物理位置。不要搞混,得到你需要的信息之后Ctrl-C结束。

2.确认你要修改的输入设备的设备信息

• 上一步得到了几个特殊按键的scancode。现在把终端上的输出往回翻,找到你刚刚输入数字选择键盘设备的地方。(就是evtest输出图一的那个部分)

```
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x11 vendor 0x1 product 0x1 version 0xab41
Input device name: "AT Translated Set 2 keyboard"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
```

键盘输入设备的设备号和设备名

记录下红框中的内容或紫色划线的内容。bus是4位16进制的总线id,对于USB键盘通常显示0x3。vendor、product、version:分别是4位的16进制供应商id,产品id和版本id。
 所有的16进制数需要补0到4位。紫色划线内容就是设备名。

3.编写自定义的scancode->keycode规则

• scancode->keycode的规则编写在硬件数据库中,分为两部分:

硬件厂商和操作系统共同维护的**硬件数据库**,包括了可查看的具体数据库内容,位于/usr/lib/udev/hwdb.d/目录下,键盘部分存放在60-keyboard.hwdb中,这些都是文本文件,<mark>极其不建议修改这些hwdb文件或在该目录下新建自己的规则</mark>。系统运行时使用编译好的二进制文件/usr/lib/udev/hwdb.bin。

本机管理员维护的**自定义硬件数据库**,位于/etc/udev/hwdb.d/目录,目前你这里应该还是空的。系统运行时使用编译好的二进制文件/etc/udev/hwdb.bin。

• 重要内容!!!

/usr/lib/udev/hwdb.d/目录下规则为默认规则,/etc/udev/hwdb.d/目录下对设备定义的规则如果和默认规则有冲突,会覆盖默认规则。

系统数据库中的文件和自定义硬件数据库中的文件,命名都应该以数字开头,数字大小代表加载顺序,小的先加载,大的后加载。如果不同文件中对同一个设备的规则做了定义,后加载的(数字大的文件定义)。

• 在/etc/udev/hwdb.d/下以root身份新建一个文本文件99-personal-kbd.hwdb。

具体文件名需要遵守"<num>-<word>.hwdb"规则,即**"数字-单词.hwdb"**,如果这里本来就是空的,写成01-personal-kbd.hwdb或许也没什么问题。

• 文件格式:

"#"为注释,其他如图所示

```
evdev:input:b0003v*
KEYBOARD_KEY_70029=capslock
                                  # bind esc to capslock
KEYBOARD_KEY_70039=esc
                                  # bind capslock to esc
 KEYBOARD_KEY_700e0=lefta1t
                                  # bind leftctrl to leftalt
 KEYBOARD_KEY_700e2=leftctrl
                                  # bind leftalt to lefctrl
                                   自定义扫描码到键码的map
evdev:atkbd:dmi:*
 KEYBOARD_KEY_01=capslock
                                  # bind esc to capslock
 KEYBOARD_KEY_3a=esc
                                  # bind capslock to esc
 KEYBOARD_KEY_1d=leftalt
                                  # bind leftctrl to leftalt
 KEYBOARD_KEY_38=leftctrl
                                  # bind leftalt to lefctrl
```

99-personal-kbd.hwdb

本图表示在我的机器上交换Esc和Capslock、LeftAlt和LeftCtrl,并对所有的USB键盘和内置键盘生效。

经过测试,使用USB接收器的2.4Ghz无线键盘也是可以完美运行的(毕竟接收器是接在USB总线上的)。我手边没有蓝牙键盘,不清楚可行与否(理论上也是可以的,因为蓝牙也是接在USB总线上的)。欢迎在评论区报告问题。

• 多把USB键盘,每一把都需要有不同设置的用户:

• 精确匹配USB键盘:

evdev:input:b
bus_id>v<vendor_id>pproduct_id>v<version_id> (根据id精确匹配)

evdev:name:<input_device_name>:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svn<vendor>:pn* (根据设备名匹配)

其中的

sus_id>、<vendor_id>、<product_id>、<vension_id>需要替换成刚刚记录的设备信息。
<vendor>需要另一个软件包evenu提供的工具evenu-describe得到。注意不够4位的数需要

补 "0" 到4位, 16进制数的a~f需要小写, 例如: evdev:input:b0003v0C45p7638*

这是我的Ducky AKKO 3087 USB键盘,最后面使用*通配就可以了,加不加version_id都可以,只要能匹配到目标设备就可以了。<input_device_name>需要替换成设备名。

• 精确匹配笔记本电脑内置的AT键盘:

evdev:atkbd:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svn<vendor>:pnproduct>:pvr* (根据id精确匹配)

同样需要使用evemu-describe工具得到<vendor>和<product>。

• 一般用户:

• 匹配USB键盘:

evdev:input:b0003* (匹配所有USB总线上的input类型的设备)

虽然这种方法不止可以匹配到键盘,但是事实上其他设备也不会产生和键盘一样的扫描码输入KEYBOARD_KEY_<scancode>,所以一点问题也没有。

• 匹配笔记本电脑内置键盘:

evdev:atkdb:dim* (匹配所有dmi总线上的at键盘)

一般情况笔记本电脑也只有一把内置键盘, 所以更不可能出问题。

自定义scancode->keycode mapping

KEYCODE_KEY_<scancode>=<keycode>

<scancode>就是最开始记录下来的那个目标物理按键的扫描码。<keycode>是键码,需要小写。可用的键码值见该表Keymap-list

• 保存退出

更新数据库内容

就是把自定义的内容编译到hwdb.bin中,让自定义内容开始生效。

以root身份运行:

udevadm hwdb --update

udevadm trigger

第一条命令是重新编译二进制的数据库内容,第二条命令表示立刻重新触发所有输入设备,让更改立刻生效。

注意: 这只能添加或修改数据库内容,如果你删除了某个规则,直到你重启原来的内容都会留在内核当中,不会失效。

如果你的操作没有问题,没有字符输入错误,那现在你的预期目标应该已经达成了。



总结以及一些技巧

之前在群里教另一个小伙伴用修改hwdb的方法修改键映射。他需要使用Colemak键盘映射。但是并没有使用上一章结尾所说的方法去更改键盘的功能布局。而是直接在hwdb中硬编码了Colemak的scancode->keycode mapping,

他的操作给我提供了一个思路:如果你想使用Dvorak或Colemak映射。但是其他习惯于使用QWERTY映射的人需要在你的电脑上进行操作。由于协作问题的顾虑,你不能够随意更改自己的使用习惯。

那这个时候,实际上你可以在hwdb数据库中对自己私人使用的键盘进行硬编码。其他的键盘 就用默认的mapping,当别人需要使用你的电脑,让TA带着TA自己的键盘来(狗头)

或者找某宝,最便宜的键盘20块,二手的可能更便宜。自己的键盘使用自己的映射,只用对这一个键盘硬编码成常规的QWERTY映射,反正是给别人用的,而且也是只用那么一会,不需要多好的键盘(狗头)

总之在Linux上,可自定义的地方太多了。多找文档,多搜索,总能有解决办法。当有一天你发现没有地方可以找了,只能自己写程序解决,那么你就已经是大神了。

参考内容:

Archwiki - Keyboard input

Archwiki - Map scancodes to keycodes