sysfs The filesystem for exporting kernel objects

Documentation/filesystems/sysfs.txt

Patrick Mochel <mochel@osdl.org>

Mike Murphy <mamurph@cs.clemson.edu>

Revised: 16 August 2011 Original: 10 January 2003

Translator: Bill Wang(Liang) (bill.liangwlw@gmail.com,https://github.com/billwangwl)

What it is:

sysfs是一个ram-based filesystem,基于ramfs。用于导出kernel的数据结构,属性以及kernel space和user space之间的联系。

sysfs和kobject紧密相关。请查阅Documentation/kobject.txt来了解kobject的信息。

Using sysfs

sysfs在CONFIG_SYSFS选项打开后,编译到内核。通过mount来挂载:mount -t sysfs sysfs /sys

Directory Creation

每一个注册到系统中的kobject都会有一个sysfs的目录。这个目录是对应Koject的父目录的子目录。【译注:这句话有点绕,有点递归的意思,意思是说,每个kobject都有一个目录,如果kobject有一个parent,那么他的目录就是parent对应的目录的子目录,如果么没有parent,那么就是/sys的子目录】

通过目录结构来标示kobject的层次关系。

Sysfs内部持有一个指针,该指针指向一个在sysfs_dirent对象关联的目录中实现目录的 kobject【?】。在过去,Kobject pointer被sysfs用来在kobject 打开或者关闭的时候做引用计数。在现在的sysfs实现中,kobject的引用计数仅仅通过sysfs schedule callback()来修改。

Attributes

kobject的属性以文件的形式导出到文件系统中。sysfs将文件I/O操作转换为kobject属性中定义的方法。

属性应该是ASCII文件,建议每个文件只有一个值。不过每个文件只有一个值,效率不是很好, 所以也可以有一组相同类型的值。

混合类型,多组数据,或者很复杂的格式化数据不是很恰当。

一个属性对的定义很简单:

```
struct attribute {
            char * name;
            struct module *owner;
            umode_t mode;
            };
      int sysfs_create_file(struct kobject * kobj, const struct attribute * attr);
      void sysfs_remove_file(struct kobject * kobj, const struct attribute * attr);
单单一个属性不能够对属性进行读或者写。各模块需要定义自己的attribute结构,添加对应的读
写方法。
比如设备模型使用的strcut device_attribute:
      struct device_attribute {
            struct attribute attr;
            ssize t (*show)(struct device *dev, struct device attribute *arr, char *buf);
            ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
size_t count);
同时也定义了宏来简化定义:
      #define DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store)\
      struct device_attribute dev_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
这样声明一个属性就很简单:
      static DEVICE_ATTR(foo, S_IWUSR | S_IRUGO, show_foo, store_foo);这句话等同于:
      static struct device attribute dev attr foo = {
            .attr = {
                   .name = "foo",
                   .mode = S_IWUSR | S_IRUGO,
            },
            .show = show foo,
            .store = store_foo,
      };
Subsystem-Specific Callbacks
当一个模块定义一个新的属性类型,那么就必须实现对应的sysfs操作,这些操作用来读写属性
文件。
      struct sysfs_ops {
            ssize_t (*show)(struct kobject*, struct attribute *, char*);
            ssize_t (*store)(struct kobject*, struct attribute *, const char *, size_t);
[子系统应该已经定义了struct kobj type,这kobj type中包含了sysfs ops,参考kobject的文档
来查看更多细节]
```

当一个文件被读写,sysfs就会调用合适的方法。该方法会向通用的struct kobject 和 struct attribute pointers转换为特性的指针类型,然后调用关联的方法。

例子:

drivers/base/core.c

```
#define to_dev(obj) container_of(obj, struct device, kobj)
【译注:返回obj所在的struct device的指针】

#define to_dev_attr(_attr) container_of(_attr, struct device_attribute, attr)
【译注:返回attr所在的struct device_attribute的指针】

static ssize_t dev_attr_show(struct kobject *kobj, struct attribute* attr, char *buf)
{

struct device_attribute *dev_attr = to_dev_attr(attr);

struct device *dev = to_dev(kobj);

ssize_t ret = -EIO;

if (dev_attr->show)

ret = dev_attr->show(dev, dev_attr, buf);

if (ret >= (ssize_t)PAGE_SIZE) {

print_symbol("dev_attr_show: %s return bad count\n", (unsigned long)dev_attr->show);

}

return ret;
}
```

【?我的例子里,没有注册设备,只是注册是kobject,为何也能找到对应的show, store,是不是kobject只能用于设备模型,而不能用于其他方面】

Reading/Writing Attribute Data

为了读写属性, show()和store()方法必须在声明属性的时候定义。

ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf);

ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *att, const char *buf, size_t count);

换句话说,这两个方法参数只能有一个对象,一个属性和一个buf。

sysfs申请PAGE_SIZE大小的buffer,然后把这个buf传递给方法。每次读写,sysfs只会调用一次方法。这样在方法实现上就有这些特点:

---对于read(2),show应该填满整个buffer。由于一个属性只能export一个值,或者一组同类型的值,所以buffer不会太大。

这个办法也可以让用户空间进行部分读和seek操作。如果用户空间通过seek到0,或者通过pread(2)时用参数0,那么show()多调用一次。

```
---对于write(2), sysfs会将写buffer传入到store()。
     当写sysfs文件时,用户空间应该先读取文件的值,修改成期望的值,然后把整个buf写
回。
     属性的读写操作应该操作同一个buf。
      【???】为何写入writehere时,store()方法调用了两次? echo
writehere>/sys/hwobj/write node
其他需要注意的:
     ---【???】写操作会引起show()的位置回到文件开始。
     ---buffer的大小总是PAGE SIZE。
     ---show()应该返回写入到buf中的长度,返回值和scnprintf()一样。
      【译注】
     scnprintf -- Format a string and place it in a buffer
     int scnprintf(char* buf, size_t size, const char *fmt, ....);
     buf: the buffer to place the result into
     size: the buffer size, including the trailing null space
      [end]
     ---store()应该返回buffer所用的大小。如果所有的buffer都用完了,只需要返回count参
数?
     ---show()或者store()方法可以返回错误。如果一个错误的参数传入,那么可以返回一个
错误。
     ---show()或者store()传入的对象,会在sysfs引用的object的内存中(?)。所以,物理
的设备可能不会存在,所以,如果需要,要检查物理设备是否存在。
简单的实现可以这样:
     static ssize t show name(struct device *dev, struct device attribute *attr, char *buf)
     {
           return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", dev->name);
     }
     static ssize t store name(struct device *dev, struct device attribute *attr, const char
*buf, size t count)
           snprintf(dev->name, sizeof(dev->name, "%.*s", (int)min(count,
sizeof(dev->name) - 1), buf);
           return count;
     }
static DEVICE_ATTR(name, S_IRUGO, show_name, store_name);
```

Top Level Directory Layout

(注意:真实的应用中,不应该通过userspace来设置device的名字。

```
sysfs的目录结构导出了kernel的数据结构关系。
顶层的sysfs目录结构类似于:
     block/
     bus/
     class/
     dev/
     devices/
     firmware/
     net/
     fs/
devices/用一个文件系统标示了设备树。直接映射了内部的内核设备树,也就是struct device的
结构。
bus/用罗列了内核中各种bus类型。每一种bus的目录中的都有两个文件夹:
     devices/
     drivers/
/sys/bus/[]/devices/ 包含了在系统中发现的设备的链接,指向了/sys/devices下的设备。
/sys/bus/[]/drivers/ 包含了bus上挂在的设备的驱动。
fs/包含了当前系统的filesystem,子目录时名子文件系统想要导出的属性。
dev/包含了两个文件夹,char/和block/。在各自的目录中,分别时用<major>:<minor>命名的符
号链接。
更多关于设备模型的特性可以在/Documentation/driver-model/查看。
TODO: Finish this section
Current Interfaces
- devices (include/linux/device.h)
Structure:
struct device_attribute {
struct attribute attr;
ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
char *buf);
ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
const char *buf, size_t count);
};
```

Declaring:

```
DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store);
Creation/Removal:
int device_create_file(struct device *dev, const struct device_attribute * a ttr);
void device_remove_file(struct device *dev, const struct device_attribute * attr);
- bus drivers (include/linux/device.h)
Structure:
struct bus_attribute {
struct attribute attr;
ssize_t (*show)(struct bus_type *, char * buf);
ssize_t (*store)(struct bus_type *, const char * buf, size_t count);
};
Declaring:
BUS_ATTR(_name, _mode, _show, _store)
Creation/Removal:
int bus_create_file(struct bus_type *, struct bus_attribute *);
void bus_remove_file(struct bus_type *, struct bus_attribute *);

    device drivers (include/linux/device.h)

Structure:
struct driver_attribute {
struct attribute attr;
struct attribute attr;
ssize_t (*show)(struct device_driver *, char * buf);
ssize_t (*store)(struct device_driver *, const char * buf,
size_t count);
};
Declaring:
```

DRIVER_ATTR(_name, _mode, _show, _store)

Creation/Removal:

int driver_create_file(struct device_driver *, const struct driver_attribute *); void driver_remove_file(struct device_driver *, const struct driver_attribut e *);

Documentation

~~~~~~~~~

sysfs目录结构和属性定义了kernel和userspace之间的ABI。因此上,这些ABI要稳定和恰当的说明。所有新的sysfs attribute要在Documentation/ABI中说明,查看 Docomentation/ABI/README来了解更多。

【内核中用字符设备,block设备等,用于内核管理,通过udev和sysfs导出设备到用户空间】