

Lab 10: State

Durée : 10 minutes

Cet atelier montre comment lire l'état d'un autre projet Terraform. Il utilise l'exemple le plus simple possible : un projet sur le même disque local.

- Tâche 1 : Créer une configuration Terraform qui définit une sortie
- Tâche 2 : Lire une valeur de sortie à partir de l'état de ce projet

Conditions préalables

Cet atelier nécessite uniquement une copie de [Terraform](#). Il ne nécessite aucune information d'identification de fournisseur de cloud.

Tâche 1 : Créer une configuration Terraform qui définit un output

Pour cette tâche, vous allez créer deux configurations Terraform dans deux répertoires distincts. L'un lira l'autre (en utilisant des fichiers d'état).

Étape 1.1

Dans cette étape, vous allez créer un projet Terraform sur disque qui ne fait qu'émettre une sortie. Il devrait émettre `public_ip` qui peut être une valeur codée en dur (pour plus de simplicité).

Le projet doit consister en un seul fichier qui peut être nommé quelque chose comme `primary/main.tf`.

```
mkdir -p lab11/primary && cd $_  
vi main.tf
```

Le contenu de `main.tf` est une sortie unique pour `public_ip`. C'est tout le contenu du fichier.

```
# primary/main.tf  
output "public_ip" {  
  value = "8.8.8.8"  
}
```

Étape 1.2

Générez un fichier d'état pour le projet. Dans ce projet, exécutez `terraform init` et `apply`. Vous devriez voir un fichier `terraform.tfstate` après avoir exécuté ces commandes.

Exécutez les commandes `terraform` standard dans le projet `primary`.

```
terraform init  
  
terraform apply
```

Tâche 2 : Lire une valeur de sortie à partir de l'état de ce projet

Étape 1.2.1

Créez une nouvelle configuration Terraform qui utilise une source de données pour lire la configuration à partir du projet `primary`.

Créez un deuxième répertoire nommé `secondary`.

```
mkdir lab11/secondary && cd $_  
vi main.tf
```

Définissez une source de données `terraform_remote_state` qui utilise un backend `local` qui pointe vers le projet `primary`.

```
# secondary/main.tf  
# Read state from another Terraform config's state  
data "terraform_remote_state" "primary" {  
  backend = "local"  
  config = {  
    path = "../primary/terraform.tfstate"  
  }  
}
```

Initialisez le second project avec `init`.

```
terraform init
```

Step 1.2.2

Étape 1.2.2

Déclarez `public_ip` en tant que `output`.

Dans `lab11/secondary/main.tf`, définissez une sortie dont la valeur est le `public_ip` de la source de données que vous venez de définir.

```
output "primary_public_ip" {  
  value = data.terraform_remote_state.primary.outputs.public_ip  
}
```

Enfin, lancez `apply`. Vous devriez voir l'adresse IP que vous avez définie dans la configuration "primary".

```
terraform apply  
  
Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.  
Outputs:  
  
primary_public_ip = 8.8.8.8
```