使用手册

Introductions for HPC Cluster of ITP-CAS

科学计算与信息平台办公室
SCIENTIFIC COMPUTING AND INFORMATION OFFICE

目录

声明	2
1 系统资源	3
1.1 硬件概况	3
1.2 队列列表	错误!未定义书签。
1.3 已安装软件列表	4
1.4 Linux 环境变量	5
1.5 软件环境变量	5
2 登录集群	6
2.1 系统登陆	6
2.1.1 登录节点 IP 地址	6
2.1.2 更换密钥	6
2.1.3 采用 SSH 密钥登录	7
2.1.4 文件上传下载	10
3 PBS 作业调度	10
3.1 作业调度系统	
3.2 PBS 运行参数	11
3.3 PBS 环境变量	
3.4 PBS 脚本举例	12
3.5 常用命令	13
4 应用举例	14
4.1 Mathematica	14
4.2 调用 lapack 库	14
4.3 TensorFlow 的使用	15
5 版本说明	16

声明

中国科学院理论物理研究所高性能计算集群(HPC Cluster of ITP-CAS)作为所级平台,为研究所的科研和教学提供科学计算与数值模拟服务。凡在集群上完成的相关成果,请在成果中给予标注,并向研究所图书馆提供相应的文件以便于存档。致谢可参考如下范例,"The results described in this paper are supported by **HPC Cluster of ITP-CAS**"。

本文档仅供内部交流学习使用,请勿用作其他用途。如您对集群使用有疑问或建议,欢迎加入QQ群(群号:646926958)在线交流。

1 系统资源

1.1 硬件概况

● 登录节点:1 台(login2017.itp.ac.cn),提供用户提交作业等服务。登录后默认是新的 home 目录,旧集群的 home 目录在/public_old/home/目录下面。

● 计算队列:o_cpu(已下线)、ncpu、gpu、gpu4、fat1t

● 网络系统: 100Gb/s Infiniband EDR 网络。

存储系统:集群存储采用并行存储系统,目前分新旧两套存储系统。

■ 新存储系统 IB 网络采用 100Gb/s。,容量为 221TB,挂载点为/public。**PS:该存 储按照课题组进行配额,每课题组默认配额为 4TB**。存储目录结构如下:

● 用户目录: /public/home/

● 软件目录: /public/software/

● 源代码目录:/public/sourcecode/

● 实例目录: /public/example/

● 测试目录: /public/test/

■ 原存储节点:旧存储系统 IB 网络采用 56Gb/s,容量为 181TB。该存储可从登陆节点访问,挂载点为/public_old;也可从旧登陆节点使用原来的用户名和密码登陆访问,挂载点为/public/。

PS: 因该存储已服务较长时间,存在数据安全风险,将在 2018 年元旦停止服务。请用户在年底前下载备份原有文件,用户目录位置为/public_old/home/。因 home 目录的用户权限问题,建议新集群用户都从新集群的登陆节点访问。没有新集群账号的应从旧登陆节点(159.226.161.101/cluster.itp.ac.cn)访问。

● 原登陆节点:1 台(cluster.itp.ac.cn),为只有旧集群账号的用户提供**数据备份,不再** 提供作业提交服务。

1.2 队列列表

根据计算集群的不同硬件环境,计算节点划分为 o_cpu、ncpu、gpu、gpu4、fat1t 等队列。

队列	单节点配置			系统指标						
	CPU 型号	主频	内存	核数	GPU	台数	核数	IB 网络	峰值 Tflops	队列运
			GB					性能	实测/理论	行状况
o_cpu	AMD Opteron 6132HE	2.2G	128	32	0	47	1504	56Gb/s	10.5/13.3	下线
ncpu	AMD Opteron 6276	2.3G	64G	32	0	90	2880	56Gb/s	18.6/26.5	open
gpu	Intel Xeon E5-2640	2.5G	32G	12	2* K20	40	480	56Gb/s	76.3/103	open
gpu4	Intel Xeon E5-2640v2	2.0G	64G	16	4*K20	36	576	56Gb/s	124.4/177.7	open
fat1t	Intel Xeon E704850v3	2.2	1TB	56	0	16	896	100Gb/s	18.0/31.5	open

1.3 已安装软件列表

		集君	群基础软件部署				
类型	软件名	版本号	安装位置				
编译器 —		4.9.1	/public/software/compiler/gnu/4.9.1				
	CMIT /户3区 印	5.4.0	/public/software/compiler/gnu/5.4.0				
	GNU 编译器	6.4.0	/public/software/compiler/gnu/6.4.0				
		7.1.0	/public/software/compiler/gnu/7.1.0				
	Intel 编译器	2015.2.164	/public/software/compiler/intel/composer_xe_2015.2.164				
		2016.3.210	/public/software/compiler/intel/composer_xe_2016.3.210				
		2017.2.174	/public/software/compiler/intel/composer_xe_2017.2.174				
	ocaml	4.04.1	/public/software/compiler/ocaml/4.04.1				
	glibc	2.17	/public/software/compiler/glibc/2.17				
	MKL	2015.2.164	/public/software/compiler/intel/composer_xe_2015.2.164/mkl				
	MKL	2016.3.210	/public/software/compiler/intel/composer_xe_2016.3.210/mkl				
	cc. ct.	2.1.5	/public/software/mathlib/fftw/2.1.5/float				
	fftw-float	3.3.4	/public/software/mathlib/fftw/3.3.4/float				
WL WL IT:	CC. 1 11	2.1.5	/public/software/mathlib/fftw/2.1.5/double				
数学库	fftw-double	3.3.4	/public/software/mathlib/fftw/3.3.4/double				
	lapack-gnu	3.4.2	/public/software/mathlib/lapack/3.4.2/gnu				
	lapack-intel	3.4.2	/public/software/mathlib/lapack/3.4.2/intel				
	lapack++	1.1	/public/software/mathlib/lapack++				
	petsc	3.4.3	/public/software/mathlib/petsc				
	intelmpi	5.0.2.044	/public/software/mpi/intelmpi/5.0.2.044				
	intelmpi	5.1.3.210	/public/software/mpi/intelmpi/5.1.3.210				
	openmpi	1.6.5	/public/software/mpi/openmpi/1.6.5/intel				
MPI	openmpi	1.8.7	/public/software/mpi/openmpi/1.8.7/intel				
	openmpi	2.0.1-gnu	/public/software/mpi/openmpi/2.0.1/gnu				
	openmpi	2.0.1-intel	/public/software/mpi/openmpi/2.0.1/intel				
	openmpi	2.1.1-intel	/public/software/mpi/openmpi/2.1.1/intel				
	R	3.2.1	/public/software/apps/R/3.2.1				
	Abinit	7.10.4	/public/software/apps/abinit/7.10.4/openmpi				
	cosmomc	Nov2016	/public/software/apps/CosmoMC/Nov2016/intelmpi				
	cp2k	2.6.1	/public/software/apps/cp2k/2.6.1/intelmpi				
	gaussian	g09	/public/software/apps/gaussian/g09				
	gromacs	5.1.3	/public/software/apps/gromacs/5.1.3/openmpi				
apps	lammps	14May16	/public/software/apps/lammps/14May16/intelmpi				
	namd	2.10	/public/software/apps/namd/2.10/openmpi				
	nuthon	2.7.12	/public/software/apps/python/2.7.12				
	python	3.6.1	/public/software/apps/python/3.6.1				
	vasp	5.4.4	/public/software/apps/vasp/5.4.4/intelmpi				
	xmds	2.2.2	/public/software/apps/python/2.7.12/bin/xmds2				
	ocaml	4.04.1	/public/software/compiler/ocaml/4.04.1				
	Mathematica	8.0.4	/public/software/apps/mathematica/8.0.4				
	trng	1.1	/public/software/apps/trng				
	pythia	8.2	/public/software/apps/pythia8226				
	root	6.10.02	/public/software/apps/singularity/bin/root_v6.10.02.img				
	TensorFlow		/public/software/apps/singularity/bin/tensorflow.img				

1.4 Linux 环境变量

Linux 是一个多用户的操作系统,每个用户登录系统后都有自己专用的运行环境。这个环境是由一组变量所定义,这组变量被称为环境变量,环境变量可以被当前用户所运行的所有程序所使用。Linux 系统的环境变量和 Shell 紧密相关的,它是通过 Shell 命令来设置的。

■ 全局环境变量

/etc/profile、/etc/profile.d/*.sh 这些文件中设置的环境变量对所有用户都起作用,登录时自动生效,称为全局环境变量。全局环境变量可用来设定一些默认的应用环境,如指定编译器、MPI 并行库等。

■ 用户环境变量

为了避免版本冲突,应用程序后相关的环境参数通常都没有加入的全局环境变量,集群中在/public/software/profile.d/目录下创建相应的 env 文件,方便用户在~/.bashrc 或 PBS 脚本中自由选择 source,配置自己专属的环境变量。

■ 常见的环境变量命令

echo: 显示环境变量, 例如 echo \$HOME

export:设置一个新的环境变量,例如 export NAME="Raid Cheng"

unset: 清除环境变量, 例如 unset NAME

常见的环境变量, 如

HOME 当前用户的主目录

PATH 决定 shell 到哪些目录中寻找命令或可执行程序

LD_LIBRARY_PATH 设定在哪些目录寻找动态链接库

INCLUDE:编译程序时设定在哪些目录下寻找头文件

1.5 软件环境变量

集群软件采用 module 模块管理, module 是环境变量模块化管理工具 (可参考 http://modules.sourceforge.net/), 可以自动处理编译器及函数库的依赖。

环境变量文件存放在/public/software/modules,module avail 查看所有可用模块:

```
$ module avail
[root@admin1001 ~]# module avail
                                                      /public/software/modules
apps/R/3.2.1
                                      benchmark/hpl/2.2/intel
                                                                            mathlib/fftw/3.3.4/float
apps/abinit/7.10.4/openmpi
                                      benchmark/i7z/0.28/gnu
                                                                            mathlib/lapack/3.4.2/gnu
                                      benchmark/iozone/3.430/gnu
apps/cosmomc/Nov2016/intelmpi
                                                                            mathlib/lapack/3.4.2/intel
                                      benchmark/stream/5.10/intel
apps/cp2k/2.6.1/intelmpi
                                                                            mathlib/petsc/3.4.3/intel
apps/gaussian/g09
                                      compiler/glibc/2.17
                                                                            mpi/intelmpi/5.0.2.044
apps/gromacs/5.1.3/openmpi
                                                                            mpi/intelmpi/5.1.3.210
                                      compiler/gnu/4.9.1
apps/lammps/14May16
                                      compiler/intel/composer_xe_2015.2.164 mpi/openmpi/1.6.5/intel
apps/namd/2.10/openmpi
                                      compiler/intel/composer_xe_2016.3.210 mpi/openmpi/1.8.7/intel
apps/python/2.7.12
                                      compiler/ocaml/4.04.1
                                                                            mpi/openmpi/2.0.1/gnu
apps/python/3.6.1
                                      mathlib/fftw/2.1.5/double
                                                                            mpi/openmpi/2.0.1/intel
apps/vasp/5.4.4
                                      mathlib/fftw/2.1.5/float
benchmark/hpl/2.1/intel
                                      mathlib/fftw/3.3.4/double
[root@admin1001 ~]#
```

\$ module load mpi/openmpi/2.0.1/intel module 常用命令:

```
module avail # 查看可用环境变量
module load # XXX 加载某环境变量
module list # 查看已加载环境变量
module unload # XXX 卸载某环境变量
module purge # 清除所有环境变量
```

2 登录集群

2.1 系统登陆

2.1.1 登录节点 IP 地址

集群新登录节点地址是 <u>login2017.itp.ac.cn</u>,端口 22,出于安全考虑**该节点只允许采用 ssh 密 钥登录方式**。该登陆节点可访问队列为:ncup、gpu、gpu4、fat1t 队列。

因集群存在不同的硬件环境 AMD CPU 节点、GPU 节点、Intel Xeon E7 CPU 节点,不同的硬件构架下对指令集的兼容性也存在差异。在 login2017 登录节点上编译的程序,存在无法在其他队列如 ncpu\gpu 等计算节点上正确运行。因此,建议提交到 ncpu 队列的作业可从 login2017 节点 ssh 登入 login1 节点上编译后再提交;提交到 gpu 或 gpu4 队列的作业可从 login2017 节点 ssh 登入 glogin1 或 glogin2 节点上编译后再提交。

旧登陆节点为 login2 (IP:159.226.161.102),仅供没有新集群账号的、原集群用户提供文件下载、文件整理,无法提交作业。

2.1.2 更换密钥

密钥是用户登录集群系统的凭证文件,请用户妥善保管,一旦密钥泄露,用户账号安全、用户数据安全将无法保证,同时也会对集群系统的安全带来严重危害。

如果用户需要更换密钥,可与系统管理员联系重新生产新的密钥对。或者登入集群系统后,通过以下命令,生成密钥对并下载保存新的密钥。

1) 生成新的密钥文件 id_rsa 和 public 密钥文件 id_rsa.pub

```
$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/public/home/! /.ssh/id_rsa):
/public/home/ /.ssh/id_rsa already exists.

Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /public/home/! /.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /public/home/ /.ssh/id_rsa.pub.
The key's randomart image is:
```

PS: 在生成密钥对的过程,可以选择输入 passphrase 作为安全选项。一旦输入了 passphrase,

则要牢记,在导入 Xshell 中 id_rsa 文件、登录系统时候需要输入 passphrase, 否则无法登录。

2) 如果没有更新 home 中隐藏文件夹.ssh 下 authorized_keys 文件内容,则需要按照下面方式更新。(系统在生成密钥对的时候默认会更新 authorized_keys 文件)

cat id_rsa.pub >>authorized_keys

3) 下载 home 中隐藏文件夹.ssh 下密钥文件 id_rsa 到本地。

备注:请不要修改 home 目录权限,以免影响 SSH 的安全审计,从而登录失败。

2.1.3 采用 SSH 密钥登录

2.1.3.1 Linux 系统及 MacOSX 系统用户

1)登录登陆节点

下载私钥文件到指定目录, 修改密钥文件权限

#chmod 600 username_id_rsa 打开终端在命令行下执行如下命令:

#ssh username@IPAddress -i username_id_rsa

2) 文件上传或下载


使用使用参数"-i"通过 scp 命令在 Linux 与 MacOSX 主机与登陆节点之间上传下载文件,

scp -i user_id_rsa user@host1:sourcefile user@host2:targerfiles


2.1.3.2 Windows 系统用户

Windows 用户可以用 SSH Secure Shell Client/PuTTY/SecureCRT/xShell 等 SSH 客户端软件 登录,推荐使用 xshell 或 PuTTY 登入。

- 1) Xshell 使用密钥登入
 - a) 打开 xshell 添加用户私钥到xshell,选项tool-> User Key Manager...




b) 在下面选项中导入密钥文件,选项Import



c) 新建ssh 远程主机会话




d) 选择 Authentication 选项卡,在认证方式中选择 Public Key, 在用户名地方填写你申 请的集群用户名,选择Browse 按钮找到你刚导入的私钥,点击OK 建立会话。




2) PuTTY 用户使用密钥登入


a) 安装PuTTY 后,因PuTTY 使用的密钥格式与ssh-keygen 生成的密钥格式不同,需要打开PuTTYgen,导入私钥,另存为ppk 格式密钥。



b)打开PuTTY,输入远程主机IP 等信息



C) 在左侧Connection 选项卡,选择SSH->Auth 导入刚刚另存的PPK 密钥文件,然后点击 下面的Open 按钮。



D) 输入你的用户名即可登入系统。



2.1.4 文件上传下载

使用 xftp 工具进行文件上传下载,系统登录成功后,点击按钮启动 xftp:



初次使用需要进行身份验证,点击浏览->文件,选择刚刚的密钥文件 id_ras,点击确定即可,通过拖拽方式上传下载文件。

3 PBS 作业调度

3.1 作业调度系统

研究所集群采用 PBS 作业调度系统,用户编写由**运行程序的命令**及 **PBS 环境变量设置** 组成的 PBS 脚本,用户使用 qsub 命令提交 PBS 脚本到作业调度系统,运行作业。

3.2 PBS 运行参数

运行参数	参数说明
-a <作业开始运行的时间>	向 PBS 系统指定作业运行的开始时间。
	作业运行时间格式为: [[[[CC]YY]MM]DD]hhmm[.SS]
-A <用户名>	使用不同的用户来提交作业,缺省使用当前用户名
-o <标准输出文件的路径>	该参数指定标准错误输出的位置, 缺省的情况下, PBS 系统
-e <标准错误输出的路径>	把标准输出和标准错误输出放在用户 qsub 命令提交作业
	的目录下。
	标准错误输出:<作业名>.o<作业号>
	标准错误输出:<作业名>.e<作业号>
	路径使用如下格式标准: [<节点名>:]<路径名>
-N <作业名>	指定提交的作业名
-q <目标队列>	指定作业提交的目标队列,其中目标队列可以是目标队列、
	目标节点名或者是目标节点上的队列。如果目标队列是一
	个路由队列, 那么服务器可能把作业路由到新的队列中。如
	果该参数没有指定,命令 qsub 会把作业脚本提交到缺省的
	队列中。
-l <申请资源列表>	该参数指定作业脚本申请的 PBS 系统资源列表。
	申请资源列表使用如下格式:
	<资源名>[=[<数量>]][,资源名[=[<数量>]], ···]
	例如作业希望申请在双路节点上申请 5 个 CPU 资源的
	情况,则可以在脚本中如下:
	#PBS -I nodes=2:ppn=2+1:ppn=1

3.3 PBS 环境变量

变 量 名	说 明		
登陆 SHELL 继承来的变量	包括\$HOME, \$LANG, \$LOGNAME, \$PATH, \$MAIL, \$SHELL 和\$TZ。		
\$PBS_O_HOST	qsub 提交的节点名称		
\$PBS_O_QUEUE	qsub 提交的作业的最初队列名称		

\$PBS_O_WORKDIR	qsub 提交的作业的绝对路径
\$PBS_JOBID	作业被 PBS 系统指定的作业号
\$PBS_JOBNAME	用户指定的作业名,可以在作业提交的时候用 qsub -N <作业名>指定,或者在 PBS 脚本中加入#PBS -N <作业名>。
\$PBS_NODEFILE	PBS 系统指定的作业运行的节点名。该变量在并行机和机群中使用。当在 PBS 脚本中用#PBS ¬I nodes=2:ppn=2 指定程序运行的节点数时,可以使用\$PBS_NODEFILE 在脚本中引用 PBS 系统指定的作业运行的节点名。比如:#PBS ¬I nodes=2:ppn=2 mpirun ¬np 4 ¬machinefile \$PBS_NODEFILE <程序名>
\$PBS_QUEUE	PBS 脚本在执行时的队列名

3.4 PBS 脚本举例

PBS 脚本本质上是 Linux 的 Shell 脚本,注释以"#"开头,PBS 运行参数以"#PBS"开头,在 PBS 脚本里可以直接调用 Shell 命令和系统命令。

▶ 串行脚本举例:

```
#PBS -N test
#PBS -l nodes=1:ppn=1
#PBS -l walltime=12:00:00
#PBS -q fat1t

cd /home/user/work
./test.exe > $HOME/result/test.result
```

并行脚本举例:

```
#PBS -N vasp_job
#PBS -l nodes=2:ppn=8
#PBS -q low
echo This jobs is $PBS_JOBID@$PBS_QUEUE
cd $PBS_O_WORKDIR
module load mpi/openmpi/2.0.1/intel
mpirun -np 16 -machinefile $PBS_NODEFILE ./vasp
```

▶ 指定当前作业节点独占

```
#PBS -W x=NACCESSPOLICY:SINGLEJOB
```

Allows only one job on a node

```
#PBS -W x=NACCESSPOLICY:SINGLEUSER
```

Allows more than one job on a node but only by a single user

3.5 常用命令

1) 提交作业

qsub job.pbs

2) 删除作业, 普通用户只能删除自己的作业; 如作业无法删除请与管理员联系。

qdel jobID

3)查看作业状态

qstat -a

(作业状态说明: E 退出; Q 排队; H 挂起; R 运行; C 结束)

- -f 列出指定作业所有状态信息
- -au 列出指定用户的作业
- -n 列出作业运行在哪些节点
- -a 显示已提交的作业状态信息
- -i 列出未在运行的作业
- -r 正在运行的作业
- -s 所有作业状态
- -Q 列出队列的限制信息
- -q 已配置的所有队列状态信息
- -B 服务器信息

4) 查看节点状态

pestat

excl: 所有 CPU 资源已被占用;

busy CPU 已接近满负荷运行

free 全部或部分 CPU 空闲

offl 该节点离线

5)把作业移到另一队列

qmove qmove destination job_identifier

正在运行的、正在退出的无法移动队列

更多 PBS 的命令可参考网站 http://www.pbsworks.com.cn 相关文档。

4 应用举例

4.1 Mathematica

在计算集群上运行 Mathematica 程序,**请勿直接在登录节点运行**。需要 Mathematica 程序写成交互式格式 [可在 notebook 中创建后另存为.m 的格式],比如创建一个 random 生成的程序,存为 random.m。PBS 脚本可写作:

```
#!/bin/bash
#PBS -N random
#PBS -l nodes=1:ppn=1
#PBS -l walltime=01:00:00
#PBS -j oe
#PBS -q debug
cd $PBS_O_WORKDIR
/public/software/Mathematica/MathKernel -script random.m >
outfile
exit 0
```

或者

1) 在 random.m 程序头增加一句:

#!/public/software/apps/mathematica/8.0.4/MathematicaScript script

2) 修改 random.m 的执行权限

#chmod +x random.m

3) 修改 PBS 脚步为

```
#!/bin/bash
#PBS -N random
#PBS -l nodes=1:ppn=1
#PBS -l walltime=01:00:00
#PBS -j oe
#PBS -q debug
cd $PBS_O_WORKDIR
./random.m > outfile
exit 0
```

然后在登陆节点上用 qsub 提交作业即可。

小提示: 提交作业前, 请先 monitotlm 命令查看下集群上 Mathematica 剩余授权数。

4.2 调用 lapack 库

Lapack 库提供了线性方程求解、特征向量计算、矩阵分解等数值计算中常用的工具函

数,使用 Lapack 库有助于加快代码开发速度和提高代码质量。(感谢周海军老师提供了本示例中的测试应用程序。)

1) 串行程序编译

加载 mkl 库环境

module load compiler/intel/composer_xe_2016.3.210

编译程序

icpc -mkl SVD.cpp -o SVD.exe

编写 PBS 脚本

#PBS -N test

#PBS -1 nodes=1:ppn=1

#PBS -1 walltime=24:00:00

#PBS -q fat1t

cd /home/user

./SVD.exe

提交作业

qsub example.pbs

2) 并行程序编译

加载 mkl 环境变量

module load mpi/intelmpi/5.1.3.210

编译

mpiicc -mkl xxx.cpp -o xxx.exe

编写 PBS 作业脚本

#PBS -N svd

#PBS -1 nodes=1:ppn=10

#PBS -1 walltime=24:00:00

#PBS -q fat1t

cd /public/home/user

module load mpi/intelmpi/5.1.3.210

mpirun -np 10 -machinefile \$PBS_NODEFILE ./xxx.exe

提交作业

qsub example.pbs

4.3 TensorFlow 的使用

因 TensorFlow 依赖于较新的 c 函数库等(例如:glibc>=2.17),为了避免升级集群环境中相应的依赖库而影响集群系统的稳定运行,集群采用 singularity 容器化技术虚拟(技术细节可以参考其官网:http://singularity.lbl.gov/),建立一个支持相应 C 函数库的虚拟沙盒运行

环境,供用户挂载后,通过加载相应的运行环境而使用虚拟沙盒中的 TensorFlow 软件。

作为 python 模块,TensorFlow 安装在 python 模块标准位置。使用时,

1) 首先加载该环境变量

module load apps/tensorflow/1.3

2) 启动 python 环境(编写好的 python 脚本可以直接加载此命令后面执行)

run_tensorflow_python

*特别注意,沙盒环境是一个虚拟环境,并不包含其他软件的环境变量,只能运行相应的软件,每次使用完必须退出该虚拟环境,退出命令为 exit。

5 版本说明

本文档版将不定期进行修订,版本编号规则为 YYYYMMXX, 其中 YYYY 为年份、YY 为月份、XX 为当月第 XX 次修订。

■ Ver20170701 版

- 修改其中关于四路服务器 CPU 参数的错误,
- 增加对不同队列的硬件参数的介绍。

■ Ver20170702 版

- 增加文档版本说明,并修订部分使用说明
- 增加 GNU 编译器 5.4.0\6.4.0\7.1.0
- 增加 Intel 编译器 2017.2.174
- 安装应用软件 xmds
- 修正 GNU 编译器对 mpc 动态库的加载错误

■ Ver20170703 版

- 配置登录节点域名
- 修订致谢名称为 HPC Cluster of ITP-CAS
- 修订 pam_unix 配置,排除类 unix 用户密钥登陆问题
- 安装 ocaml、Mathematica, 重装 xmds
- 增加 Mathematica 应用说明

■ Ver20170801 版

- 安装 lapack++、trng、pythia、TensorFlow 等
- 限制普通用户直接登陆计算节点

■ 修订了文档的部分说明、增加了相应的应用示例。

■ Ver20170901 版

- 增加用户自己生成密钥的操作说明
- 更新计算集群管理软件
- 增加 PBS 作业独占参数使用说明
- 升级原刀片节点、GPU 节点操作系统、软件环境,开放 ncpu、gpu、gpu4 队列
- 修复并挂载旧存储,挂载位置/public_old 目录,登陆集群后用户可拷贝旧存储数据 到新集群存储目录/public/home/
- 原登陆节点 (login1\login2) 开放所内访问、下载旧集群存储文件功能
- 增加集群存储的硬件说明

■ Ver20170902 版

■ 修正新旧登陆节点之间的用户、home 目录的混乱。新登陆节点采用新用户、默认新的 home 目录,旧登陆节点采用旧用户、默认旧的 home 目录。

■ Ver20170903 版

■ 新集群用户须从新登陆节点访问旧存储的 home 目录,如果从旧登陆节点登陆存在 用户目录权限问题。

■ Ver20171001 版

- 因不同队列硬件构架不同,可能存在指令集的不兼容性。增加相应的登录节点,方 便用户编译并提交作业到相应队列。
- 开放旧集群用户从所外登入旧登录节点,进行文件下载、备份。
- 安装 openmpi2.1.1。