

演習C






プラナリアの1細胞RNA-seqデータ






プラナリアの1細胞RNA-seqデータ

- 1細胞RNA-seq解析でよく使われる Seurat (すーら)というパッケージを使用します
- 1細胞RNA-seq解析の基本的な流れを学びます
 - 1. 遺伝子発現のカウント行列を読み込む
 - 2. 品質の低い細胞をフィルターする
 - 3. 発現量データを正規化する
 - 4. 高変動遺伝子 (highly variabe genes) を抽出する
 - 5. 発現量データをスケーリングする
 - 6. PCA(主成分分析)を用いて次元削減を行う
 - 7. 細胞をクラスタリングする
 - 8. 各クラスターに特徴的な遺伝子群を探す
 - 9. 各クラスターがどんな細胞型かを類推する



演習C

1. 遺伝子発現のカウント行列を読み込む






2. 品質の低い細胞をフィルターする

- ・細胞によってはmRNAのリードが少ないことがある
 - ・ 化学反応なので、収率は100%ではない

 $(DNA \rightarrow DNA)$

• 元の細胞の状態が悪かったり、死細胞が混ざっていることもある



リードデータ (塩基配列)


ACGTAGTGGGAGGG
TATATAGCCCGCAC
CCGGCCCGGTTAAA

© 2016 DBCLS TogoTV / CC-BY-4.0



3. 発現量データを正規化する

- 細胞ごとにリードカウントの合計 値が違う場合、元のカウントを 細胞間で比較しても意味がない
 - 遺伝子発現量は「割合」に近いイメージ
- そこで、細胞間で遺伝子発現量を比較できるように、カウントデータを正規化する
 - 列ごとに、合計値で値を割る




各遺伝子の発現量



4. 高変動遺伝子(highly variabe genes)を抽出する

- 全ての遺伝子の発現量が重要なわけ ではない
 - 「個々の細胞の細胞型の違い・多様性」を見分けるためには、「細胞間で発現量が異なる遺伝子」を見なければならない
- そこで「細胞間で発現量が大きく変動している遺伝子」を抽出する
 - この際、遺伝子によっては「ノイズ」のように変動するものもあるため、統計学的に有意に高い変動を示す遺伝子を抽出することが重要




ある細胞における 各遺伝子の発現量



5. 発現量データをスケーリングする


- 計算処理の高速化や計測ノイズをなら す意味がある
- ・細胞のクラスタリングには、遺伝子た ちを変数として使用する
- この際、このままでクラスタリングすると、発現量が大きい遺伝子の影響が大きくなる
- そのため、遺伝子間での発現量のスケールを揃える(スケーリング)ことが必要となる



ある細胞における 各遺伝子の発現量

6. PCA(主成分分析)を用いて次元削減を行う


- クラスタリングの前に次元圧縮をすることで、データの多 様性をなるべく損ねずに効率的にクラスタリングができる
 - PCA (Principal component analysis) は情報の損失少なく次元圧縮できる






7. 細胞をクラスタリングする (1/2)









7. 細胞をクラスタリングする (2/2)


- クラスタリングとは、たくさんのサンプルを、データの値の 類似性に基づいて、いくつかのグループに分けることでさる
- 1細胞RNA-seqの場合は、たくさんの細胞を、遺伝子発現量の類似性に基づいて、いくつかのグループに分けることである
- クラスタリングにより見つかったグループをクラスターと呼ぶ



8. 各クラスターに特徴的な遺伝子群を探す

- あるクラスターについて、 他のクラスターに比べて発 現量が高い遺伝子は、その クラスターの細胞の特徴を 反映している可能性が高い
- マーカー遺伝子 (marker genes)とも呼ばれる







9 各クラスターがどんな細胞型かを類推する

• 遺伝子機能の知識が不足している場合は、オーソログの情報を使うと良い



9 各クラスターがどんな細胞型かを類推する

• 遺伝子機能の知識が不足している場合は、オーソログの情報を使うと良い