

# UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Proiectarea Retelelor de Calculatoare **PROIECT** 

# Tema 2 - proiect cladire comerciala cu 3 niveluri

Student: Indrumator:

Claudiu-Andrei BIRLUTIU

Conf.dr.ing. Peculea Adrian

An academic:

2022/2023

# Cuprins

1	Pro	blema	1
<b>2</b>	$\mathbf{Sed}$	inta 1	2
	2.1	Arhitectura	2
	2.2	Mode Trunk	4
	2.3	Definire VLAN-uri	5
		2.3.1 Definire protocol VTP	5
		2.3.2 Creare VLAN-uri	6
	2.4	Spanning Tree	7
	2.5	Adrese IP	8
		2.5.1 Subnetare	8
		2.5.2 Configurare Main Router	9
		2.5.3 Conifgurare server DHCP	9
3	$\mathbf{Sed}$	inta 2	14
	3.1	Extindere retea server: http, ftp, dns, mail	14
	3.2	Configurare gigabit interface pentru DMZ	15
	3.3	Configurare Swtich DMZ	15
	3.4	Adrese servere	16
	3.5	Interfata virtuala switch DMZ	17
	3.6	DNS server	18
	3.7	Server http	18
	3.8	Server ftp	18
	3.9	Mail Server	19
4	$\mathbf{Sed}$	inta 3	21
	4.1	Router ISP	21
	4.2	Configurarea translatarii adreselor - NAT	22
	4.3	Extindere retea in exterior	24
	4.4	Mail din exterior	25
	4.5	Http page	26
5	Sedinta 4 27		
	5.1	Conectare ssh MainRouter	27
	5.2	Conexiune ssh MainSwitch (switch 0)	29
6	Sec	uritate	31
	6.1	Conectare ssh MainRouter restrictionata doar la vlan 10	31
	6.2	Conectare cu AAA local si remote ISP router	34

Bibliografia 37

# Capitolul 1

## Problema

Se considera o cladire comerciala cu 3 niveluri. Se va folosi:

- adresa de retea 172.27.0.0/16 pentru reteaua intranet
- adresa de retea 210.2.2.64/27 pentru **DMZ**
- adresa de retea 210.2.2.32/27 pentru accesul in exterior

Se vor proiecta 4 VLAN-uri (unul pentru fiecare etaj si unul pentru traficul de management). Pentru configurarea VLAN-urilor se va folosi protocolul VTP. Prin cablarea si configurarea retelei se va asigura redundanta. Adresele hosturilor vor fi alocate **dinamic** folosind un singur server de DHCP aflat in VLAN-ul corespunzator primului etaj. Numarul minim de utilizatori deserviti de catre fiecare VLAN este 200.

Serverele de HTTP, FTP, DNS si MAIL vor fi plasate in DMZ si vor avea adrese publice. Numele domeniului web va include numele studentului. Pentru asigurarea conectivitatii se vor configura rute statice. Accesul in exterior se va realiza folosind NAT pe routerul care controleaza DMZ, pe urmatorul interval de adrese publice: 210.2.2.35-210.2.2.62.

Conectarea la ISP se va realiza printr-o interfata de tip Ethernet avand adresa 210.2.2.34/27. Adresa ISP-ului este 210.2.2.33/27. Reteaua Internet se va simula prin intermediul unui server si a unui calculator.

Pentru securizarea echipamentelor de retea se vor realiza urmatoarele configurari: se vor defini utilizatori pe diferite niveluride privilegiu, criptarea parolelor, configurarea remote se va face doar prin ssh, se va securiza protocolul VTP.

# Capitolul 2

# Sedinta 1

#### 2.1 Arhitectura

Pentru proiectarea, simularea si testarea retelei ne-am folosit de tool-ul Packet Tracer, un software de simulare a rețelelor de calculatoare dezvoltat de către Cisco Systems. Pentru creearea retelei cladirii cu 3 nivele avem nevoie initial de un Router(2911) la care legam un Switch(2950) din care se pot conecta prin cablu inversor cate un switch la fiecare nivel al cladirii. De asemenea, se leaga prin cabluri inversoare switchul de la nivelul 1 cu cel de la nivelul 2 si switch-ul de la nivelul 3 cu cel de la nivelul 2. La adaugarea cablurilor am pastrat o regula de legare a acestora pentru fi mai usor de configurat, astfel:

- Fa0/1 de la Switch1 cu Fa0/1 de la Switch0 principal
- Fa0/1 de la Switch2 cu Fa0/2 de la Switch0
- Fa0/1 de la Switch3 cu Fa0/3 de la Switch0
- Fa0/2 de la Switch3 cu Fa0/2 de la Switch2 (urmatoarele disponibile)
- Fa0/2 de la Switch1 cu Fa0/3 de la Switch2 (urmatoarele disponibile)
- Gig0/1 de la Switch0(main) la Router1 cu cablu drept

Vom avea modelul de stea extinsa.




Figura 2.1: Arhitectura pe cele 3nivele ale cladirii  $\,$ 

In continuare am pus la fiecare nivel cate un host (pentru testarea retelei, in realitate vor fi mai multe hosturi). In cerinta se specifica faptul ca adresele host-urilor vor fi alocate prin folosirea unui singur server DHCP, un server ce va oferi configurații IP automate și dinamic pentru dispozitivele care se conectează la o rețea. In momentul in care se va lansa o cere spre serverul DHCP de alocare adresa IP, serverul DHCP va lua această cerere și va aloca o adresă IP disponibilă dintr-un pool de adrese IP care sunt predefinite și o va atribui acelui dispozitiv.

Pentru a usura procesul de configurare s-a ales legarea hosturuilor la switch-uri la portul Fa0/10, iar serverul la portul Fa0/11 cum se observa in figura urmatoare. Legarea s-a facut cu cablu drept.




Figura 2.2: Legare hosturi

La nivelul fiecarui etaj vom avea un VLAN, o rețea virtuală care permite gruparea și separarea dispozitivelor dintr-o rețea fizică în grupuri logice distincte - se permite astfel gruparea dispozitivelor in functie de nevoile specifice ale organizatiei sau retelei. Vor fi definite 3 VLAN-uri la nivelul fiecarui etaj si de asemenea va fi definit un VLAN de management, utilizat pentru gestionarea și controlul echipamentelor de rețea. Pentru configurari avem 2 tipuri de linii: de acces si trunk. Liniile de acces vor lega utilizatorii la retea (laptop-switch), iar trunk vom folosi pentru legaturile switch - switch si switch - router. Vom configura astfel Router1 care reprezinta router-ul principal si vom rula comenzile urmatoare:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#pentru a seta numele la MainRouter
$ hostname MainRouter
#punem porturile 1, 2, si 3 in modul trunc
```

```
#vom intra in modul configurare range
$ interface range fastEthernet 0/1-3
#definim porturine ca trunk
$ switchport mode trunk
#dam un pas in spate si configuram calea gigabit
$ interface gigabitEthernet 0/1
# definim modul trunk pentru cale
$ switchport mode trunk
```

#### 2.2 Mode Trunk

#pentru a intra in modul admin/root

Vom continua sa configuram switch-urile de la cele 3 nivele si vom pune porturile lor pe mode-ul trunk in afara de Fa0/10 care e mode acces (leaga utilizatorii). Exemplu pentru Switch3 (FirstFloor)

```
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#pentru a seta numele la FirstFloor
$ hostname FirstFloor
#punem porturile 1, 2, si 3 in modul trunc
#vom intra in modul configurare range
$ interface range fastEthernet 0/1-2
#definim porturile ca trunk
$ switchport mode trunk
                hostname FirstFloor
                spanning-tree mode pvst
                spanning-tree extend system-id
                interface FastEthernet0/1
                 switchport mode trunk
                interface FastEthernet0/2
                 switchport mode trunk
```

Figura 2.3: Verificare configurare porturi trunk SwitchPort3

```
FirstFloor#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 on 802.1q trunking 1
Fa0/2 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-1005
Fa0/2 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,30,99
Fa0/2 1,10,20,30,99
Fort Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1 1,10,20,30,99
FirstFloor#
```

#### (a) FirstFloor

```
ThirdFloor#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa8/1 on | 802.1q trunking 1
Fa8/2 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Fa8/1 1-1005
Fa8/2 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa8/1 1,10,20,30,90
Fa0/2 1,10,20,30,90
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa8/1 1,10,20,30,90
Fa8/2 none
ThirdFloor#
```

#### (c) ThirdFloor

(b) SecondFloor

Figura 2.4: Verificare setare porturi trunk

S-au aplicat comenzi similare pentru celelalte 2 switch-uri pentru a le configura. Vom rula comanda *show interfaces trunk* pentru fiecare switch pentru a vedea daca s-au setat interfetele corespunzator. Se observa in figura 2.4.

## 2.3 Definire VLAN-uri

#### 2.3.1 Definire protocol VTP

Plecand de la premisa ca fiecare switch care transporta un VLAN, trebuie sa aiba definit acel VLAN atunci toate VLAN-urile definite trebuie definite pe toate switch-urile noastre. Pentru acest lucru ne vom folosi de protocolul **VTP**. Folosind acest protocl, vom putea face modificarile ce tin de VLAN-uri la nivelul unui switch principal-server (MainSwith in cazul nostru), iar modificarile de VLAN vor fi cunoscute de celelate switch-uri de care se leaga - clientii. Configurarea protocl VTP pe MainSwitch 2.5:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#definire domeniu VTP
$ vtp domain claudiuBirlutiu
#definire parola
$ vtp password Claudiu
```

```
#setare MainSwith to server
$ vtp mode server
```

Ne vom duce pe celelalte 3 switch-uri de la fiecare nivel si le configuram ca fiind clienti vtp cu acelasi domeniu si parola definite pentru MainSwitch. Exemplu configurare:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#definire domeniu VTP
$ vtp domain claudiuBirlutiu
#definire parola
$ vtp password Claudiu
#setare switch ca client
$ vtp mode client
```

```
MainSwitch#show vtp status
VTP Version capable
                               : 1 to 2
VTP version running
VTP Domain Name
                               : claudiuBirlutiu
VTP Pruning Mode
                               : Disabled
VTP Traps Generation
                               : Disabled
Device ID
                               : 0001.9779.5400
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:50:18
Local updater ID is 172.27.99.2 on interface V199 (lowest numbered VLAN interface found)
Feature VLAN :
VTP Operating Mode
                                 : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs
                                 : 9
Configuration Revision
                                 : 8
                                 : 0xFD 0xA6 0xFF 0xA0 0x14 0xB7 0x47 0x84
MD5 digest
                                 0xE0 0xF4 0xB8 0x38 0x30 0xE5 0xE7 0xF5
```

Figura 2.5: Vizulizare VTP MainSwitch-Server

#### 2.3.2 Creare VLAN-uri

In mod normal, exista un VLAN default pe MainSwitch, dar acesta din motive de securitate nu se foloseste. Vom defini 4 VLAN-uri:

```
VLAN-10: nivel 1VLAN-20: nivel 2VLAN-30: nivel 3
```

• VLAN-99: trafic de management

Mergem pe MainSwitch si executam:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
```

```
# definire vlan 10
$ vlan 10
#definire nume
$ nam Vlan10
#inapoi un pas
$ exit
# definire vlan 20
$ vlan 20
#definire nume
$ nam Vlan20
#inapoi un pas
$ exit
# definire vlan 30
$ vlan 30
#definire nume
$ nam Vlan30
#inapoi un pas
$ exit
# definire vlan 99
$ vlan 99
#definire nume
$ nam Vlan99
#inapoi un pas
$ exit
                                      FirstFloor>sh vlan
                                        vlan10
vlan20
vlan30
vlan99
vladi-default
5 token-ring-default
              (a) Main
                                                (b) FirstFloor
                                               (d) ThirdFloor
          (c) SecondFloor
```

Figura 2.6: Verificare vlan-uri

# 2.4 Spanning Tree

O alte problema ce a fost rezolvata este Spanning Tree. Facem MainSwitch radacina (**root bridge**), ii da prioritatea cea mai mare (numar mic) 2.7 Pe

MainSwtich vom rula:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#setam prioritatea cea mai mare
$ spanning-tree vlan 1, 10, 20,30, 99 priority 0
```

```
MainSwitch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 1
Address 0001.C94C.64EE
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 s
```

Figura 2.7: Root bridge

#### 2.5 Adrese IP

La routere, servere vom da adrese statice, pe cand utilizatorilor le vom oferi adrese dinamice. Protocolul pentru adrese dinamice este DHCP.

DHCP este un protocol de rețea care permite dispozitivelor să obțină automat o adresă IP și alte informații de rețea necesare pentru a se conecta la rețea. Când un dispozitiv se conectează la o rețea care utilizează un server DHCP, dispozitivul trimite o cerere de configurare a rețelei la serverul DHCP. Serverul va răspunde cu o adresă IP disponibilă, precum și alte informații, cum ar fi adresa gateway-ului sau a serverului DNS.

#### 2.5.1 Subnetare

Vom porni de la adresa de retea 172.27.0.0/16. Vom subneta aceasta adresa pentru a respecta cerinta problemei (minim 200 de accesari/utilizatori) => vom lasa un numar minim de 8 biti pentru partea de host => 8 biti pentru partea de subnet.

Pentru simplitate vom acorda subnet 10 pentru Vlan10, subnet 20 pentru vlan20, subnet 30 pentru Vlan30, subnet 99 pentru Vlan 99.

Exemplu configurare subretea pentru Vlan 20:

- 172.27.20.0/24 subretea
- 172.27.20.1 gateway

- 172.27.20.2 DHCP
- 172.27.20.10 172.27.20.254 hosturile (peste 200)

#### 2.5.2 Configurare Main Router

In prima faza se va activa interfata gigabit:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# configuram interfata
$ interface gigabitEthernet 0/0
# activam interfata
$ no shutdown
# un pas inapoi
$ exit
# definim subinterfata pentru Vlan 20
$ interface gigabitEthernet 0/0.20
# incapsualare si sa ramana in vlan 20
$ encapsulation dot1Q 20
# definire subretea 20
$ ip address 172.27.20.1 255.255.255.0
```

#### 2.5.3 Conifgurare server DHCP

In prima faza trebuie configurate interfetele Fa0/10 si Fa0/11 ale switchurilor de pe cele 3 nivele in modul access. Exemplu configurare Switch 2:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# configuram interfatele
$ interface range fastEthernet 0/10-11
# setam modul
$ switchport mode access
# asociem vlan-ul
$ switchport access vlan 20
```

Se repeta pasii pentru fiecare Switch de la cele 3 nivele si se asociaza VLAN-ul corespunzator.

In continuare se va defini serviciul de DHCP pentru server-ul 0. Se va defini pentru fiecare VLAN un server pool in care se vor seta informatiile de gateway, host-uri valide, subnet etc. Se observa in figura 2.10




Figura 2.8: Configurarea DHCP Server

Pentru fiecare statie (laptopuri) vom se in cadrul ip-configuration optiunea DHCP - si i se va da automat o adresa IP. Se poate observa in 2.12

Remark. In cazul definiri celorlalte interfete pentru vlan-urile 30, 10 si 99(aici nu helper address) se va pune un help-addrees care va face trimitere catre serverul de DHCP.

\$ ip helper-address 172.27.20.2

Remark. Se va pune default gateway in MainRouter configuration

\$ ip defaul-gateway 172.27.99.1

Remark. Pentru cle 3 switch-uri se va configura interfata pentru vlan99

- \$ int vlan 99
- \$ ip address 172.27.99.3 255.255.255.0
- \$ no shutdown
- \$ exit
- \$ ip default-gateway 172.27.99.1

```
Physical Config Services Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 172.27.20.1

Pinging 172.27.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.20.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\A
```

Figura 2.9: Testare ping din server DHCP




Figura 2.10: Configurare DHP service




Figura 2.11: Setare optiune DHCP pentru statii




Figura 2.12: Setare optiune DHCP pentru statii




Figura 2.13: Testare ping

# Capitolul 3

# Sedinta 2

In cadrul acestei sedinte s-au adaugat severele de HTTP, FTP, DNS si MAIL ce vor fi plasate in DMZ si vor avea adrese publice. Numele domeniului web va include numele meu. Pentru asigurarea conectivitatii se vor configura rute statice. Prin DMZ se intelege o zonă demilitarizată, o sub-rețea fizică sau logică care separă o rețea locală (LAN) de alte rețele necunoscute - de obicei, internetul public. DMZ-urile sunt cunoscute și sub denumirea de rețele perimetrale sau subrețele monitorizate.[1]

## 3.1 Extindere retea server: http, ftp, dns, mail

S-a adaugat un nou Switch-2960 (4) pe care l-am denumit DMZ si am legat 4 servere (tipul Server-PT) la acest switch printr-un cablu drept pe porturile Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 si respectiv Fa0/4. Tot printr-un cablu drept a fost legat switchul nou la Router1 pe interfata Gig0/1. Arhitectura noua se poate observa in figura 3.1




Figura 3.1: Legare servere: http, ftp, dns, mail

Fiecare din cele 4 servere vor fi configurate servicii pentru htpp, ftp, DNS si mail.

## 3.2 Configurare gigabit interface pentru DMZ

Configurarea intefetei gigabit Ethernet 0/1 al main Routerului si adaugrarea adresei de gateway din subreteaua DMZ.

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#intrare in modul configurare interfata Gi 0/1
$ interface gigabitEthernet 0/1
# adauagarea adresei gateway-ului
$ ip address 210.2.2.65 255.255.224
# activam interfata
$ no shutdown
```

## 3.3 Configurare Swtich DMZ

In continuare se regasesc comenzile de configurare ale Swutch-ului 4 pe care il vom denumi DMZ.

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# setare hostname
$ hostname DMZ
# creare vlan 2
$ vlan 2
#se da un nume
$ name DMZ
#un pas inapoi
$ exit
#intrarea in modiul de configurare al interfetelor Fa0/1-24
$ interface range fastEthernet 0/1-24
# setam modul acces ca tip de acces pentru aceste interfete
# in aces mod interfața este utilizată pentru a
# conecta un dispozitiv final de retea sau statie
$ switchport mode access
# atribuim vlan 2 interfetelor: toate pachetele care intră
# și ies prin această interfață sunt atribuite VLAN-ului 2
$ switchport access vlan 2
# dam un pas inapoi si intram in modul configurare a
# interfatelor Gigabit
$ exit
```

```
$ interface range gigabitEthernet 0/1-2
# setam cele 2 interfete ca fiind de tip access si
# atribuim vlan-ul 2
$ switchport mode access
$ switchport access vlan 2
```

#### 3.4 Adrese servere

Adrese din **subnetul:** 210.2.2.64/27, **masca:** 255.255.255.224. Default gateway -ul va fi astfel: 210.2.2.65. DNS serverul va fi cel de la adresa ip 210.2.2.68. Pentru cele 4 servere s-au adaugat ip-uri static astfel:

• server http: 210.2.2.66 masca: 255.255.254; DNS server: 210.2.2.68

• server ftp: 210.2.2.67 masca: 255.255.255.224; DNS server: 210.2.2.68

• server DNS: 210.2.2.68 masca: 255.255.255.224; DNS server: 210.2.2.68

• server mail: 210.2.2.69 masca: 255.255.254; DNS server: 210.2.2.68

Se poate observa in figura 3.2 cum au fost atribuite aceste valori pentru serverul 1. S-a testat de asemnea ping-ul spre gateway si adres 127.27.20.2 3.3




Figura 3.2: Ip configuration server 1




Figura 3.3: Testare ping server 1

## 3.5 Interfata virtuala switch DMZ

Am adaugat o interfata virtuala pe switch DMZ la care i-am atribuit o adresa IP (210.2.2.70/24), o interfata VLAN fiind o metodă de a crea mai multe rețele logice separate pe un singur switch.

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#intrare in modul configurare interfata vlan 2
$ interface vlan 2
# setare adresa ip
$ ip address 210.2.2.70 255.255.254
# activam interfata
$ no shutdown
# dam un pas insapoi
$ exit
# declarea default geteway
$ ip default-gateway 210.2.2.65
```

#### 3.6 DNS server

In prima faza vom seta pentru Serverul DHCP DNS-ul ca fiind adresa 210.2.2.68. De aseenea pentru fiecare server pool (10, 30, 20) s-a adauaga DNS-server-ul. Se poate observa acest lucru in figura 3.4




Figura 3.4: Setare DNS server pentru serverul DHCP  $\,$ 

Vom rula apoi la nivelul fiecarei statii/ host (laptop0 - laptop 2) in command prompt urmataorea instruciune pentru a vedea ca si-a luat adresa serverului DNS, adica 210.2.2.68:

C: \> ipconfig /renew

## 3.7 Server http

Se va configura serviciul de http pentru a afisa numele meu (Birlutiu Claudiu-Andrei), iar in sevrer-ul 3 (210.2.2.68) se va adauga in DNS un domain name www.claudiu.ro, de tipul record si care sta pentru adresa ip: 210.2.2.66 (adresa serverului 1 caruia i-am configurat pagina http). Vom deschide din laptop 0 un web browser si vom cauta pagina: www.claudiu.ro si se poate observa rezultatul in figura 3.5

### 3.8 Server ftp

Pentru configurarea serviciului de ftp pe serverul 2(210.2.2.67) s-a creat un user cu **username: claudiu** si **parola: claudiu** si cu permisiunile de write, read, delete, rename si list. In serverul de DNS s-a adaugat un nou domeniu:



Figura 3.5: HTTP service

ftp.claudiu.ro cu adresa 210.2.2.67. Cadrul de testare: pe laptop 0 s-a creat un fisier text denumit **ftp\_claudiu.txt**. M-am conecta la serverul ftp cu user si parola, se observa in figura cum incarc si fisierul 3.6

```
C:\>ftp ftp.claudiu.ro
Trying to connect...ftp.claudiu.ro
Connected to ftp.claudiu.ro
220- Welcome to PT Ftp server
Username:claudiu
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put ftp_claudiu.txt
Writing file ftp_claudiu.txt to ftp.claudiu.ro:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 18 bytes]

18 bytes copied in 0.153 secs (117 bytes/sec)
ftp>
```

Figura 3.6: Ftp connection

#### 3.9 Mail Server

Am adaugat domeniul **mail.cladiu.ro** in DNS server la adresa 210.2.2.69. In servicieul de EMAIL din serverul 210.2.2.69 am adaugat domaeniul mail.claudiu.ro si am adaugat 2 useri claudiu1 si claudiu2 cu aceeasi parola ca username-ul. In figura 3.7 se pot observa mail-urile trimise de pe o adresa de email pe alta.




Figura 3.7: Mails

# Capitolul 4

# Sedinta 3

In cadrul acestei sedinte se va face sccesul in exterior folosind NAT pe routerul care controleaza DMZ, pe urmatorul interval de adrese publice: 210.2.2.35-210.2.2.62. De asemenea, conectarea la ISP se va realiza printr-o interfata de tip Ethernet avand adresa 210.2.2.34/27. Adresa ISP-ului este 210.2.2.33/27. Reteaua Internet se va simula prin intermediul unui server si a unui calculator. se va face conectarea la ISP printr-o interfata de tip Ethernet avand adresa 210.2.2.34/27. Adresa ISP-ului este 210.2.2.33/27, iar Reteaua Internet se va simula prin intermediul unui server si a unui calculator.

#### 4.1 Router ISP

Se va adauga un router nou in arhitectura si il legam printr-un cablu drept de mainRouter intre interfetele Gi0/2. Acest router nou adaugat va juca rolul unui dispozitiv utilizat de un furnizor de servicii de internet (ISP) pentru a furniza conectivitate la internet a cladirii noastre fig 4.1.




Figura 4.1: Arhitectura noua cu router ISP

Subreteaua data de acest router va fi 210.2.2.32/27. Astfel adresa IP a router-ului ISP pe interfata Gi0/2 va fi 210.2.2.33, iar pe int Gi0/2 a mainRouter-ului este 210.2.2.34. Pentru NAT vom avea adrese ip intre 210.2.2.35-210.2.2.62.

Vom configura mainRouter pentru a activa interfata Gi0/2 astfel:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#intrare in modul configurare interfata GiO/2
$ interface gigabitEthernet 0/2
# setare adresa ip
$ ip address 210.2.2.34 255.255.255.224
# activam interfata
$ no shutdown
```

Vom configura in continuare router-ul adaugat pentru ISP astfel:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# setam un host name
$ hostname ISP
#intrare in modul configurare interfataa Gio/2
$ interface gigabitEthernet 0/2
# setare adresa ip
$ ip address 210.2.2.33 255.255.255.224
# activam interfata
$ no shutdown
```

Am testat daca functioneaza ping-ul la 210.2.2.34 din ISP fig4.2.

```
ISP(config)#do ping 210.2.2.34

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 210.2.2.34, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

ISP(config)#
```

Figura 4.2: Ping ISP la 210.2.2.34

# 4.2 Configurarea translatarii adreselor - NAT

Pentru a permite accesul la Intenret sa va folosi tehnica NAT (Network Address Trabslation) care va fi schimba adresa/adresle IP private ce sunt utilizate in interiorul cladirii noastre intr-o adresa publica (sau mai multe) si invers.

Scopul nostru este de a crea cadrul prin care din reteua interna putem comunica in Internet. Astfel in mainRouter vom face urmatoarele configurari:

```
#pentru a intra in modul admin/root
```

```
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
#se va defini lista de acces pentru IPurile private care vor
#putea face NAT
$ access-list 15 permit 172.27.0.0 0.0.255.255
#definesc lista de adrese publice ce vor fi utilizate
#pentru NAT
$ ip nat pool claudiu 210.2.2.35 210.2.2.62 netmask 255.255.255.224
#realizez legatura intre IP-urile private si cele publice
$ ip nat inside source list 15 pool claudiu
#folosim comanda nat inside pe interfata Gi 0/0 private
#a mainRouter-ului avand in vedere VLAN-urile definite
$ interface gigabitEthernet 0/0.10
$ ip nat inside
$ exit
$ interface gigabitEthernet 0/0.20
$ ip nat inside
$ interface gigabitEthernet 0/0.30
$ ip nat inside
$ exit
#interfata Gi 0/2 va fi config outside pentru ca realizeaza
#legatura cu ISP
$ interface gigabitEthernet 0/2
$ ip nat outside
$ exit
```

Dupa un ping de la laptopul 0 la 210.2.2.33 vom verifica apoi lista de translatari NAT fig4.3

```
mainRouter#show ip nat translations
Pro Inside global
                                         Outside local
                                                           Outside global
                      Inside local
icmp 210.2.2.35:1
                      172.27.30.10:1
                                         210.2.2.33:1
                                                           210.2.2.33:1
icmp 210.2.2.35:2
                      172.27.30.10:2
                                         210.2.2.33:2
                                                            210.2.2.33:2
icmp 210.2.2.35:3
                      172.27.30.10:3
                                         210.2.2.33:3
                                                           210.2.2.33:3
icmp 210.2.2.35:4
                      172.27.30.10:4
                                         210.2.2.33:4
                                                           210.2.2.33:4
icmp 210.2.2.35:5
                      172.27.30.10:5
                                         210.2.2.33:5
                                                           210.2.2.33:5
icmp 210.2.2.35:6
                      172.27.30.10:6
                                         210.2.2.33:6
icmp 210.2.2.35:7
                      172.27.30.10:7
                                         210.2.2.33:7
                                                           210.2.2.33:7
icmp 210.2.2.35:8
                      172.27.30.10:8
                                         210.2.2.33:8
                                                           210.2.2.33:8
mainRouter#
```

Figura 4.3: Verificare ip nat translations

#### 4.3 Extindere retea in exterior

Se vor adauga un switch, un server si un laptop in reteaua 100.0.0.0/8. Noua arhitectura va arata astfel ca in fig 4.4. Vom configura in conitnuare interfata




Figura 4.4: Retea finala

Gi0/0 a router-ului ISP

```
#pentru a intra in modul admin/root
```

\$ enable

#pentru a intra in modul configurare

\$ configure terminal

#intrare in modul configurare interfata GiO/2

\$ interface gigabitEthernet 0/0

# setare adresa ip

\$ ip address 100.0.0.0.1 255.0.0.0

# activam interfata

\$ no shutdown

Vom intra in IP configuration pentru server-ul nou adaugat si in IP configuration al laptopului. Serverul va oferi serviciul de DNS in exterior fig4.5.



Figura 4.5: IP configuration

In mainRouter vom configura o ruta statica defaultneu adresa de next hop -> adresa ruterului ISP:

#pentru a intra in modul admin/root

```
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# toate pachetele care nu sunt directionate catre o ruta mai specifica
#trebuie sa fie directionate catre adresa IP 210.2.2.33.
$ ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.2.2.33
```

Efectul comenzii de mai sus este ilustrata in fig 4.7 In ISP router vom seta ip route astfel:

#comanda specifica ca pachetele care sunt directionate catre adresa #de retea 210.2.2.64 cu masca 255.255.255.224 trebuie sa fie directionate #catre adresa IP 210.2.2.34

\$ ip route 210.2.2.64 255.255.255.224 210.2.2.34

```
172.27.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
        172.27.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
        172.27.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
        172.27.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
        172.27.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
        172.27.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
        172.27.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
        172.27.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
        172.27.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
     210.2.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
        210.2.2.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/2
        210.2.2.34/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
        210.2.2.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        210.2.2.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     0.0.0.0/0 [1/0] via 210.2.2.33
mainRouter#
```

Figura 4.6: IP routes mainRouter

#### 4.4 Mail din exterior

In urmatoarea etapa dorim sa adaugam un domeniu **mail.claudiu.com** in serverul 5 (100.0.0.2), setat ca server de DNS. Acest domeniu va fi pentru adresa 100.0.0.2 (chiar adresa server-ului 5). Configuram in cadrul acestui server un serviciu de email unde adaugam un user nou claudiu3 cu parola claudiu3 si domeniul mail.claudiu.com ??




Figura 4.7: Adaugare cont email

Remark. Vom configura mail-ul creat pe laptopul 3 (100.0.0.3). Vom adauga domeniul mail.claudiu.com in serverul de DNS 210.2.2.68 la adresa 100.0.0.2.

Remark. In server 5 (100.0.0.2) vom adauga in serviciul de DNS domeniul mail.claudiu.ro la adresa 210.2.2.69 (serverul de mail din reteaua interna).




Figura 4.8: Testare email

## 4.5 Http page

S-a configurat serviciu http pe server 5 (100.0.0.2) si am adaugat numele meu paginii fig4.9.



Figura 4.9: Testare http

# Capitolul 5

## Sedinta 4

In aceasta sedinta s-au atins aspecte legate de securitate. Am creat useri la nivelul mainRouter-uului cu diferite privilegii si m-am conecta de la distanta prin ssh. Am repetat acesti pasi si pentru switch-ul 0. Pentru securizarea parolelor s-a folosit crypto (hash pe parola).

Nivelul de privilegii:

- privilege level 1 user exec mode; putine comenzi; parametri putini
- ...
- privilege level 15 privileged exec mode (root) se poate face orice

Tipul de encriptare disponibile:

- tipul 0 fara encriptare
- tipul 7 simple encryption
- tipul 5 complex encryption

#### 5.1 Conectare ssh MainRouter

In continuare se va configura conectarea remote la mainRouter. Se vor adauga urmatorii useri in felul urmator:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# adaugare username si parola
# primii 2 useri au parola clear text
$ username claudiu1 privilege 1 password claudiu1
$ username claudiu7 privilege 7 password claudiu7
# adaugarea unui user cu privilegii depline si cheia encriptata
$ username claudiu15 privilege 15 secret claudiu15
# definim un domeniu - necesar pentru certificare
$ ip domain-name claudiu.ro
# vom genera cheile pentru acest domeniu
# rsa este un algoritm destul de vechi si folosit
# dam 2048 de biti
```

```
$ crypto key generate rsa
# configurma terminalul virtual cu care ne legam
# in acest caz vor fi disponibile doar 2 conexiuni simultan acceptate
$ line vty 0 1
# setam sa fie acceptate sesiunile ssh
$ transport input ssh
# configuram verificare locala a user-ului in db
$ login local
# un pas in spate
$ exit
# setare parola pentru a intra in modul root/privilegiat
$ enable secret claudiu15
```

In urmatoarea imagine se observa cum ne putem conecta remote de pe laptopul 0 la mainRouter fig5.1. Am testat de asmenea daca ma pot conecta de pe 3 dispozitive (cele 3 laptopuri) simultan, dar nu s-a putut realiza cea de-a treia conexiune din cauza ca am pus vty pentru maxim 2 canale de conexiune.

```
C:\>ssh -l claudiu1 210.2.2.65
 Password:
 mainRouter>show privilege
 Current privilege level is 1 mainRouter>enable
 Password:
 mainRouter#show privilege
Current privilege level is 15
  mainRouter#exit
 [Connection to 210.2.2.65 closed by foreign host] C:\>ssh -l claudiu7 210.2.2.65
 mainRouter#show privilege
 Current privilege level is 7 mainRouter#enable
 Password:
 mainRouter#show privilege
 Current privilege level is 15
 mainRouter#exit
 [Connection to 210.2.2.65 closed by foreign host] C:\>ssh -l claudiu15 210.2.2.65
 Password:
 mainRouter#show privilege
 Current privilege level is 15
 mainRouter#
Тор
```

Figura 5.1: Verificare conexiune ssh

## 5.2 Conexiume ssh MainSwitch (switch 0)

Pentru a configura MainSwitch sa accepte conexiuni remote se poate proceda la fel ca in cazul MainRouter-ului. In prima faza se vor adauga useri in db local cu parola clear text iar apoi se vor encripta aceste parole. Traficul de management este pe **vlan-ul 99**, iar adresa ip est **172.27.99.2**. Se va configura astfel:

```
#pentru a intra in modul admin/root
$ enable
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# adaugare username si parola
$ username claudiu1 privilege 1 password claudiu1
$ username claudiu7 privilege 7 password claudiu7
$ username claudiu15 privilege 15 password claudiu15
# definim un domeniu - necesar pentru certificare
$ ip domain-name claudiu.ro
# vom genera cheile pentru acest domeniu
# rsa este un algoritm destul de vechi si folosit
# dam 2048 de biti
$ crypto key generate rsa
# configurma terminalul virtual cu care ne legam
# in acest caz vor fi disponibile doar 2 conexiuni simultan acceptate
$ line vty 0 1
# setam sa fie acceptate sesiunile ssh
$ transport input ssh
# configuram verificare locala a user-ului in db
$ login local
# un pas in spate
$ exit
# setare parola pentru a intra in modul root/privilegiat
$ enable secret claudiu15
```

In continuare s-a folosit conexiunea ssh la MainSwitch si s-au encriptat parolele pentru MainSwitch. Se va face encriptarea cu un algoritm de encriptare. Procesul presupune parsarea fisierului de configurare si ecriptarea parolelor gasite. fig5.2




Figura 5.2: Verificare conexiune ssh

#### Useri parole:

• username: claudiu1 password: claudiu1 privilege: 1

• username: claudiu7 password: claudiu7 privilege: 7

• username: cludiu15 password: claudiu15 privilege: 15

Parola enable: claudiu15

# Capitolul 6

## Securitate

In aceast capitol sunt prezentate cateva metode de securitate aplicate retelei create anterior. Ca metode de securitate alese voi aminti restrictionarea prin access list a conexiunii ssh la VLAN-ul de management, si conexiune AAA local la routerul ISP.

# 6.1 Conectare ssh MainRouter restrictionata doar la vlan 10

Consideram ca accesul remote prin ssh la router-ul MainRouter sa fie disponibila doar pentru subreteaua de vlan 10 (presupunem ca aceasta este folosita de catre echipa de IT/ administratorul de retea). Pentru a realiza acest lucru ma voi folosi de un access list prin care sa creez regula enuntata anterior. Access list-urile sunt utilizate pentru a permite, restricționa sau filtra traficul pe baza unor criterii precum adrese IP, porturi de protocol, adrese MAC sau alte atribute specifice pachetelor de rețea.

Eu voi folosi un access list **standard** careia ii voi adauga un remark pentru traficul din vlan 10 ca fiind permis. Voi permite pentru toate adresele ip din vlan 10 sa se conecteze la switch si pentru asta voi adauga permisiunea in access list. Voi adauga aceste reguli la linia virtuala(VTY) care e folosita pentru accesul la dispozitivul mainSwitch prin intermediul protocolului Telnet sau SSH.




Figura 6.1: Verificare conexiune ssh vlan30-laptop0 si vlan10-laptop2 - inainte de regula

In figura 6.1 se pot observa 2 conexiuni spre main router din vlan 10 (laptop-2) si vlan 30(laptop-0) respectiv inainte de a impune regula. Comenziile aplicate pe switch-ul mainSwitch:

```
#conectare mainSwitch
$ enable
$ password: claudiu15
#intrare in mod configurare
$ configure terminal
# definire access list standard cu numarul 99 care permite trafic vlan10
$ access-list 99 remark vlan 10 traffic
# impunere regula de permisiune pentru toate adresele din vlan10
$ access-list 99 permit 172.27.10.0 0.0.0.255
# deny pentru toate celelate tipuri de conexiuni
$ access-list 99 deny any
# deschidere mod configurare terminal virtual
$ line vty 0 15
# adaugare access list acestui terminal virtual pentru aplicare restrictii
$ access-class 99 in
```

Se observa ca in cadrul regulei definite specificam faptul ca permitem traficul venit de la vlan 10 pentru orice adresa din cadrul acestuia. Comanda line vty 0 15 face referire la linia virtuală (VTY) de la 0 la 15, care este folosită pentru accesul la dispozitiv prin intermediul protocolului Telnet sau SSH. Se va intra in modul de configurare al acestui terminal si ii atasam restrictia creata anterior. In figura 6.2 se pot observa 2 conexiuni spre main router din vlan 10 si vlan 30 respectiv inainte de a impune regula.

```
access-list 99 remark vlan 10 traffic
access-list 99 permit 172.27.10.0 0.0.0.255
access-list 99 deny any
line con 0
!
line vty 0 1
access-class 99 in
login local
transport input ssh
line vty 2 4
access-class 99 in
login
line vty 5 15
access-class 99 in
login
!
```

Figura 6.2: Verificare aplicare restrictie in running config

Se vor incerca din nou conexiunile de pe laptop 0 (vlan 30), laptop 1 (vlan 20) si laptop 0 (vlan 10) la main switch (switch 0) prin ssh. Se observa ca doar in cazul conexiunii de pe laptopul 2 (vlan 10) s-a putut realiza conectarea prin ssh la mainSwitch.




Figura 6.3: Verificare conexiune ssh dupa aplicare reguli

**REZULTATE**: Doar utilizatorii de la etaj 1 al caror vlan este 10 vor avea access ssh la main switch.

# 6.2 Conectare cu AAA local si remote ISP router

Voi realiza autentificare locala prin AAA pentru routerul ISP. Voi configura pentru acest serviciu serverul cu numarul 5 (100.0.0.2/8) unde voi defini un utilizator care se poate loga intr-o conexiune ssh, primind astfel acces la configurarile routerului. In prima faza voi configura serverul, iar apoi voi activa conexiunea de tip ssh pe routerul ISP asociind posibilitatea autentificarii de tip AAA. AAA authentication oferă o abordare centralizată și flexibilă pentru administrarea autentificării în rețelele de calculatoare.

AAA asigură framework-ul principal pentru a seta controlul accesului pe un echipament de rețea. Implementarea acestei parti de securitate s-a realizat consultand un exemplu publicat pe un canal de youtube [2]

Am configurat serviciul AAA pe serverul 100.0.0.2/8 unde am definit un user (claudiuAAA) si o parola pentru acesta (claudiuAAA) si am configurat reteaua in care doresc sa fac aceasta configurare (detaliile despre router). Am selectat tipul de server ca fiind RADIUS, radius fiind un protocol și un tip de server utilizat pentru autentificarea, autorizarea și contabilitatea utilizatorilor care accesează o rețea. Serverul va juca rolul in acest caz de punct centralizat de autentificare și autorizare pentru utilizatori, precum si monitorizare. In figura de mai jos 6.4 se observa configurarea serviului AAA.




Figura 6.4: Configurare serviciu AAA pe server 100.0.0.2/8

In continuare voi configura routerul ISP pentru conexiune ssh si asociem serverul de autentifcare AAA.

```
#pentru a intra in modul admin/root
#pentru a intra in modul configurare
$ configure terminal
# adaugare username si parola; parola encriptata
$ username claudiuISP secret claudiuISP
# se activează și se aduce în funcțiune funcționalitatea AAA pe router
$ aaa new-model
# definim metoda de logare implicita ca fiind prin serverul radius
$ aaa authentication login default group radius local
# definim metoda de logare implicita la nivelul modului enable
# ca fiind prin serverul radius
$ aaa authentication enable default group radius local
# configuram informatiile despre serverul radius
# key-ul este cel pe care l-am setat in pe server
$ radius-server host 100.0.0.2 key claudiu
# definim un domeniu - necesar pentru certificare
$ ip domain name claudiu.com
# setam versiunea ip ssh la 2, routerul va folosi doar versiunea 2
$ ip ssh version 2
# vom genera cheile pentru acest domeniu
# rsa este un algoritm destul de vechi si folosit
# dam 1024 de biti
$ crypto key generate rsa
# configurma terminalul virtual cu care ne legam
# in acest caz vor fi disponibile doar 5 conexiuni simultan acceptate
$ line vty 0 4
# setam sa fie acceptate sesiunile ssh
$ transport input ssh
# setam autentifcare default (cea pe care am setat-o inainte)
# prima data server radius
$ login authentication default
# un pas in spate
$ exit
```

Pentru testarea conexiunii ssh prin intermediul serviciului AAA de logare am accesat commnad line-ul laptopului 100.0.0.3/8 si am incercat sa ma conectez prin ssh cu utilizatorul claudiuAAA pe care l-am inscris in serverul radius. Observam in figura fig6.5 cum ne logam intial cu privilegiu 1 la routerul ISP (100.0.0.1/8) si apoi ne logam la nivelul enable (privilegiu 15) tot cu credentialele pe care le-am setat in serviul AAA. Am setat default login ca fiind serverul radius (AAA) si nu se mai tine cont de baza de date locala.




Figura 6.5: Verificare conexiune s<br/>sh cu username  ${\bf AAA}$ 

#### Useri parole:

• AAA: username: claudiuAAA password: claudiuAAA

# Bibliografia

- [1] Ben Lutkevich, "DMZ in networking", în (), URL: https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/DMZ (cit. în p. 14).
- [2] TechWithMi, Radius Server, AAA Local and Server based Authentication Configuration with packet Tracer. https://www.youtube.com/watch?v=S9RBZTDIfIo, 17.05.2023, 2022 (cit. în p. 34).