# Esquema iterativo para transformar coordenadas Cartesianas geocêntricas (x,y,z) em coordenadas geodésicas $(h,\phi,\lambda)$ referidas ao elipsoide WGS84

### Coordenadas Cartesianas geocêntricas

- $x = X_0 m$
- $y = Y_0 m$
- $z = Z_0 m$

#### Elipsoide de referência WGS84:

- Semi-eixo maior:  $a = 6378137.0 \, m$
- Achatamento: f = 1/298.257223563
- Semi-eixo menor: b = a(1 f) m
- $1^a$  excentricidade:  $e = \frac{\sqrt{a^2 b^2}}{a}$

#### Esquema iterativo

1. 
$$p = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2}$$

2. 
$$\phi_1 = tan^{-1} \left( \frac{Z_0}{p(1 - e^2)} \right)$$

3. 
$$N_1 = \frac{a^2}{\sqrt{(a\cos\phi_1)^2 + (b\sin\phi_1)^2}}$$

4. 
$$h_1 = \frac{p}{\cos\phi_1} - N_1$$

5. 
$$h_0 = h_1, \ \phi_0 = \phi_1 \ e \ N_0 = N_1$$

6. 
$$i = 0$$
 e  $ITMAX = 5$  (por exemplo)

7. Enquanto i < ITMAX

(a) 
$$\phi_1 = tan^{-1} \left( \frac{Z_0}{p} \left( 1 - \frac{e^2 N_1}{N_1 + h_1} \right)^{-1} \right)$$

- (b) Etapa 3
- (c) Etapa 4
- (d) Etapa 5
- (e)  $i \leftarrow i + 1$

8. 
$$\lambda = tan^{-1} \left( \frac{Y_0}{X_0} \right)$$

## Observações

- $\bullet\,$  Os ângulos devem estar em radiano
- Para testar a sua implementação:
  - Defina coordenadas geodésicas  $h=H,\,\phi=\Phi$ e $\lambda=\Lambda$
  - Calcule as coordenadas Cartesianas  $x=X_0,\,y=Y_0$ e  $z=Z_0$
  - Utilize o esquema iterativo descrito acima para estimar o valor das coordenadas geodésicas  $H, \Phi$  e  $\Lambda$  que você definiu previamente