# Calcolatori Elettronici Esercitazione 1

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Obiettivi

- Assegnazione di valori a registri e in memoria
- Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
  - con segno/senza segno
  - tra due registri o tra registro e immediato
- Istruzioni di input/output
  - lettura di un intero inserito da tastiera
  - stampa a video di interi e stringhe

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:

```
n1: .byte 10n2: .byte 0x10n3: .byte '1'
```

- Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, res
- Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: res = n1 n2 + n3

```
.data
        .byte 10
n1:
n2:
        .byte 0x10
n3:
        .byte '1'
        .space 1
res:
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        lb $t0, n1
        lb $t1, n2
        sub $t0, $t0, $t1
        lb $t1, n3
        add $t0, $t0, $t1
        sb $t0, res
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

Siano date cinque variabili di tipo byte:

```
var1 = 'm', var2 = 'i', var3 = 'p', var4 = 's', var5 = 0
```

- Si scriva un programma che converta in maiuscolo le prime 4 variabili.
- Successivamente, stampare una stringa utilizzando la system call 4 e copiando in \$a0 l'indirizzo di var1.
- Quali sono i caratteri stampati a video? A cosa serve var5?

```
.data
var1: .byte 'm'
var2: .byte 'i'
var3: .byte 'p'
var4: .byte 's'
var5: .byte 0
        .text
        .globl main
        .ent main
main: li $t0, 'A'
        li $t1, 'a'
        sub $t0, $t0, $t1
        lb $t1, var1  # conversione prima variabile
        add $t1, $t1, $t0
        sb $t1, var1
```

# Soluzione [cont.]

```
lb $t1, var2  # conversione seconda variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var2
lb $t1, var3  # conversione terza variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var3
lb $t1, var4  # conversione quarta variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var4
la $a0, var1  # stampa
li $v0, 4
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main
```

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:

```
• op1: .byte 150
```

- op2: .byte 100
- Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la system call 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

```
.data
op1: .byte 150
op2:
        .byte 100
        .text
        .globl main
        .ent main
main: lbu $t0, op1
        lb $t1, op2  # equivalente a lbu $t1, op2
        add $a0, $t0, $t1
        li $v0, 1
        syscall
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

 Sia data la seguente variabili di tipo word inizializzata in memoria:

```
var: .word 0x3FFFFFF0
```

- Si memorizzi nel registro \$t1 il doppio del valore di var e poi lo si stampi a video.
- Aggiungere a \$t1 il valore immediato 40
   (usando un altro registro come destinazione per non modificare \$t1). Cosa accade? E' possibile stampare un risultato numerico?

## Esercizio 4 [cont.]

 Ripetere l'operazione precedente, ma questa volta porre 40 nel registro \$t2 e poi sommare \$t1 e \$t2. E' possibile stampare a video un risultato numerico?

```
.data
            .word 0x3FFFFF60
var:
            .text
            .globl main
            .ent main
main:
           lw $t0, var
            add $t1, $t0, $t0  # prima somma
            move $a0, $t1
            li $v0, 1
            syscall
            addiu $a0, $t1, 40 # seconda somma
            li $v0, 1
            syscall
            #addi $a0, $t1, 40 #scatena l'eccezione di overflow
            #li $v0, 1
            #syscall
```

# Soluzione [cont.]

```
li $t2, 40  # terza somma
addu $a0, $t1, $t2
li $v0, 1
syscall

#add $a0, $t1, $t2  # scatena l'eccezione di overflow
#li $v0, 1
#syscall
li $v0, 10
syscall
.end main
```

# Rappresentazione dei numeri

#### Complemento a 2

#### Binario puro

-1	OxFFFFFFF	4.294.967.296
-2	OxFFFFFFE	4.294.967.295
-2.147.483.648	0x80000000	2.147.483.648
2.147.483.647	0x7FFFFFFF	2.147.483.647
1	0x0000001	1
0	0x0000000	0
0	0x00000000	0

# Verifica dell'overflow in <u>Ca2</u>

- Sommando 1 a 0x7FFFFFFF, il risultato ottenuto in complemento a 2 su 32 bit (0x8000000) è in overflow
- Quando il risultato dell'operazione genera overflow,
   ADD e ADDI scatenano un'eccezione,
   interrompendo l'esecuzione del programma corrente.
- ADDU e ADDIU non scatenano alcuna eccezione: in questo, caso per verificare l'overflow in Ca2, è possibile confrontare il segno del risultato con quello degli operandi (se la somma di due operandi con lo stesso segno produce un risultato di segno opposto, c'è overflow).

# Verifica dell'overflow in binario puro

- Sommando 1 a 0xFFFFFFFF, il risultato ottenuto in binario puro su 32 bit (0x0000000) è in *overflow*.
- In questo caso ADDU, ADDIU, ADD e ADDI si comportano allo stesso modo: effettuano la somma e non scatenano nessuna eccezione (ADD e ADDI scatenano comunque l'eccezione descritta nella slide precedente).
- Volendo estendere la rappresentazione numerica lavorando in binario puro, si usano le istruzioni ADDU e ADDIU, e per il controllo dell'overflow occorre verificare che il risultato sia maggiore dei due operandi.

- Utilizzando la system call 5, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in \$t1.
- Leggere un altro intero e salvarlo in \$t2.
- Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di \$t1 e \$t2.
- Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.

```
.data
message: .asciiz "Inserisci un numero: "
            .text
            .globl main
            .ent main
            la $a0, message
main:
                                          #lettura primo numero
            li $v0, 4
            syscall
            li $v0, 5
            syscall
            move $t1, $v0
```

# Soluzione [cont.]

```
#lettura secondo numero
la $a0, message
li $v0, 4
syscall
li $v0, 5
syscall
move $t2, $v0
#scambia $t1 e $t2 senza usare altri registri
add $t1, $t1, $t2
sub $t2, $t1, $t2
sub $t1, $t1, $t2
li $v0, 10
syscall
.end main
```