第1章 计算机网络和因特网

网络核心和接入网

任课老师:周军海

Email:rj_zjh@hnu.edu.cn

网络核心和接入网


教学重点:

- ✓ 了解网络核心的内部构造
- ✔ 掌握接入网和无线媒体的基础知识
- ✓ 熟练掌握电路交换和分组交换的概念及工作原理

教学难点:

✓ 熟练掌握电路交换和分组交换的概念及工作原理

1.3 网络核心



1.3.1 电路交换和分组交换

- □ <u>电路交换</u> (circuit switching)
 - 预留端到端资源: 预留端系统之间通信路径上所需要的资源(缓存,链路带宽)。建立连接。
 - 发送方以恒定速率向接收方传送数据。如,电话网络。
- □ <u>分组交换</u>(packet switching)
 - 不需要资源预留
 - ○按需使用资源,可能要排队等待:同时有其它分组 发送。


如,因特网。

1、电路交换工作原理

通信双方必须先建立一个*专用的连接(电路)*,一直维持,直到通信结束。


如,电话网络。

通话过程: 拨号 → 接通 → 通信 → 挂机



例, 电路交换网络


- □ 每个链路可有n条电路,能 够支持n条同步连接。
- □ 通信过程:
- ✓ 在两台主机A、B之间创建 一条专用的端到端连接, 分别占用每条链路中的一 条电路;
- ✓ 该连接获得链路带宽的 1/n,进行通信。



2、电路交换网络中的多路复用


- 多路复用: 在一条传输链路上同时建立多条连接,分别传输数据。
- □ <u>频分多路复用</u>FDM(frequency-division multiplexing) 链路的频谱由跨越链路创建的连接所共享。
- ✓ 按频率划分若干频段,每个频段专用于一个连接。
- ✓ #宽bandwidth: 频段的宽度。如, 4kHz。
- □ <u>时分多路复用</u>TDM (time-division multiplexing)

时间划分为固定区间的*帧*,每帧再划分为固定数量的 *时隙*,每一个时隙专用于一个连接,用于传输数据。




例: 4个用户复用

FDM: 划分4个频段



TDM:每个帧划分4个时隙



3、电路交换缺陷

□ 效率较低:

静默期(无数据传输)专用电路空闲,网络资源被浪费;

□ 创建端到端电路及预留端到端带宽的过程复杂。

例:发送一个文件的时间

- □ 从主机A到主机B。已知:
 - 文件大小640kb, 链路传输速率是1.536 Mb/s
 - ○每条链路使用具有24个时隙的TDM
 - 创建端到端电路需500 ms
- □ 发送一个文件时间=创建电路时间+文件传输时间
 - ✓ 文件传输时间: 文件大小/电路的传输速率
 - ✓ 每条电路的传输速率: 链路传输速率/时隙数 (1.536M b/s)/24=64kb/s
 - ✓ 文件传输时间: 640kb/(64kb/s)=10s
 - ✓ A到B的总发送时间: 0.5s+10s=10.5s


1、工作原理

报文(message):应用程序要传输的信息。包含需要的任何内容。如,控制功能或数据。

- □工作过程
- ✓ 源端将报文划分为较小的数据块(分组packet);
- ✓ 每个分组通过一系列链路和分组交换机传送,直到目的端
- ✓ 目的端恢复原报文。
- □分组以链路的最大传输速率传输。
- □ 传输过程中采用存储转发传输机制。

2、存储转发传输

分组交换机先将输入端的整个分组接收下来(*存*)。 (新),再从输出链路转发传输出去(转发)。



相关参数

- ✓ *传输时延*: 将一个分组的所有比特推送到输出链路上所需时间。若一个分组长*L* bit,链路速率*R*,该时延是 *L/R* s。
- ✓ 输出缓存 (输出队列): 用于保存准备发往某个链路的分组。每条相连的链路都对应有一个输出缓存。
- ✓ 排队时延: 分组在输出缓存中等待转发的时间。


某条链路上要转发的分组多,需在其输出缓存中等 待。排队时延是变化的,与网络中的拥塞有关。

✓ 分组丢失: 当缓存空间已满时,有的分组要被丢弃。

例,一个简单的分组交换网络


两对主机通信: A→I

统计复用:按需分配资源。 如A和B分组没有固定的顺序。



例:发送一个文件的时间

- □ 设两台主机之间有Q段链路,每条速率是Rbit/s,分组长Lbit,忽略排队时延和端到端传播时延。
- ✓ 每条链路传输时延:L/Rs
- \checkmark 经过中间路由器存储转发Q-1次到目的地。



P17. 如果分组数目为P, 经过N条链路序列的时延是多少?


报文交换

将要发送的整个信息作为一个报文发送。

采用存储转发技术:整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来,再转发到下一个结点。

几种交换技术对比

- □ *电路交换:* 整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送。
- □ *报文交换:* 整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后,再转发到下一个结点。
- □ *分组交换:* 单个分组(只是整个报文的一部分)传送 到相邻结点,存储下来后,再转发到下一个结点。



两者比较

- ✓ 电路交换效率不高: 预先分配传输链路,空闲时,浪费链路时间。
- ✓ 分组交换不适合实时服务: 端到端时延不确定;
- ✓ 分组交换带宽共享好,简单,有效,成本更低。
- ✓ 分组交换按需分配链路,利用率高。
- □ 发展趋势:

广泛使用分组交换,电路交换电话网向分组交换转变。

1.3.2 分组交换网络

在源和目的主机之间通过一系列分组交换机转发分组。


- □ 类型:
- ✓ 虚电路网络:
- ✓ 数据报网络:

两者在建立路由和管理选路方面存在不同。

比较

- □ 虚电路网络: 交换机根据虚电路号转发分组。
- ✓ 源和目的主机之间先建立虚连接(虚电路)
- ✓ 每个虚电路指定一个标识符 ID;
- ✓ 分组带有标识符 ID,决定下一跳(转发路径) 如,X.25、帧中继FR和异步传递方式ATM
- □ 数据报网络:交换机根据目的地址转发分组。
- ✓ 不需建立连接
- ✓ 每个分组带有目的地址,决定下一跳(转发路径) 如,因特网。

根据工作方式分



根据作用范围分

□ 局域网LAN(local area network):

范围较小,几公里左右,一幢楼房或一个单位。

- 一般将微机通过高速通信线路相连,速率高,通常 在100Mb/s以上。
- □ 城域网或市域网MAN(metropolitan area network): 范围在广域网和局域网之间,例如一个城市。 传送速率比WAN高,范围约几~几十公里。
- □ 广域网WAN(wide area network): 范围通常为几十~几千公里。也称为远程网。

根据使用范围分

- □ 公用网 (Public Network): 面向大众,交费就可使用。
- □ 专用网(Private Network): 只为本单位内使用。

1.4 接入网和物接入网

□ 接入网 (network access):

将端系统连接到其边缘路 由器的物理链路。


是用户连接到网络的基础设施。

□ 边缘路由器(edge router):

端系统到任何其他远程端 系统的路径上的第一台路由 器。

1.4.1 网络接入

1.4.2 物理媒体



1.4.1 网络接入

- □ 解决的问题: 端系统怎样连接到边缘路由器?
- □ 接入方式:
- ✓ 住宅接入 (家庭用户)
- ✓ 公司接入 (学校、单位)
- ✓ 无线接入 (移动设备)

一、住宅接入

将家庭端系统(如PC)与边缘路由器相连接。

- 1、通过拨号调制解调器(dial-up modem)
- 2、新型宽带接入技术


1、通过拨号调制解调器

将家庭端系统通过普通模拟

电话线用拨号调制解调器与住宅

ISP相连。

常用的形式。



□ 调制解调器MODEM功能:

- ✓ 调制: 将数字信号转换成模拟信号。
- ✓ 解调: 将模拟信号转换成数字信号。

模拟信号和数字信号

□ 模拟信号: 用连续变化的电磁波表示数据,可以按照不同频率在链路上传输。



□ 数字信号:用一系列电压脉冲表示数据,可用正、负两种电平表示"1"、"0"。





网络接入是沿着一条点对点拨号电话线的一对调制解调器。



端系统 ISP

- · 端系统方发送: MODEM将PC输出的数字信号转换为模拟形式, 在模拟电话线(双绞线)上传输。
- · ISP 方接收: MODEM再将模拟信号转换回数字形式, 作为ISP路由器输入。

缺陷:

□ 用户有效速率低于56kbps: 双绞线质量低。

下载时间长。如下载一首3分钟的MP3歌曲大约需要8分钟。

□ 不能同时上网和拨打普通电话:

不能"总是在线"。

2、新型宽带接入技术

- ✓ 为住宅用户提供更高的数据传输率;
- ✓ 用户可以同时上网和打电话。
- □ 常用类型:
- ✓ 数字用户线DSL (digital subscriber line)
- ✓ 混合光纤同轴电缆HFC (hybrid fiber coaxial cable)
- ✓ 光纤到户 (fiber to the homes, FTTH)

科学攻坚,不断创新

- □有"光纤之父"称号的高锟,一开始提出光纤理论的时候并不被广泛接受,被媒体嘲笑是痴人说梦,但高锟不畏艰人说梦,但高锟不贵的难科学攻坚,不断创新和改进,最终于2009年获得诺贝尔物理学奖。
- □ 他的贡献和名声不成正 比,美国总统奥巴马说 ,全世界都欠他一个极 大人情!




(1) 数字用户线DSL

□有多种形式:

如ADSL(不对称)、SDSL(对称)、HDSL(高速)、VDSL(非常高速)等等。 住宅常用的是ADSL不对称数字用户线 (Asymmetrical Digital Subscriber Line)。

- *使用频分复用FDM*:通信链路划分为3个不重叠频段:
- ✓ 高速下载信道 50 kHz ~ 1 MHz
- ✓ 中速上载信道 4 kHz ~ 50 kHz
- ✓ 普通的双向电话信道 0 kHz ~ 4 kHz 用于普通电话 安装时可采用分离器将入户线划分为高频和低频两条线路。




(2) 混合光纤同轴电缆HFC

传统广播电视电缆系统的改进。

○ HFC结构: 采用同轴电缆和光纤混合接入方式。

500到 5000个



○ 传统方式: 头端 (head end)广播通过同轴电缆和放大器的分配网络传向住宅。

二、公司接入

通过局域网(LAN)连接端用户和边缘路由器。

- ✓ 先将多个端系统连接成局域网:如采用以太网技术, 用双绞线或同轴电缆将端系统彼此连接。
- ✓ 局域网再与边缘路由器连接: 边缘路由器负责与外连接。

以太网技术:

✓ 共享以太网: 端系统共享以太网的传输速率;

✓ 交換以太网: 多个用户可同时使用全部带宽通信。

三、无线接入

用于无线移动设备(如移动电话和PDA等)的接入。

- □ 无线局域网(wireless LAN):
- □ 广域无线接入网(wide-area wireless access network):


无线局域网(wireless LAN)

也称为无线以太网 或Wi-Fi (wireless fidelity, 无线保真)。



- ✓ 基站与有线的因特网连接,为无线用户 提供服务。
- ✓ 通过基站互相通信,覆盖范围约几十米
- ✓ 典型: IEEE802.11无线局域网。

如: IEEE 802.11n 最高速率600Mbps Wi-Fi 6 最高速率9.6Gbps




例:家庭混合网络

ADSL或电缆调制解调器与无线局域网技术结合。

无线接入点

- ✓ 无线接入点
- ✓ 路由器
- ✓ 电缆调制解调



广域无线接入网

- ✓ 基站由电信提供商管理,覆盖范围数万米
- ✓ 漫游的用户可利用移动电话接入基站。
- □ 典型技术:
- ✓ 利用移动电话设施接入:欧洲的无线接入协议WAP、 日本的i模式 (i.mode)。
- ✓ 分组交换接入: 第三代无线3G技术、4G、5G、6G

1.4.2 物理媒体(physical medium)

将网络中不同端系统互相连接起来的物理线路。

是进行数据传输的物理通路,通过传播电磁波或光脉冲来发送比特流。

也称为传输媒体、传输介质、传输媒介。

- □ 分为两大类:
- ✓ *导引型媒体*:电波沿着固体媒体传播。如双 绞线、同轴电缆或光缆等。
- ✓ 非导引型媒体: 电波在空气或外层空间中传播。如无线电等。

物理媒体的性能对网络的通信、速度、距离、价格以及网络中的结点数和可靠性都有很大影响。

双绞线 同轴电缆 光纤 无线电

1、陆地无线电信道

利用无线电波在自由空间传播实现通信。

- ✓ 不需要安装物理线路;
- ✓ 能穿透墙壁、可连接移动用户,长距离传输;
- ✓ 性能与传播环境和传输距离有关。
- □ 类型:
- ✓ 运行在本地区域: 跨越数十到几百米,如无线LAN,100Mbps、1Gbps
- ✓ 运行在广域:

跨越数十千米,如WAP、5G技术等,数百 Mbps。

2、卫星无线电信道

通过一颗通信卫星连接两个或多个位于地球的微波发射方/接收方(地球站)。

- □ <u>卫星</u>: 在一频段上接收信号,使用转发器再生信号,并在另一个频率上发送信号。带宽可达Gb/s。
- □ 微波: 频率很高(2~40GHz), 在空间是直线传播, 会穿透电离层而进入宇宙空间, 不会经电离层反射传播。

地面站2

通信卫星

两类卫星

□ 同步卫星 (geostationary satellite): 永久地停留在地球上方的某个固定点上(地球表面上方36000km的轨道)。

从地面站到卫星再回到地面站的传播时延为250ms, 速率达数百Mb/s,常用于电话网和因特网主干。

□ 低纬度卫星(low-altitute satellite): 较靠近地球,绕地球 旋转。

对一个区域的连续覆盖,需要在轨道上放置许多卫 星。

> 群名称:计算机网络软件2022级 群 号:584356561

1. 以太网的MAC协议提供的是。

- A 无连接的不可靠的服务
- B 无连接的可靠的服务
- c 有连接的可靠的服务
- p 有连接的不可靠的服务