Alunos: Leonardo Daneu Lopes (8516816) e Lucas Sung Jun Hong (8124329)

MAC0422 - Sistemas Operacionais

Relatório

i_nodes

Conteúdo

- 0.0) Introdução
- 1.0) Locais de modificação
 - 1.1) Tratamento de arquivos imediatos
 - 1.2) do_lsr
 - 1.3) Inserindo Isr na biblioteca
- 2.0) Problemas
- 3.0) Entrega incompleta

0.0) Introdução

Máquina usada: Windows 10

VM usada: Oracle VM VirtualBox Manager

1.0) Locais de modificação

Para o funcionamento deste EP, foram feitas várias modificações:

1.1) Tratamento de arquivos imediatos

Em,

```
/usr/src/include/minix/const.h
/usr/include/minix/const.h
```

Escolhendo bits não utilizados, temos a definição:

```
#define I_IMEDIATO 0110000 /* immediate file */
```

Em alloc_inode, no arquivo /usr/src/servers/fs/inode.c, em linhas como

```
rip->i_mode = bits; // set up RWX bits
```

Fazemos tratamento de arquivos imediatos da sequinte maneira:

```
rip->i_mode = (bits & I_REGULAR ? bits | I_IMEDIATO : bits);
```

1.2) do_lsr

Em,

```
cd /usr/src/servers/fs/inode.c
```

Criamos:

```
/* ======= */
/* do_lsr */
```

```
/* ======================= */
PUBLIC int do lsr() {
   int
                i, d, r;
   struct inode *ip;
   struct inode *node;
   struct filp *f;
   struct fproc *fp;
   message
                m;
   r = fetch_name( m_in.name, m_in.name_length, M3 );
   if ( (ip = eat_path(user_path)) == NIL_INODE) {
       printf ("Arquivo nao existe! \n");
       return (-1);
   }
   /* Se arquivo existir*/
   else {
       node = get_inode( ip->i_dev, (ino_t)ip->i_num );
       if (node != NULL) {
           printf("Lista dos PIDs: \n");
           for ( f = &filp[0]; f < &filp[NR_FILPS]; f++ ) {</pre>
               if( f->filp_ino == ip ) {
                   for ( r = 0; r < NR PROCS; r++ ) {
                       for ( i = 0; i < OPEN_MAX; i++ ) {
                           if( fproc[r].fp_filp[i]->filp_ino == f->filp_ino ) {
                               printf("PID: %d \n", fproc[r].fp_pid);
                               break;
                           }
                       }
                   }
                   break;
               }
           }
           printf("Lista de numeros dos blocos \n");
           d = node -> i_size / 4096;
           r = node -> i size % 4096;
           if(r > 0) d = d + 1;
```

1.3) Inserindo Isr na biblioteca

```
Em: /usr/src/lib/posix/_access.c

PUBLIC int lsr(char *path)
{
    message m;
    _loadname( path, &m );
    return _syscall( FS, 70, &m );
}

Em: /usr/src/include/unistd.h
    _PROTOTYPE( int lsr, (char *path) );

Sendo que definimos o nosso lsr em:
    /usr/src/include/minix/callnr.h
    /usr/include/minix/callnr.h
    /usr/include/minix/callnr.h
#define LSR 70
```

2.0) Problemas

Executamos com sucesso o seguinte, em /usr/src/servers :

```
make install
make image
```

```
make: 'install' is up to date
cd ./fs && exec make - install
make: 'install' is up to date
cd ./rs && exec make – install
make: 'install' is up to date
cd ./ds && exec make - install
install -o root -c ds /sbin/ds
cd .∕is && exec make – install
install -o root -c is /sbin/is
cd ./init && exec make - install
make: 'install' is up to date
cd .∕inet && exec make - install
install -c inet /usr/sbin/inet
# make image
cd .∕pm && exec make - EXTRA_OPTS= build
make: 'build' is up to date
cd .∕fs && exec make - EXTRA_OPTS= build
make: 'build' is up to date
cd .∕rs && exec make - EXTRA_OPTS= build
make: 'build' is up to date
cd .∕ds && exec make - EXTRA_OPTS= build
make: 'build' is up to date
cd .∕init && exec make - EXTRA_OPTS= build
make: 'build' is up to date
```

No entanto, após feito o boot:

```
cd /usr/src/tools
make hdboot
make install
shutdown
image=/boot/image/3.1.2ar1
boot
```

Temos a tela de "Loading", que infelizmente não termina...

MINIX will now be shut down ... d0p0s0>image=/boot/image/3.1.2ar1 d0p0s0>boot

Loading Boot image 3.1.2a revision 1.

| | cs | ds | text | data | bss | stack | |
|---|---------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 0 | 0001000 | 0007000 | 24176 | 3384 | 44384 | Θ | kernel |
| 0 | 100000 | 0106000 | 21296 | 3108 | 93940 | 1024 | рm |
| 0 | 11e000 | 0129000 | 42592 | 5348 | 5019704 | 2048 | fs |
| 0 | 5f 5000 | 05f7000 | 6848 | 840 | 20388 | 16384 | rs |
| 0 | 601000 | 0602000 | 3280 | 464 | 1808 | 16384 | ds |
| 0 | 607000 | 060e000 | 27072 | 5696 | 48104 | 1024 | tty |
| 0 | 61c000 | 061e000 | 6144 | 287784 | 3068 | 8192 | memory |
| 0 | 0668000 | 066a000 | 5968 | 572 | 63280 | 4096 | log |
| 0 | 67Ъ000 | 0674000 | 7056 | 2412 | 1356 | 768 | init |

MINIX 3.1.2a. Copyright 2006, Urije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands Executing in 32-bit protected mode.

Building process table: pm fs rs ds tty mem log init. Physical memory: total 523328 KB, system 5700 KB, free 517628 KB. PCI: video memory for device at 0.2.0: 536870912 bytes

3.0) Entrega incompleta

Devido à esse problema em que o Minix não termina o seu Loading, entregamos uma versão em que os seguintes comandos não foram executados:

```
cd /usr/src/tools
make hdboot
make install
shutdown
image=/boot/image/3.1.2ar1
boot
```

Logo, executar o comando lsr() produz o resultado:

```
t lsr
lsr: No such file or directory

* _
```

Repetindo, caso os comandos de make hdboot, etc forem executados, teremos **êxito**, no entanto ao dar o reboot, obtemos a tela congelada.

8) Bibliografia

- http://stackoverflow.com/
- http://man7.org/linux/man-pages/man2/
- http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
- http://paca.ime.usp.br/
- http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/7908799/xsh/unistd.h.html
- http://www.die.net/
- http://users.sosdg.org/~qiyong/mxr/blurb.html
- https://github.com/minix3/minix
- https://coop10.wordpress.com/2009/05/13/como-adicionar-system-call-no-minix/
- https://minixnitc.github.io/report.pdf
- https://www.cs.ucsb.edu/~bboe/public/slides/cs170-2011-05-17_proj3.pdf
- http://www.cis.syr.edu/~wedu/seed/Labs/Documentation/Minix3/Howtoaddsystemcall.pdf
- http://www.cise.ufl.edu/~cop4600/cgi-bin/lxr/http/source.cgi/fs/inode.c