# 题目一 模拟器和汇编程序(Simulator and Assembler)

本题目在美国 CMU 大学的 C 语言作业《Simulator and Assembler》基础上进行了修改和完善,将简单计算机的指令由 16 条扩充到 32 条,另外设计了两条伪指令,同时增加了四个专用寄存器: CS、DS、SS 和 ES。为了避免重复,本文只重点介绍了扩充部分的内容,因此,对本题任务要求的完整理解需要参阅原题目及其编程思路(《C 语言实验与课程设计》附录 8,p245,和第四章 4.4 节,p157)。

# 1 简单计算机的结构模型

模拟器所模拟的简单计算机其结构模型可以用图 1 来表示,整体结构分为三块:处理器 (Processor)、存储器 (Memory) 和端口 (Port)。




图 1 简单计算机的结构模型

#### 1) 处理器

处理器中包括一个算术与逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit,ALU)和一系列寄存器(Registers)。寄存器包括一组通用寄存器(general purpose registers)和七个专用寄存器:代码段寄存器(Code Segment,CS)、数据段寄存器(Data Segment,DS)、堆栈段寄存器(Stock Segment,SS)、附加段寄存器(Extra Segment,ES)、程序计数器(program counter,PC)、指令寄存器(instruction register,IR)和程序状态字(Program Status Word,PSW)。

算术与逻辑单元是处理器的核心部分,用于执行大部分指令。在此计算机中,算术与逻辑单元实际模拟了32条指令的执行。

寄存器是在处理器中构建的一种特殊存储器,读写速度高但数量有限。寄存器主要用于

存放算术与逻辑单元执行指令所需要的数据和运算结果。处理器所处理的数据大多数取自于 寄存器,而不是内存: 因此,内存中的数据首先要加载(load)到寄存器,接下来处理器从 寄存器取数据进行运算,然后将运算结果放回寄存器,最后,再存储到内存中。

通用寄存器有8个,分别记为A、B、C、D、E、F、G和Z。其中寄存器Z用作零寄 存器,所存放的值保持为0,用来"清洗"其他寄存器(即将其他寄存器中的值置为0)。寄 存器 A~G 可存放任何数据, 其中寄存器 G 还用于间接寻址, 在后面描述指令功能时会进一 步介绍。在一条指令在执行时,对同一个寄存器既可以读数据又可以写数据。这8个通用寄 存器的编号见表 1。

表 1 j	<u> </u>
寄存器	编号 (二进制)
Z	000
A	001
В	010
C	011
D	100
Е	101
F	110
G	111

本简单计算机对内存进行分段管理,内存被划分为四个段,分别为代码段、数据段、堆 栈段和附加段,用 CS、DS、SS 和 ES 来表示。代码段存放程序执行指令,数据段存放程序 运行所需要的数据, 堆栈段存放程序运行期间产生的中间数据, 包括子程序调用时所传递的 参数和子程序所返回的结果,附加段用于在调用子程序时存放寄存器中的数据。SS 和 ES 被设计成栈式存储结构。

目标程序在执行之前必须先载入到内存。程序计数器专门用来存放内存中将要执行的指 令地址。由于每条指令占4字节,因此一般情况下每经过一个指令周期,程序计数器中的地 址自动向前移动 4 字节, 而转移指令可以修改程序计数器中的地址值, 从而改变指令的执行 次序。

处理器的每个指令周期包括三步:取指、译码和执行。指令寄存器专门用来存放从程序 计数器所指示的内存单元取到的指令内容,以供下一步对其译码。

程序状态字专门存放目标程序执行的状态。该简单计算机用两个标志来表示程序执行时 两个方面的状态:溢出标志(overflow flag)用来表示算术运算(ADD 和 SUB 等)时的溢 出状态,1表示发生溢出,0表示未溢出;比较标志(compare flag)用来表示逻辑运算(EOU、 LT、LTE 和 NOTC)的结果,1表示逻辑为真,0表示逻辑为假。程序状态字中的前两个bit 分别用来表示这两个标志。

程序计数器、指令寄存器和程序状态字作为三个专用寄存器,不能用来存放其他数据, 否则不能保证目标代码正确执行。

另外,简单计算机的机器字长为2个字节。所以,通用寄存器、立即数和程序状态字用 一个机器字(2字节)来表示,程序计数器和指令寄存器用两个机器字(4字节)来表示。

#### 2) 存储器

系统的内存单元按字节进行编址。换句话说,内存中每个字节的存储单元都有一个区分 于其他字节的地址编号。此简单计算机的内存空间为224个字节,地址编号从0到224-1。

#### 3) 端口

处理器在进行输入输出时通过端口来访问外围设备。Port #0 表示终端输入设备控制台, Port #15 表示终端输出设备控制台。端口号用一个机器字长(2字节)来表示。

# 2 指令集

简单计算机的指令集见表 2, 共 32 条指令和两条伪指令。32 条指令按功能划分为七种:控制指令(6 条)、堆栈操作指令(2 条)、数据存取指令(6 条)、I/O 操作指令(2 条)、算术运算指令(6 条)、位运算指令(6 条)和逻辑运算指令(4 条)。32 条指令按结构分为 8 类,因此书写格式有 8 类。指令长度固定为 32 位(bit),即 4 字节(Byte)。每条指令的前 5 位是指令对应的操作码,每个操作码用一个助记符来表示。伪指令用来定义数据,不生成机器码。

表 2 简单计算机指令集

类别	助记 符	操作码			13 1 11	昇机指令 指令	格式				格式类型
	HLT	00000	00000	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1
	JMP	00001	00001	000	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	2
控	СЈМР	00010	00010	000	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	2
制	ОЈМР	00011	00011	000	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	2
	CALL	00100	00100	000	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	2
	RET	00101	00101	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1
堆	PUSH	00110	00110	RRR	0000	0000	0000	0000	0000	0000	3
栈	POP	00111	00111	RRR	0000	0000	0000	0000	0000	0000	3
	LOADB	01000	01000	RRR	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	4
数	LOADW	01001	01001	RRR	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	4
据	STOREB	01010	01010	RRR	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	4
存	STOREW	01011	01011	RRR	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	AAAA	4
取	LOADI	01100	01100	RRR	0000	0000	IIII	IIII	IIII	IIII	5
	NOP	01101	01101	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1
I/	IN	01110	01110	RRR	0000	0000	0000	0000	PPPP	PPPP	6
0	OUT	01111	01111	RRR	0000	0000	0000	0000	PPPP	PPPP	6
	ADD	10000	10000	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
算	ADDI	10001	10001	RRR	0000	0000	IIII	IIII	IIII	IIII	5
术	SUB	10010	10010	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
运	SUBI	10011	10011	RRR	0000	0000	IIII	IIII	IIII	IIII	5
算	MUL	10100	10100	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
	DIV	10101	10101	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
	AND	10110	10110	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
P	OR	10111	10111	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
位 运	NOR	11000	11000	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
运 算	NOTB	11001	11001	RRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	0000	8
丹	SAL	11010	11010	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
	SAR	11011	11011	RRR	ORRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	7
逻	EQU	11100	11100	RRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	0000	8
辑	LT	11101	11101	RRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	0000	8
运	LTE	11110	11110	RRR	ORRR	0000	0000	0000	0000	0000	8
算	NOTC	11111	11111	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1
伪指	BYTE	无									
<b>\$</b>	WORD	无									

# 3 指令格式

指令操作码为 5bit,用一个助记符来表示,其余 27bit 分别用来表示寄存器的编号(reg0、reg1、reg2)、立即数(immediate)、数据在内存中的地址(address)、外围设备的端口号(port)等,为了补齐 27bit 还用到了填充位(padding)。指令后 27bit 的解析按指令结构类型分为以下八种。

# (1) op(5b) + padding(27)

此类指令有4个: HLT、RET、NOP、NOTC。以NOTC为例,此类指令的书写形式为:

NOTO

#### 此指令的机器码为:

1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ol	p (51	o)														pac	1 (27	'b)												

#### $(2) \operatorname{op}(5b) + \operatorname{padding}(3b) + \operatorname{address}(24b)$

此类指令有 4 个: JMP、CJMP、OJMP、CALL。此类指令的书写时,后面的地址用一个标号 label 来表示,该标号必须在源码中定义,进行汇编时转换为地址码。以 JMP 为例,书写形式为:

TMP loop

此指令的机器码为:

0	0	0	0	1	0	0	0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0]	p (5k	)		pa	ad (3	b)										a	ddı	es	s (2	24b	)									

### (3) op(5b) + reg(3b) + padding(24b)

此类指令有2个: PUSH、POP。以PUSH为例,此类指令的书写形式为:

PUSH G

此指令的机器码为:

0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	op	(5b	)		re	g (31	b)											pa	ad(	24b	)										

# (4) op(5b) + reg0(3b) + address(24b)

此类指令有 4 个: LOADB、LOADW、STOREB、STOREW。此类指令在书写时,后面的地址用一个符号来表示,汇编时转换为地址码。以 LOADB 为例,此类指令的书写形式为:

LOADB B cnt

此指令的机器码为:

-	0	1	0	0	0	0	1	0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		or	(5b	)		re	eg (3	b)											add:	res	s (2	4b)										

# (5) op(5b) + regO(3b) + padding(8b) + immediate(16b)

此类指令有3个:LOADI、ADDI、SUBI。以LOADI为例,此类指令的书写形式为:

LOADI A E

此指令的机器码为:

0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	op	(5ł	o)		re	g (31	)			p	ad (	(8b)									iı	nme	dia	te(	16b	)					

#### (6) op(5b) + reg(3b) + padding(16b) + port(8b)

此类指令有2个: IN、OUT。以IN为例,此类指令的书写形式为:

IN D 0

此指令的机器码为:

0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	op	(5b	)		re	eg (3	b)							p	ad(	16b	)									р	ort	(8b)	)		

#### (7) op(5b) + reg(3b) + reg(4b) + reg(4b) + padding(16b)

此类指令有 9 个: ADD、SUB、MUL、DIV、AND、OR、NOR、SAL、SAR。以 ADD 为例,此类指令的书写形式为:

ADD A B C

此指令的机器码为:

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	or	(5b	)		re	eg (31	b)	r	eg1	(4b	)	r	eg2	(4b	)							pa	ad (	16b	)						

#### (8) op(5b) + reg(3b) + reg(4b) + padding(20b)

此类指令有 4 个: NOTB、EQU、LT、LTE。以 NOTB 为例,此类指令的书写形式为:

NOTB B

此指令的机器码为:

1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	op	(5b	)		re	g (31	b)	r	eg1	(4b	)									p	ad (	20b	)								

此外,伪指令 BYTE 和 WORD 因为不生成机器码,所以没有对应的机器码格式。以 BYTE 为例,这两条指令的书写格式为:

BYTE num

 $BYTE \qquad num \quad = \quad 0$ 

BYTE num[10]

BYTE  $num[10] = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 

BYTE num[10] = "This is a string"

# 4 指令功能

(1) 停机指令: HLT

功能:终止程序运行。

(2) 无条件转移指令: JMP label

功能:将控制转移至标号 label 处,执行标号 label 后的指令。

(3) 比较运算转移指令: CJMP label

功能:如果程序状态字中比较标志位 c 的值为 1(即关系运算的结果为真),则将控制转移至标号 label 处,执行标号 label 后的指令;否则,顺序往下执行。

(4) 溢出转移指令: OJMP

功能:如果程序状态字中比较标志位 o 的值为 1(即算术运算的结果发生溢出),则将控制转移至标号 label 处,执行标号 label 后的指令;否则,顺序往下执行。

(5) 调用子程序指令: CALL label

功能:将通用寄存器 A~G、程序状态字 PSW、程序计数器 PC 中的值保存到 ES,然后调用以标号 label 开始的子程序,将控制转移至标号 label 处,执行标号 label 后的指令。

(6) 子程序返回指令: RET

功能:将 ES 中保存的通用寄存器 A~Z、程序状态字 PSW 和程序字数器 PC 的值恢复,

控制转移到子程序被调用的地方,执行调用指令的下一条指令。

(7) 入栈指令: PUSH reg0

功能:将通用寄存器 reg0 的值压入堆栈 SS, reg0 可以是 A~G 和 Z 八个通用寄存器之

(8) 出栈指令: POP reg0

功能:从堆栈 SS 中将数据出栈到寄存器 reg0, reg0 可以是 A~G 七个通用寄存器之一, 但不能是通用寄存器 Z。

(9) 取字节数据指令: LOADB reg0 symbol

功能:从字节数据或字节数据块 symbol 中取一个字节的数据存入寄存器 reg0,所取的 字节数据在数据块 symbol 中的位置由寄存器 G 的值决定。用 C 的语法可将此指令的功能描 述为:

reg0 = symbol[G]

例如,假设用伪指令定义了以下字节数据块 num:

 $num[10] = \{5,3,2,8,6,9,1,7,4,0\}$ 

如果要将字节数据块 num 中第 5 个单元的值(即下标为 4 的元素)取到寄存器 C, 指令如 下:

> LOADI G 4 LOADB C num

后面的指令 LOADW、STOREB 和 STOREW 在操作上与此指令类似。

(10) 取双字节数据指令: LOADW reg0 symbol

功能:从双字节数据或双字节数据块 symbol 中取一个双字节的数据存入寄存器 reg0, 所取的双字节数据在数据块 symbol 中的位置由寄存器 G 的值决定。

(11) 存字节数据指令: STOREB reg0 symbol

功能:将寄存器 reg0 的值存入字节数据或字节数据块 symbol 中的某个单元,存入单元 的位置由寄存器 G 的值决定。用 C 的语法可将此指令的功能描述为:

symbol[G] = reg0

(12) 存双字节数据指令: STOREW reg0 symbol

功能:将寄存器 reg0 的值存入双字节数据或双字节数据块 symbol 中的某个单元,存入 单元的位置由寄存器 G 的值决定。

(13) 取立即数指令: LOADI reg0 immediate

功能:将指令中的立即数 immediate 存入寄存器 reg0。立即数被当作 16 位有符号数, 超出16位的高位部分被截掉。例如:

> LOADI В 65535

寄存器 B 的值为-1。

65537 LOADI B

寄存器 B 的值为 1。

(14) 空操作指令: NOP

(17) 加运算指令: ADD

功能:不执行任何操作,但耗用一个指令执行周期。

(15) 控制台输入指令: IN reg0

功能: 从输入端口(即键盘输入缓冲区)取一个字符数据,存入寄存器 reg0。

(16) 控制台输出指令: **OUT** reg0

功能: 将寄存器 reg0 的低字节作为字符数据输出到输出端口(即显示器)。 reg0

功能: 将寄存器 reg1 的值加上 reg2 的值,结果存入寄存器 reg0。如果结果超过 16 位

reg1

有符号数的表示范围,将发生溢出,使程序状态字的溢出标志位 o 置为 1;如果未发生溢出,则使程序状态字的溢出标志位 o 置为 0。

(18) 加立即数指令: ADDI reg0 immediate

功能:将寄存器 reg0 的值加上立即数 immediate,结果仍存入寄存器 reg0。如果结果超过 16 位有符号数的表示范围,将发生溢出,使程序状态字的溢出标志位 o 置为 1;如果未发生溢出,则使程序状态字的溢出标志位 o 置为 0。

(19) 减运算指令: SUB reg0 reg1 reg2

功能:将寄存器 reg1 的值减去 reg2 的值,结果存入寄存器 reg0。如果结果超过 16 位有符号数的表示范围,将发生溢出,使程序状态字的溢出标志位  $\alpha$  置为 1;如果未发生溢出,则使程序状态字的溢出标志位  $\alpha$  置为 0。

(20) 减立即数指令: SUBI reg0 immediate

功能:将寄存器 reg0 的值减去立即数 immediate,结果仍存入寄存器 reg0。如果结果超过 16 位有符号数的表示范围,将发生溢出,使程序状态字的溢出标志位 o 置为 1;如果未发生溢出,则使程序状态字的溢出标志位 o 置为 0。

(21) 乘运算指令: MUL reg0 reg1 reg2

功能:将寄存器 reg1 的值乘以 reg2 的值,结果存入寄存器 reg0。如果结果超过 16 位有符号数的表示范围,将发生溢出,使程序状态字的溢出标志位  $\alpha$  置为 1;如果未发生溢出,则使程序状态字的溢出标志位  $\alpha$  置为 0。

(22) 除运算指令: DIV reg0 reg1 reg2

功能: 将寄存器 reg1 的值除以 reg2 的值,结果存入寄存器 reg0,这里进行的是整数除运算。如果寄存器 reg2 的值为零,将发生除零错。

- (23) 按位与运算指令: AND reg0 reg1 reg2
- 功能:将寄存器 reg1 的值与 reg2 的值进行按位与运算,结果存入寄存器 reg0。
- (24) 按位或运算指令: OR reg0 reg1 reg2

功能:将寄存器 reg1 的值与 reg2 的值进行按位或运算,结果存入寄存器 reg0。

- (25) 按位异或运算指令: NOR reg0 reg1 reg2
- 功能:将寄存器 reg1 的值与 reg2 的值进行按位异或(按位加)运算,结果存入寄存器 reg0。
- (26) 按位取反运算指令: NOTB reg0 reg1

功能:将寄存器 reg1 的值按位取反后,结果存入寄存器 reg0。

(27) 算术左移运算指令: SAL reg0 reg1 reg2

功能: 将寄存器 reg1 的值算术左移 reg2 位,结果存入寄存器 reg0。在进行算术左移时,低位空位用 0 填充。

(28) 算术右移运算指令: SAR reg0 reg1 reg2

功能: 将寄存器 reg1 的值算术右移 reg2 位,结果存入寄存器 reg0。在进行算术右移时,高位空位用符号位填充。

(29) 相等关系运算指令: EQU reg0 reg1

功能:将两个寄存器 reg0 和 reg1 的值进行相等比较关系运算: reg0 == reg1,关系运算的结果为逻辑真或逻辑假,存入程序状态字中的比较标志位 c。

(30) 小于关系运算指令: LT reg0 reg1

功能:将两个寄存器 reg0 和 reg1 的值进行小于关系运算: reg0 < reg1,关系运算的结果为逻辑真或逻辑假,存入程序状态字中的比较标志位 c。

(31) 小于等于关系运算指令: LTE reg0 reg1

功能:将两个寄存器 reg0 和 reg1 的值进行小于等于关系运算: reg0 <= reg1,关系运算的结果为逻辑真或逻辑假,存入程序状态字中的比较标志位 c。

(32) 比较标志位取反指令: NOTC

功能:将程序状态字中的比较标志位 c 求反,即将逻辑真变为逻辑假,将逻辑假变为逻辑真。

功能: 定义长度为 1 字节的字节型数据或数据块,字节型数据块类似于 C 的字符数组。

(34) 字数据定义伪指令: WORD  $symbol[n] = \{...\}$  蓝色字体部分为可选项

功能: 定义长度为 2 字节的双字节型数据或数据块,双字节型数据块类似于 C 的整型数组(16 位系统)。

此外,指令前可以加标号,标号构成规则是标志符后加西文半角冒号":",标号必须具有唯一性,不能重复定义。

# 5 任务要求

(1) 用 C 语言编制汇编程序,将此简单计算机的汇编源程序翻译成目标代码,即机器码。为了测试所编制汇编程序的正确性,需用以上介绍的指令集编写两个汇编源程序。第一个汇编源程序已经给出(见压缩包"题目 1 附件.zip"中的"queen.txt"),用于求解八皇后问题。下表是该汇编源程序的部分代码,及所生成的目标代码。

汇编指令	二进制表示	目标代码
WORD $cnt = 0$	前三行伪代码不生成目标代码,汇编程序	cnt\sltn\cell
BYTE $sltn[8] = \{0,0,0,0,0,0,0,0,0\}$	需确定标识符 cnt、sltn、cell 对应数据存	分别占2、8、
BYTE cell[64]	储单元在数据段的偏移量和存储长度	64 字节
LOADI A 64	01100 001 0000 0000 0000 0000 0100 0000	0x61000040
LOADI G 0	01100 111 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0x67000000
init: STOREB Z cell	01010 000 0000 0000 0000 0000 0000 1010	0x5000000a
ADDI G 1	10001 111 0000 0000 0000 0000 0000 0001	0x8f000001
LT G A	11101 111 0001 0000 0000 0000 0000 0000	0xef100000
CJMP init	00010 000 0000 0000 0000 0000 0000 1000	0x10000008
STOREB E cell	01010 101 0000 0000 0000 0000 0000 1010	0x5500000a
RET	00101 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0x28000000
源码到此为止,生成的目标代码在	cnt 偏移量为 0, 长度为 2Byte, 初值为 0;	0x00000000
执行时装入代码段, 随后的目标代	sltn 偏移量=cnt 偏移量+cnt 长度=2,长度	0x00000000
码为标识符 cnt、sltn、cell 对应的数	为 8Byte, 初值为 0; cell 偏移量=sltn 偏移	0x00000000
据值,共74Byte,执行时装入数据	量+sltn 长度=10,长度为 64Byte,初值没	0x00000000
段	有指定(可以为任意值,本例为全零)	0x00000000
	(右边目标代码省略了 12 行全零)→	
		0x00000000
	数据值到此行为止,有 2Byte 是多余的→	0x00000000
	最后一行作为无符号长整型数,其值为	0x0000004a
	74,表明数据所占的字节数。根据该值可	
	算出前面 19 行 76Byte 后面多余字节数:	
	$19 \times 4 - 74 = 2$	

第二个汇编源程序需要自己写,功能要求为:

从键盘输入一行不带前缀的十六进制整数 (a-f 数字不限定大小写),各个十六进制整数间用一个空格分隔,数值既可为正也可为负,回车键结束输入。要求将各个十六进制整数转换为十进制后输出,输出时同样用空格分隔。例如:

输入:

-Ab 123 +ef✓

输出:

-171 291 239 Z

(2) 用 C 语言编制一个模拟器,能够模拟此简单计算机执行汇编程序生成的目标代码,得到运行结果。